核心注解

@Required

此注解用于bean的setter方法上。表示此属性是必须的,必须在配置阶段注入,否则会抛出 BeanInitializationExcepion。

@Autowired

用在方法上时,当这个方法所在的类注册到容器时,同时也会执行@Autowired注解的方法,而且只会执行一次 此注解用于bean的field、setter方法以及构造方法上,显式地声明依赖。根据type来autowiring。

当在field上使用此注解,并且使用属性来传递值时,Spring会自动把值赋给此field。也可以将此注解用于私有属性(不推荐),如下。

```
@Component
public class User {
    @Autowired
    private Address address;
}
```

最经常的用法是将此注解用于settter上,这样可以在setter方法中添加自定义代码。如下:

```
@Component
public class User {
    private Address address;

    @AutoWired
    public setAddress(Address address) {
        // custom code
        this.address=address;
    }
}
```

当在构造方法上使用此注解的时候,需要注意的一点就是一个类中只允许有一个构造方法使用此注解。此外,在Spring4.3后,如果一个类仅仅只有一个构造方法,那么即使不使用此注解,那么Spring也会自动注入相关的bean。如下:

```
@Component
public class User {
   private Address address;

public User(Address address) {
    this.address=address;
```

```
}

}

<bean id="user" class="xx.User"/>
```

@Qualifier

此注解是和@Autowired一起使用的。使用此注解可以让你对注入的过程有更多的控制。

@Qualifier可以被用在单个构造器或者方法的参数上。当上下文有几个相同类型的bean, 使用@Autowired则无法区分要绑定的bean, 此时可以使用@Qualifier来指定名称。

```
@Component
public class User {
    @Autowired
    @Qualifier("address1")
    private Address address;
    ...
}
```

@Configuration

此注解用在class上来定义bean。其作用和xml配置文件相同,表示此bean是一个Spring配置。此外,此类可以使用@Bean注解来初始化定义bean。

```
@Configuartion
public class SpringCoreConfig {
    @Bean
    public AdminUser adminUser() {
        AdminUser adminUser = new AdminUser();
        return adminUser;
    }
}
```

@ComponentScan

此注解一般和@Configuration注解一起使用,指定Spring扫描注解的package。如果没有指定包,那么默认会扫描此配置类所在的package。

@Lazy

此注解使用在Spring的组件类上。默认的,Spring中Bean的依赖一开始就被创建和配置。如果想要延迟初始化一个bean,那么可以在此类上使用Lazy注解,表示此bean只有在第一次被使用的时候才会被创建和初始化。此注解也可以使用在被@Configuration注解的类上,表示其中所有被@Bean注解的方法都会延迟初始化。

@Value

此注解使用在字段、构造器参数和方法参数上。@Value可以指定属性取值的表达式,支持通过#{}使用SpringEL来取值,也支持使用\${}来将属性来源中(Properties文件、本地环境变量、系统属性等)的值注入到bean的属性中。此注解值的注入发生在AutowiredAnnotationBeanPostProcessor类中。

Stereotype注解

@Component

此注解使用在class上来声明一个Spring组件(Bean),将其加入到应用上下文中。

@Controller

此注解使用在class上声明此类是一个Spring controller,是@Component注解的一种具体形式。

@Service

此注解使用在class上,声明此类是一个服务类,执行业务逻辑、计算、调用内部api等。是@Component注解的一种具体形式。

@Repository

此类使用在class上声明此类用于访问数据库,一般作为DAO的角色。

此注解有自动翻译的特性,例如:当此种component抛出了一个异常,那么会有一个handler来处理此异常,无需使用try-catch块。

Spring Boot注解

@EnableAutoConfiguration

此注解通常被用在主应用class上,告诉Spring Boot自动基于当前包添加Bean、对bean的属性进行设置等。

@SpringBootApplication

此注解用在Spring Boot项目的应用主类上(此类需要在base package中)。使用了此注解的类首先会让Spring Boot启动对base package以及其sub-pacakage下的类进行component scan。

此注解同时添加了以下几个注解:

- @Configuration
- @EnableAutoConfiguration
- @ComponentScan

Spring MVC和REST注解

@Controller

上文已经提到过此注解。

@RequestMapping

此注解可以用在class和method上,用来映射web请求到某一个handler类或者handler方法上。当此注解用在Class上时,就创造了一个基础url,其所有的方法上的@RequestMapping都是在此url之上的。

可以使用其method属性来限制请求匹配的http method。

```
@Controller
@RequestMapping("/users")
public class UserController {
    @RequestMapping(method = RequestMethod.GET)
    public String getUserList() {
        return "users";
    }
}
```

此外,Spring4.3之后引入了一系列@RequestMapping的变种。如下:

- @GetMapping
- @PostMapping
- @PutMapping
- @PatchMapping
- @DeleteMapping

分别对应了相应method的RequestMapping配置。

@CookieValue

此注解用在@RequestMapping声明的方法的参数上,可以把HTTP cookie中相应名称的cookie绑定上去。

```
@ReuestMapping("/cookieValue")
    public void getCookieValue(@CookieValue("JSESSIONID") String cookie){
}
```

cookie即http请求中name为JSESSIONID的cookie值。

@CrossOrigin

此注解用在class和method上用来支持跨域请求,是Spring 4.2后引入的。

```
@CrossOrigin(maxAge = 3600)
@RestController
@RequestMapping("/users")
public class AccountController {
    @CrossOrigin(origins = "http://xx.com")
    @RequestMapping("/login")
    public Result userLogin() {
```

```
// ...
}
}
```

@ExceptionHandler

此注解使用在方法级别,声明对Exception的处理逻辑。可以指定目标Exception。

@InitBinder

此注解使用在方法上,声明对WebDataBinder的初始化(绑定请求参数到JavaBean上的DataBinder)。在controller上使用此注解可以自定义请求参数的绑定。

@MatrixVariable

此注解使用在请求handler方法的参数上,Spring可以注入matrix url中相关的值。这里的矩阵变量可以出现在url中的任何地方,变量之间用;分隔。如下:

```
// GET /pets/42;q=11;r=22
@RequestMapping(value = "/pets/{petId}")
public void findPet(@PathVariable String petId, @MatrixVariable int q) {
    // petId == 42
    // q == 11
}
```

需要注意的是默认Spring mvc是不支持矩阵变量的,需要开启。

```
<mvc:annotation-driven enable-matrix-variables="true" />
```

注解配置则需要如下开启:

```
@Configuration
public class WebConfig extends WebMvcConfigurerAdapter {

    @Override
    public void configurePathMatch(PathMatchConfigurer configurer) {
        UrlPathHelper urlPathHelper = new UrlPathHelper();
        urlPathHelper.setRemoveSemicolonContent(false);
        configurer.setUrlPathHelper(urlPathHelper);
    }
}
```

@PathVariable

此注解使用在请求handler方法的参数上。@RequestMapping可以定义动态路径,如:

```
@RequestMapping("/users/{uid}")
```

可以使用@PathVariable将路径中的参数绑定到请求方法参数上。

```
@RequestMapping("/users/{uid}")
public String execute(@PathVariable("uid") String uid){
}
```

@RequestAttribute

此注解用在请求handler方法的参数上,用于将web请求中的属性(request attributes,是服务器放入的属性值) 绑定到方法参数上。

@RequestBody

此注解用在请求handler方法的参数上,用于将http请求的Body映射绑定到此参数上。HttpMessageConverter 负责将对象转换为http请求。

@RequestHeader

此注解用在请求handler方法的参数上,用于将http请求头部的值绑定到参数上。

@RequestParam

此注解用在请求handler方法的参数上,用于将http请求参数的值绑定到参数上。

@RequestPart

此注解用在请求handler方法的参数上,用于将文件之类的multipart绑定到参数上。

@ResponseBody

此注解用在请求handler方法上。和@RequestBody作用类似,用于将方法的返回对象直接输出到http响应中。

@ResponseStatus

此注解用于方法和exception类上,声明此方法或者异常类返回的http状态码。可以在Controller上使用此注解,这样所有的@RequestMapping都会继承。

@ControllerAdvice

此注解用于class上。前面说过可以对每一个controller声明一个ExceptionMethod。这里可以使用 @ControllerAdvice来声明一个类来统一对所有@RequestMapping方法来做@ExceptionHandler、@InitBinder 以及@ModelAttribute处理。

@RestController

此注解用于class上,声明此controller返回的不是一个视图而是一个领域对象。其同时引入了@Controller和 @ResponseBody两个注解。

@RestControllerAdvice

此注解用于class上,同时引入了@ControllerAdvice和@ResponseBody两个注解。

@SessionAttribute

此注解用于方法的参数上,用于将session中的属性绑定到参数。

@SessionAttributes

此注解用于type级别,用于将JavaBean对象存储到session中。一般和@ModelAttribute注解一起使用。如下:

```
@ModelAttribute("user")

public PUser getUser() {}

// controller和上面的代码在同一controller中
@Controller
@SeesionAttributes(value = "user", types = {
    User.class
})

public class UserController {}
```

数据访问注解

@Transactional

此注解使用在接口定义、接口中的方法、类定义或者类中的public方法上。需要注意的是此注解并不激活事务行为,它仅仅是一个元数据,会被一些运行时基础设施来消费。

任务执行、调度注解

@Scheduled

此注解使用在方法上,声明此方法被定时调度。使用了此注解的方法返回类型需要是Void,并且不能接受任何参数。

```
@Scheduled(fixedDelay=1000)
public void schedule() {
}
```

```
@Scheduled(fixedRate=1000)
public void schedulg() {
}
```

第二个与第一个不同之处在于其不会等待上一次的任务执行结束。

@Async

此注解使用在方法上,声明此方法会在一个单独的线程中执行。不同于Scheduled注解,此注解可以接受参数。

使用此注解的方法的返回类型可以是Void也可是返回值。但是返回值的类型必须是一个Future。

测试注解

@ContextConfiguration

此注解使用在Class上,声明测试使用的配置文件,此外,也可以指定加载上下文的类。

此注解一般需要搭配SpringJUnit4ClassRunner使用。

```
@RunWith(SpringJUnit4ClassRunner.class)
@ContextConfiguration(classes = SpringCoreConfig.class)
public class UserServiceTest {
}
```

@RunWith

- @RunWith就是个运行器
- @RunWith(JUnit4.class)就是指用JUnit4来运行
- @RunWith(SpringJUnit4ClassRunner.class), 让测试运行于Spring测试环境
- @RunWith(Suite.class)的话就是一套测试集合,