# GlusterFS 主函数工作流程

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

glusterfs 主函数实现在<glusterfs>/glusterfsd/src/glusterfsd.c 文件中。主函数大概分两步,一是设置 glusterfs 进程运行的相关环境变量,另一个是转入事件处理部分。需要注意的几个模块:

# 1.开辟 IO 缓存

```
ctx->page_size = 128 * 1024; // 128k
ctx->iobuf_pool = iobuf_pool_new (8 * 1048576, ctx->page_size + 4096); // (8M, 132K)
```

开辟一个 IO 缓冲池(iobuf\_pool)的过程涉及到主要三个数据结构: struct iobuf\_pool, struct iobuf\_arena, struct iobuf\_ 其中从整体上理解就是 iobuf\_pool 包含了 iobuf\_arena, iobuf\_arena 又包含了数个 iobuf, 实际上他们是通过链表来相互关联起来的。

```
// iobuf 结构体 -- 最小的 io buffer 单元
struct iobuf {
                 // 链接同一个 arena 中其它 iobuf 的指针
                 struct list_head
                                    list;
                 struct {
                          struct iobuf *next;
                          struct iobuf *prev;
                 };
         struct iobuf_arena *iobuf_arena; // 从属的 iobuf_arena
                               lock; /* for ->ptr and ->ref */
         gf_lock_t
                               ref; /* 0 == passive, >0 == active */
         int
         void
                               *ptr; /* usable memory region by the consumer */
                               // 初始化 iobuf arena 块时,每个 iobuf 的地址会被映射
```

```
};
// iobuf arena 结构体
struct iobuf_arena {
                  // 链接同一个 iobuf pool 中其它 iobuf arena 的指针
                  struct list_head
                                              list;
                  struct {
                            struct iobuf_arena *next;
                            struct iobuf arena *prev;
                  };
         };
         struct iobuf pool
                           *iobuf pool; //从属的 iobuf pool
                            *mem_base; // 这块 arena 的基地址, 创建时由 mmap ()
         void
                                         // 映射到内存
                            *iobufs;
                                         /* allocated iobufs list */
         struct iobuf
                                         // 指向 arena 中 iobufs 链表的首节点
         int
                             active cnt;
         struct iobuf
                                         /* head node iobuf (unused by itself) */
                             active;
         int
                             passive cnt;
         struct iobuf
                                         /* head node iobuf(unused by itself) */
                             passive;
};
// iobuf pool 结构体
struct iobuf_pool {
         pthread_mutex_t
                               mutex;
                                           /* size of all iobufs in this pool */
         size t
                               page_size;
                                           /* size of memory region in arena */
         size_t
                               arena_size;
                               arena_cnt; // iobuf_pool 中 arena 块的数目
         int
                                        /* head node arena (unused by itself) */
         struct iobuf arena
                            arenas;
                                         // 所有的 arena
         struct iobuf_arena
                                       /* arenas without free iobufs */
                           filled;
                                         // 没有剩余 iobuf 的 arena
         struct iobuf_arena purge;
                                         /* arenas which can be purged */
                                         // 可以被清空的 arena
};
```

新建一个 IO 缓冲池的过程大致为: 开辟一个 IO 缓冲空间(新建一个 struct iobuf\_pool 变量), 然后向这个池子(空间)添加 arena 块(iobuf\_pool\_add\_arena()函数实现)。


添加 arena 块的过程也可以再细分为两个步骤: (a)开辟一个 iobuf arena 块空间,并用

mmap()函数对这个块做内存映射; (b)初始化这个 iobuf arena。

初始化 iobuf\_arena 块的的过程:在 arena 中划分出更小的块(连续分配的),即 iobuf,每一块的大小为 page\_siæ (132K),并把每一个 iobuf 小块设置为从属于这个 iobuf\_arena (iobuf->iobuf\_arena = iobuf\_area;);接下来就是确定每一个 iobuf 的地址,这个可以由 arena 的基地址通过偏移走位得到(offset += page\_siæ;);最后是把这些 iobuf 相互链接起来(struct iobuf\_arena 结构体中的 iobufs 字段就是指向这个链表的)。

注: glusterfs 在创建 iobuf\_pool 时,每一个 iobuf\_arena 的大小为 8M (8 \* 1048576,),page\_size 为132K(ctx->page\_size + 4096), 所以每个 iobuf\_arena 中的 iobuf 个数 62 个(iobuf\_cnt = iobuf\_pool->arena size / iobuf\_pool->page\_size)。

为便于理解,可大致画出 IO 缓冲池的示意图:



# 2.新建事件池

ctx->event\_pool = event\_pool\_new (DEFAULT\_EVENT\_POOL\_SIZE); // 16384(16K)

其中 DEFAULT\_EVENT\_POOL\_SIZE 为事件池的大小,在这里为 16384。 event\_pool\_new() 函数将会调用到 **event\_ops\_epoll.new()**。 event\_ops\_epoll 是 libglusterfs/src/event.h中定义的一个static 的变量(在 event.c 中定义) --- 在这里用到了EPOLL 消息轮询机制,即

```
.event_select_on = event_select_on_epoll,
.event_unregister = event_unregister_epoll,
.event_dispatch = event_dispatch_epoll
};
```

所以 new 指针实际上指向的是 event\_pool\_new\_epoll()函数的地址。从 event\_pool\_new\_epoll() 函数的实现来看,新建的事件池可处理 DEFAULT\_EVENT\_POOL\_SIZE(16384)个事件(即在事件池中可注册这么多个事件),并为这个事件池里所有的事件创建一个 epoll\_wait()函数可以进行监听的句柄: epfd = epoll\_create (count);即 epoll\_wait()函数通过 epfd 即可监听事件池中所有的已注册的文件 fd 的状态。

创建了新的事件池后,还必须有相关的操作,即把 event\_ops\_epoll 作为这个事件池的应有的操作:

```
event pool->ops = &event ops epoll;
附:
   //struct event_pool 结构体定义
    struct event pool {
      struct event ops *ops;
                            //事件池相关操作
                    // epoll create() 函数返回的句柄
                   // used for pipe (in event_pool_new_epoll())
      int breaker[2];
      int count;
                    // 事件池大小
      struct {
                    // 所关联的文件描述符
        int fd;
        int events;
                    // fd 关注的事件,如 EPOLLIN, EPOLLOUT等
        void *data;
        event_handler_t handler;// 事件处理句柄
                    // 已注册事件的数组指针
      } *reg;
      int used;
                    // 已经注册的文件描述符 fd 的个数
                    //
      int idx_cache;
      int changed;
                    // 当有新事件注册时,这个字段设置为1
     pthread_mutex_t mutex;
      pthread cond t cond;
     void *evcache;
                        // event cache
                        // event cache size
      int evcache_size;
    };
    // 事件池相关操作
    struct event ops {
```


详细实现过程请自行查看<glusterfs>/libglusterfs/src/event.c 文件中的源码。

### 3.读取并分析配置文件

读取配置文件: specfp = \_get\_specfp(ctx);

分析配置文件: graph = parse specfp(ctx, specfp);

读取和分析配置文件的详细过程我们不深入,对其最终产生的解析器树(即 graph)才是重点。根据 gdb 显示的信息,可大致画出 graph 的结构图:



注: 这里 volfile 中定义的是三个 mirror

这里涉及到两个链表,一个是 xlator \*prev, \*next; 一个是 xlator\_list \*parents, \*children。对于"client1","client2"和"client3",其 children 均为为空(即 0x0),parents 均指向"mirror"。但链表 xlator\_list\_t中, "mirror"的 children, 其中 xlator 是"client2", next 指向的是"client2",即 next->xlator 为"client3",如上图红虚线所示。

对于由 xlator t\*prev, \*next 维护的链表,它只是把所有的解析器节点连接成一条"线",

没有体现上下层关系。大致顺序为: graph -> "mirror" -> "client3" -> "client2" -> "client1"。

需要注意的是,在分析配置文件生成节点树的过程中,各个节点对应的解析器模块(即.so 动态库文件)会被加载(dlopen()函数实现),并将 init,fmi,notify,fops,mops,cbks 等地址映射起来。(这个可以在 gdb 跟调过程中设置断点 dlsym 观察到)

#### 4.添加 fuse 解析器

```
这一过程主要是由函数_add_fuse_mount()实现,即语句:
graph = _add_fuse_mount (graph)
```

这一步主要是在原有解析器树上添加一个节点(A: xlator\_t),即"mount/fuse",并把这个节点作为最项层。同时还要维护 xlator\_list\_t 链表,即也添加一个新节点(B: xlator\_list\_t),并把原链表连接到节点(A: xlator\_t)的 children,即新节点处在原链表的上一层。

同时加载"fuse.so"动态库文件,在这里其完全路径为

"/usr/local/lib/glusterfs/2.0.3/xlator/mount/fuse.so" .

```
(a) 设置一些 fuse 相关的选项
```

若运行时参数中指定了"attribute-timeout", "entry-timeout", "strict-volfile-check"等时, 也需要进行设置:


cmd args->volfile-check); //设置"strict-volfile-check"

#### (b) xlator set type(top, ZR XLATOR FUSE);

这一步将新建的解析器节点与"mount/fuse"关联起来(从函数名上看,这个函数主要是设置该节点的类型…),加载相应的库文件,并把动态库中的函数地址映射出来。流程大概如下:

```
asprintf(&name, "%s/%s.so", XLATORDIR,type); // 获取动态库的完全路径 ......
handle = dlopen(name, RTLD_NOW | RT_GLOBAL); // 打开动态库文件 ......
xl->fops = dlsym(handle, "fops"); // 链接--将动态库文件中的 fops地址跟 xl->fops 对应起来 ......
xl->mops = dlsym(handle, "mops"); ......
xl->cbks = dlsym(handle, "cbks"); ......
xl->init dlsym(handle, "init"); ......
xl->fini = dlsym(handle, "fini"); ......
xl->notify = dlsym(handle, "notify"); ......
vol_opt ->given_opt = dlsym(handle, "options"); // 添加相关选项 list add tail (&vol_opt->list, &xl-.>volume_options);
```

添加"fuse"节点后的树结构为:



对于"fuse"节点, 其 chidlren 指向"mirror", 即 graph->children->xlator 指向"mirror",而 chidlren 中的 next 指针为空,即 graph->children->next == 0x0, 这说明"fuse"的子节点只有一

个,即"mirror"。而对于"mirror",其 children 指向"client1",即"mirror"->children->xlator 指向"client1",且其 next(即"mirror"->children->next)指向"client2";同理"mirror"->children->next->next 指向"client3"。

```
附 xlator_list_t 的定义:
    typedef struct xlator_list {
        xlator_t *xlator;
        struct xlator_list *next;
    } xlator list t;
```

#### 5.解析初始化

}

glusterfs\_graph\_init(graph, fuse\_volume\_found);

这个函数实现了对树(graph)上各个节点的初始化。其初始化的过程中解析器的 init()函数是自下往上的,即一层一层往上进行。而 notify()函数的运行顺序是从树顶开始,逐步向下的。对于我们的配置,生成的树有三层,如上图所示。

其函数调用结构(过程)大概为:

```
glusterfs_graph_init() --> (a)
\-> _xlator_garph_init() --> (b)
\-> xlator_tree_init() --> (c)
\-> xlator_init_rec() --> (d)
```

// 的子节点。在 client 端最顶层是"fuse",故只需调用一次。

(c) xlator\_tree\_init()会调用到 xlator\_init\_rec()函数,并发出通知(各解析器的 notify 的函数),其关键部分:

```
ret = xlator_init_rec(top);
if(ret == 0 && top->notify){
     top->notify(top,GF_EVENT_PARENT_UP, NULL); ---> (e)
}
```

(d) xlator\_init\_rec()是一个递归函数,如下为其实现的关键步骤:

```
static int32 t xlator init rec(xlator t *xl)
            xlator list t *trav;
            trav = xl->children; // 看是否有子节点; 若有,则继续向下一层调用
                            // trav -> "mirror" -> "client1"
            while (trav)
            {
                ret = 0;
                ret = xlator init rec(trav->xlator);
                trav = trav->next; // 这一个语句主要是用于初始化处在同一层的节点
                                 // "client1" -> "client2" -> "client3"
            if (!ret && xl->ready ) {
                ret = -1;
                if (xl->init)
                    ret = xl - init(xl);
                }
            }
        }
    (e) 由 xlator_tree_init()中还可看到,只有对"fuse"解析器的调用了 notify()函数。因为传
递的消息是"GF_EVENT_PARENT_UP",故其对应的处理分支是:
        case GF_EVENT_PARENT_UP:
        {
           default_notify (this, GF_EVENT_PARENT_UP, data);
           break;
        }
    此分支只做默认处理,即调用了 default.c 中的 default_notify()函数,其处理过程大致为:
        case GF_EVENT_PARENT_UP:
        {
            xlator_list_t *list = this->children;
            while (list)
            {
                list->xlator->notify (list->xlator, event, this);
                list = list -> next;
            }
        }
```

"fuse"解析器的 notify 做了默认处理,传给了其子节点"mirror";参考 AFR 解析器的 notify

源码也发现采用了默认处理。再传给下一层就是各个"client"子节点了。"client"的 notify 过程完成了子卷映像(各个"client")与远程物理服务器建立连接。

对于函数调用结构和最下层的递归函数有个大致了解之后,我们可以知道各解析器节点的初始化过程主要包括运行 init()函数和 notify()函数两部分。根据如上所示的解析器节点结构图,我们可以大略描述整个节点树的 init()的顺序大致为: "client1" -> "client2" -> "client2" -> "fuse",总共分为三层; notify()的顺序大致为: "fuse" -> "mirror" -> "client1" -> "client2" -> "client3"。下面依次对各层的初始化过程进行简单描述。

# (1) 对"client"的初始化

#### (a) init

对"client"的初始化实质上是为 client 与各个远程服务器建立连接前做好准备,连接的过程,即完成远程存储块在 client 端本地的子卷映像的挂载(即一个远程存储块对应一个 client 的子卷映像)。

这个过程主要是调用到 client-protocol.c: init()函数, 其实现过程大概如下:

首先是从字典中读取"remote-subvolume"、"frame-timeout"、"ping-timeout"等参数值。

接下来是调用了 transport\_load()函数,这个函数主要有两部分:首先判断传输方式,比如 tcp还是 ib-verb 连接方式;若是 tcp,则是 inet(ipv4)还是 inet6(ipv6)。明确好传输方式后,确定要加载的模块(即 transport/socket.so 模块)并加载;接下来是调用 socket.c:init()函数,为完成 socket 的建立做好准备。

注: trans = transport\_load( this->options, this); 这里 this->options 是选项字典, this 是 client 解析器 (在这里, this 是 xlator\_t 类型, 其中有一个域是 option (即这里的 this->options), 传一个 this 参数即可, 为什么要传两个呢?)。

```
在调用 transport_load()部分,它建立起了两个 socket 连接:
for(i=0; i < CHANNEL_MAX; i++) { // here CHANNEL_MAX == 2
    trans = transport_load(this->options, this);
    ... ...
}
```

#### 为什么要同时建立两个 socket 连接呢?一个数据管道一个命令管道?

接下来是 socket.c: init(), 其实这个函数主要是继续调用 socket\_init()函数。socket\_init()函数主要是完成建立 socket 通信通道前的相关参数设置,如检查 socket 解析器字典中"non-blocking-io", "transport.socket.nodelay", "windowsize"等参数是否已经设置,若已设置好则把这些相关的参数关联到 transport 参数中,即语句 this->private = priv;

```
(b) notify
```

```
notify( ) 根据得到的消息 ("GF EVENT PARENT UP"), 进入到 switch 的
"GF EVENT PARENT UP"分支, 并两次调用到 client protocol reconnect()函数:
        case GF_EVENT_PARENT_UP:
            client_conf_t *conf = NULL;
                           i = 0:
                        *trans = NULL;
            transport t
            conf = this->private;
            for (i = 0; i < CHANNEL_MAX; i++) { //一共要建立 2 个通道
                trans = conf->transport[i];
                if (!trans) {
                     gf_log (this->name, GF_LOG_DEBUG,
                         "transport in it failed");
                     return -1;
                 }
                conn = trans->xl private;
                gf_log (this->name, GF_LOG_DEBUG,
                     "got GF EVENT PARENT UP, attempting connect"
                     "on transport");
                client protocol reconnect (trans);
            }
        }
    对于 client protocol reconnect()函数,其下一层的调用关系大概如下:
    client_protocol_reconnect()
                                 ---> client_protocol.c
     \-> tranport connect()
                                 ---> transport.c
        \-> socket_connect()
                                 ---> socket.c
            |-> socket_client_get_remote_sockaddr( )
                                                      ---> name.c
            |-> socket()
            |-> setsockopt()
            |-> _socket_nonblock()
            |-> client_bind()
            |-> connect()
            \-> event_register()
                \-> event_register_epoll()
                    \-> socket_event_handler()
    在 client_protocol_reconnect() 函数中设置了定时器,默认地,若还未连接成功,则每 10
秒钟尝试连接一次:
        if (conn->connected == 0) {
                             // 默认的重连时间间隔
            tv.tv\_sec = 10;
            gf_log (trans->xl->name, GF_LOG_TRACE, "attempting reconnect");
```

```
ret = transport_connect (trans);  // 尝试连接

conn->reconnect = gf_timer_call_after (trans->xl->ctx, tv,

client_protocol_reconnect, // 调用自身
trans);
```

继续看 tranport\_connect()函数,它的参数是 transport\_t \*this。这个函数实际上是 transport\_t 结构体操作列表中的 connect 行为(函数指针):

```
ret = this->ops->connect (this);
```

对于"tcp"连接方式, connect 指向的是 **socket\_connect()**函数(在 socket.c 中实现)。socket connect()函数主要完成了:

**(a)套接口的创建。**首先获取远程服务器的地址信息(主要是填充了 struct sockaddr 变量),并通过 socket()建立连接,获取套接口文件描述符 fd。 完成 socket 的创建后,利用设置这个套接口的接收、发送缓冲区大小、TCP 的非延时特性等,并把这个 socket 设置为非阻塞模式。

**(b)连接:** 首先是 client\_bind()对 sockaddr 和 fd 进行绑定(实际上用到 Socket 编程接口bind()函数实现),然后建立连接:

**(c) 注册事件**: 主要是调用到了事件池自身的注册操作(函数)。
priv->idx = **event\_register** (ctx->event\_pool, priv->sock, socket\_event\_handler, this, 1, 1);
event\_register()中对事件的处理要用到事件池自身的操作函数:
ret = event\_pool->ops->event\_register (event\_pool, fd, handler, data, poll\_in, poll\_out);

在这里 poll\_in: 1, poll\_out: 1, 所以在 fd 上监听的是可读可写的状态; 其处理句柄(fd 上事件触发的处理函数指针)为 socket\_event\_handler, 即 "client" 层的事件转交给下一层(即 socket 层)处理。

在我们的配置方案中共有三个"client"子卷,即在三个"client"上做 mirror 镜像,每个子卷需要建立 2 个连接通道,总共要建立 6 个 socket 连接,并想事件池中注册 6 个事件。对于 socket 连接,每个事件的处理句柄都是 socket\_event\_handler,事件的处理交给了底层的 socket 来完成。

# (2) 对"mirror"的初始化

afr 解析器的初始化主要是对 afr\_private\_t 结构体中相关参数的设置,最后把这个结构体变量和解析器自身关联起来。

```
afr private t 结构体的实现()
    #define AFR XATTR PREFIX "trusted.afr"
                                               //AFR 解析器扩展属性前缀
    typedef struct _afr_private {
                                   /* to guard access to child count, etc */
        gf_lock_t lock;
        unsigned int child_count;
                                   /* total number of children
                                                              */
        unsigned int read_child_rr;
                                   /* round-robin index of the read child */
        gf_lock_t read_child_lock;
                                    /* lock to protect above */
        xlator t **children;
                                  // 其子节点的链表(其实是一个数组,
                                  // 存储的是各个子节点的地址)
        unsigned char *child up;
                                   //
                              // 数组,存放各个子节点扩展属性的键名
        char **pending key;
                              // pending key[0] == "afr.trusted.client1"
                              // pending key[1] == "afr.trusted.client2"
                              // pending_key[2] == "afr.trusted.client3"
        // 以下三个是 data、metadata 和 entry 自动修复功能的开关
        gf boolean t data self heal;
                                         /* on/off */
        gf_boolean_t metadata_self_heal;
                                         /* on/off */
```

```
gf_boolean_t entry_self_heal;
                                      /* on/off */
    // 以下三个是 data、metadata 和 entry 日志功能的开关
    gf boolean t data change log;
                                        /* on/off */
    gf boolean t metadata change log;
                                        /* on/off */
    gf_boolean_t entry_change_log;
                                        /* on/off */
                                  /* read-subvolume */
    int read child;
                                    // 优先读取的子卷
    unsigned int favorite child;
                                    /* subvolume to be preferred in resolving
                                      split-brain cases */
                                    // 出现 split-brain 情况时,参考的子卷
    // 以下三个是 data、metadata 和 entry 锁服务器的计数
    unsigned int data lock server count;
    unsigned int metadata lock server count;
    unsigned int entry lock server count;
                                 /* # of servers to wait for success */
    unsigned int wait count;
} afr_private_t;
```

AFR 解析器的初始化函数 init()的主要工作如下:

(a) 从解析器("client1[/2/3]")中读取参数,主要有"read-subvolume"、"favorite-child"、"data-self-heal"、"metadata-self-heal"、"data-change-log"、"data-change-log"、"metadata-change-log"、"entry-change-log"、"data-lock-server-count"、"metadata-lock-server-count"、"entry-lock-server-count"、"metadata-lock-server-count"、"entry-lock

#### 默认设置:

```
/* Default values */
priv->data self heal
                         = 1;
priv->metadata_self_heal = 1;
priv->entry_self_heal
                         = 1;
/* Change log options
                       (default) */
priv->data change log
                            = 1:
priv->metadata_change_log
                            = 0;
priv->entry change log
                           = 1;
/* Locking options (default) */
priv->data_lock_server_count = 1;
priv->metadata_lock_server_count = 0;
priv->entry lock server count = 1;
```

```
(b) 计数子节点
         trav = this->children;
         while (trav) {
             if (!read_ret && !strcmp (read_subvol, trav->xlator->name)) {
                  priv->read child = child count; // 优先读的子卷
             }
             if (fav ret == 0 \&\& !strcmp (fav child, trav->xlator->name)) {
                  priv->favorite child = child count; // split-brain 情况下的参考子卷
             }
             child count++;
                              // 子卷计数
             trav = trav->next; //游走在子卷链表中的指针
         priv->child count = child count;
(c) 设置各个子卷(解析器)扩展属性的键名
    i = 0;
    while (i < child count) {
         priv->children[i] = trav->xlator; // xlator list t trav;
            asprintf (&priv->pending_key[i], "%s.%s", AFR_XATTR_PREFIX,
                             trav->xlator->name); // 设置扩展属性
                             // "trusted.afr.client3"
                             // "trusted.afr.client2"
                             // "trusted.afr.client1"
         trav = trav -> next;
         i++;
    }
```

# (3) 对"fuse"的初始化

fuse 挂载的过程主要需要五个阶段: (1) 挂载; (2) 会话管理; (3) 信号处理; (4) 关联 channel 和 session; 建立 inode 节点。

```
相关的数据结构: fuse_args、fuse_chan、fuse_session、fuse_private
// fuse 参数结构体
struct fuse_args{
    int argc;  // 参数个数
    char **argv; // 参数列表
```

```
int allocated; // is 'argv' allocated?
};
//fuse channel
struct fuse_chan{
    size_t
              bufsize;
                            //
    void
              *data;
                            //
    int
              fd;
                            // fuse 模块文件描述符(由 fuse_mount()函数返回)
                       op; // "receive" \ "send" \ "destroy"
    fuse chan ops
                       *se; //基于此 channel 的会话管理
    fuse session
};
// fuse session
struct fuse session{
    fuse chan
                  *ch;
                            // fuse channel
    void
                  *data;
    volatile int
                  exited;
    fuse session ops op; //
};
// fuse 模块自身的结构体
struct fuse_private {
         int
                              fd;
         struct fuse
                              *fuse; // the fuse handle
                                     // fuse 模块和底层文件系统的会话管理
         struct fuse_session
                             *se:
                             *ch;
                                     // fuse 模块与底层文件系统的交互,
         struct fuse_chan
                                     // 主要通过/dev/fuse
                               *volfile;
         char
         size_t
                               volfile_size;
                               *mount_point;
         char
         struct iobuf
                               *iobuf;
         pthread_t
                               fuse_thread;
         char
                                fuse_thread_started;
         uint32_t
                               direct_io_mode;
         double
                                entry_timeout;
         double
                                attribute_timeout;
                                                   //
         pthread_cond_t
                                first_call_cond;
                                                   //
         pthread_mutex_t
                                first_call_mutex;
         char
                                first_call;
         gf_boolean_t
                                strict_volfile_check;
};
typedef struct fuse private fuse private t;
```

"fuse"模块的初始化过程大致如下:

#### (a)挂载

```
priv->ch = fuse mount(priv->mount point, &args);
```

这个函数是把 glusterfs 挂载到 mount point 目录下,其中 args (struct fuse args)是一些相 关的参数。

函数原型:

```
struct fuse chan *fuse mount(const char *mountpoint, struct fuse args *args);
```

这个函数会创建并运行子进程 fusemount,并返回 fuse 模块文件 fd 给 fuse\_main()(这个 可以在调试过程中看到)。

#### (b)会话管理

```
priv->se = fuse lowlevel new(&args, &fuse ops, sizeof(fuse ops), this xl);
这将会创建一个会话管理句柄(通过 fuse session new()来生成)。
函数原型:
    struct fuse session *fuse lowwlevel new(struct fuse args *args,
                                        const struct fuse lowlevel ops *op,
                                        size t op size,
                                        void *userdata);
args -- 相关参数(struct fuse args)
fuse_ops -- fuse 模块与与底层文件系统交互的操作列表(一般为一个结构体)。
op size -- fuse ops 的大小
userdata -- 用户数据(在 fuse_session_new()中被使用)
```

#### (c)信号处理

return -1;

```
ret = fuse_set_signal_handlers(priv->se);
这个函数设置信号的处理函数,包括 HUP, INT, TERM (忽略掉管道信号)。
fuse_set_signal_handlers()的原型为(在 fuse_signals.c 中):
    int fuse set signal handlers(struct fuse session *se)
        if (set_one_signal_handler(SIGHUP, exit_handler) == -1 ||
           set_one_signal_handler(SIGINT, exit_handler) == -1 ||
           set_one_signal_handler(SIGTERM, exit_handler) == -1 ||
           set_one_signal_handler(SIGPIPE, SIG_IGN) == -1)
```

```
fuse_instance = se;  // static struct fuse_session *se;
return 0;
}
```

#### (d)关联 channel 和 session

channel 仅仅是建立了 fuse 模块和底层文件系统的交互接口(或者说是通道), 而 session 表示基于此类通道的会话管理对象, 所以必须把它们关联起来。实现语句:

```
fuse_session_add_chan(priv->se, priv->ch);
函数原型(在 fuse_session.c 中):
void fuse_session_add_chan(struct fuse_session *se, struct fuse_chan *ch)
{
    assert (se->ch == NULL);
    assert (ch->se == NULL);
    se->ch = ch;
    ch->se = se;
}
```

#### (d)建立inode 节点表

```
this xl->itable = inode table new (0, this xl);
```

这一步主要是为"fuse"解析器创建一个 inode 表。首先定义一个 inode\_table\_t 变量: inode\_table\_t \*new = NULL; 然后初始化这个 inode 表: \_\_inode\_table\_init\_root (new),即新建一个 inode 节点(inode\_t \*root = NULL;),设置相关信息,并把这个节点作为 inode 表的头节点。相关代码段如下:

# 6.事件处理

```
event_dispatch(ctx->event_pool);
```

这个函数的作用是对事件池中已注册的事件进行处理,它实际上调用了事件池自身的事件处理函数:

```
ret = event pool->ops->event dispatch (event pool);
```

在这里, event\_dispatch 函数指针指向的是 event\_dispatch\_epoll()函数,这个就是整个程序事件处理的部分。

程序正常运行时为 daemon 进程,运行时的事件处理需要在 event\_dispatch\_epoll()函数中的 while(1)循环中进行,其大致流程为:

(a) 若事件池中没有已注册事件,则条件等待:

```
while (event_pool->used == 0)
pthread cond wait (&event pool->cond, &event pool->mutex);
```

(b) 若事件池中有注册事件在等待处理,则首先调用 epoll\_wait()函数轮询事件池,检查待处理事件文件 fd 的状态(epoll\_wait()函数正常返回的是需要处理的事件数)。然后逐个处理事件:

在这里, event dispatch epoll handler()函数主要作用是调用事件池中的事件的处理句柄:

在前面 glusterfs\_graph\_init()中,三个"client"子卷一共向事件池注册了 6 个事件(即要建立 6 个 socket 连接;每个"client"建立 2 个),且每个事件的处理句柄都是 socket\_event\_handler。 所以 glusterfs 运行后,在没有接收任何操作之前,需要处理 6 个已注册的事件。

```
对于 socket event handler()函数:
```

```
int socket_event_handler(int fd,  // 事件要关联的文件 fd
int idx,  // 事件在事件池中的地址(索引下标)
void *data,  // 如 transport t 等
```

```
int poll_in, // fd 是否可读
int poll_out, // fd 是否可写
int poll err); // fd 是否发生错误
```

其主要流程:

```
(a) 检查是否建立,若否则新建一个连接;
```

```
if (!priv->connected) {    // socket_private_t *priv;
    ret = socket_connect_finish (this); // return 0 if success
```

#### (b) socket事件轮询:

这里需要注意的是三个函数的顺序及其 ret 值,是否调用则需要看上一个函数返回的 ret 值。

(对 socket\_event\_poll\_xxx 部分的源码还未深入阅读……)

Ling Yi <lyi@0x55.cn>@ 2009年9月