


第六章 设备管理



本章内容所处位置





本章主要内容



- ❖ 6.1 I/O系统的功能、模型和接口
- ❖ 6.2 I/O设备和设备控制器
- ❖ 6.3 中断机构和中断处理程序
- ❖ 6.4 设备驱动程序
- ❖ 6.5 与设备无关的I/O软件
- **❖ 6.6** 用户层的I/O软件
- ❖ 6.7 缓冲区管理
- ❖ 6.8 磁盘存储器的性能和调度







I/O系统是指用于实现数据输入、输出及数据存储的 系统。I/O系统是OS中最繁杂且与硬件最紧密相关的部分;其最主要的任务是完成用户提出的I/O请求、提高 I/O速率以及提高设备的利用率。

- **❖ 6.1.1 I/O**系统的功能
- ❖ 6.1.2 I/O系统的层次结构
- **❖ 6.1.3 I/O**系统接口





❖ 6.1.1 I/O系统的基本功能

- 1、隐藏物理设备的细节:为用户提供命令 I/O设备类型多、差异大(速度、传输方向、数据表示形式、可靠性、控制指令与参数等)
- 2、与设备的无关性:为用户提供逻辑设备名应用逻辑设备名,使得用户在编程序时所使用的设备与实际设备无关,也提高了**OS**的可移植性和易适应性
- 3、提高处理机和I/O设备的利用率 引入设备控制器、I/O通道;采用缓冲技术



- 4、对I/O设备进行控制:驱动程序的功能 四种控制方式
 - a.轮询可编程I/O:
 - --CPU做全部工作
 - --轮询,忙等待
 - --适用于嵌入式系统, WHY

```
copy_from_user(buffer, p, count);
for (i = 0; i < count; i++) {
    while (*printer_status_reg!= READY);
    *printer_data_register = p[i];
}
return_to_user();
/* p is the kernel buffer */
/* loop on every character */
/* loop until ready */
/* output one character */</pre>
```



- 4、对I/O设备进行控制:驱动程序的功能 四种控制方式
 - b. 中断可编程I/O: 传达一次信息需要一次中断;
 - --阻塞请求I/O的进程
 - --CPU进行调度直到设备产生中断
 - --设备处理,I/O中断方式通知CPU

```
copy_from_user(buffer, p, count);
enable_interrupts();
while (*printer_status_req != READY);
*printer_data_register = p[0];
scheduler():
```

```
if (count == 0) {
    unblock_user();
} else {
    *printer_data_register = p[i];
    count = count - 1;
    i = i + 1;
}
acknowledge_interrupt();
return_from_interrupt();
```



- 4、对I/O设备进行控制: 驱动程序的功能 四种控制方式
 - c. 使用DMA的I/O:
 - --本质上是程序控制I/O
 - --减少中断: 从每个字符一次到每个缓冲区(数据块)一次
 - --不适用: DMA太慢或CPU空闲

```
copy_from_user(buffer, p, count);
set_up_DMA_controller();
scheduler();
```

(b) (a)

acknowledge_interrupt();

return_from_interrupt();

unblock_user();



- 4、对I/O设备进行控制:驱动程序的功能 四种控制方式
 - d. 通道I/O:
 - --通道是简易CPU
 - --CPU、通道与I/O设备并行工作,I/O无需CPU干预
 - --减少中断: 若干个缓冲区(数据块)的一次存取
 - --过程: CPU指令--通道(简易CPU)---控制器(接收及解析命令)---设备(执行命令)



5、确保对设备的正确共享

独占设备:磁带机、打印机

共享设备:磁盘

6、错误处理

临时性错误: 重试来纠正

持久性错误: 向上层报告






- ❖ 6.1.2 I/O系统的层次结构和模型
 - 1、I/O软件层次结构

I/O请求

I/O应答



- (1) 用户交互接口: 使用操作命令(如write)
- I/O系统接口:向上层(用户、其它软件)提供命令
- (2) 提供用户程序与设备的统一接口(如设备命名)
- (3)解析操作命令并存入设备控制器,驱动设备工作
- (4) 中断处理

软硬件接口:逻辑指令---物理指令 的转换

(5) 执行I/O操作

图6-1 I/O系统的(软件)层次结构及功能



如何理解接口?


- (1) 举例1: 螺母相当于接口,连接螺丝(直径尺寸一样)和部件;
- (2) 举例2: USB接口,可以接不同设备(如相机,手机等),

可以理解为实现规范;

- (3) 硬件接口: 部件之间的电气连接,如USB接口;
- (4) 功能接口: 如打印机的单面打印、双面打印等;
- (5) 软件接口: 控制接口硬件正常工作的软件, 如用户界面;



2、I/O系统中各模块之间的层次视图





❖ 6.1.3 I/O系统接口

1、块设备接口

块设备:数据的存取与传输以数据块为基本单位,例如磁盘,其I/O控制方式采用DMA方式

2、流(字符)设备接口

字符设备:数据的存取与传输以字符为基本单位,例如键盘、打印机,常采用中断驱动方式

3、网络通信接口



本章主要内容



- ❖ 6.1 I/O系统的功能、模型和接口
- ❖ 6.2 I/O设备和设备控制器
- ❖ 6.3 中断机构和中断处理程序
- ❖ 6.4 设备驱动程序
- ❖ 6.5 与设备无关的I/O软件
- **❖ 6.6** 用户层的I/O软件
- ❖ 6.7 缓冲区管理
- ❖ 6.8 磁盘存储器的性能和调度





6.2 I/O设备与设备控制器

I/O设备一般由执行I/O操作的机械部件和执行I/O控制的电子部件组成,前者就是一般的I/O设备,后者称为设备控制器或适配器。

- **❖ 6.2.1 I/O**设备
- ❖ 6.2.2 设备控制器
- ❖ 6.2.3 内存映像I/O
- **❖** 6.2.4 I/O通道





❖ 1、I/O设备的类型

1> 按设备的使用特性分类

存储设备(外存、后备存储器、辅助存储器) 较内存速度慢、容量大、价格低

输入/输出设备

输入设备

- ①键盘、鼠标、扫描仪、摄像头、传感器等输出设备
- ①打印机、绘图仪、显示器、投影仪、音响等 交互式设备(上述两类设备的集成)



2> 按设备的传输速率分类

低速设备

每秒几个字节至数百字节 键盘、鼠标、语音输入输出设备等

中速设备

每秒数千至数万字节 行式打印机、激光打印机等

高速设备

每秒数百K至数十M字节 磁盘机、磁带机、光盘机等



3> 按设备的信息交换单位分类

块设备

信息的存取以块为基本单位,属有结构设备 典型块设备:磁盘

基本特征: 传输速率较高、可寻址

字符设备

信息的存取以字符为基本单位,属无结构设备典型字符设备:交互式终端、打印机

基本特征: 传输速率较低、不可寻址、采用中断

驱动方式



4> 按设备的共享属性分类

独占设备

一段时间内只允许一个进程访问的设备例如:打印机

共享设备

一段时间内允许多个进程同时访问的设备 共享设备必须是可寻址的和可随机访问的设备 例如:磁盘

虚拟设备

通过虚拟技术将一台独占设备变换为若干个逻辑设备,供若干个进程同时使用

例如:采用SPOOLing技术实现打印机的共享



❖ 2、I/O设备与控制器之间的接口




图6-3 I/O设备与控制器间的接口



1>数据信号线


用于I/O设备和设备控制器之间传送数据信号

2>控制信号线

用于设备控制器向I/O设备发送控制信号

3> 状态信号线

用于I/O设备向设备控制器传送当前状态信号





6.2 I/O设备与设备控制器



- **❖ 6.2.1 I/O**设备
- **❖ 6.2.2** 设备控制器
- ❖ 6.2.3 内存映像I/O
- **❖ 6.2.4 I/O**通道





❖ 1、设备控制器基本概念

设备控制器是计算机中的一种硬件实体(常做成印刷电路卡形式,也称接口卡),是CPU与I/O设备之间的接口,其主要职责是控制一个或多个I/O设备,实现I/O设备和计算机之间的数据交换,减轻CPU的负担。

*接收来自CPU的命令,以此控制I/O工作

设备控制器分类

字符型设备控制器块设备控制器



- ❖ 2、设备控制器基本功能
 - (1)接收和识别CPU命令
 - (2) 实现CPU与控制器、控制器与I/O设备数据交换
 - (3) 标识和报告I/O设备的状态
 - (4) 保存和识别I/O设备的地址
 - (5)输入、输出数据缓冲
 - (6) 差错检测控制



❖ 3、设备控制器基本组成

CPU与设备控制器的接口

实现CPU与设备控制器之间的通信

三类信号线:数据线、地址线、控制线

两类寄存器:数据寄存器、控制/状态寄存器

控制器与设备的接口

用于连接一个或多个设备

三类信号线:数据线、控制线、状态线

I/O逻辑(译码器)

对CPU命令、地址译码,实现对I/O设备的控制





CPU与控制器接口

控制器与设备接口




图 6-4 设备控制器的组成



6.2 I/O设备与设备控制器



- **❖ 6.2.1 I/O**设备
- **❖ 6.2.2** 设备控制器
- ❖ 6.2.3 内存映像I/O
- **❖ 6.2.4 I/O**通道





6.2.3 内存映像I/O

问题引入: 在CPU与设备控制器通信过程中,需将CPU寄存器中的内容复制到设备控制器的寄存器中,如何完成?

❖ 1、利用特定指令完成

例: io-store cpu-reg, dev-no, dev-reg

缺点:访问设备与访问内存需要两种不同指令,不利于I/O编程


❖ 2、利用统一指令完成(内存映像I/O)

基本思想:将设备控制器的寄存器(或I/O端口)与内存统一编址,采用与内存访问相统一的指令访问

例: store cpu-reg, n



6.2.3 内存映像I/O





6.2 I/O设备与设备控制器



- **❖ 6.2.1 I/O**设备
- **❖ 6.2.2** 设备控制器
- ❖ 6.2.3 内存映像I/O
- **❖ 6.2.4 I/O**通道





❖ 1、I/O通道(I/O Channel)设备的引入

I/O设备←→设备控制器←→I/O通道←→ CPU

I/O通道是一种特殊的处理机,专门负责I/O操作,有自己简单的指令系统(只有数据传送指令和I/O设备控制指令)和执行I/O指令的能力,通过执行通道(I/O)程序完成I/O操作。

引入I/O通道的主要目的:建立独立的I/O操作,使有关对I/O操作的组织、管理及其结束处理尽量独立于CPU,减轻CPU负担。

I/O通道与一般处理机的区别

指令类型单一,局限于与I/O操作有关的指令。 没有独立的内存,I/O通道与CPU共享内存。





❖ 2、I/O通道设备的类型

1>字节多路通道(Byte Multiplexor Channel)

原理:一个主通道连接多个子通道,以时间片轮转方式(字节交叉方式)共享主通道,每个子通道每次只传送一个字节,适于连接多台中、低速设备。




图 6-6 字节多路通道的工作原理



2> 数组选择通道(Block Selector Channel)

原理:虽可连接多台I/O设备,但无子通道,仅一主通道,某时间由某一I/O设备独占,以数据块为单位传递数据,适于连接高速I/O设备。缺点是设备申请使用通道的等待时间较长,利用率低。

3>数组多路通道(Block Multiplexor Channel)

原理:综合了前面2种通道类型的优点,多子通道以分时方式(块交叉方式)并以数据块为单位传送数据。

数组多路通道在实际中应用较多。





❖ 3、I/O通道设备的"瓶颈"问题




图 6-7单通路I/O系统





解决办法:采用复联方式,增加通路




图6-8 多通路I/O系统



本章主要内容

- ❖ 6.1 I/O系统的功能、模型和接口
- ❖ 6.2 I/O设备和设备控制器
- ❖ 6.3 中断机构和中断处理程序
 - 6.3.1 中断简介
 - 6.3.2 中断处理程序
- ❖ 6.4 设备驱动程序
- ❖ 6.5 与设备无关的I/O软件
- **❖ 6.6** 用户层的I/O软件
- ❖ 6.7 缓冲区管理
- ❖ 6.8 磁盘存储器的性能和调度





6.3.1 中断简介

- ❖ 1、中断的产生
 - I/O请求→→设备启动→I/O完成→设备控制器向CPU发送中断请求→ CPU调用中断处理程序
- **❖ 2**、中断与陷入
 - 中断:是指CPU对I/O设备发来的中断信号的一种响应。是由CPU外的设备引起的,又称外中断。陷入(trap):是由CPU内部事件引起的一种中断,也称内中断。
- ❖ 3、中断向量表和中断优先级
 - 中断向量表:表中每一条记录由一个中断号(代表具体的中断请求)及相应的中断处理程序的入口地址组成。
 - 中断优先级: 给不同的中断信号源赋予不同的优先级



6.3.1 中断简介

❖ 4、对多中断源的处理方式

1> 屏蔽(禁止)中断:处理一个中断时,屏蔽其余中断, 按顺序处理中断 简单,但不能用于实时性要求高的中断请求

2> 嵌套中断

优先响应最高优先级的中断请求 高优先级的中断请求<mark>抢占</mark>低优先级的中断请求



6.3.2 中断处理程序

- ❖ 1、中断处理过程
 - 1>唤醒被阻塞的驱动程序进程
 - 2> 保护被中断进程CPU环境(图6-10) 将被中断进程的CPU现场信息压入中断栈
 - 3>转入相应的设备处理程序

CPU对各中断源测试,确定引起本次中断的 I/O设备,并发送一应答信号给发出中断请求 的设备,驱动程序进程调用相应的I/O设备中断处理程序。




图 6-10 中断现场保护示意图



6.3.2 中断处理程序

4>中断处理


中断处理程序从设备控制器读出设备状态,以判别本次中断是正常结束中断,还是异常结束中断,若 为后者,则根据异常原因做进一步处理。

5>恢复被中断进程的现场

如果没有其它的中断请求待处理: 从中断栈中取出被中断进程的CPU现场信息,装入相应的寄存器中,恢复被中断进程运行;如果还有其它的中断请求需求要处理,则接着处理。



图6-11 中断处理流程





本章主要内容



- ❖ 6.1 I/O系统的功能、模型和接口
- ❖ 6.2 I/O设备和设备控制器
- ❖ 6.3 中断机构和中断处理程序
- ❖ 6.4 设备驱动程序
- ❖ 6.5 与设备无关的I/O软件
- ❖ 6.6 用户层的I/O软件
- ❖ 6.7 缓冲区管理
- ❖ 6.8 磁盘存储器的性能和调度





❖ 1、概念

设备驱动程序是与硬件直接相关,负责具体实现系统对设备发出的操作指令,驱动I/O设备工作的程序。

设备驱动程序又称设备处理程序,是I/O进程与设备控制器之间的通信和转换程序,常以进程的形式存在,它接收来自上层I/O软件的、抽象的I/O命令,再把它换成具体的命令发送给设备控制器,来启动设备进行I/O操作。



❖ 2、设备驱动程序的功能

- (1) 接收进程的I/O抽象命令,并转换成具体命令;
- (2) 检查I/O请求的合法性、检查设备的状态、设置设备的工作方式;
- (3) 发布I/O具体命令,驱动I/O操作;
- (4) <u>响应设备中断,调用相应中断处理程序处理</u>; 如果系统中有通道的话,根据**I/O**抽象命令,生成 通道程序。



- ❖ 3、设备驱动程序的特点
 - 1> <u>驱动程序主要是指在请求I/O的进程与设备控</u>制器之间的一个通信和转换程序。
 - 2> 驱动程序与设备控制器和I/O设备的硬件特性 紧密相关,因而对不同类型的设备应配置不同的 驱动程序。
 - 3> 驱动程序与I/O设备所采用的I/O控制方式紧密相关,不同控制方式的驱动程序存在较大差异。
 - 4>由于驱动程序与硬件紧密相关,因而其中的一部分必须用汇编语言书写。目前<u>有很多驱动程序</u>的基本部分,已经固化在ROM中。



5> 驱动程序应允许可重入,一个正在运行的驱动程序常会在一次调用完成前被再次调用。



6.4.2 设备驱动程序的处理过程

❖ 1、设备驱动程序的处理过程

两大过程


- 1> 启动设备过程
- 2> 中断处理过程(即6.3.2节内容)

启动设备过程

- 1>将抽象命令转化为具体命令
- 2> 检查I/O请求合法性
- 3>读出和检查设备状态
- 4> 传送必要的参数
- 5> 启动I/O设备



图 设备驱动程序工 一作流 程






6.4.3 对I/O设备的控制方式



- ❖ 1、使用轮询的可编程I/O方式
- ❖ 2、使用中断的可编程I/O方式
- ❖ 3、直接存储器访问(DMA)方式
- ❖ 4、I/O通道控制方式







使用轮询的可编程I/O方式


❖ 基本原理

这种方式也称为"忙-等" 方式。CPU向设备控制器 发出I/O命令后,由于计算 机系统中无中断机构,

CPU必须不断循环检测I/O设备的状态,看数据是否已由 I/O设备输入或输出完毕。

每次传送一个字符。

CPU资源浪费严重。



(a) 程序I/O方式




使用中断驱动的可编程I/O方式

❖ 基本原理

引入中断机构, CPU与I/O 设备并行操作: CPU向设备 控制器发出I/O命令后立即返 回继续执行原来或者别的任 务:设备控制器按I/O命令控 制指定I/O设备进行I/O,完 成后,再通过中断机构向 CPU发送一中断信号。

每次传送一个字符。

较轮询I/O控制方式,CPU的 利用率大幅提高。



(b) 中断驱动方式



3、直接存储器访问(DMA)I/O控制方式


❖ 1、DMA I/O控制方式的引入

中断驱动I/O 存在的问题

数据传输的基本单位为字节,每 传输一个字节,设备控制器就要 向CPU请求一次中断,效率低下。

DMA I/O控制方式

DMA I/O控制方式是指由DMA 控制器实现I/O设备与内存之间数 据块的直接传送,在数据块传送 期间无需CPU干预,仅当在传送 一个或多个连续的数据块开始和 结束时才需要CPU干预。






3、直接存储器访问(DMA)I/O控制方式




❖ 2、DMA控制器的组成



命令/状态寄存器(CR) 数据寄存器(DR) 内存地址寄存器(MAR) 数据计数器(DC)



3、直接存储器访问(DMA)I/O控制方式





❖ 1、I/O通道控制方式的引入

DMA I/O 存在的问题

DMA I/O对多个离散块存取仍需多次中断。

I/O通道控制方式

通道控制方式同DMA控制方式一样,也是一种以内存为中心,是设备与内存直接交换数据的控制方式。 CPU只需向通道发出一条I/O指令,给出其所要执行的通道程序的首址和要访问的I/O设备,通道接到指令后,通过执行通道程序便可完成一组数据块的I/O操作。

通道控制方式可实现CPU、通道和I/O设备三者的并行操作,从而更有效地提高整个系统的资源利用率。





❖ 2、I/O通道程序

通道程序

通道程序由一系列通道指令构成。通道通过执行通道程序,并与设备控制器共同实现对I/O设备的控制。

通道指令包含的信息

1> 操作码

规定指令所执行的操作,如读、写、控制等

2> 内存地址

标明字符送入内存(读)或从内存取出(写)的内存首址

3> 计数

本条指令所要读/写的字节数



4> 通道程序结束位P

表示通道程序是否结束, P=1表示结束。

5> 记录结束标志R

R=0表示本指令与下一指令处理同一个记录;

R=1表示处理某记录的最后一条指令。




表 含有六条通道指令的通道程序示例(不讲)

操作	P	R	计数	内存地址
WRITE	0	0	80	813
WRITE	0	0	140	1034
WRITE	0	1	60	5830
WRITE	0	1	300	2000
WRITE	0	0	250	1850
WRITE	1	1	250	720





❖ 3、I/O通道控制方式工作流程





本章主要内容



- ❖ 6.1 I/O系统的功能、模型和接口
- ❖ 6.2 I/O设备和设备控制器
- ❖ 6.3 中断机构和中断处理程序
- ❖ 6.4 设备驱动程序
- ❖ 6.5 与设备无关的I/O软件(设备独立性软件)
- **❖ 6.6** 用户层的I/O软件
- ❖ 6.7 缓冲区管理
- ❖ 6.8 磁盘存储器的性能和调度





6.5 设备独立性软件



- **❖ 6.5.1** 基本概念
- ❖ 6.5.2 设备独立性软件的主要功能
- ❖ 6.5.3 设备分配
- ❖ 6.5.4 逻辑设备名到物理设备名映射的实现





6.5.1 基本概念

❖ 1、设备独立性的概念

基本含义


设备独立性(Device Independence),也称为设备 无关性,即应用程序独立于具体使用的物理设 备,也就是说用户在编程序时所使用的设备与 实际设备无关。

实现办法

在应用程序中,使用逻辑设备名称来请求使用 某类设备;而系统实际执行时,使用物理设备 名称启动I/O设备。<u>OS通过设置逻辑设备表完成</u> 逻辑设备名称和物理设备名称的映射转换。







应用程序独立于物理设备

- 1、设备驱动程序:与硬件紧密相关
- 2、为了实现设备独立性,加入的软件称之为"设备独立性软件"



6.5.1 基本概念

设备独立性的好处

1>增加了设备分配的灵活性

逻辑设备名称和物理设备名称之间可以是多对 多的映射关系,提高了物理设备的共享性,以 及使用的灵活性。如:

- ① 一个逻辑名称可对应一类设备,提高均衡性与容错性。
- ① 几个逻辑名称对应某一个设备,提高共享性。

2> 易于实现I/O重定向

I/O重定向: 通过 改变逻辑设备表的映射关系来 实现I/O设备的更换(即重定向),而不必修改 应用程序。



6.5.2 设备独立性软件的主要功能

- ❖ 设备独立性软件主要功能
 - 1> 向用户层软件提供统一接口 提供统一接口,统一命令等; 将逻辑设备名映射为物理设备名,进一步可以找到 相应物理设备的驱动程序。
 - 2> 缓冲管理,以提高I/O的效率(详参6.7节内容)
 - 3> 差错控制,处理那些设备驱动程序无法处理的错误(与设备无关的I/O操作错误)。
 - 4> 对各种设备进行分配与回收。
 - 5> 提供独立于设备的逻辑数据块。



❖ 1、设备分配中的数据结构

1>设备控制表(DCT)

系统为每一个设备都配置了一张设备控制表,用 于记录该设备的使用情况。




图6-17设备控制表



2>控制器控制表(COCT)

系统为每一个控制器都配置了一张设备控制器控制表,用于记录该控制器的使用情况。

控制器标识符: controllerid

控制器状态: 忙/闲

与控制器连接的通道表指针

控制器队列的队首指针

控制器队列的队尾指针

图6-18 (a) 控制器控制表



3> 通道控制表(CHCT)

系统为每一个通道都配置了一张通道控制表,用于记录该通道的使用情况。

通道标识符: channelid

通道状态: 忙/闲

与通道连接的控制器表首址

通道队列的队首指针

通道队列的队尾指针

图6-18 (b) 通道控制表



4> 系统设备表(SDT)

记录系统中的全部设备的使用情况,每个物理设备占一个表目。整个系统配置一张。




图6-18 (c) 系统设备表



❖ 2、设备分配时应考虑的因素

- 1> 设备的固有属性
 - ① 独占性(独占设备) 采用独享分配策略,独占设备分配给某进程后 便由该进程独占,直至其用完或释放该设备。
 - ② 共享性(共享设备) 允许多个进程同时共享该类设备。
 - ③ 虚拟性(虚拟设备) 虚拟设备是利用虚拟技术把独占设备改造成可 由多个进程共用的设备。 虚拟设备允许多个进程同时共享。



2> 设备分配算法

① 先来先服务

按进程对设备请求的先后次序,将进程排成一个设备请求队列,设备分配程序总是把设备首先分配给队首进程。

② 优先级高者优先

优先权高的进程排在设备队列前面,而对于优先级相同的I/O请求,则按先来先服务原则排队。



6.5.3 设备分配

3>设备分配中的安全性

① 安全分配方式

每当进程发出I/O请求后,便进入阻塞状态,直到其 I/O操作全部完成后唤醒。

优点: 摒弃了"请求和保持条件",不会产生死锁。

缺点:进程进展缓慢,即CPU与I/O设备串行工作。

② 不安全分配方式

进程发出I/O请求后仍继续运行。

优点: 可操作多个设备,推进迅速。

缺点:可能导致"死锁",需增加预测死锁的安全性

计算,这在一定程度上增加了程序的复杂性。



6.5.4 逻辑设备名到物理设备名映射的实现

❖ 1、逻辑设备表(Lgical Unit Table, LUT)

作用:将应用程序中使用的逻辑设备名映射为物理设备名。

生成: 在用户进程第一次请求设备分配时完成映射,并在LUT中生成相应表项。

逻辑设备名	物理设备名	驱动程序 入口地址
/dev/tty	3	1024
/dev/printer	5	2046
:	:	:

逻辑设备名	系统设备表指针
/dev/tty	3
/dev/printer	5
:	

(a) 图**6-19** 逻辑设备表

(b)



6.5.4 逻辑设备名到物理设备名映射的实现

❖ 2、逻辑设备表的设置

整个系统设置一张LUT

要求: 要求所有用户使用的逻辑设备名称不能

重复,一般用于单用户系统。

每个用户设置一张LUT

可重名/可限制用户对某些设备的使用。




本章主要内容



- ❖ 6.1 I/O系统的功能、模型和接口
- ❖ 6.2 I/O设备和设备控制器
- ❖ 6.3 中断机构和中断处理程序
- ❖ 6.4 设备驱动程序
- ❖ 6.5 与设备无关的I/O软件
- **❖ 6.6** 用户层的I/O软件
- ❖ 6.7 缓冲区管理
- ❖ 6.8 磁盘存储器的性能和调度



6.6 用户层的I/O软件



用户层I/O软件是指运行在操作系统用户层中的软件,包括:

- ❖ 6.6.1 系统调用与库函数
- **❖ 6.6.2** 假脱机(SPOOLing)系统



6.6.1 系统调用与库函数

❖ 1、系统调用与库函数

系统调用:是应用程序请求OS内核完成某功能时的一种过程调用(详参教材P294)。

库函数:现代OS中对系统调用采用C语言编写, 以函数形式提供的一种系统调用。



❖ 1、什么是SPOOLing

脱机技术: 利用专门的外围控制机,将低速I/O设备上的数据传送到高速磁盘上,缓和CPU的高速性与I/O设备低速性间的矛盾。

假脱机技术:在主机控制下,<u>用程序模拟脱机</u> I/O操作,使外围I/O操作与CPU对数据的处理同时进行,我们把这种<u>在联机情况下实现的同时外</u> 围操作称为SPOOLing(Simultaneous Periphernal Operating OnLine)。

假脱机技术的作用:通过缓冲方式,将独占设备改造为共享设备。

目的:缓和CPU和I/O设备速度不匹配



❖ 2、SPOOLing系统的组成

1>输入井和输出井(外存上)

输入井: 用来模拟脱机输入磁盘设备, 用来暂存I/O输入设备输入的数据;

输出井: 用来模拟脱机输出磁盘设备, 用来暂存用户程序输出的数据。

- 2> 输入缓冲区和输出缓冲区(内存中) 输入设备→输入缓冲区→输入井→用户区 用户区→输出井→输出缓冲区→输出设备
- 3>输入进程和输出进程

用来模拟脱机I/O时的外围控制机。






图6-21 SPOOLing系统的组成



- ❖ 3、假脱机打印机系统
 - 打印机为独占设备,利用SPOOLing技术,可将 之改造为共享设备。
 - 用户请求打印时, SPOOLing系统处理如下:
 - ✓ 1>由假脱机管理进程在输出井中为之申请一个空闲磁盘块区,并将要打印的数据送入其中;
 - ✓ 2>假脱机管理进程再为用户进程申请一张空白的用户请求打印表,并将用户的打印要求填入其中,再将该表挂到请求打印队列上;
 - ✓ 3>如果打印机空闲,假脱机打印进程将从请求打印队列的队首取出一张请求打印表,按表中要求将要打印的数据从输出井送到输出缓冲区,再由打印机打印。



❖ 4、SPOOLing系统的特点

- 1>提高I/O速度 对低速设备操作变为对输入/输出井操作
- 2> 将独占设备改造为共享设备 分配设备的实质是分配输入/输出井
- 3> 实现了虚拟设备功能 将独占设备转换为若干台逻辑设备



本章主要内容



- ❖ 6.1 I/O系统的功能、模型和接口
- ❖ 6.2 I/O设备和设备控制器
- ❖ 6.3 中断机构和中断处理程序
- ❖ 6.4 设备驱动程序
- ❖ 6.5 与设备无关的I/O软件
- **❖ 6.6** 用户层的I/O软件
- ❖ 6.7 缓冲区管理
- ❖ 6.8 磁盘存储器的性能和调度






6.7 缓冲区管理



- **❖ 6.7.1** 缓冲的引入
- ❖ 6.7.2 单缓冲和双缓冲
- **❖ 6.7.3** 循环缓冲
- *** 6.7.4** 缓冲池





6.7.1 缓冲的引入

* 引入缓冲区的原因

- 1>缓和CPU与I/O设备间速度不匹配的矛盾。 例如: CPU与打印机、CPU与输入设备
- 2>减少对CPU的中断频率,放宽对CPU中断响应时间的限制。(参见教材P209图6-22)
- 3>解决数据粒度不匹配的问题。
- 4>提高CPU和I/O设备之间的并行性,以提高系统的吞吐量和设备的利用率。




图 6-22 利用缓冲寄存器实现缓冲



6.7 缓冲区管理(课下自学)



- **❖ 6.7.1** 缓冲的引入
- ❖ 6.7.2 单缓冲和双缓冲
- **❖ 6.7.3** 循环缓冲
- **❖ 6.7.4** 缓冲池

特定进程专用缓冲

_ 多个进程公用缓冲





6.7.2 单缓冲和双缓冲





图 6-23 单缓冲工作示意图



6.7.2 单缓冲和双缓冲






图6-25 双机通信时缓冲区的设置

(a) 单缓冲

(b) 双缓冲



6.7.2 单缓冲和双缓冲

❖ 【补充示例1】现有假设T是从磁盘输入一块数据的时间,C是CPU对一块数据进行处理的时间,而M是将一块数据从缓冲区传送到工作区的时间。当用户进程按顺序访问的方式处理大量的数据时,请问在单缓冲和双缓冲的情况下,系统对一块数据的处理时间分别是多少?



6.7.2 单缓冲和双缓冲

❖ 【解】

1>单缓冲情形:数据从I/O控制器到缓冲区、数据由缓冲区到工作区和CPU从工作区取出数据进行处理,必须串行操作。但CPU在处理一块数据时,I/O控制器可输入下一块数据。因此,系统对一块数据处理的时间为Max(C,T)+M。


2>双缓冲情形:数据由I/O控制器到双缓冲,以及数据由双缓冲到工作区,可以并行工作,因此系统对一块数据处理的时间为Max(T,M+C)。由于M<<T,则此时系统对一块数据处理的时间约为Max(T,C)。



6.7 缓冲区管理



- **❖ 6.7.1** 缓冲的引入
- ❖ 6.7.2 单缓冲和双缓冲
- **❖ 6.7.3** 循环缓冲
- **❖ 6.7.4** 缓冲池





❖ 1、循环缓冲的引入

当CPU处理数据的速度快于数据I/O的速度时,双缓冲也难以满足需要,用户进程会经常因等待I/O操作而阻塞;可引入多个缓冲,组织成循环缓冲的形式。

❖ 2、循环缓冲的组成

三类缓冲区

用于装输入数据的空缓冲区R 已装满数据的满缓冲区G 计算进程正在使用的现行工作缓冲区C

三类指针

指示计算进程下一可用缓冲区的指针Nextg 指示输入进程下一可用空缓冲区的指针Nexti 指示计算进程正在使用的缓冲区的指针Current








图 6-26 循环缓冲



❖ 3、循环缓冲的使用(了解)

1> Getbuf过程

为计算进程和输入进程提供缓冲区,并移动指针

2> Releasebuf过程

计算进程提取完一个C类缓冲区的数据,就调用 Releasebuf过程将该缓冲区释放;

输入进程装满一个R类缓冲区,就调用Releasebuf 过程将该缓冲区改为G类缓冲区。



❖ 4、进程同步(了解)

1>系统受计算限制

Nexti指针追赶上Nextg指针,输入进程速度大于计算进程,最终将导致全部空缓冲区装满,输入进程阻塞。

2> 系统受I/O限制

Nextg指针追赶上Nexti指针,计算进程速度大于输入进程,最终将导致全部满缓冲区提取完,计算进程阻塞。



6.7 缓冲区管理



- **❖ 6.7.1** 缓冲的引入
- ❖ 6.7.2 单缓冲和双缓冲
- **❖ 6.7.3** 循环缓冲
- ❖ 6.7.4 缓冲池

特定进程专用缓冲

___ 多个进程公用缓冲





❖ 1、缓冲池的基本概念

缓冲池:是系统提供的公用缓冲,即把系统内的 缓冲区统一管理起来,变专用为通用。

当某进程需要使用缓冲区时,提出申请,由管理程序从缓冲池提取一个缓冲区分配给它,用完后释放缓冲区,这样可用少量的缓冲区为更多的进程服务。



❖ 2、缓冲池的组成

1>缓冲区的类型

- ①空(闲)缓冲区
- ② 装满输入数据的缓冲区
- ③装满输出数据的缓冲区

2>缓冲区的组织

- ①空缓冲队列emq
- ②输入队列inq
- ③ 输出队列outq








图 三种缓冲区的组织



❖ 3、Getbuf 过程和Putbuf过程(了解)

缓冲池中的队列是临界资源,因此多个进程访问同一个缓冲区队列必须互斥访问,不同队列之间的访问应该同步。

```
Getbuf(type)
Begin

wait(RS(type));

wait(MS(type));

wait(MS(type));

B(number):=takebuf(type);

signal(MS(type));

end

Putbuf(type)

Begin

wait(MS(type));

addbuf(type,number);

signal(MS(type));

signal(MS(type));

end

end
```





❖ 4、缓冲池的工作方式(了解)




图6-27 缓冲池的工作方式



本章主要内容



- ❖ 6.1 I/O系统的功能、模型和接口
- ❖ 6.2 I/O设备和设备控制器
- ❖ 6.3 中断机构和中断处理程序
- ❖ 6.4 设备驱动程序
- ❖ 6.5 与设备无关的I/O软件
- **❖ 6.6** 用户层的I/O软件
- ❖ 6.7 缓冲区管理
- ❖ 6.8 磁盘存储器的性能和调度





6.8 磁盘存储器的性能和调度




- ❖ 6.8.1 磁盘性能简述
- **❖ 6.8.2** 磁盘调度



6.8.1 磁盘性能简述

❖ 1、数据的组织和格式



磁盘记录块总数= 盘面数*磁道数*扇区数

图6-28 磁盘驱动器结构



6.8.1 磁盘性能简述

2>磁盘格式化

格式化后每个扇区包含两个字段: 1> 标识符字段: 2> 数据字段。




图6-29 磁盘的格式化



6.8.1 磁盘性能简述

❖ 2、磁盘的类型

1> 固定磁头磁盘

磁盘每条磁道上都有一读/写磁头,通过这些磁头可访问所有各磁道,并进行并行读/写,有效地提高了磁盘的I/O速度。

2>移动磁头磁盘

磁盘每一个盘面仅配有一个磁头,为能访问该盘面上所有磁道,该磁头必须能移动以进行寻道,因而I/O速度较慢。



Ts、Tr与所读写数据无关,是Ta的主要组成部分,因而数据集中传输可减少寻道次数,提高传输效率

- ❖ 3、磁盘访问时间访问时间 Ta=Ts+1/2r+b/rN
 - 1> 寻道时间 Ts=m*n+s 5-30ms 寻道时间是指磁头移动到磁道上所需时间 m-常量, n-移动磁道数, s-磁臂启动时间
 - 2> 旋转延迟时间 T_r=1/2r(均值) 2-3ms 旋转延迟时间是指扇区旋转到磁头下所需时间 r-磁盘每秒转数
 - 3> 数据传输时间 T_t=b/(rN) 数据传输时间是指从磁盘读/写数据所需时间 b-读/写字节数, N-每个磁道上的字节数



6.8 磁盘存储器的性能和调度



- ❖ 6.8.1 磁盘性能简述
- ❖ 6.8.2 磁盘调度 ✓

磁盘调度的目标 是使磁盘的平均 寻道时间最少





❖ 1、先来先服务 (**FCFS**)

原理: 根据进程请求访问磁盘的先后次序进行调度。

优点:简单、貌似公平, 每个进程得到满足。

缺点: 平均寻道距离较大, 仅适用于请求磁盘 I/O的进程数目较少的场合。

被访问的下	移动距离	
一个磁道号	(磁道数)	
55	45	
58	3	
39	19	
18	21	
90	72	
160	70	
150	10	
38	112	
184	146	

图6-30 FCFS调度算法



例: 图6-30从100号磁道开始,进程对磁道的先后请求次序为: 55、58、39、18、90、160、150、38、184,采用FCFS算法调度次序为:




图6-30 FCFS调度算法



❖ 2、最短寻道时间优先 (SSTF)

原理:每次<u>选择离当前</u> 磁道距离最近的磁道进 行调度(贪心算法)。

优点: 比FCFS有更好的 寻道性能。

缺点:可能导致某些进程出现"饥饿"现象,在 很长时间内其磁盘请求 得不到满足。

(从 100 号)	磁道开始)
被访问的下	移动距离
一个磁道号	(磁道数)
90	10
58	32
55	3
39	16
38	1
18	20
150	132
160	10
184	24
平均寻道长度: 27.5	

图6-31 SSTF调度算法



例:假设当前磁道为100,进程请求磁道队列为:55、58、39、18、90、160、150、38、184,则采用SSTF算法调度次序为:




图6-31 SSTF调度算法



❖ 3、扫描算法 (SCAN)

原理:磁头像电梯一样 往返移动,在移动过程 中再采用SSTF算法; 也称电梯算法。

优点:性能较好,可以避免饥饿现象的出现。


缺点:某些进程请求存在等待延迟现象。

(从 100 [#] 磁道开始,向磁道号增加方向 访问)			
被访问的下 一个磁道号	移动距离 (磁道数)		
150	50		
160	10		
184	24		
90	94		
58	32		
55	3		
39	16		
38	1		
18	20		
平均寻道长	度: 27.8		

图**6-32 SCAN**调度算法



例:假设当前磁道为100,向磁道号增加方向访问,进程请求磁道队列为:55、58、39、18、90、160、150、38、184,则采用SCAN算法调度次序为:



图**6-32 SCAN**调度算法



4、循环扫描算法 (CSCAN)

原理: 磁头循环单向移 动, 在移动过程中再采 用SSTF算法。

优点: 能改善某些进程 的请求等待延迟。

(从 100 * 磁道开始,	向磁道号增加方向
访问)	
被访问的下	移动距离

被访问的下	移动距离
一个磁道号	(磁道数)
150	50
160	10
184	24
18	166
38	20
39	1
55	16
58	3
90	32
平均寻道	全度 , 36, 8

厂均可退区度: 30.0

图6-33 CSCAN调度算法



例:假设当前磁道为100,向磁道号增加方向访问,进程请求磁道队列为:55、90、58、39、18、90、160、150、38、184,则采用CSCAN算法调度次序为:




图6-33 CSCAN调度算法



❖ 5、N-Step-SCAN和FSCAN算法

1>SSTF、SCAN、CSCAN算法存在的问题

- a) 这三种算法对于先来和后来的磁盘请求同等处理,不合理。
- b) 容易出现"磁臂粘着"现象,<u>即一个或多个</u>进程对某一磁道有较高的访问频率,从而不停 对该磁道进行I/O操作,使得其它磁盘请求在 很长时间内得不到处理。



2> N-Step-SCAN算法

原理:根据磁盘请求到来的先后次序将其组织成若干个长度为N的请求队列,然后依次对每一队列采用SCAN 算法进行处理。

性能: 当N=1时,算法蜕化为FCFS;当N很大时,算法性能接近SCAN算法。

1	 n
2	 n
m	 n



3> FSCAN算法

原理: FSCAN是N步SCAN算法的简化,即只将磁盘请求队列分成两个子队列: 一个是由当前所有请求磁盘I/O的进程形成的队列,采用SCAN算法进行处理;另一个列队是在扫描期间新出现的磁盘请求组成的队列。

当前请求队列	n I		n	1
新请求队列			n	CFS
_		SCAN		Ţ



- ❖ 【补充示例2】假定磁盘有200个柱面,编号0~199, 当前存取臂的位置在143号柱面上,并刚刚完成了125 号柱面的服务请求,如果请求队列的先后顺序是:86, 147,91,177,94,150,102,175,130;试问:为 完成上述请求,下列算法存取臂移动的总量是多少? 并给出存取臂移动的顺序。
 - (1) 先来先服务算法FCFS;
 - (2) 最短寻道时间优先算法SSTF;
 - (3) 扫描算法SCAN;
 - (4) CSCAN算法。



【解】

1> 先来先服务 磁头移动顺序为:

143→86→147→91→177→94→150→102→175→130, 磁头移动共**565**柱面。

2> 最短寻道时间优先(SSTF) 磁头移动顺序为:

143→147→150→130→102→94→91→86→175→177, 磁头移动共**162**柱面。

3>SCAN算法 磁头移动顺序为:

143→147→150→175→177→130→102→94→91→86, 磁头移动共**125**柱面。

4> CSCAN算法 磁头移动顺序为:

143→147→150→175→177→86→91→94→102→130, 磁头移动共**169**柱面。



本章小结



❖ I/O系统的五个层次

设备独立性软件*设备驱动程序*

I/O中断处理程序*

- ❖ 四种I/O控制方式*
- ❖ 四种缓冲技术*
- ❖ SPOOLing技术**
- ❖ 磁盘调度算法**

FCFS、SSTF、SCAN、CSCAN、NStepSCAN、FSCAN**





本章小结



❖ 重要概念

设备控制器、通道、中断、收容输入、提取输入、 收容输出、提取输出、设备独立性、SPOOLing等



本章作业



- ❖ 要求:
 - 一定要做在作业本上
- ❖ 交作业日期:
 两周后
- ❖ 作业内容:

操作系统第**6**章网络在线测试 补充题**1**道



本章作业

❖ 补充题1: 假设磁盘有200 个磁道,磁盘请求队列中是一些随机请求,它们按照到达的次序分别处于98、183、37、122、14、124、65、67号磁道上,当前磁头在53号磁道上,并向磁道号减小的方向上移动。请给出按先来先服务算法(FCFS)、最短寻道时间优先算法(SSTF)、扫描算法(SCAN)及循环扫描算法(CSCAN)算法进行磁盘调度时满足请求的次序,并算出它们的平均寻道长度?













本章课程结束!谢谢大家!