# 通道

Go 中的通道 (channel) 机制十分强大,但是理解内在的概念甚至可以使它更强大。实际上,选择缓冲通道或无缓冲通道将改变应用程序的行为和性能。

### 无缓冲通道

无缓冲通道是在消息发送到通道时需要接收器的通道。声明一个无缓冲通道时,你不需要声明容量。

```
package main
import (
   "sync"
    "time"
)
func main() {
    c := make(chan string)
    var wg sync.WaitGroup
    wg.Add(2)
    go func() {
        defer wg.Done()
        c <- `foo`
    }()
    go func() {
        defer wg.Done()
        time.Sleep(time.Second * 1)
        println(`Message: `+ <-c)</pre>
    }()
    wg.Wait()
}
```

由于没有准备就绪的接收者,第一个 goroutine 在发送消息 foo 时将被阻塞。这个说明文档很好地解释了这种行为:

#### https://go.dev/ref/spec#Channel types

如果容量为零或未设置,则通道将被无缓冲,只有在发送方和接收方都准备就绪时通信才能成功。

#### 这一点, 《Effective Go》中描述的也很清晰:


#### https://go.dev/doc/effective\_go#channels

如果通道是无缓冲的, 发送者将被阻塞, 直到接收者接收到值。

诵道的内部描绘可以给我们更多关于此行为的有趣的细节

#### 无缓冲通道内部结构

channel 结构体 在 runtime 包的 chan.go 文件中可以找到。该结构包含与通道缓冲区相关的属性,但是为了说明无缓存的通道,我将省略我们稍后将看到的那些属性。下面是无缓冲通道的示意图:



通道维护了指向接收方( recvq )和发送方( sendq )列表的指针,由链表 waitq.sudog 表示,包含指向下一个元素的指针(next)和指向上一个元素的指针(previous),以及与处理 接收方/发送方的 goroutine 相关的信息。有了这些信息,Go 程序就很容易知道,如果没有了发送方,通道就应该阻塞接收方,反之,没有了接收方,通道就应该阻塞发送方。

下面是我们前面示例的工作流:

- 1. 通道是用一个空的接收方和发送方列表创建的。
- 2. 第 16 行,我们的第一个 goroutine 将值 foo 发送到通道。
- 3. 通道从(缓冲)池中获取一个结构体(sudog),用以表示发送者。这个结构将维护对 goroutine 和值(foo)的引用。
- 4. 这个发送者现在进入队列 (enqueued) sendg。
- 5. 由于"chan send"阻塞,goroutine 进入等待状态。
- 6. 第 23 行,我们的第二个 goroutine 将读取来自通道的消息。
- 7. 通道将弹出 sendq 队列,以获取步骤 3 中的等待发送的结构体。
- 8. 通道将使用 memmove 函数将发送方发送的值(封装装在 sudog 结构中)复制到读取的通道的变量。
- 9. 现在,我们的第一个 goroutine 可以恢复在第5步,并将释放在第3步获得的 sudog。

正如我们在工作流中再次看到的,goroutine 必须切换到等待,直到接收器可用为止。但是,如果需要,这种阻塞行为可以通过缓冲通道避免。

#### 缓冲通道内部结构

稍微改动之前的例子,以添加一个缓冲区:


```
package main

import (
    "sync"
    "time"
)
```

```
func main() {
    c := make(chan string, 2)
    var wg sync.WaitGroup
    wg.Add(2)
    go func() {
        defer wg.Done()
        c <- `foo`
        c <- `bar`</pre>
    }()
    go func() {
        defer wg.Done()
        time.Sleep(time.Second * 1)
        println(`Message: `+ <-c)</pre>
        println(`Message: `+ <-c)</pre>
    }()
    wg.Wait()
}
```

现在让我们根据这个例子分析结构 hchan 和与缓冲区相关的字段:


#### hchan



buffer (缓冲) 由以下五个属性组成:

- qcount 存储缓冲区中元素的当前数量
- dataqsiz 存储缓冲区中最大元素的数量
- buf 指向一个内存段,该内存段包含缓冲区中元素的最大数量的空间
- sendx 存储缓冲区中的位置,以便通道接收下一个元素
- recvx 在缓冲区中存储通道返回的下一个元素的位置

通过 sendx 和 recvx ,这个缓冲区就像一个循环队列:



这个循环队列允许我们在缓冲区中维护一个顺序,而不需要在其中一个元素从缓冲区弹出时不断移动元素。

正如我们在前一节中看到的那样,一旦达到缓冲区的上限,尝试在缓冲区中发送元素的 goroutine 将被移动到发送者列表中,并切换到等待状态。然后,一旦程序读取缓冲区,从缓冲区中返回位于 recvx 位置的元素,将释放等待的 goroutine ,它的值将被推入缓冲中。 这种属性使 通道有<u>FIFO(先进先出</u>)的行为。

### 由于缓冲区大小不足造成的延迟

我们在通道创建期间定义的缓冲区大小可能会极大地影响性能。我使用扇出模式来密集使用通道,以查看不同缓冲区大小的影响。以下是一些压力测试:

```
package bench
import (
   "sync"
    "sync/atomic"
    "testing"
)
func BenchmarkWithNoBuffer(b *testing.B) {
    benchmarkWithBuffer(b, 0)
}
func BenchmarkWithBufferSizeOf1(b *testing.B) {
    benchmarkWithBuffer(b, 1)
}
func BenchmarkWithBufferSizeEqualsToNumberOfWorker(b *testing.B) {
    benchmarkWithBuffer(b, 5)
}
func BenchmarkWithBufferSizeExceedsNumberOfWorker(b *testing.B) {
    benchmarkWithBuffer(b, 25)
}
func benchmarkWithBuffer(b *testing.B, size int) {
    for i := 0; i < b.N; i++ \{
```

```
c := make(chan uint32, size)
        var wg sync.WaitGroup
        wg.Add(1)
        go func() {
            defer wg.Done()
            for i := uint32(0); i < 1000; i++ {
                c <- i%2
            }
            close(c)
        }()
        var total uint32
        for w := 0; w < 5; w++ \{
            wg.Add(1)
            go func() {
                defer wg.Done()
                for {
                    v, ok := <-c
                    if !ok {
                        break
                    atomic.AddUint32(&total, v)
                }
            }()
        }
        wg.Wait()
   }
}
```

译者注:上边代码和说明匹配,了解详情请参考原文

在我们的基准测试中,一个生产者将在通道中注入一个 100 万个整数元素,而十个消费者将读取他们,并将它们累加到一个名为 total 的结果变量中。


我使用 benchstat 运行他们 10 次来分析结果:

```
name time/op WithNoBuffer-8 306\mu s \pm 3\% WithBufferSizeOf1-8 248\mu s \pm 1\% WithBufferSizeEqualsToNumberOfWorker-8 183\mu s \pm 4\% WithBufferSizeExceedsNumberOfWorker-8 134\mu s \pm 2\%
```


一个适当大小的缓冲区确实可以使您的应用程序更快!让我们跟踪分析基准测试,以确定延迟在哪里。

## 追踪延迟

跟踪基准测试将使您访问同步阻塞概要文件,该概要文件显示等待同步原语的 goroutines 阻塞位于何处。 Goroutines 在同步过程中花费了 9ms 的时间来等待无缓冲通道的值,而 50 大小的缓冲区只等待 1.9ms:



由于缓冲的存在,来自发送值的等待延迟减小了5倍:



我们现在确实证实了我们以前的怀疑。缓冲区的大小对应用程序的性能有重要影响。