layout: post

title: "远程使用服务器的jupyter notebook"

date: 2020-05-21

description: "linux使用"

#### tag: linux使用

### 1、在服务器端设置安装jupyter,并配置

1、安装jupyter,使用如下的命令直接安装

conda install jupyter

2、生成config文件

jupyter notebook --generate-config

3、生成密码

#进入python

#然后输入如下的命令

from notebook.auth import passwd

passwd()

#然后输入两次密码,就会得到sha1

#输入两次密码

#Enter password:

#Verify password:

#然后出现

然后将带引号的'sha1:xxxxxxxx'复制下来

4、修改之前生成的config文件

首先进入config文件

vim ~/.jupyter/jupyter\_notebook\_config.py


然后进行如下修改(直接粘贴):

- c.NotebookApp.ip='\*' #表示侦听所有的ip
- c.NotebookApp.password = u'sha:xxxxxx'#刚才复制的
- c.NotebookApp.open\_browser = False
- c.NotebookApp.port =8123 #随便指定一个


#### 修改xshell

文件-打开-选择服务器-右击属性-隧道:

serve2属性 ? X



点击添加,然后在目标端口处填入上边config中的8123端口,侦听端口随便填,例如填写8123(本地打开时使用)



## 服务器端打开jupyter

nohup jupyter notebook --no-browser --port=8123 &

然后在本地的浏览器中写入

127.0.0.1:8123

输入密码就可以链接远程的jupyter

# jupyter使用conda环境

安装ipythonkernel

conda install ipykernel

首先激活对应的conda环境

source activate 环境名称

将环境写入notebook的kernel中

python -m ipykernel install --user --name 环境名称 --display-name "Python (环境名称)"

然后运行,就可以在jupyter中看到对用的环境

jupyter notebook

更多技术文章请点击查看