# 开发说明书

1	开发环境	. 1
2	配置说明	. 1
	2.1 MATLAB R2012a 配置过程	1
3 -	工程文件说明	. 5
4 -	关键代码说明	. 7
	4.1 代码处理过程说明	7
	4.2 类说明	8
	4.3 主要函数说明	8

## 1开发环境

Visual Stdlio 2008, C++, Matlab R2012a

## 2 配置说明

#### 2.1 MATLAB R2012a 配置过程

(安装路径: D:\Program Files\MATLAB\R2012a)

#### 在 matlab 中选择 compiler

```
Welcome to mbuild -setup. This utility will help you set up
a default compiler. For a list of supported compilers, see
http://www.mathworks.com/support/compilers/R2012a/win64.html

Please choose your compiler for building shared libraries or COM components:

Would you like mbuild to locate installed compilers [y]/n? y

Select a compiler:
[1] Microsoft Visual C++ 2010 in C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 10.0\
[2] Microsoft Visual C++ 2008 SP1 in C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 9.0

[0] None

Compiler: 2

Please verify your choices:

Compiler: Microsoft Visual C++ 2008 SP1
Location: C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 9.0


Are these correct [y]/n? y
```

#### 2.2 VS2008 中文版配置过程


(安装路径: "C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 9.0)

新建一个 win32 控制台应用程序,取名 util\_matlab。接下来进行如下配置。

解决方案->右键->属性->C/C++->常规->附加包含目录 配置内容如下:




配置项目属性页/配置属性/链接器/常规/附加库目录配置内容如下:



配置项目属性页/配置属性/链接器/输入/附加依赖性

加入 libmx.lib, libmat.lib, libeng.lib 三项,如下:



#### 2.3 系统环境变量配置

将系统环境变量 Path 配置成如下值:

D:\MATLAB\R2012a\runtime\win64;D:\MATLAB\R2012a\bin\win64

#### 2.4 参考资料

http://blog.csdn.net/infocarrier/article/details/5854522

http://blog.csdn.net/hahalxp/article/details/5415257

http://www.cnblogs.com/EverYoung/archive/2012/03/29/2423418.html

## 3工程文件说明

解决方案名: util\_matlab




头文件\util\_space.h:测试类 util\_space 的头文件,包含所有类成员的声明;

源文件\util\_space.cpp:测试类 util\_space 的源文件,包含所有函数的定义及处理;

源文件\interface.cpp:测试类 util\_space 的应用程序入口。

## 4 关键代码说明

#### 4.1 代码处理过程说明



- c1:清除 Matlab 之前存储的变量
- c2:创建向量(数组),用于存储数据
- c3:将函数形参传递的数据复制到 mxArray 型数组中
- c4:将 mxArray 型数组数据传入 Matlab,并命名
- c5:开启 Matlab 控制台信息读取,并保存到 result 数组中

- c6:调用 Matlab 函数库进行具体的处理
- c7:结束 Matlab 控制台信息的读取
- c8:输出缓冲区 result 中保存的 Matlab 控制台的处理结果
- c9:根据形参确定是否要调用 matlab 进行绘图
- c10 销毁 mxArray 型数组,释放空间
- c11:返回处理结果

#### 4.2 类说明

```
Iclass util_space
private:
    Engine *ep; //定义Matlab引擎指针
public:
    util_space(void);
     util space(void):
     char * adline(double * , double * , double * , double *, int , bool);
    void isempty(double *, int);
    void hist(double *, int):
     char * pcpval(void);
     char * frontconn(double **arry, char*a, char* numports);
    void cumsum(int *, int);
     char * nowed(int i = 0);
     char * dayed(void);
     char * todayed(void);
     char *datefinded( char date[20], char superSet[20]);
-}:
```

#### 4.3 主要函数说明

```
//**closep:double数组, 存放离散指标AD的输入数据序列closeprice
  //**tvolume:double数组, 存放离散指标AD的输入数据序列tvolume
  //**size:整型变量,标识上述各个数组的长度
  //**plot:布尔变量,标识该处理结果是否需要通过matlab做出图形进行显示
  //**返回值:
  //**char*:将 mat lab 执行的结果作为字符数组返回
F2:void isempty (double *, int);
  //**判断序列是否为空**//
  //**Matlab函数原型为: tf = isempty(fts)**//
  //**输入:
  //**objArray:double型数组,存放序列
  //**size:整型变量, 标示数组的长度
  //**返回值:
  //**序列为空返回, 否则返回
F3:void hist(double *, int);
  //**计算和显示数据的直方图tsob i系列金融序列中包含的对象**//
  //**Matlab函数原型为: hist(tsobj, numbins)**//
  //**ob jArray:double型数组,存放序列
  //**size:整型变量, 标示数组的长度
  //**返回值:
  //**在Matlab控制台输出直方图信息
F4: void cumsum(int *, int);
  //**计算每个序列数据系列的总合在金融序列对象oldfts并返回**//
  //**Matlab函数原型为: newfts = cumsum(oldfts)**//
  //**输入:
  //**ob jArray: int型数组, 存放时间序列
  //**size:整型变量, 标示数组的长度
  //**返回值:
  //**在 Matlab 控制台输出图型信息
F5:char* daved(char str[100]):
  //**返回某一天是本月的第几天**//
  //**matlab原型:DayMonth = day(Date)**//
  //**输入:
  //**Date:char数组, 存放你要测试的日期型如: mm/dd/yy**//
  //**返回值:
  //**char*,将MATLAB执行的结果作为字符数组返回。
F6:char* todayed();
  //**返回当前的日期**//
```

```
//**matlab函数原型: Datenum = today**//
     //**输入:
     //**没有输入,调用函数直接返回系统当前的日期**//
     //**返回值:
     //**char*将MATLAB执行的结果作为字符数组返回**//
   F7:char* nowed(int i):
     //**返回系统的当前时间**//
     //**matlab函数原型:t = now t2 = rem(now, 1)**//
     //**输入:
     //**整形i = 0表示需要返回系统的时间和日期**//
     //**整形; = 1表示仅仅返回时间**//
     //**返回值:
     //**char*将MATLAB执行的结果作为字符数组返回
   F8: char* datefinded (char date[20], char superSet[20]);
     //**计算子集合日期在超集合中的前面元素和后面元素**//
     //**matlab原型: Indices = datefind(Subset, Superset, Tolerance)**//
     //**输入:
     //**Subset:char数组,存放子集日期的序列。**//
     //**Superset:char数组, 存放超集的日期序列。**//
     //**Tolerance:整形数, 默认值为。**//
     //**返回值:
     //**char*将 MATLAB 执行的结果作为字符数组返回。
   F9:char* pcpval();
     //**计算线性不等式解决总投资组合的价值。**//
     //**Matlab函数原型: [A, b] = pcpval(PortValue, NumAssets)**//
     //**输入:
     //**PortValue:标量总资产组合的价值.
     //**NumAssets:数量的可用资产投资.
     //**返回值:
     //**char*:将matlab执行的结果作为字符数组返回.
   F10: char* frontconn (double **arry, char*a, char* numports);
     //**计算均值-方差有效边界**//
     //** Matlab函数原型: [PortRisk, PortReturn, PortWts] = frontcon(ExpReturn,
ExpCovariance, NumPorts, PortReturn, AssetBounds, Groups, GroupBounds,
varargin).
     //**输入:
     //** ExpReturn: 资产的数量 (NASSETS) 向量指定每个资产的预期 (平均值) 返回.
```

//\*\*ExpCovariance: NASSETS-by-NASSETS指定资产收益的协方差矩阵.

//\*\*NumPorts: (生成可选)数量的投资组合有效边界。回报之间的等距的最大。可能回归和最小的风险点。如果NumPorts空(进入[], frontcon计算等距的点。当进入一个目标回报率(PortReturn),输入NumPorts空矩阵[]。

//\*\*返回值:

//\*\*char\*:将matlab执行的结果作为字符数组返回.

//\*\*double:将 matlab 执行的结果作为精度浮点型数组返回。