MPI并行编程

主要内容

- 1. MPI简介-环境搭建
- 2. MPI点对点通信
- 3. MPI集合通信
- 4. MPI 派生数据类型
- 5. MPI程序的性能评估
- 6. MPI实例:并行排序算法
- 7. 作业



MPI并行环境搭建

岳俊宏

E-mail:yuejunhong@tyut.edu.cn; Tel:18234095983



问题描述

搭建两台机器组成的一个集群;

采用linux操作系统,实现MPI并行程序在两台电脑组成的 集群上运行。





安装环境及软件



VMware-workstation-full-15.5.1-15018445.exe



CentOS-7-x86_64-Minimal-1810



MobaXterm_Personal_10.5



MobaXterm_Portable_v10.5	2020/2/17 14:17	文件夹
VMware Workstation	2020/2/17 14:17	文件夹
CentOS-7-x86_64-Minimal-1810.iso	2019/1/10 17:51	光盘映像文件
mpich-3.0.4.tar.gz	2019/3/27 20:38	360压缩

1. 虚拟环境搭建

a) 安装虚拟机 (VMware)

sudo yum install gcc-gfortran

- b) 安装CentOS7(注意打开网络、设置root密码123456、设置 用户名hdusr,密码123456);
- c) 安装必要的软件 (nano、net-tools、gcc、g++ gfortran) sudo yum install nano sudo yum install net-tools sudo yum install gcc sudo yum install gcc sudo yum install gcc-c++

安装中可能出现的问题

虚拟机安装完成,装linux系统时,可能出现如下问题:

此主机支持Intel VT-x,但Intel VT-x处于禁用状态 异常解决;可百度进行解决,如

https://www.jianshu.com/p/74c02ad78bfc

- 1. 进入BIOS进行如下设置,不同电脑可能会不同。
- 2. 选择Advanced--选择CPU Configuration--进入找到Intel Virtualization Technology--切换成Enabled--F10保存退出, 等待计算机重启后以上异常即解决。

安装中可能出现的问题

Linux中"is not in the sudoers file"解决方法

当在终端执行sudo命令时,系统提示"hadoop is not in the sudoers file":

其实就是没有权限进行sudo,解决方法如下(这里假设用户名是cuser):

1.切换到超级用户:\$ su

2.打开/etc/sudoers文件: \$vim /etc/sudoers

3.修改文件内容:

找到"root ALL=(ALL) ALL"一行,在下面插入新的一行,内容是"hadoop ALL=(ALL) ALL",然后在vim键入命令":wq!"保存并退出。

注:这个文件是只读的,不加"!"保存会失败。

4.退出超级用户: \$ exit

2. 关闭防火墙

CentOS7版本后防火墙默认使用firewalld,因此在CentOS7中关闭防火墙使用以下命令:

- 1) 直接关闭防火墙
 - \$ sudo systemctl stop firewalld.service
- 2) 禁止firewall开机启动
 - \$ sudo systemctl disable firewalld.service
- 3) 关闭SELinux命令(永久关闭)
 - \$ sudo nano /etc/selinux/config

注释下面两行:

#SELINUX=enforcing

SELINUX=disabled

#SELINUXTYPE=targeted

设置后需要重启才能生效。

\$ sudo reboot -f

4) 查看防火墙状态:

\$ /usr/sbin/sestatus

3.搭建集群

///////这里以两台机器组成一个集群为例///////

- 3.1) 首先克隆一台上述配置好的CentOS系统
- 3.2) 为每台机器配置静态IP地址:
 - 设置IP 网关 DNS

查看获取的IP地址: \$ ip addr

若没分配IP地址- (输入命令dhclient, 让CentOS 7自动获

取一个IP地址: \$ dhclient)

- 所有相关的文件都位于目录/etc/sysconfig/network-scripts/下
- 打开配置文件:

\$ sudo nano /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ens33

修改内容如下: TYPE=Ethernet PROXY METHOD=none BROWSER ONLY=no BOOTPROTO="static" DEEROUTE=yes IPV4 FAILURE FATAL=no IPV6INIT=yes IPV6 AUTOCONF=yes IPV6 DEFROUTE=yes IPV6_FAILURE_FATAL=no IPV6_ADDR_GEN_MODE=stable-privacy NAME=ens33 #删除UUID,防止克隆时出现两台机器的唯一标识是一样的 DEVICE=ens33 ONBOOT=yes #ip IPADDR=192.168.190.145 #网关 GATEWAY=192.168.190.2 #子网掩码 NETMASK=255.255.255.0 #使用主的DNS DNS1=192.168.190.2 #备用的DNS DNS2=8.8.8.8

保存并关闭文件。

- 重启网络服务:

\$ sudo systemctl restart network.service

3.搭建集群

3.3) 每台机器的主机名(hostname)改为唯一: Node1,Node2 修改机器名称:

第一台机器的机器名为Node1

第二台机器的机器名为Node2

在每台机器的终端窗口中, 执行命令:

\$ sudo nano /etc/sysconfig/network

分别修改文件中的HOSTNAME为Node1和Node2

3.搭建集群

3.4) 设置每台机器的IP与主机名的对应关系

在/etc/hosts文件中存放的是域名与IP的对应关系;

\$ sudo nano /etc/hosts

192.168.190.158 Node1

192.168.190.159 Node2

注:请将原文件最上面的第二行127.0.1.1删除掉或者原

内容全部删除(每台机器都要做)

4. 安装和配置SSH无密码登录

- 4.1) 在每台机器上,执行如下命令:
 - \$ ssh Node1
 - \$ exit #记得最后通过这个命令退出ssh连接
 - \$ cd .ssh
 - \$ ssh-keygen -t rsa
 - 然后一路回车,在.ssh下生成公私钥。
- 4.2) 在Node2上,使用如下命令将Node2的公钥发送给Node1:
 - \$ scp ~/.ssh/id_rsa.pub hdusr@Node1:~/.ssh/1.pub
- 4.3) 在将Node2拷贝到Node1后,在Node1进行如下处理:
 - \$ cp ~/.ssh/id_rsa.pub authorized_keys
 - \$ cat ~/.ssh/1.pub >> authorized_keys

4.4) 在Node1上制作好的authorized_keys拷贝到Node2上: 执行如下命令:

\$ scp ~/.ssh/authorized_keys hdusr@Node2:~/.ssh/

要想让这两台机器无密码登录,需要更改一下必要的文件的权限 (所有节点都要更改): 其实只要保证authorized_keys的文件权限为600 或者644

- \$ chmod 755 ~
- \$ chmod 755 ~/.ssh
- \$ chmod 600 ~/.ssh/authorized_keys
- \$ chmod 600 ~/.ssh/id_rsa
- \$ chmod 644 ~/.ssh/id_rsa.pub
- 4.5) 测试:分别在Node1和Node2上执行如下命令
 - \$ ssh Node2
 - \$ ssh Node1

这时会发现不需要输入密码,直接就ssh连接上了这两台机器。

5. 安装MPICH2

5.1) 在两台机器上的用户根目录下建立software目录,并把安装包拷到文件夹下,并对mpich-3.0.4.tar.gz进行解压:

\$ tar zxvf mpich-3.0.4.tar.gz

- 5.2) 在Node1根目录下
 - \$ mkdir mpi-install //安装MPICH的文件夹
 - \$ mkdir mpi-work //并行程序的文件夹
- 5.3) 进mpi解压包配置安装路径:
 - \$ cd mpich-3.0.4
 - \$./configure --prefix=/home/hdusr/mpi-install --with-pm=mpd:hydra
 - \$ make
 - \$ make install
- 5.4) 在用户主目录下建立文件夹mpich-install和mpi-work,并将其配置为NFS共享目录,即其路径为://home/hdusr/mpi-install和/home/hdusr/mpi-work

/////共享程序文件夹,否则需要将程序拷贝到所有节点上/////

- I. 在服务器端配置方法(在root权限下进行):
 - a) /etc/exports文件配置,在文件/etc/exports中增加如下内容(以mpi-install为例) /home/hdusr/mpi-install 192.168.202.0/24(rw,sync,no_root_squash)
 - b) 启动rpc和nfs服务
 - \$ yum -y install nfs-utils//安装nfs
 - \$ /bin/systemctl start rpcbind.service
 - \$ /bin/systemctl start nfs.service
 - c) 设置开机自启动
 - \$ systemctl enable rpcbind.service
 - \$ systemctl enable nfs.service
- II. 客户端配置方法 (在用户权限下进行):

\$sudo yum -y install nfs-utils//安装nfs

a) 建立共享目录

\$mkdir /home/hdusr/mpi-install

b) 查看共享目录

\$showmount -e Node1(也可以写为Node1的IP地址)

c)挂载共享目录

\$sudo mount -t nfs Node1:/home/hdusr/mpi-install /home/hdusr/mpi-install \$ df -h//查看是否挂载

d) 客户端的开启自动挂载设置(推荐)

\$sudo nano /etc/fstab //在该文件中增加如下内容

5.5) 安装后分别在Node1和Node2加入环境变量/etc/profile (~/.bashrc) \$sudo nano ~/.bashrc 或者 \$ sudo nano /etc/profile PATH=\$PATH:/home/hdusr/mpi-install/bin MANPATH=\$MANPATH:/home/hdusr/mpi-install/man export PATH MANPATH \$source ~/.bashrc 或者 \$ source /etc/profile

// 检测运行的mpi命令的版本:

- \$ which mpicc
- \$ which mpiexec

- 5.6) 设置、启动mpd守护进程
- a) 在用户主目录下创建文件 ~/mpd.hosts

将所有允许访问本机进行并行计算的机器名填入,一个机器名一行。 在本实例中的~/mpd.hosts文件内容为:

Node1

Node2

b) 设置进程的配置环境

MPI通过mpd管理器来管理运行MPI程序。此外,需要在用户主目录下为其创建进程管理的配置文件(基于安全考虑): mpd.conf,

注意: 这个文件只能由用户读写, 在每台机器上创建如下文件:

\$cd /home/hdusr

\$touch .mpd.conf

\$sudo nano .mpd.conf

secretword=123456//必须一致

\$chmod 600 .mpd.conf

\$mpd& //启动本地mpd的命令

6. 测试

- \$ mpdboot -n 2 -f ~/mpd.hosts
- \$ mpicc -g -Wall -std=c99 -o mpi_hello mpi_hello.c
- \$ mpiexec -n 5 ./mpi_hello
- \$ mpirun -n 5 ./mpi_hello
- \$ mpdringtest 1000 // 消息传递测试

进程管理器MPD

- □ MPI进程的创建、启动和管理需借助进程管理 (PM) 来完成。
- □ PM就是MPI环境与操作系统的接口
- □ MPICH提供多种进程管理器,如MPD
- □ MPD是由Python实现的一组工具构成。
- □ Mpdboot在多个主机上启动MPD进程,形成MPI运行时的环境,目标主机列表由\$HOME/mpd.hosts文件制定

mpd:常用的命令

- //同时启动mpd.hosts中所列节点的mpd
- \$ mpdboot -n 3 -f mpd.hosts
- \$ mpdtrace -1 //查看节点列表
- \$ mpdcleanup//关闭
- \$ mpdexit //杀死指定节点mpd守护进程。 常用参数: -mpdid
- \$ mpdallexit //杀死所有的mpd守护进程。
- \$ mpdlistjobs //列出作业的进程信息。
- \$ mpdkilljob //停止某个作业的所有进程

运行及调试

\$ mpiexec -n <number of processes> <executable>

其中-n是表示用几个进程来执行这个程序。

MPI-2标准建议使用mpiexec代替mpirun来启动应用程序。

MPICH2实现了mpiexec标准并通过MPD对标准做了适当的扩展。

mpiexec提供MPI环境与外界交互的强大接口,并在此基础上构造MPI进程管理环境。

运行及调试

- □ mpiexec –n 1 –host loginnode master: -n 32 –host slave
 - 其作用范围为由冒号隔开的选项组
- □ mpiexec –gdb –n 10 ./cpi
 - 在启动之前需要使用-g选项来编译程序
 - 启动程序后,各进程均分别在各自环境和GDB控制下执行。
 - mpdlistjobs:查看各节点上运行的进程信息
- □ totalview是一个商业版本的图形化调试工具。

作业

1. 完成具有两个节点的集群搭建,并进行测试。



结束/

NFS文件共享-开机自启

- #设置开机自启动
- # systemctl enable rpcbind.service
- # systemctl enable nfs.service
- 查看是否开机自启动
- systemctl list-unit-files |grep enabled
- |grep: 目的是过滤,列出所有的enabled的情况
- # systemctl list-unit-files rpcbind.service
- # systemctl list-unit-files nfs.service
- 查看状态
- # systemctl status rpcbind.service
- # systemctl status nfs.service

• 查看服务器启动状态

在服务器端配置方法中, root权限下修改/etc/exports文件;

如果期间有修改共享文件夹目录,则需要用以下命令刷新以下:

exportfs -rv