## 4.1 Datensatz: DSBD - Datensatz Betriebsdatenpflege

# Zeichendarstellung:

an = alphanumerisches Feld, linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen; Grundstellung = Leerzeichen

n = numerisches Feld, rechtsbündig mit führenden Nullen; Grundstellung = Null

K = Pflichtangabe, soweit bekannt k = Kannangabe

M = Mussangabe unter Bedingungen

Stellen	Lg	Тур	Art	Name	Inhalt / Erläuterung
			ır Steuerung		
001-004	004	an	М	KENNUNG KE	Kennung, um welchen Datensatz es sich handelt <b>DSBD</b>
005-009	005	an	М	VERFAHREN <i>VF</i>	Verfahren, für das der Datensatz bestimmt ist BTRAG = Betriebsdatenpflege durch Arbeitgeber
010-024	015	an	M	ABSENDERNUMMER ABSN	Es ist die Absendernummer einzutragen (Betriebs- nummer des Erstellers des Datensatzes - vormals BBNR-ABSENDER)
					(8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen)
					nnnnnnn
					In Ausnahmefällen ist eine gesonderte Absendernummer einzutragen. Die Ausnahmefälle sind im Gemeinsamen Rundschreiben "Meldeverfahren zur Sozialversicherung" beschrieben.
					(8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen)
					Annnnnn
025-039	015	an	M	EMPFAENGERNUMM ER <i>EPNR</i>	Es ist die Absendernummer des Empfängers des Datensatzes einzutragen (Betriebsnummer des Empfängers des Datensatzes - vormals BBNR-EMPFAENGER).
					(8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen)
					nnnnnnn
					In den Ausnahmefällen, in denen der Empfänger eine gesonderte Absendernummer nutzt, ist diese einzutragen.
					(8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen)
					Annnnnn
040-041	002	n	М	VERSIONS-NR VERNR	Versionsnummer des übermittelten Datensatzes <b>01-99</b>
042-061	020	n	M	DATUM-ERSTELLUNG ED	Zeitpunkt der Erstellung des Datensatzes in der Form: jhjjmmtt (Datum) hhmmss (Uhrzeit) msmsms (Mikrosekunde) (Wert > 0 in den letzten 6 Stellen optional)

Stellen	Lg	Тур	Art	Name	Inhalt / Erläuterung
062-062	001	n	М	FEHLER-KENNZ FEKZ	Kennzeichnung für fehlerhafte Datensätze <b>0</b> = Datensatz fehlerfrei <b>1</b> = Datensatz fehlerhaft
063-063	001	n	М	FEHLER-ANZAHL FEAN	Anzahl der Fehler des Datensatzes
				Daten zur	Identifikation
064-078	015	an	M	BETRIEBSNUMMER- BESCHAEFTIGUNGS BETRIEB BBNRBB	Betriebsnummer des Beschäftigungsbetriebs gemäß § 18i Abs. 3 SGB IV, dessen Betriebsdaten in der Datei der Beschäftigungsbetriebe geändert werden sollen. (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen)  nnnnnnn
079-086	800	n	M	DATUM-EREIGNIS DTEREIGNIS	Datum, zu dem das Veränderungsereignis wirksam wird in der Form: jhjjmmtt
087-089	003	an	М	RESERVE RESERVE	Reservefeld
090-104	015	an	K	BBNR- ABRECHNUNGS- STELLE BBNRAS	Betriebsnummer der Abrechnungsstelle (z.B. Steuerberater - 8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen)  nnnnnnn
105-106	002	an	М	RESERVE RESERVE	Reservefeld
107-111	005	an	m	RESERVE RESERVE	Reservefeld
112-141	030	an	M	NAME- BESCHAEFTIGUNGS BETRIEB-1 NAMEBB1	Name des Beschäftigungsbetriebs mit Rechtsform Bestandteil 1
142-171	030	an	K	NAME- BESCHAEFTIGUNGS BETRIEB-2 NAMEBB2	Name des Beschäftigungsbetriebs mit Rechtsform Bestandteil 2
172-201	030	an	K	NAME- BESCHAEFTIGUNGS BETRIEB-3 NAMEBB3	Name des Beschäftigungsbetriebs mit Rechtsform Bestandteil 3
202-211	010	an	M	POSTLEITZAHL- BESCHAEFTIGUNGS BETRIEB PLZBB	Inländische Postleitzahl des Beschäftigungsbetriebs (5 Stellen numerisch linksbündig und mit nachfolgenden Leerzeichen)
212-245	034	an	M	ORT- BESCHAEFTIGUNGS BETRIEB ORTBB	Ort des Beschäftigungsbetriebs (Beschäftigungsort in Deutschland)
246-278	033	an	M	STRASSE- BESCHAEFTIGUNGS BETRIEB STRBB	Straße des Beschäftigungsbetriebs Hinweis: Wenn die Hausnummer nicht separat abgelegt werden kann, ist es zulässig, die Hausnummer in das Feld Straße zu übernehmen. In solchen Fällen muss dann das Feld Hausnummer auf Grundstellung (Leerzeichen) stehen.
279-287	009	an	K	HAUSNUMMER- BESCHAEFTIGUNGS BETRIEB HNRBB	Hausnummer des Beschäftigungsbetriebs

Stellen	Lg	Тур	Art	Name	Inhalt / Erläuterung
288-297	010	an	М	RESERVE RESERVE	Reservefeld
298-307	010	an	М	RESERVE RESERVE	Reservefeld
308-308	001	an	M	BEENDIGUNGSKENN ZEICHEN <i>KENNZEND</i>	B = vollständige Beendigung der Betriebstätigkeit des Beschäftigungsbetriebs Hinweis: Ist der Beschäftigungsbetrieb nur TEMPORÄR ohne Beschäftigte, stellt das KEINE Beendigung dar.
309-323	015	an	M	RESERVE RESERVE	Reservefeld
324-324	001	an	K	ANREDE- ANSPRECHPARTNER <i>ANR-AP</i>	Anrede des Ansprechpartners für SV-Träger beim Arbeitgeber oder beim beauftragten Dritten  M = Männlich  W = Weiblich  N = Keine Einzelperson
325-354	030	an	M	NAME- ANSPRECHPARTNER <i>NAME-AP</i>	Name des Ansprechpartners für SV-Träger oder Bezeichnung einer Organisationseinheit beim Arbeitgeber oder beim beauftragten Dritten
355-374	020	an	M	TELEFON- ANSPRECHPARTNER <i>TEL-AP</i>	Rufnummer des Ansprechpartners für SV-Träger oder einer Telefonzentrale oder eines Rufkreises beim Arbeitgeber oder beim beauftragten Dritten gemäß DIN 5008:
					Die Telefonnummer ist funktionsbezogen durch je ein Leerzeichen zu gliedern, vor der Durchwahlnummer steht ein Bindestrich.
					Beispiele:
					Einzelanschluss
					04404 912145
					Durchwahlanschluss
					04401 922-122
					International
					+49 4401 922-131
					Die länderbezogene Zusatznummer sollte durch das Zeichen + vor der Landesvorwahl dargestellt werden (z.B. statt 0049 besser +49).
375-394	020	an	K	FAX- ANSPRECHPARTNER FAX-AP	Faxrufnummer des Ansprechpartners für SV-Träger beim Arbeitgeber oder beim beauftragten Dritten ge- mäß DIN 5008
395-464	070	an	K	EMAIL- ANSPRECHPARTNER <i>EMAIL-AP</i>	E-Mail-Adresse des Ansprechpartners für SV-Träger oder ein virtuelles Postfach beim Arbeitgeber oder beim beauftragten Dritten
465-484	020	an	k	AKTENZEICHEN- VERURSACHER <i>AZ-VU</i>	Dieses Feld steht dem Verursacher zur Verfügung.  Bei der Datenübermittlung zwischen dem Arbeitgeber und der Annahmestelle: z. B. Aktenzeichen / Personalnummer des Beschäftigten

Stellen	Lg	Тур	Art	Name	Inhalt / Erläuterung
485-516	032	an	k	DATENSATZ-ID DATENSATZ-ID	Eindeutige Kennzeichnung des Datensatzes durch den Ersteller
517-517	01	an	M	KENNZEICHEN- AENDERUNG-NAME KENNZNAME	Änderung in den Namensfeldern  N = Nein J = Ja
518-518	01	an	M	KENNZEICHEN- AENDERUNG- ANSCHRIFT KENNZANSCHRIFT	Änderung in den Anschriftenfeldern Beschäftigungsbetrieb  N = Nein J = Ja
519-519	01	an	M	KENNZEICHEN- AENDERUNG- ANSPRECHPARTNER KENNZANSPRECH	Änderung in den Ansprechpartnerdaten  N = Nein J = Ja
520-526	007	an	m	PRODUKT- IDENTIFIER PROD-ID	Produkt-Identifier des geprüften Softwareproduktes, das beim Ersteller der Datei eingesetzt wird. Sie wird von der ITSG eindeutig für jedes systemuntersuchte Programm vergeben.
527-534	800	an	m	MODIFIKATIONS- IDENTIFIER MOD-ID	Modifikations-Identifier des geprüften Softwareproduktes, das beim Ersteller der Datei eingesetzt wird. Sie wird je geprüfter Produktversion von der ITSG vergeben.

Stellen	Lg	Тур	Art	Name	Inhalt / Erläuterung
Kennz	eicher			bausteine für den Arbei	tgeber und die Sozialversicherung vorhanden sind
535-535	001	an	M	MM-ABWEICHENDE POSTANSCHRIFT MMPA	Datenbaustein DBPA - Abweichende Postanschrift vorhanden:  N = Nein J = Ja  Hinweis: Die Postanschrift muss eine Anschrift des  Arbeitgebers sein. Sie gehört somit nicht zu einem beauftragten Dritten wie zum Beispiel einem Steuerberater. Es kann eine ausländische Anschrift sein.
					ine für die Sozialversicherung vorhanden sind
		überr			r und Einzugsstelle ist hier jeweils nur "N" zulässig)
536-536	001	an	М	MM-TEILNAHME- PFLICHTEN <i>MMTN</i>	Datenbaustein DBTN - Teilnahmepflichten vorhanden:  N = Nein J = Ja
537-541	005	an	М	RESERVE RESERVE	Reservefeld
				Daten zun	n Sachverhalt
542-xxx					Es folgen ggf. die Datenbausteine gemäß den Angaben zu den Feldern Stellen 535-536.  Die Reihenfolge der Datenbausteine muss identisch sein mit der Reihenfolge der Merkmale im DSBD.  Datenbaustein für Arbeitgeber und die Sozialversicherung:  — DBPA - Abweichende Postanschrift
				Daten zum Fo	ehlersachverhalt ehlersachverhalt
XXX-XXX					Es folgen ggf. ein oder mehrere Datenbausteine DBFE (Fehler) gemäß den Angaben in dem Feld FEKZ. Die Anzahl der Fehler-Datenbausteine ergibt sich aus dem Feld FEAN.

### 4.2 Datenbaustein: DBPA – Datenbaustein Abweichende Postanschrift

### Zeichendarstellung:

an = alphanumerisches Feld, linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen; Grundstellung = Leerzeichen

n = numerisches Feld, rechtsbündig mit führenden Nullen; Grundstellung = Null

K = Pflichtangabe, soweit bekannt k = Kannangabe

Stellen	Lg	Тур	Art	Name	Inhalt / Erläuterung
				Datenbaustein-Abweicl	hende Postanschrift (DBPA)
001-004	004	an	М	KENNUNG <i>KE</i>	Kennung, um welchen Datenbaustein es sich handelt <b>DBPA</b>
005-034	030	an	m	NAME- POSTANSCHRIFT1 <i>NAMEPA1</i>	Namensbestandteil 1 der Postanschrift
035-064	030	an	K	NAME- POSTANSCHRIFT2 <i>NAMEPA2</i>	Namensbestandteil 2 der Postanschrift
065-094	030	an	K	NAME- POSTANSCHRIFT3 NAMEPA3	Namensbestandteil 3 der Postanschrift
095-104	010	an	m	POSTLEITZAHL- POSTANSCHRIFT <i>PLZPA</i>	Postleitzahl der vom Beschäftigungsbetrieb abweichenden Postanschrift
					(Bei inländischen Anschriften muss die Postleitzahl 5 Stellen numerisch linksbündig mit nachfolgenden Leer- zeichen sein.)
105-138	034	an	m	ORT- POSTANSCHRIFT <i>ORTPA</i>	Ort der vom Beschäftigungsbetrieb abweichenden Postanschrift (auch bei Großempfängern)
139-171	033	an	K	STRASSE- POSTANSCHRIFT STRPA	Straße der vom Beschäftigungsbetrieb abweichenden Postanschrift
					Hinweis: Wenn die Hausnummer nicht separat abgelegt werden kann, ist es zulässig, die Hausnummer in das Feld Straße zu übernehmen. In solchen Fällen muss dann das Feld Hausnummer auf Grundstellung (Leerzeichen) stehen.
172-180	009	an	K	HAUSNUMMER- POSTANSCHRIFT <i>HNRPA</i>	Hausnummer der vom Beschäftigungsbetrieb abweichenden Postanschrift
181-190	010	an	m	POSTLEITZAHL- POSTFACH <i>PLZP</i> O	Postleitzahl - postfachbezogen (5 Stellen numerisch linksbündig mit nachfolgendem Leerzeichen) oder Großempfängerpostleitzahl
191-200	010	an	K	POSTFACH POSTFACH	Nummer des Postfachs
201-203	003	an	m	LAENDERKENNZ- POSTANSCHRIFT LDKZPA	Länderkennzeichen gemäß Anlage 8 (nur bei ausländischen Anschriften)
204-204	001	an	M	KENNZEICHEN- LOESCHEN- POSTANSCHRIFT KENNZLPA	Kennzeichen, ob die abweichende Postanschrift in der Datei der Beschäftigungsbetriebe gelöscht werden soll  Grundstellung = Nein L = Ja
205-208	004	an	М	RESERVE RESERVE	Reservefeld

#### 4.3 Datenbaustein: DBFE - Fehler

### Zeichendarstellung:

an = alphanumerisches Feld, linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen; Grundstellung = Leerzeichen

n = numerisches Feld, rechtsbündig mit führenden Nullen; Grundstellung = Null

K = Pflichtangabe, soweit bekannt k = Kannangabe

M = Mussangabe unter Bedingungen

Stellen	Lg	Тур	Art	Name	Inhalt / Erläuterung			
	Datenbaustein-Fehler (DBFE)							
001-004	004	an	М	KENNUNG KE	Kennung, um welchen Datenbaustein es sich handelt <b>DBFE</b>			
005-076	072	an	М	FEHLER FE	Fehlernummer 7 Stellen plus 1 Leerzeichen plus Fehlertext (z. B. : xxxxxxx Entgelt überschreitet die BBG)			

Die Anzahl der Fehler-Datenbausteine ergibt sich aus dem Feld FEHLER-ANZAHL (FEAN) im Datenteil "Daten zur Steuerung" des jeweiligen Datensatzes.

## 4.4 Datensatz: DSME - Meldung

### Zeichendarstellung:

an = alphanumerisches Feld, linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen; Grundstellung = Leerzeichen

n = numerisches Feld, rechtsbündig mit führenden Nullen; Grundstellung = Null

K = Pflichtangabe, soweit bekannt k = Kannangabe

Stellen	Lg	Тур	Art	Name	Inhalt / Erläuterung
				Daten zi	ur Steuerung
001-004	004	an	М	KENNUNG KE	Kennung, um welchen Datensatz es sich handelt <b>DSME</b>
005-009	005	an	M	VERFAHREN <i>VF</i>	Verfahren, für das der Datensatz bestimmt ist <b>DEUEV</b> = <i>DEÜV- Meldeverfahren</i> <b>RVSNR</b> = <i>Rückmeldung der Versicherungsnummer an den Arbeitgeber</i>
010-024	015	an	M	ABSENDERNUMMER ABSN	Es ist die Absendernummer einzutragen (Betriebsnummer des Erstellers des Datensatzes - vormals BBNR-ABSENDER)  (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen)  nnnnnnn  In Ausnahmefällen ist eine gesonderte Absendernummer einzutragen. Die Ausnahmefälle sind im gemeinsamen Rundschreiben "Meldeverfahren zur Sozialversicherung" beschrieben.  (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen)  Annnnnn
025-039	015	an	M	EMPFAENGERNUMM ER <i>EPNR</i>	Es ist die Absendernummer des Empfängers des Datensatzes einzutragen (Betriebsnummer des Empfängers des Datensatzes - vormals BBNR-EMPFAENGER).  (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen)  nnnnnnn  In den Ausnahmefällen, in denen der Empfänger eine gesonderte Absendernummer nutzt, ist diese einzutragen.  (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen)  Annnnnn
040-041	002	n	М	VERSIONS-NR VERNR	Versionsnummer des übermittelten Datensatzes 01-99
042-061	020	n	M	DATUM-ERSTELLUNG ED	Zeitpunkt der Erstellung des Datensatzes in der Form: jhjjmmtt (Datum) hhmmss (Uhrzeit) msmsms (Mikrosekunde) (Wert > 0 in letzten 6 Stellen optional)

Stellen	Lg	Тур	Art	Name	Inhalt / Erläuterung				
	Daten zur Steuerung								
062-062	001	n	М	FEHLER-KENNZ FEKZ	Kennzeichnung für fehlerhafte Datensätze <b>0</b> = Datensatz fehlerfrei <b>1</b> = Datensatz fehlerhaft				
063-063	001	n	М	FEHLER-ANZAHL FEAN	Anzahl der Fehler des Datensatzes				
	•	•		Daten zur	Identifikation				
064-075	012	an	K	VSNR VSNR	Versicherungsnummer in der Form: bbttmmjjassp				
076-077	002	an	М	RESERVE	Reservefeld				
078-092	015	an	М	BBNR-VU BBNRVU	Betriebsnummer des Verursachers des Datensatzes (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen).				
					Bei der Datenübermittlung zwischen dem Arbeitgeber und der Datenannahmestelle ist hier die Betriebsnummer des Beschäftigungsbetriebes anzugeben.				
					nnnnnnn				
093-112	020	an	k	AKTENZEICHEN-	Dieses Feld steht dem Verursacher zur Verfügung.				
				VERURSACHER AZ-VU	Bei der Datenübermittlung zwischen dem Arbeitgeber und der Datenannahmestelle: z. B. Aktenzeichen / Personalnummer des Beschäftigten				
113-127	015	an	М	BBNR-KK BBNRKK	Betriebsnummer der für den Beschäftigten zuständigen Einzugsstelle oder der berufsständischen Versorgungseinrichtung. Bei Sofortmeldungen ist die Betriebsnummer der Datenstelle der Träger der Rentenversicherung anzugeben. (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen) nnnnnnn				
128-147	020	an	k	AKTENZEICHEN-KK	Dieses Feld steht der Einzugsstelle zur Verfügung				
				AZ-KK	Bei Meldungen nach § 28a Abs. 10 SGB IV an die Datenannahmestelle der berufsständischen Versorgungseinrichtungen ist hier die Mitgliedsnummer des Beschäftigten bei der Versorgungseinrichtung anzugeben.				
148-162	015	an	K	BBNR- ABRECHNUNGS- STELLE BBNRAS	Betriebsnummer der Abrechnungsstelle (z.B. Steuerberater - 8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen) nnnnnnn				
163-165	003	n	М	PERSONENGRUPPE PERSGR	Personengruppe gemäß Anlage 3 nnn				
166-167	002	n	М	ABGABEGRUND GD	Grund der Abgabe gemäß Anlage 2 nn				
168-170	003	an	m	STAATSANGEHOE RIGKEITS-SC SASC	Staatsangehörigkeitsschlüssel des statistischen Bundesamtes nnn				

Stellen	Lg	Тур	Art	Name	Inhalt / Erläuterung
Kennz	eiche	n, ob	Dater	bausteine für den Arbe	itgeber und die Sozialversicherung vorhanden sind
171-171	001	an	М	MM-MELDEDATEN	Datenbaustein DBME - Meldesachverhalt vorhanden:
				MMME	<b>N</b> = keine Meldesachverhaltsdaten
					J = Meldesachverhaltsdaten vorhanden
172-172	001	an	М	MM-NAME	Datenbaustein DBNA - Name vorhanden:
				MMNA	<b>N</b> = keine Namensdaten
					J = Namensdaten vorhanden
173-173	001	an	М	MM-GEBNAME	Datenbaustein DBGB - Geburtsangaben vorhanden:
				MMGB	N = keine Geburtsangaben
					J = Geburtsangaben vorhanden
174-174	001	an	М	MM-ANSCHRIFT	Datenbaustein DBAN - Anschrift vorhanden:
				MMAN	N = keine Anschriftsangaben
					J = Anschriftsangaben vorhanden
175-175	001	an	М	MM-EUDATEN	Datenbaustein DBEU - Europäische VSNR vorhanden:
				MMEU	N = keine europäische VSNR
4=0.4=0	004			1444111/DATEN	J = europäische VSNR vorhanden
176-176	001	an	М	MM-UVDATEN	Datenbaustein DBUV - Unfallversicherung vorhanden:
				MMUV	N = keine Angaben zur Unfallversicherung
477 477	004			1444401.055	J = Angaben zur Unfallversicherung vorhanden
177-177	001	an	М	MM-KNV-SEE	Datenbaustein DBKS - Knappschaft/See vorhanden:
				MMKS	N = keine Knappschafts-/See-Daten
14		* - 1	- • -		J = Knappschafts-/See-Daten vorhanden
					eine für die Sozialversicherung vorhanden sind
					er und Einzugsstelle ist hier jeweils nur "N" zulässig)
178-178	001	an	M	MM-SVA	Datenbaustein DBSV - Sozialversicherungsausweis
				MMSV	vorhanden:
					N = keine SVA-Daten
170 170	004	0.7	N A	MMA VEDCARE	J = SVA-Daten vorhanden
179-179	001	an	М	MM-VERGABE-	Datenbaustein DBVR - Vergabe/Rückmeldung vorhan-
				RUECKMELDUNG MMVR	den:
				IVIIVIVI	N = keine Vergabe/Rückmeldedaten J = Vergabe/Rückmeldedaten vorhanden
180-180	001	an	М	MM-	Datenbaustein DBRG - Rückmeldung geringfügig Be-
100-100	001	an	IVI	RUECKMELDUNG-	schäftigte vorhanden:
				GERINGFUEGIG	<b>N</b> = keine Rückmeldedaten
				MMRG	J = Rückmeldedaten vorhanden
			l	IVIIVII \G	• - Nuchinelucualett voittatluett

Stellen	Lg	Тур	Art	Name	Inhalt / Erläuterung
				Sonstige	Kennzeichen
181-181	001	an		INTERN	Interne Kennzeichen der Sozialversicherungsträger
182-182	001	an	M	MM-UEBERMITTLUNG	
				MMUEB	1 = Meldung aus systemgeprüftem Programm
					(§ 18 DEÜV)
					5 = Meldung mittels maschinell erstellter Ausfüllhilfe
					(§ 18 DEÜV) <b>6</b> = Meldekorrektur aus der Betriebsprüfung
183-183	001	an		INTERN	Interne Kennzeichen der Sozialversicherungsträger
184-184	001	an an	М	MM-SOFORT	Datenbaustein DBSO - Sofortmeldung vorhanden:
104-104	001	an	IVI	MMSO	N = keine Sofortmeldung
				I WIWIO O	J = Sofortmeldung vorhanden
185-185	001	an	М	KENNZ-STATUS	Statuskennzeichen für Ehegatte/Lebenspartner/
				KENNZSTA	Abkömmling des Arbeitgebers und geschäftsführende
					Gesellschafter einer GmbH
					1 = Ehegatte/Lebenspartner/Abkömmling
					2 = geschäftsführender Gesellschafter einer GmbH
186-186		an	М	RESERVE	Reservefelder für die Rentenversicherung
187-188	002	an	M	VERSIONS-NR-KP	Versionsnummer des Kernprüfungsprogramms mit der
				VERNRKP	der Datensatz geprüft wurde
189-189	001		M	MM-KVDATEN	nn Detemberatein DDK// Krankonvarsisharung varban
109-109	001	an	IVI	MMKV	Datenbaustein DBKV - Krankenversicherung vorhanden:
				TVIIVII CV	N = keine Krankenversicherungsdaten vorhanden
					J = Krankenversicherungsdaten vorhanden
190-190	001	an	М	RESERVE	Reservefeld für die Rentenversicherung
191-210		n		INTERN	Interne Kennzeichen der Sozialversicherungsträger
211-212	002	an	М	RESERVE	Reservefelder
213-219	007	an	m	PRODUKT-	Produkt-Identifier des geprüften Softwareproduktes, das
				IDENTIFIER	beim Ersteller der Datei eingesetzt wird.
				PROD-ID	
220-227	800	an	m	MODIFIKATIONS-	Modifikations-Identifier des geprüften Softwareproduk-
				IDENTIFIER	tes, das beim Ersteller der Datei eingesetzt wird.
				MOD-ID	Sie wird je geprüfter Produktversion von der ITSG vergeben.
228-259	032	an	k	DATENSATZ-ID	Datensatz-ID des übermittelten Datensatzes
220-209	002	an	IX.	DS-ID	Date 13at2 1D des abenimitenten Date 13at2e3
260-274	015	an	М	ABSENDERNUMMER-	Für Zwecke der Rentenversicherung ist die
				RV	ABSENDERNUMMER (ABSN) einzutragen.
				ABSNRV	, , , , ,
275-359	100	an	М	RESERVE	Reservefelder

Stellen	Lg	Тур	Art	Name	Inhalt / Erläuterung
Kennz	eiche	n, ob	Dater	nbausteine für den Arbei	tgeber und die Sozialversicherung vorhanden sind
360-360	001	an	M	MM-BMDATEN MMBM	Datenbaustein DBBM – Bestandsabweichung Meldeverfahren vorhanden: <b>N</b> = nein <b>J</b> = ja
361-459	099	an	М	RESERVE	Reservefelder
					ine für die Sozialversicherung vorhanden sind
					er und Einzugsstelle ist hier jeweils nur "N" zulässig)
460-559		an	М	RESERVE	Reservefelder
				Daten zur	n Sachverhalt
560-xxx					Es folgen ggf. die Datenbausteine gemäß den Angaben zu den Feldern Stellen 171-180, 184 und 189.  Die Reihenfolge der Datenbausteine muss identisch sein mit der Reihenfolge der Merkmale des DSME.  Datenbausteine für Arbeitgeber und die Sozialversicherung:  DBME - Meldesachverhalt  DBNA - Name  DBGB - Geburtsdaten  DBAN - Anschrift  DBEU - Europäische VSNR  DBUV - Unfallversicherung  DBKS - Knappschaft/See  DBSO - Sofortmeldung  DBKV - Krankenversicherung
xxx-xxx				Daten zum F	ehlersachverhalt  Es folgen ggf. ein oder mehrere Datenbausteine DBFE - Fehler gemäß den Angaben in dem Feld FEKZ. Die Anzahl der Fehler-Datenbausteine ergibt sich aus dem Feld FEAN.

### 4.5 Datenbaustein: DBME - Meldesachverhalt

### Zeichendarstellung:

an = alphanumerisches Feld, linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen; Grundstellung = Leerzeichen

n = numerisches Feld, rechtsbündig mit führenden Nullen; Grundstellung = Null

K = Pflichtangabe, soweit bekannt k = Kannangabe

Stellen	Lg	Тур	Art	Name	Inhalt / Erläuterung
				Datenbaustein-Me	Idesachverhalt (DBME)
001-004	004	an	М	KENNUNG KE	Kennung, um welchen Datenbaustein es sich handelt DBME
005-005	001	an	M	KENNZ-STORNO KENNZST	Kennzeichen, Stornierung einer bereits abgegebenen Meldung:  N = keine Stornierung J = Stornierung
006-006	001	an	M	KENNZ-MIDIJOB KENNZMIDI	<ul> <li>Kennzeichen Midijob:</li> <li>0 = kein Arbeitsentgelt innerhalb der Grenzen des § 20 Abs. 2 SGB IV/Verzicht</li> <li>1 = Arbeitsentgelt durchgehend innerhalb der Grenzen des § 20 Abs. 2 SGB IV</li> <li>2 = Arbeitsentgelt sowohl innerhalb als auch außerhalb der Grenzen des § 20 Abs. 2 SGB IV</li> <li>Hinweis zu Ziffer 0: Ein Verzicht ist nur noch für Meldezeiträume bis zum 30.06.2019 relevant.</li> </ul>
007-014	800	n	M	ZEITRAUM-BEGINN ZRBG	Beginn des Zeitraums, für den die Meldung gelten soll (Beschäftigungsbeginn), in der Form: jhjjmmtt
015-022	800	n	M	ZEITRAUM-ENDE ZREN	Ende des Zeitraumes, für den die Meldung gelten soll (Beschäftigungsende), in der Form: jhjjmmtt
					Das ZREN muss für Anmeldungen (GD im DSME = 10 - 13) Nullen sein.
023-024	002	n	М	ZAHL-TAGE ZLTG	Anzahl der Tage für kurzfristig Beschäftigte
025-025	001	an	m	WAEHRUNGS-KENNZ WG	Währungskennzeichen <b>E</b> = <i>Euro</i>
026-031	006	n	М	ENTGELT EG	Entgelt in vollen Euro
032-035	004	n	M	BEITRAGS-GRUPPE BYGR	Beitragsgruppenschlüssel siehe Anlage 1 nnnn Stelle 1 = KV Stelle 2 = RV Stelle 3 = ALV Stelle 4 = PV
036-044	009	an	M	TAETIGKEITS-SC TTSC	Angaben zur Tätigkeit (Tätigkeitsschlüssel der Bundesagentur für Arbeit) xxxxxxxxx
045-045	001	an	M	KENNZ- RECHTSKREIS <i>KENNZRK</i>	Kennzeichen Betriebsstätte (Rechtskreis) <b>W</b> = altes Bundesland <b>O</b> = neues Bundesland einschließlich Ost-Berlin
046-046	001	an	M	KENNZ-MEHRFACH KENNZMF	Kennzeichen Mehrfachbeschäftigter  N = kein Mehrfachbeschäftigter  J = Mehrfachbeschäftigter
047-047	001	n		INTERN	Internes Kennzeichen der Sozialversicherungsträger
048-048	001	an	m	KENNZ- SAISONARBEITNEHM ER KENNZSAN	Kennzeichen Saisonarbeitnehmer  N = kein Saisonarbeitnehmer  J = Saisonarbeitnehmer

Stellen	Lg	Тур	Art	Name	Inhalt / Erläuterung
049-054	006	n	m	ENTGELT RENTEN- BERECHNUNG EGRB	Beim Kennzeichen Midijob 1 oder 2 ist das Entgelt (in vollen Euro), das ohne die Anwendung des § 163 Abs. 10 SGB VI i.V.m. § 20 Abs. 2 SGB IV (Midijobs) in der Rentenversicherung beitragspflichtig wäre, anzugeben (tatsächliches Entgelt) zuzüglich des in der Rentenversicherung beitragspflichtigen Entgelts in Zeiträumen, in denen keine Beschäftigung nach § 20 Abs. 2 SGB IV vorlag.
					Besonderheit für das Jahr 2019: Umfasst die Meldung Zeiträume, die über den 30.06.2019 hinausgehen, ist für Zeiträume vor dem 01.07.2019, in denen eine Beschäftigung nach § 20 Abs. 2 SGB IV vorlag, das in der Rentenversicherung beitragspflichtige Entgelt zu berücksichtigen.  Umfasst die Meldung ausschließlich Zeiträume vor dem 01.07.2019, ist kein Entgelt anzugeben.
055-147	093	an	М	RESERVE	Reservefelder

#### 4.6 Datenbaustein: DBNA - Name

### Zeichendarstellung:

an = alphanumerisches Feld, linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen; Grundstellung = Leerzeichen

n = numerisches Feld, rechtsbündig mit führenden Nullen; Grundstellung = Null

K = Pflichtangabe, soweit bekannt k = Kannangabe

Stellen	Lg	Тур	Art	Name	Inhalt / Erläuterung
				Datenbauste	ein-Name (DBNA)
001-004	004	an	М	KENNUNG KE	Kennung, um welchen Datenbaustein es sich handelt <b>DBNA</b>
005-034	030	an	М	FAMILIENNAME FMNA	Familienname
035-064	030	an	М	VORNAME VONA	Vorname
065-084	020	an	K	VORSATZWORT VOSA	Vorsatzwort
085-104	020	an	K	NAMENSZUSATZ <i>NAZU</i>	Namenszusatz
105-124	020	an	K	TITEL TITEL	Titel
125-125	001	an	m	KENNZAB	Kennzeichen Änderung / Berichtigung des Namens  A = Amtliche Änderung (z. B. infolge Heirat)  Grundstellung = Berichtigung des Namens (z. B. (Leerzeichen) Schreibfehler) oder keine Änderung

## 4.7 Datenbaustein: DBGB - Geburtsangaben

### Zeichendarstellung:

an = alphanumerisches Feld, linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen; Grundstellung = Leerzeichen

n = numerisches Feld, rechtsbündig mit führenden Nullen; Grundstellung = Null

K = Pflichtangabe, soweit bekannt k = Kannangabe

Stellen	Lg	Тур	Art	Name	Inhalt / Erläuterung				
	Datenbaustein-Geburtsangaben (DBGB)								
001-004	004	an	М	KENNUNG KE	Kennung, um welchen Datenbaustein es sich handelt <b>DBGB</b>				
005-034	030	an	K	GB-NAME GBNA	Geburtsname				
035-054	020	an	K	GB-VORSATZWORT GBVOSA	Vorsatzwort des Geburtsnamens				
055-074	020	an	K	GB-NAMENSZUSATZ GBNAZU	Namenszusatz des Geburtsnamens				
075-082	800	n	М	GEBURTSDATUM GBDT	Geburtsdatum in der Form: jhjjmmtt				
083-083	001	an	M	GESCHLECHT GE	Geschlecht  M = männlich  W = weiblich  X = unbestimmt  D = divers				
084-117	034	an	m	GB-ORT GBOT	Geburtsort				

#### 4.8 Datenbaustein: DBAN - Anschrift

### Zeichendarstellung:

an = alphanumerisches Feld, linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen; Grundstellung = Leerzeichen

n = numerisches Feld, rechtsbündig mit führenden Nullen; Grundstellung = Null

K = Pflichtangabe, soweit bekannt k = Kannangabe

Stellen	Lg	Тур	Art	Name	Inhalt / Erläuterung
				Datenbausteir	n-Anschrift (DBAN)
001-004	004	an	М	KENNUNG KE	Kennung, um welchen Datenbaustein es sich handelt <b>DBAN</b>
005-007	003	an	m	LAENDER-KENNZ LDKZ	Bei ausländischen Anschriften muss hier das Länder- (Kfz)-Kennzeichen angegeben werden.
008-017	010	an	m	PLZ PLZ	Bei inländischen Anschriften muss die Postleitzahl 5 Stellen numerisch sein (linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen).
018-051	034	an	М	WOHNORT ORT	Wohnort
052-084	033	an	K	STRASSE STR	Straße Hinweis: Wenn die Hausnummer nicht separat abgelegt werden kann, ist es zulässig, die Hausnummer in das Feld Straße zu übernehmen. In solchen Fällen muss dann das Feld Hausnummer auf Grundstellung (Leerzeichen) stehen.
085-093	009	an	K	HAUS-NR <i>NR</i>	Hausnummer
094-133	040	an	K	ADR-ZUSATZ ADRZU	Anschriftenzusatz

## 4.9 Datenbaustein: DBEU - Europäische Versicherungsnummer

### Zeichendarstellung:

an = alphanumerisches Feld, linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen; Grundstellung = Leerzeichen

n = numerisches Feld, rechtsbündig mit führenden Nullen; Grundstellung = Null

K = Pflichtangabe, soweit bekannt k = Kannangabe

M = Mussangabe unter Bedingungen

Stellen	Lg	Тур	Art	Name	Inhalt / Erläuterung			
	Datenbaustein-Europäische Versicherungsnummer (DBEU)							
001-004	004	an	М	KENNUNG KE	Kennung, um welchen Datenbaustein es sich handelt <b>DBEU</b>			
005-007	003	n	М	GB-LAND GBLD	Geburtsland eines EU-/EWR-Staatsangehörigen			
008-027	020	an	K	EUVSNR <i>EUVSNR</i>	Europäische VSNR			

## 4.10 Datenbaustein: DBUV - Unfallversicherung

### Zeichendarstellung:

an = alphanumerisches Feld, linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen; Grundstellung = Leerzeichen

n = numerisches Feld, rechtsbündig mit führenden Nullen; Grundstellung = Null

K = Pflichtangabe, soweit bekannt k = Kannangabe

Stellen	Lg	Тур	Art	Name	Inhalt / Erläuterung				
	Datenbaustein-Unfallversicherung (DBUV)								
001-004	004	an	М	KENNUNG KE	Kennung, um welchen Datenbaustein es sich handelt <b>DBUV</b>				
005-005	001	n	М	ANZAHL-UV ANUV	Anzahl der angehängten UV-Daten (maximal 9) in der Form:				
006-020	015	an	M	RESERVE RESERVE	Reservefelder				
	die	folge	ender	Felder wiederholen sic	h entsprechend der Anzahl im Feld ANUV				
001-003	003	an	М	UV-GRUND-n <i>UVGDn</i>	Grund für die Besonderheiten bei der Abgabe der UV- Daten.				
					Grundstellung (Leerzeichen) = ohne Besonderheiten				
					A07 = Meldungen für Arbeitnehmer der UV-Träger				
					<b>A08</b> = Unternehmen ist Mitglied bei einer landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft				
					A09 = Beitrag zur Unfallversicherung wird nicht nach dem Arbeitsentgelt bemessen (wie z.B. die Kopfpauschale)				
					<b>B01</b> = Entsparung von ausschließlich sozialver- sicherungspflichtigem Wertguthaben				
					<b>B06</b> = UV-Entgelt wird in einer anderen Gefahrtarifstelle dieser Entgeltmeldung angegeben				
					<b>B09</b> = Sonstige Sachverhalte, die kein UV-Entgelt in der Meldung erfordern				
					C01 = Entsparung von übertragenem Wertguthaben durch die DRV Bund				
004-018	015	an	m	BBNR-UV-n BBNRUVn	Betriebsnummer des zuständigen UV-Trägers (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen) nnnnnnn				
019-038	020	an	m	MITGLIEDS-NR-n MNRn	Mitgliedsnummer des Unternehmens beim zuständigen UV-Träger				
039-053	015	an	m	BBNR-GTS-n BBNRGTn	Betriebsnummer des UV-Trägers, dessen Gefahrtarif angewendet wird (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen) nnnnnnn				
054-061	800	an	m	GT-STELLE-n GTSTn	Gefahrtarifstelle				
062-067	006	n	М	UV-EG-n <i>UVEGn</i>	Beitragspflichtiges Arbeitsentgelt zur Unfallversicherung in vollen Euro				
068-071	004	an	М	RESERVE RESERVE	Reservefelder				

#### 4.11.1 Datenbaustein: DBKS - See

### Zeichendarstellung:

an = alphanumerisches Feld, linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen; Grundstellung = Leerzeichen

n = numerisches Feld, rechtsbündig mit führenden Nullen; Grundstellung = Null

K = Pflichtangabe, soweit bekannt k = Kannangabe

Stellen	Lg	Тур	Art	Name	Inhalt / Erläuterung				
	Datenbaustein-Knappschaft/See (DBKS)								
001-004	004	an	М	KENNUNG KE	Kennung, um welchen Datenbaustein es sich handelt <b>DBKS</b>				
005-005	001	an	М	KENNZ-KNV-SEE KENNZKS	Kennzeichen Daten vorhanden für <b>S</b> = See-SV				
006-007	002	n	М	BERUFSGRUPPEN BGR	Seemännische Berufsgruppen gemäß Anlage 7				
008-009	002	n	M	VERSICHERUNGSAR TEN VA	Versicherungsarten gemäß Anlage 7 bei - nichtfahrenden Versicherten - Beschäftigung auf ISR-Schiffen - Versicherung kraft Ausstrahlung - Versicherung auf Antrag				
010-011	002	n	М	FAHRZEUGGRUPPEN FGR	Fahrzeuggruppen gemäß Anlage 7				
012-013	002	n	K	PATENTE PAT	Seemännische Befähigungszeugnisse (Patente) gemäß Anlage 7				
014-014	001	an	M	ANTRAG AUF RVBEFREIUNG AQRVB	Formloser Antrag auf Befreiung von der Rentenversicherungspflicht für nichtdeutsche Seeleute (gilt nur zur Fristwahrung)  N = kein Antrag J = Antrag				
015-220	206	an	М	RESERVE	Reservefelder				

## 4.11.2 Datenbaustein: DBKS - Knappschaft

### Zeichendarstellung:

an = alphanumerisches Feld, linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen; Grundstellung = Leerzeichen

n = numerisches Feld, rechtsbündig mit führenden Nullen; Grundstellung = Null

K = Pflichtangabe, soweit bekannt k = Kannangabe

Stellen	Lg	Тур	Art	Name	Inhalt / Erläuterung				
	Datenbaustein-Knappschaft/See (DBKS)								
001-004	004	an	М	KENNUNG KE	Kennung, um welchen Datenbaustein es sich handelt <b>DBKS</b>				
005-005	001	an	М	KENNZ-KNV-SEE KENNZKS	Kennzeichen Daten vorhanden für <b>K</b> = knappschaftliche Sozialversicherung				
006-006	001	an	k	AUSBILDUNG KNAPPSCHAFT AUSB-KNV	Stand der Ausbildung (Knappschaft) gemäß Anlage 8				
007-150	144	an	M	TAETIGKEITS-SC-KnV TTSC-KNV	Knappschaftlicher Tätigkeitsschlüssel gemäß Anlage 8 in der Form: Ab-Monat (2 Stellen), Tätigkeitsschlüssel (9 Stellen) Besonderheitenschlüssel (1 Stelle)				
151-158	800	an	<u>k</u>	ENDE BESCHÄFTIGUNGSVE RHÄLTNIS <i>ENDE VS</i>	Ende des Beschäftigungsverhältnisses im knappschaftlichen Betrieb in der Form: jhjjmmtt				
159-160	002	an	m	ABKEHRGRUND KNV ABKGD KNV	Abkehrgrund Knappschaft				
161-184	024	an	m	UNTER TAGE SCHICHTEN UT	Schichten unter Tage				
185-220	036	an	М	RESERVE	Reservefelder				

## 4.12 Datenbaustein: DBSO - Sofortmeldung

### Zeichendarstellung:

an = alphanumerisches Feld, linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen; Grundstellung = Leerzeichen

n = numerisches Feld, rechtsbündig mit führenden Nullen; Grundstellung = Null

K = Pflichtangabe, soweit bekannt k = Kannangabe

M = Mussangabe unter Bedingungen

Stellen	Lg	Тур	Art	Name	Inhalt / Erläuterung		
	Datenbaustein-Sofortmeldung (DBSO)						
001-004	004	an	М	KENNUNG KE	Kennung, um welchen Datenbaustein es sich handelt <b>DBSO</b>		
005-005	001	an	M	KENNZ-STORNO- SOFORT KENNZSTSO	Kennzeichen, Stornierung einer bereits abgegebenen Sofortmeldung:  N = keine Stornierung J = Stornierung		
006-013	800	n	M	ZEITRAUM-BEGINN- SOFORT ZRBGSO	Beginn des Zeitraums, für den die Sofortmeldung gelten soll (Beschäftigungsbeginn), in der Form: jhjjmmtt		

## 4.13 Datenbaustein: DBKV - Krankenversicherung (GKV-Monatsmeldung)

### Zeichendarstellung:

an = alphanumerisches Feld, linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen; Grundstellung = Leerzeichen

n = numerisches Feld, rechtsbündig mit führenden Nullen; Grundstellung = Null

K = Pflichtangabe, soweit bekannt k = Kannangabe

Stellen	Lg	Тур	Art	Name	Inhalt / Erläuterung
				Datenbaustein-Kran	kenversicherung (DBKV)
001-004	004	an	М	KENNUNG KE	Kennung, um welchen Datenbaustein es sich handelt <b>DBKV</b>
005-005	001	an	M	KENNZ-STORNO KENNZST	Kennzeichen, Stornierung einer bereits abgegebenen Meldung: <b>N</b> = keine Stornierung <b>J</b> = Stornierung
006-007	002	n	М	RESERVE	Reservefeld
008-009	002	n	М	SV-TAGE SVTG	Anzahl der Tage, für die eine Beitragspflicht zur Sozialversicherung im Abrechnungsmonat besteht (SV-Tage)
010-017	800	n	M	ZEITRAUM-BEGINN ZRBG-KV	Beginn des Zeitraums, für den die Meldung gelten soll (Beschäftigungsbeginn oder Beginn des Abrechnungszeitraums), in der Form: jhjjmmtt
018-025	800	n	M	ZEITRAUM-ENDE ZREN-KV	Ende des Zeitraumes, für den die Meldung gelten soll (Beschäftigungsende oder Ende des Abrechnungszeitraums), in der Form: jhjjmmtt
026-033	800	n	М	RESERVE	Reservefeld
034-041	800	n	M	EINMALIGES- ENTGELT EZEG	Einmalig gezahltes Entgelt in Eurocent
042-068	027	an	М	RESERVE	Reservefeld
069-072	004	n	M	BEITRAGSGRUPPE BYGR	Beitragsgruppenschlüssel gemäß Anlage 1 nnnn Stelle 1 = KV Stelle 2 = RV Stelle 3 = ALV Stelle 4 = PV
073-073	001	an	М	KENNZ- RECHTSKREIS KENNZRK	Kennzeichen Rechtskreis: <b>W</b> = altes Bundesland <b>O</b> = neues Bundesland einschließlich Ost-Berlin
074-081	008	n	M	LAUFENDES- ENTGELT KV/PV <i>LFDKV</i>	Laufendes Entgelt zur KV/PV in Eurocent  Laufendes Arbeitsentgelt von dem Beiträge bei Versicherungspflicht zur Kranken- und Pflegeversicherung gezahlt wurden oder zu zahlen gewesen wären.
082-089	800	n	M	LAUFENDES- ENTGELT RV <i>LFDRV</i>	Laufendes Entgelt zur RV in Eurocent  Laufendes Arbeitsentgelt von dem Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung gezahlt wurden.
090-097	800	n	M	LAUFENDES- ENTGELT ALV <i>LFDAV</i>	Laufendes Entgelt zur AIV in Eurocent  Laufendes Arbeitsentgelt von dem Beiträge zur Arbeits- losenversicherung gezahlt wurden.
098-150	053	an	М	RESERVE	Reservefelder

## 4.14 Datensatz: DSVV – Versicherungsnummernabfrage

### Zeichendarstellung:

an = alphanumerisches Feld, linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen; Grundstellung = Leerzeichen

n = numerisches Feld, rechtsbündig mit führenden Nullen; Grundstellung = Null

K = Pflichtangabe, soweit bekannt k = Kannangabe

Stellen	Lg	Тур	Art	Name	Inhalt / Erläuterung
				Daten zı	ur Steuerung
001-004	004	an	M	KENNUNG KE	Kennung, um welchen Datensatz es sich handelt <b>DSVV</b>
005-009	005	an	М	VERFAHREN <i>VF</i>	Verfahren, für das der Datensatz bestimmt ist <b>DEUEV</b> = <i>DEÜV- Meldeverfahren</i>
010-024	015	an	M	ABSENDERNUMMER ABSN	Es ist die Absendernummer einzutragen (Betriebs- nummer des Erstellers des Datensatzes - vormals BBNR-ABSENDER)
					(8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen)
					nnnnnnn
					In Ausnahmefällen ist eine gesonderte Absendernummer einzutragen. Die Ausnahmefälle sind im gemeinsamen Rundschreiben "Meldeverfahren zur Sozialversicherung" beschrieben.
					(8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen)
					Annnnnn
025-039	015	an	M	EMPFAENGERNUMM ER EPNR	Es ist die Absendernummer des Empfängers des Datensatzes einzutragen (Betriebsnummer des Empfängers des Datensatzes - vormals BBNR-EMPFAENGER).
					(8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen)
					nnnnnnn
					In den Ausnahmefällen, in denen der Empfänger eine gesonderte Absendernummer nutzt, ist diese einzutragen.
					(8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen)
					Annnnnn
040-041	002	n	М	VERSIONS-NR VERNR	Versionsnummer des übermittelten Datensatzes  01
042-061	020	n	M	DATUM-ERSTELLUNG ED	Zeitpunkt der Erstellung des Datensatzes in der Form: jhjjmmtt (Datum) hhmmss (Uhrzeit) msmsms (Mikrosekunde) (Wert > 0 in letzten 6 Stellen optional)
062-062	001	n	М	FEHLER-KENNZ FEKZ	Kennzeichnung für fehlerhafte Datensätze <b>0</b> = Datensatz fehlerfrei <b>1</b> = Datensatz fehlerhaft
063-063	001	n	М	FEHLER-ANZAHL FEAN	Anzahl der Fehler des Datensatzes

Stellen	Lg	Тур	Art	Name	Inhalt / Erläuterung	
	Daten zur Identifikation					
064-075	012	an	K	VSNR VSNR	Ist bei der Abfrage leer. Sofern eine Versicherungs- nummer eindeutig ermittelt werden kann, erfolgt die Rückmeldung in der Form: bbttmmjjassp	
076-076	001	n	M	KENNZ- RUECKMELDUNG <i>KENNZRM</i>	Ergebnis der Prüfung bei der DSRV  0 = Grundstellung  1 = kein Ergebnis  2 = eindeutiges Ergebnis  3 = kein eindeutiges Ergebnis	
077-077		an	М	RESERVE	Reservefeld	
078-092	015	an	M	BBNR-VU BBNRVU	Betriebs-/Zahlstellennummer des Verursachers des Datensatzes (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen). nnnnnnn	
093-112	020	an	k	AKTENZEICHEN- VERURSACHER <i>AZ-VU</i>	Dieses Feld steht dem Verursacher zur Verfügung.	
113-144	032	an	М	DATENSATZ-ID DS-ID	Datensatz-ID des übermittelten Datensatzes	
145-146		an	М	RESERVE	Reservefeld	
147-147	001	an	M	MM- UEBERMITTLUNG <i>MMUEB</i>	Übermittlungsweg der abgegebenen Meldung:  1 = Meldung aus systemgeprüftem Programm (§ 18 DEÜV)  5 = Meldung mittels maschinell erstellter Ausfüllhilfe (§ 18 DEÜV)	
148-171	024	an	М	RESERVE	Reservefeld	
		•	ŀ		tenbausteine vorhanden sind	
172-172	001	an	М	MM-NAME <i>MMNA</i>	Datenbaustein DBNA - Name vorhanden:  J = Namensdaten vorhanden	
173-173	001	an	М	MM-GEBNAME MMGB	Datenbaustein DBGB - Geburtsangaben vorhanden: <b>J</b> = Geburtsangaben vorhanden	
174-174	001	an	М	MM-ANSCHRIFT <i>MMAN</i>	Datenbaustein DBAN - Anschrift vorhanden: <b>J</b> = Anschriftsangaben vorhanden	
175-200	026	an	М	RESERVE	Reservefeld	
				Daten zui	m Sachverhalt	
201-xxx					Es folgen die Datenbausteine gemäß den Angaben zu den Feldern Stellen 172-174.  Die Reihenfolge der Datenbausteine muss identisch sein mit der Reihenfolge der Merkmale des DSVV:  DBNA - Name  DBGB - Geburtsdaten  DBAN - Anschrift	
Daten zum Fehlersachverhalt						
XXX-XXX					Es folgen ggf. ein oder mehrere Datenbausteine DBFE - Fehler gemäß den Angaben in dem Feld FEKZ. Die Anzahl der Fehler-Datenbausteine ergibt sich aus dem Feld FEAN.	

#### 4.15 Datenbaustein: DBFE - Fehler

### Zeichendarstellung:

an = alphanumerisches Feld, linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen; Grundstellung = Leerzeichen

n = numerisches Feld, rechtsbündig mit führenden Nullen; Grundstellung = Null

K = Pflichtangabe, soweit bekannt k = Kannangabe

M = Mussangabe m = Mussangabe unter Bedingungen

Stellen	Lg	Тур	Art	Name	Inhalt / Erläuterung
	Datenbaustein-Fehler (DBFE)				
001-004	004	an	М	KENNUNG KE	Kennung, um welchen Datenbaustein es sich handelt <b>DBFE</b>
005-076	072	an	М	FEHLER FE	Fehlernummer 7 Stellen plus 1 Leerzeichen plus Fehlertext (z. B. : xxxxxxx Entgelt überschreitet die BBG)

Die Anzahl der Fehler-Datenbausteine ergibt sich aus dem Feld FEHLER-ANZAHL (FEAN) im Datenteil "Daten zur Steuerung" des jeweiligen Datensatzes.

## 4.16 Datenbaustein: DBBM - Bestandsabweichung Meldeverfahren

### Zeichendarstellung:

an = alphanumerisches Feld, linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen; Grundstellung = Leerzeichen

n = numerisches Feld, rechtsbündig mit führenden Nullen; Grundstellung = Null

K = Pflichtangabe, soweit bekannt k = Kannangabe

Stellen	Lg	Тур	Art	Name	Inhalt / Erläuterung
			Date	nbaustein- Bestandsabv	veichung Meldeverfahren (DBBM)
001-004	004	an	М	KENNUNG KE	Kennung, um welchen Datenbaustein es sich handelt <b>DBBM</b>
005-005	001	an	M	KENNZ-STORNO KENNZST	Kennzeichen, Stornierung einer bereits abgegebenen Meldung: <b>N</b> = keine Stornierung <b>J</b> = Stornierung
006-017	012	an	K	AENDERUNG-VSNR AVSNR	Versicherungsnummer in der Form: bbttmmjjassp
018-020	003	n	K	AENDERUNG- PERSONENGRUPPE <i>APERSGR</i>	Personengruppe gemäß Anlage 2 nnn
021-022	002	n	K	AENDERUNG- ABGABEGRUND AGD	Grund der Abgabe gemäß Anlage 1 nn
023-025	003	an	K	AENDERUNG- STAATSANGEHOERI GKEITS-SC ASASC	Staatsangehörigkeitsschlüssel des statistischen Bundesamtes nnn
026-026	001	an	К	AENDERUNG-KENNZ- MIDIJOB <i>AKENNZMIDI</i>	Kennzeichen Midijob:  0 = kein Arbeitsentgelt innerhalb der Grenzen des § 20 Abs. 2 SGB IV/Verzicht  1 = Arbeitsentgelt durchgehend innerhalb der Grenzen des § 20 Abs. 2 SGB IV  2 = Arbeitsentgelt sowohl innerhalb als auch außerhalb der Grenzen des § 20 Abs. 2 SGB IV
027-034	800	n	K	AENDERUNG- ZEITRAUMBEGINN <i>AZRBG</i>	Beginn des Zeitraums, für den die Meldung gelten soll (Beschäftigungsbeginn), in der Form: jhjjmmtt
035-042	800	n	K	AENDERUNG- ZEITRAUMENDE AZREN	Ende des Zeitraumes, für den die Meldung gelten soll (Beschäftigungsende), in der Form: jhjjmmtt
043-048	006	an	K	AENDERUNG- ENTGELT <i>AEG</i>	Entgelt in vollen Euro
049-052	004	an	К	AENDERUNG- BEITRAGSGRUPPE <i>ABYGR</i>	Beitragsgruppenschlüssel siehe Anlage 1 nnnn Stelle 1 = KV Stelle 2 = RV Stelle 3 = ALV Stelle 4 = PV
053-061	009	an	K	AENDERUNG- TAETIGKEITS-SC ATTSC	Angaben zur Tätigkeit (Tätigkeitsschlüssel der Bundesagentur für Arbeit) xxxxxxxxx
062-062	001	an	K	AENDERUNG-KENNZ- RECHTSKREIS <i>AKENNZRK</i>	Kennzeichen Betriebsstätte (Rechtskreis) <b>W</b> = altes Bundesland <b>O</b> = neues Bundesland einschließlich Ost-Berlin
063-063	001	an	K	AENDERUNG-KENNZ- MEHRFACH <i>AKENNZMF</i>	Kennzeichen Mehrfachbeschäftigter  N = kein Mehrfachbeschäftigter  J = Mehrfachbeschäftigter

Stellen	Lg	Тур	Art	Name	Inhalt / Erläuterung
064-071	800	n	K	AENDERUNG- ZEITRAUMBEGINN-KV AZRBG-KV	Beginn des Zeitraums, für den die Meldung gelten soll (Beschäftigungsbeginn oder Beginn des Abrechnungszeitraums), in der Form: jhjjmmtt
072-079	800	n	K	AENDERUNG- ZEITRAUMENDE-KV AZREN-KV	Ende des Zeitraumes, für den die Meldung gelten soll (Beschäftigungsende oder Ende des Abrechnungszeitraums), in der Form: jhjjmmtt
080-087	800	an	K	AENDERUNG- EINMALIGES- ENTGELT <i>AEZEG</i>	Einmalig gezahltes Entgelt in Eurocent
088-095	008	an	K	AENDERUNG- LAUFENDES- ENTGELT-KV/PV <i>ALFDKV</i>	Laufendes Entgelt zur KV/PV in Eurocent  Laufendes Arbeitsentgelt von dem Beiträge bei Versicherungspflicht zur Kranken- und Pflegeversicherung gezahlt wurden oder zu zahlen gewesen wären.
096-103	800	an	K	AENDERUNG- LAUFENDES- ENTGELT-RV <i>ALFDRV</i>	Laufendes Entgelt zur RV in Eurocent  Laufendes Arbeitsentgelt von dem Beiträge zur gesetz- lichen Rentenversicherung gezahlt wurden.
104-111	800	an	K	AENDERUNG- LAUFENDES- ENTGELT-ALV ALFDAV	Laufendes Entgelt zur AIV in Eurocent  Laufendes Arbeitsentgelt von dem Beiträge zur Arbeits- losenversicherung gezahlt wurden.
112-117	006	<u>a</u> n	К	AENDERUNG ENTGELT RENTEN- BERECHNUNG <i>AEGRB</i>	Beim Kennzeichen Midijob 1 oder 2 ist das Entgelt (in vollen Euro), das ohne die Anwendung des § 163 Abs. 10 SGB VI i.V.m. § 20 Abs. 2 SGB IV (Midijobs) in der Rentenversicherung beitragspflichtig wäre, anzugeben (tatsächliches Entgelt) zuzüglich des in der Rentenversicherung beitragspflichtigen Entgelts in Zeiträumen, in denen keine Beschäftigung nach § 20 Abs. 2 SGB IV vorlag.
					Besonderheit für das Jahr 2019: Umfasst die Meldung Zeiträume, die über den 30.06.2019 hinausgehen, ist für Zeiträume vor dem 01.07.2019, in denen eine Beschäftigung nach § 20 Abs. 2 SGB IV vorlag, das in der Rentenversicherung beitragspflichtige Entgelt zu berücksichtigen.
118-611	494	an	M	RESERVE	Umfasst die Meldung ausschließlich Zeiträume vor dem 01.07.2019, ist kein Entgelt anzugeben. Reservefelder