# **CSAPP:Lab**

### Lab官网

## Lab1:Data Lab

--about the bit representations, two's complement, IEEE floating point

### 一些开始前的配置:

1.dlc编译你的文件

```
unix> ./dlc bits.c
```

2.使用btest进行配置

编译并运行btest程序(每次更改bit.c的时候都需要重新编译btest)

```
unix> make btest
unix> ./btest [可选命令行参数]
```

### 仅测试特定函数

```
unix> make clean && make btest
unix> ./btest -f foo
```

3.ishow和fshow程序: 用来解读整数和浮点数的表示

```
构建他们
unix> make
使用
unix> ./ishow 0x27
Hex = 0x000000027, Signed = 39, Unsigned = 39
unix> ./fshow 0x15213243
Floating point value 3.255334057e-26
Bit Representation 0x15213243, sign = 0, exponent = 0x2a, fraction = 0x213243
Normalized. +1.2593463659 X 2^(-85)
```

4.运行./driver.pl进行打分

### 整数题编码规则:

每个"表达式 (Expr)"只能使用下列元素:

- 1. 整数常量 0 到 255 (包含),不能使用像 Oxffffffff 这样的大常量。
- 2. 函数参数和局部变量(不能使用全局变量)。
- 3. 一元整型运算: ! 和~。
- 4. 二元整型运算: &、^、|、+、<<、>>。

#### 明确禁止:

- 1. 使用任何控制结构(如 if、do、while、for、switch 等)。
- 2. 定义或使用任何宏。
- 3. 在此文件中定义额外的函数。
- 4. 调用任何函数。
- 5. 使用其他运算,例如 &&、||、-(减号)、?:(三目运算)等。
- 6. 使用任何形式的类型转换(casting)。
- 7. 使用任何不是 int 的数据类型 —— 即不能使用数组、结构体或联合体。

#### 浮点数编码规则:

浮点题(实现与浮点相关的位级操作)规则:

这些题目规则宽松一些:允许使用循环和条件控制;可以用 int 和 unsigned 类型;可以使用任意整数常量 (不限 0-255);对 int / unsigned 可用任意算术、逻辑或比较运算。

### 但禁止:

- 1. 定义或使用宏。
- 2. 定义额外函数。
- 3. 调用任何函数。
- 4. 使用类型转换。
- 5. 使用除 int 或 unsigned 之外的数据类型 (不能用数组/结构体/联合)。
- 6. 使用任何浮点数据类型、浮点运算或浮点常量。

### p1:利用~和&实现^运算

思路: 首先借鉴一生一芯里面的思路, 就是  $^=(~x\&y)|(x\&~y)$ , 但是或运算不能用, 所以我们就需要寻找其他的方法替代

德摩根律: A|B = ~(~A & ~B),其实自己没用德摩根律,是自己尝试出来的

如果用德摩根律的话, A = (~x & y), B = (x & ~y)代入即可

```
int bitXor(int x, int y) {
  return ~((~(x&~y))&(~(~x&y)));
}
```

### p2:返回最小的二进制补码整数

# 这个题自己没有完全做下来

只能用!~&^|+<<>>, 最大操作数4

补码复习:最小的二进制补码整数: TMIN: 符号位为1, 其余全是0(负数最大, 正数最小)

## 注意只能用0-255的数字

没想到这种最简单的方法、直接记住这种左移的思路求最小值吧

```
int tmin(void) {
  return ~0 << 31;
}</pre>
```

p3: 判断是否为最大的整数(补码编码)

# 这个题自己没有完全做下来

TMAX: 符号位为0,剩下的全为1

只能用!~&^|+

思路:需要计算x+1,为什么需要x+1,一定要抓住TMAX特殊的地方,然后想办法将其变成0000,但是这里还需排除-1和0的情况

```
int isTmax(int x) {
    /*int y = x + x+1+1; 这里溢出了不能这么算,先+1再+x
    return (!y) ^(!(x+1));*/
    int y = ~((x+1)+x);
    return (!y)^(!(x+1));
}
```

p4:判断奇数位是不是全为1--mask的使用

# 这个题自己没有完全做下来

一定要区分逻辑非!和按位取反~的区别:

! : 是非0的就变成0,0就变成1 (**"满足条件返回1,不满足返回0": 这种就用到!**,**我们需要将满足条件的变为0** 然后就可以使用!用来返回结果了)

~:这个就是按位取反, 跟逻辑非有本质的区别

```
int alloddBits(int x) {
  int mask = 170;
  mask = (mask << 8) + mask;
  mask = (mask << 16) + mask;
  return !(mask^(mask&x));
}</pre>
```

p5: 补码取反(没什么好说的)

```
int negate(int x) {
  return ~x+1;
}
```

p6: 判断ASCII码--mask的使用

思路:需要判断高24位是不是全是0,低8位中上半个4位是不是0011(即是不是0x**3**.),判断低4位的值(这里观察二进制码写即可)

```
int isAsciiDigit(int x) {
    //不仅要检查低8位, 还要检查高24位需要全是0
    int x1 = (8&x)^8;
    int x2 = ((14&x)^8);
    return (!(((~15)&x)^48)) &( (!!x1)|(!x2));
}
```

p7: 用位运算实现三目运算符--x非0返回y, 是0返回z

# 不是自己完全做下来的

## 可以取反再+1

```
int conditional(int x, int y, int z) {
  return ((~(!(x^0))+1)&z) | ((~(!!(x^0))+1)&y);
}
```

p8:用位运算实现大小比较

# 思路欠缺:使用符号位判定,并且考虑溢出的情况

思路:如果符号不同,那么x为负则一定小

如果符号相同比较y-x(这里不能在不同符号的情况下比较sub,排除TMAX,TMIN溢出的情况)

如果sign(y-x)为1,那么y小,否则x小

这里需要参照一生一芯的关于补码溢出的那里,如果是异号相加不会出现溢出,如果是同号相加就会出现溢出的现象 (即符号位反转的现象,所以这里计算sub不能在不同符号(取反就变成相同符号的情况下进行相加))

```
int isLessOrEqual(int x, int y) {
    //计算差值
    int signx = (x>>31)&1;
    int signy = (y>>31)&1;
    int sub = y+(~x+1);
    int signsub = (sub >> 31)&1;
    return ((signx^signy) & signx) | ((!signsub)&!(signx^signy));
}
```

p9: 用其他运算符实现!运算符

# 思路欠缺:学习如何区分0和非0

观察可以发现,只有0其相反数(补码下为~x+1)符号位不变,其他数相反数符号位是一定会变的,所以我们可以利用这个思路区分0和非0

所以可以计算x和其相反数~x+1的符号位是否相同

```
x>>31
~x+1 >> 31
如果是0的话那么二者的值都为0,如果非0二者一个为0一个为1
所以这时候就可以利用位运算将其合并起来,并加以区分二者,然后再进行计算就可以了
```

p10返回整数x的二进制补码的最少位数

# 很难,一点思路都没有

首先应该明确这个题的意思是,需要多少位可以将这个数和其他的数区分开来,而不是说实际计算机存储这个数需要 多少位

特殊, 如果是0的话, 那么我们只需要1位即可

正数:如果是正数的话,我们需要1位符号位加上最高位的1来表示

负数:如果使用补码的思路就错了,并不是最小位数(比如-1需要用32位,其实只需要用一位),因为负数的表示是原码取反+1来的,所以我们可以用同样的思路,将负数取反映射到正数上面,变成找最前面的1来简化

这样负数和正数的逻辑就明朗了,都是符号位加上最高位的1来表示

现在的思路就是如何找到最高位的1了----二分查找

## 学习如何使用位运算去模拟if语句的进行

```
int howManyBits(int x) {
    //首先判断是不是0的情形
    int isZero = x^0;//是0返回0
    int sum = 1; //提前加上符号位的1
    //对于负数我们需要先取反
    int sign = x>>31; //注意这里是符号右移int类型默认是符号右移, 负数就是全1,正数就是全0
    x = (sign & ~x) | (~sign & x);
    //开始二分查找
    int hb16, hb8, hb4, hb2, hb1, hb0;
    //先查找高半区有没有1, 如果有1,!!(x>>16)返回1,没1返回0
    //<<4是因为如果有1的话就变成10000,没1的话还是0
```

```
hb16 = !!(x>>16)<<4;
 //有1的话就右移16位,没1的话就是不移动,这一行体现了if语句的分支情况
  //不管移动还是不移动、下一次分析的位数就只有16位
 x = x >> hb16;
 hb8 = !!(x>>8)<<3;
 x = x >> hb8;
 hb4 = !!(x>>4)<<2;
 x = x >> hb4;
 hb2 = !!(x>>2)<<1;
 x = x >> hb2;
 hb1 = !!(x>>1);
 x = x \gg hb1;
 hb0 = x;
 sum = sum + hb16+hb8+hb4+hb2+hb1+hb0;
 return !isZero | ((~(!!isZero)+1)&sum);
}
```

## p11:使用位运算将浮点数×2

这个题使用unsigned32位无符号数来编码的

思路: 如果是特殊值直接返回即可, 如果是0也直接返回

如果是非规格化数,一般来说就是直接把frac<<1,但是这种需要计算是否溢出的问题,如果溢出了,说明**变成了规格化数,这时候frac的编码从0.f变成1.f,但是我们计算的frac只需要将溢出位去掉即可,然后再将exp+1**,如果没溢出,那么直接返回即可

如果是规格化数,一般来说就是直接将**exp+1**,×2有可能变成无穷大,如果变成无穷大需要将frac置0

```
unsigned floatScale2(unsigned uf) {
 unsigned exp = (uf >> 23)\&0x0000000FF;
 unsigned s = uf >> 31;
 unsigned frac = uf & 0x007FFFFF;
 if(exp == 0x000000FF){
     return uf;
 else if(exp == 0x0){
   if(frac == 0x0) return uf;
   else{
     //非规格化数的话0.f先左移一位(×2)
     frac = frac << 1;</pre>
     //检查第23位是否为1,如果是的话说明溢出了,需要转换成规格化数
     if(frac &0x800000){
      exp +=1;
       frac &= 0x007FFFFF;
     }
   }
 }else{
   //规格化数直接给指数×2即可
   exp +=1;
   //但是要判断是否为255,如果是的话需要返回无穷大
   if(exp == 0xFF){
     frac = 0;
```

```
}
unsigned f = (s<<31)|(exp<<23)|frac;
return f;
}</pre>
```

## p12: 使用位运算将浮点数转换为int

思路: 当特殊数的时候肯定是返回0x8000000u这么一个无效值了

接下来分析非规格数的情况,无论是0还是接近0的数经过分析都比1小,所以直接返回0

接下来就是着重分析规格化数(规格化)E从-126到127

- 1. 因为int的范围是从-2^31到2^31-1,所以E从-126到0直接舍入为0(不够1),E从31到127(int表示不了)直接 返回无效值
- 2. 接下来分析E>= 0 && E<=30

f为24位,如果E<=23是保存不下来整个f的,这时候我们直接舍去保存不下来的f(向下舍入)如果E>23,那么我们就应该扩大f了

这里有个坑就是不能在计算int数值之前先把s符号位加到res里面,因为不能简单的符号位+绝对值组合成int,必须按照二进制补码的形式进行计算,所以这里我们就不计算了,直接(int)类型转换交给编译器去转换吧

```
int floatFloat2Int(unsigned uf) {
 unsigned exp = (uf >> 23)\&0x0000000FF;
 unsigned s = uf >> 31;
 unsigned frac = uf & 0x007FFFFF;
 int bias = 127;
   //这里E一定要用int, unsigned只有正数范围, 无法表示E的负数情况, 会出错
 int E = \exp - bias;
 unsigned f = frac + 0x800000; //1+frac
 int res = 0;
 if(exp == 0x000000FF){
   return 0x80000000u;
 else if(exp == 0x0){
   return 0;
 }else{
     //这里开始考虑规格化数的情况
     //首先应该知道int的范围应该是从-2^31到2^31-1这么大的范围
     //规格化数E从-126到127,从-126到0都应该返回0
     //然后E从31到127的过程, 这时候都应该返回无效值
     if(E>=-126 && E<0) return 0;
     else if(E >30) return 0x80000000u;
      //f24位, 需要根据E的范围舍入,E从0到23位的范围内, f是右移的, 即直接舍去小数点后面的数字,这里采取的
舍入方式是向下舍入
      if(E>=0 \&\& E<= 23) res += (f>> (23-E));
        //E从24到30的范围, f是左移动的, 这时是可以完整保留下来f的
        f = f << (E-23);
        res += f;
      }
     }
 }
```

```
//设置符号位
if(s == 0x1) res = -res;
else res = res;
return res;
}
```

## p13:通过给定x计算 $2^x$ --手动拼出IEEE浮点表示形式

思路:因为是 $2^x$ 所以尾数位应该全是0,符号位也恒为正,所以这个题只需要分析指数位即可,思路很简单这里不再赘述了

```
unsigned floatPower2(int x) {
    //因为表示2^x所以尾数位只能为0,NAN和0相近的数其实是不用考虑的因为尾数不为0
    /*规格化数E从-126到127,非规格化数E为-126,特殊值128*/
    unsigned res = 0;
    if(x<= -126) return 0;
    else if(x >= 128) return 0x7F800000;
    else{
        unsigned e =(x+127);
        res += (e<<23);
    }
    return res;
}
```

# 最终结果

```
lyjy@Lenovo:~/csapplab/datalab/datalab-handout$ ./btest
Score Rating Errors Function
1
     1
            0
                  bitXor
                 tmin
     1
           0
          0
     1
                 isTmax
2
     2
          0
                 allOddBits
          0
2
     2
                 negate
     3
3
          0
                 isAsciiDigit
                 conditional
3
     3
          0
     3
          0
                 isLessOrEqual
4
     4
          0
                 logicalNeg
                 howManyBits
4
     4
          0
          0
                 floatScale2
4
     4
                 floatFloat2Int
4
     4
                  floatPower2
Total points: 36/36
```

## 该了一点小问题最终的得分结果

```
Correctness Results

Points Rating Errors Points Ops Puzzle

1 1 0 2 8 bitXor

1 1 0 2 2 tmin

1 1 0 2 7 isTmax
```

2	2	0	2	7	allOddBits
2	2	Θ	2	2	negate
3	3	Θ	2	13	isAsciiDigit
3	3	0	2	12	conditional
3	3	0	2	16	isLessOrEqual
4	4	0	2	5	logicalNeg
4	4	Θ	2	44	howManyBits
4	4	0	2	17	floatScale2
4	4	0	2	24	floatFloat2Int
4	4	0	2	6	floatPower2

Score = 62/62 [36/36 Corr + 26/26 Perf] (163 total operators)