# 写在前面

- 以下所有前期准备,全部基于可编译运行如下项目这一基本前提。 项目Github地址
- Nvidia Cuda + cudnn

提供图形计算驱动和深度学习相关算法,图像处理过程中会用到大量GPU运算。

Torch + Lua

Torch7 是一个科学计算框架,支持机器学习算法。提供一个强大的 N 维数组、线性代数程序、神经网络以及以能源为基础模型等。

Lua是一种轻量级脚本语言,深度学习常用开发语言。

• Deepmask + Sharpmask

Deepmask用于图像内容物体识别与分割,Sharpmask为其升级扩展,分割技术更精确。前文提到的开源项目是DeepMask和SharpMask算法的Torch实 证。

# 安装Ubuntu

- 基于前提条件,最佳系统选择为 ubuntu 14.04 LTS版本。同时由于对GPU运算的需要,不推荐使用虚拟机系统,调取真实显卡困难,且实际运行性能可能也有较大缺陷。
- 双系统安装这里不详细介绍。注意在磁盘分区时,存放deepmask项目空间要大,至少30-40G左右;"/"根目录尽量要大,建议最少30-40G空间,安装nvidia cuda的过程中需要大量临时空间。
- 系统安装完成以后一定要更新软件,注意只是更新软件,不要更新系统。如果不更新,安装显卡驱动可能会出现内核或者gcc错误问题。

### 安装显卡驱动

# 检查环境

• 显示 Nvidia 显卡信息,有显示信息即可。

\$ Ispci I grep -i nvidia

• 检查自己的gcc版本

\$ gcc --version 如果没有安装,使用 sudo apt-get install gcc 进行安装

• 检查是否安装了kernel header

\$ uname -r

#### 下载驱动 链接

- cuda安装包中也包含驱动程序,单独下载驱动可以选择最匹配的版本。
- 开始安装
  - 。 查看是否启用默认驱动

\$ Ismod | grep nouveau

。 禁用默认驱动

\$ sudo gedit /etc/modprobe.d/blacklist-nouveau.conf 添加

blacklist nouveau

options nouveau modeset=0

\$ sudo update-initramfs -u 更新下设置

。 重启电脑,在登录界面 ctr+alt+f1 进入文本模式

\$ sudo service lightdm stop 关闭图形界面 \$ sudo ./Nvidia\_\*.run --no-opengl-files

安装开始,按照提示进行即可。(不加--no-opengl-files参数,可能会导致循环登录)

验证

nvidia-smi 可以显示显卡信息即为安装成功

# 安装cuda

#### 下载

- 根据前提条件决定,最匹配版本 cuda 8.0 链接
- 选择对应的系统版本,推荐runfile[local]安装方式

#### 开始安装

• 如前文操作,进入文本模式,关闭图形界面

• 执行安装命令

sudo sh cuda8.0.44linux.run

开始安装,第一步是否安装NVIDIA显卡驱动,因为之前单独安装过,选择 no.其它选项都安装,等待完成。

• 重新启动图形化界面

\$ sudo service lightdm start

• 设置环境变量。

\$ sudo gedit /etc/profile

export PATH=/usr/local/cuda-8.0/bin:\$PATH
export LD\_LIBRARY\_PATH=/usr/local/cuda-8.0/lib64

- 验证

\$ nvcc –V 会输出CUDA的版本信息 ,如果提示没有nvcc命令 ,按照提示安装nvcc

- 编译Samples
  - 。 安装cuda时指定了samples路径,进入 NVIDIA\_CUDA-8.0\_Samples 目录
  - 。 输入 \$ make 进行编译
  - 。 切换到编译后目录

cd ~/NVIDIACUDA-8.0Samples/bin/x86\_64/linux/release

。 输入指令 \$ ./deviceQuery ,显示结果最后出现 Result = PASS 即为成功。

# 安装cudnn

#### 下载

- 下载cudnn需要登录nvidia开发帐号,登录服务器连接比较困难,根据自己实际网络再想办法吧。Windows系统下安装上NVIDIA显卡驱动会出现一个联 网服务,启动方式改为自动启动后登录成功概率会提升很多,DNS改为8.8.8.8也有所帮助。
- 根据多次编译摸索, cudnn可使用版本在5.1至6.0之间, 可在此基础上选择下载。
- 可下载runtime/dev/samples三个安装包

#### 安装

• 参考官方安装教程 链接

# 安装Git

• 安装并配置 git

\$ sudo apt-get install git

\$ git config --global user.name "mk"

\$ git config --global user.email "mk@mk.com"

- 配置Git SSH
  - 。 生成ssh公钥

\$ ssh-keygen -t rsa -C "mk@mk.com"

。 查看密钥

\$ cat ~/.ssh/id\_rsa.pub

。 复制公钥信息,设置到自己github账户中

Settings-->SSH and GPG keys-->New SSH key

# 安装torch

- 参考官方文档 链接
- 安装需要的依赖库模块
  - 。 查看已有的模块列表

\$ luarocks list 如果没有安装luarocks 使用apt-get安装

。 确保模块列表包含以下几个模块

 ${\tt COCO\ API,\ image,\ tds,\ cjson,\ nnx,\ optim,\ inn,\ cutorch,\ cunn,\ cudnn}$ 

其中一般coco,image,inn三个模块需要手工安装,image/inn 直接使用 luarocks install xxx安装,coco 安装请参考: COCO

# 安装deepmask

• 参考官方文档 链接

# 问题总结

主要记录在实际操作中遇到的问题,安装过程中有些网友遇到的问题没有出现,在此没有记录。实际遇到后可自行查找解决办法。

# 运行deepmask项目遇到的问题

- cannot open </pretrained/deepmask/model.t7> in mode r
  - 一般是因为参数指定的目录文件不存在,或者尝试修改下文件权限。

网上也有说可以尝试使用LuaJit21,不推荐使用Lua5.+。注意,即便是使用LuaJit,版本太低也可能出现此问题。

• Failed to load function from bytecode:

网上有说换了编译环境可以解决,看了半天很复杂。我遇到此问题时使用的是Lua5.2,换成LuaJit之后问题解决。

· module coco not found

前文有提到,依赖Torch的一个必要模块 coco 未找到,其他几个可以使用 luarocks install xxx 进行安装,或者有些是在配置环境是自动安装,COCO比较特殊,需要单独安装,方法见上文。

· CocoApi.lua assertion failed

寻找json配置文件,一般出现此问题,是因为找不到该文件,把下载好的instances\_train-val2014.zip文件解压,然后确认代码中指定到解压后的ison目标文件

CocoApi.lua 145 Expected value but found T\_END

由于 torch.CharStorage(annFile):string() Size=0 造成。参考解决办法

• luajit : not enough memeory

Luajit 32位最高使用 2GB 内存,通过编译64位解释器解决。

# make CFLAGS= -DLUAJIT\_ENABLE\_GC64

· cuda runtime error : out of memory

此时GPU显存不够,硬件配置达不到要求。

• 其他可能遇到的问题。供参考

# 操作系统相关问题

• 编译过程中磁盘空间不足

可以使用 gparted 工具对磁盘进行扩容,详细教程网上有很多。供参考

- BIOS设置,关闭安全启动模式。
- 新安装的系统一定要先更新下软件,一般开机后会自动弹出更新提示,300MB左右更新包。