相对稳定性通过稳定裕度定量描述,包括相位裕度、幅值裕度。

剪切频率:Nyquist曲线穿越单位圆的频率。

相角裕度定义:略;意义:表示开环极坐标图沿单位圆与(-1,0)的远近程度;若系统剪切频率处相位再减小gamma,则系统将处于临界稳

定状态。

穿越频率: 开环频率相角特性为-180degree的频率

幅值裕度定义:略;意义:表示开环极坐标图与负实轴交点离(-1,

0)的远近程度;若系统开环增益增大到原来的Kg倍,系统将处于临界稳定状态。

零频幅值: w=0时的闭环幅频特性值;

相对谐振峰值: 闭环幅频特性最大值与零频幅值之比;

谐振频率: 出现谐振峰值的频率;

截止频率: 闭环幅频特性下降到频率为0时的1/√2对应的频率

等M圆:可由开环系统的频率特性获得闭环系统频率特性

当G的某一M圆相切不再进入更深的区域,相切M圆的M值就是闭环频率 特性的峰值Mr. 切点处的w就是谐振频率;

开环频域指标与闭环频域指标之间的纽带时阻尼比;

高频段是指开环对数幅频特性曲线在中频段以后的区段。由中小时间常

数的环节决定的,远离剪切频率,分贝值低,对动态响应影响不大;开 环与闭环对数幅频特性近似相等,直接反映了系统抑制输入端高频干扰 的能力,分贝值越低,抗干扰越强。

中频段以-20dB为宜;低频段和高频段可以有更大的斜率,前者可以提高稳态性能,后者可以排除干扰;中频段必须要有足够的带宽,以保证

系统的相位裕量,带宽越大,相位裕量越大。

剪切频率越大快速性越好,但抗干扰能力下降。

H不变时,选择K使剪切频率在几何中点上时,相位裕量有最大值,此时 称作最佳系统、具有-2/-1/-2特性 超前环节最大相角对应的频率在转折频率的中点相角裕度增加,剪切频率增加;中频段和高频段幅值增加

Delta产生的原因是因为wc0和wc不相等

迟后环节具有负相角

迟后环节最小相角对应的频率在转折频率的中点

此為了超阿加原理

迟后校正原理/作用1: 利用校正装置高频段的幅值衰减特性,降低剪切频率; 利用自身的相位储备提高相位裕度; 作用2:维持动态特性基本不变, 提高稳态精度;

迟后-超前校正中,超前校正的作用主要是增大相角裕量,并保证较大的剪切频率;迟后校正的作用则是超前校正后wc处的幅值衰减到0dB。 反馈校正的功能:改变局部结构和参数;降低参数敏感性;等效串联校正;去掉不希望折点 根轨迹校正设计时一般根据性能指标要求确定闭环主导几点,设计校正装置,使校正后的根轨迹通过期望的闭环主导极点 超前网络使系统根轨迹向左移动 串联超前校正的作用在于改善系统的动态性能 串联迟后校正的作用在于减小系统的稳态误差