第六节 数据链路层三个基本问题和 PPP 协议

一、课程目标

3.1 和 3.2 需要全部掌握。

二、课程内容

1、数据链路 = 链路(物理链路) + 协议

点对点通信

2、数据链路层根据使用的信道可以划分为两类:点对点通信和广播通信。

广播通信

一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	/ 油炉口
使用一对一的点对点的通信方式。	使用一对多的广播通信方式,过程复杂,
	必须使用专用的共享信道协议来协调这
	些主机的数据发送。
◆ 封装成帧 :将网络层交付到数据链路	◆ 识别主机: 在广播信道中,多个主机
层的数据单元,添加数据链路层首尾	共用同一个信道进行数据传输,因
控制信息后,以帧为数据传输单元继	此,每个主机都可能收到不是发送给
续传输数据。(详细介绍见 3.3 小节)	自己的数据,这个时候,常常会将"目
◆ 透明传输 :数据链路层对于要传输的	的主机的 MAC 地址"附带在数据帧
数据而言是透明的(不存在的),即无	中进行传输,以便于信道中的各个主
论什么比特组合的数据都可以放在	机识别该数据是否是传输给自己的。
帧中完整无差错的通过数据链路层。	如果收到不是传送给自己的数据,一
(详细介绍见 3.4 小节)	般会直接丢弃掉该数据帧。
◆ 差错检测 : 在数据的传输过程中,可	◆ 处理数据碰撞 :在广播信道中,由于
能由于外界的影响,导致比特0变成	多个主机共用同一个信道传输数据,
了比特 1, 从而出现了比特差错, 数	因此,就会出现同一时间多个主机发
据链路层为了检测数据传输过程中	送数据的情况,这时就会导致数据碰
是否出现了上述问题,采用了循环冗	撞,导致各个主机无法收到正确的数
余检验(CRC)技术进行差错检测。	据帧。对于这种情况,有许多种处理
	的方法,常见的就是 CSMA/CD 控制
	协议。

2、**封装成帧**是数据链路层提供的最基本的服务,在数据链路层的发送端,会 将接收到的网络层交付的数据报,添加首部和尾部,组成一个帧,将该帧交付 给物理层,帧头和帧尾用于帧定界(确定帧的界限)以及添加必要的控制信息。



用帧首部和帧尾部封装成帧

最大传送单元(MTU):链路层协议规定的所能传送的帧的数据部分长度上限。3、透明传输中的帧定界(了解):当数据链路层要传输的数据是由可打印(可

由键盘输入的)的 ASCII 码组成的文本时,帧定界可以是用特殊的帧定界符。 (ASCII 码是 7 位编码,一共可以组成 128 个不同的 ASCII 码,其中可以打印出来的有 95 个,而不可打印的控制字符有 33 个,因此,可以使用这 33 个不可打印的控制字符作为帧定界符进行帧定界。)



控制字符 SOH 放在帧的最前面,表示帧的开始,EOT 放在帧的最后面,表示帧的结束。它们的十六进制编码是 01 和 04。

当数据中出现 EOT 和 SOH 时,通过字节填充或者字符填充解决,即在 EOT 和 SOH 前插入转义字符 ESC (十六进制编码为 1B, 二进制编码为 00011011)。 若转义字符 ESC 也在数据中出现,则在 ESC 前再插入一个 ESC。接收端识别并剔除 ESC。

4、差错控制(掌握)

比特差错:传输过程中1变0,0变1。

误码率 BER(Bit Error Rate):一段时间内,传输错误的比特占比特总数的比率。

问:某信道误码率为 10-5,每帧长度为 10kbit,那么:

- (1) 若差错都是单个错,则在该信道上传送的帧的平均出错率是多少?
- (2) 若差错大多为突发错,平均突发长度为 100bit,则在该信道上传送的帧的平均出错率是多少?

$$10^{-5} = \frac{1bit}{100000bit} = \frac{1\dot{m}}{10\dot{m}} = 10\%$$

(2)

$$10^{-5} = \frac{1bit}{100000bit} = \frac{100bit}{10000000bit} = \frac{1 - 2\phi \bar{y}}{1000000bit}$$

数据链路层广泛使用**循环冗余校验 CRC(Cyclic Redundancy Check)**进行差错控制。

*注意: R=0 不代表该帧绝对无误码; 但 R≠0 代表帧一定有差错,无法定位错误位置。

模2运算

模二运算是一种二进制运算。它有模二加法、模二减法、模二乘法和模二除法。但与普通的二进制四则运算不同的是,它不用考虑进位与借位(某一位的结果只与它对应的输入位上的值有关)。

模二加: 0+0=0, 0+1=1, 1+0=1, 1+1=0; e.g., 1010 + 1111 = 0101

模二减: 0-0=0, 0-1=1, 1-0=1, 1-1=0; e.g., 1010 - 1111 = 0101

模二乘: 0*0=0, 0*1=0, 1*0=0, 1*1=1; (类似普通二进制运算, 但部分和之间采用模二加/异或计算);

模二除:类似普通二进制运算,注意点:1)如果某一步被除数最高位为1,则可除,即对应位商为1;2)中间数据用模二减做差。

生成多项式:用于计算冗余码的发送接收双方约定的除数 P。例如除数 P=1101,则生成多项式表示为 $P(X)=X^3+X^2+X^0$ 。常用 CRC-16、CRC-32。

- **5、差错控制不等于可靠传输(发送端发什么,接收端就收什么)**。可以认为 差错控制是可靠传输的子集。差错包括比特差错和传输差错。传输差错包括帧丢 失、帧重复、帧失序等。
- 6、数据链路层典型示例点对点协议 PPP (Point-to-point Protocol),对照学习。

三、重点习题

P112: 3-04, 3-07

四、参考资料