第三节 网络性能度量

一、课程目标

对应教材 1.6 内容,掌握网络性能度量方法。

二、课程内容(本节均为重点)

- 1、计算机网络性能指标:速率、带宽、吞吐量、时延、时延带宽积、往返时间、利用率。
- 2、计算机网络非性能指标:费用、质量、标准化、可靠性、可扩展性和可升级性、易于管理和维护。
 - 3、速率(Rate): 即数据传送速率,又名数据率或比特率。常用单位为 bit/s。 千=10^3=k, 兆=10^6=M, 吉=10^9=G, 太=10^12=T, ..., P、E、Z、Y, ... 4、带宽(Bandwidth):

在模拟通信中, 带宽指信号频带宽度, 单位为赫兹 Hz;

在计算机网络中,带宽指通道传送数据的能力(上限),单位为比特每秒 bit/s。

5、吞吐量(Throughput):单位时间内网络实际传送数据量(实时)。

有效吞吐量(Goodput),单位时间内网络传送有效数据量。

6、时延(Delay 或 Latency):数据从网络一段传送到另一段所需的时间,如图 1-12 所示。

总时延=发送时延(传输时延)+传播时延+处理时延+排队时延。 其中,

发送时延=数据帧长度(bit)/发送速率(bit/s);播时延=信道长度(m)/电磁波在信道上的传播延迟(m/s),光纤传播时延约为5us/km。

典型案例:

假定有一个长度为 100MB 的数据块,在带宽为 1Mbit/s 的 1000km 长的光纤信道上连续发送,

则发送时延是 $100MB/(1Mbit/s) = 8*100*1024*1024/(10^6) = 839.9s;$ 传播时延为 5ms。

注意:传播时延取决于通信线路介质材料。高速链路提高发送速率(降低发送延迟),不降低传播延迟。电磁波在自由空间的传播速率是光速,即3.0*e5km/s,在网络传输媒体中的传播速率比在自由空间要略低一些。

光纤信道传输速率高,指的是可以用很高的速率向光纤信道发送数据。实际光纤信道传播速率略低于铜线。

7、时延带宽积 Bandwidth-delay Product:

时延带宽积=传播时延*带宽。

飞行包概念。

9、往返时间 RTT

理论上,最小往返时间 RTT=往返单向延迟之和。

实际上,由于存在队列延迟和处理延迟,往返时间 RTT 大于往返单向延迟 之和。 有效数据率=数据长度/(发送时间+RTT),与前面提到的 Goodput 是两个含义。

典型案例:

假如数据长度为 100MB, 发送速率是 100Mbit/s, 则发送时间为 8.39s。假如 RTT=2s, 则发送端在完成最后 1 个比特发送后需要等待 2s 才能收到接收端的确认信息。整个通信过程实际有效数据率为100*1024*1024*8/(8.39+2)=80.7Mbit/s, 略低于实际发送速率。

10、利用率:包括信道利用率和网络利用率两种。

信道利用率指信道被利用的时间占比。完全空闲的信道的利用率为 0。 网络利用率指全网络的信道利用率的加权平均值。

信道利用率并非越高越好,利用率越高,拥塞风险越高,网络延迟(排队延迟)越大。

网络延迟 D=空闲延迟 D0/(1-网络利用率 U)

11、除了上述指标,还有丢包、抖动、平稳性、收敛性等度量指标。

三、重点习题

P39: 1-11, 1-17, 1-18, 1-19, 1-28