第 1 章 概述

第 1 章 概述



- 1.1 计算机网络在信息时代中的作用
- 1.2 互联网概述
- 1.3 互联网的组成
- 1.4 计算机网络在我国的发展
- 1.5 计算机网络的类别
- 1.6 计算机网络的性能
- 1.7 计算机网络的体系结构

1.1 计算机网络在信息时代中的作用 《

- 21 世纪的一些重要特征是数字化、网络化和信息化,它是一个以网络为核心的信息时代。
- 网络现在已经成为信息社会的命脉和发展知识 经济的重要基础。
- ■大众熟悉的三大类网络有:
 - 电信网络: 提供电话、电报及传真等服务;
 - 有线电视网络: 向用户传送各种电视节目;
 - 计算机网络:使用户能在计算机之间传送数据文 发展最快的并起到核心作用的是计算机网络。

1.1 计算机网络在信息时代中的作用领

- 随着技术的发展,网络技术相互融合:
 - 电信网络和有线电视网络都逐渐融入了现代计算机网络技术,扩大了原有的服务范围;
 - 计算机网络也能够向用户提供电话通信、视频通信以及传送 视频节目的服务。
- 从理论上讲,可以把上述三种网络融合成一种网络就能 够提供所有的上述服务,这就是很早以前就提出来 的"三网融合"。
- 但实现融合并不简单,因为这涉及到各方面的经济利益 和行政管辖权的问题。

1.1 计算机网络发展



- 1946 第一台计算机诞生
- 1969 美国国防部建立了第一个分组交换网络 ARPNET (4个节点,存储转发)
- 1972 国际电报电话咨询委员会(CCITT)制定了用于分组交换网络的协议标准 X. 25
- 1974 美国 IBM 开发 SNA , 用于 IBM 大型主机联 网
- 1976 美国 Xeror 公司开发了载波监听多路访问 / 冲突检测协议,实现了局域网

1.1 计算机网络发展



- 1978 国际标准化组织(ISO)提出了开放系统 互连参考模型(OSI/RM),以解决不同厂商的 网络互连问题
- 1983 美国国防部实现 ARPNET 第三代,即 TCP/IP 网络(Internet)
- 目前世界最大的计算机网络是 Internet

Internet 发展



- 自从 20 世纪 90 年代以后,以 Internet 为 代表的计算机网络得到了飞速的发展。
- ■已从最初的教育科研网络(免费)逐步发展成为商业网络(有偿使用)。
- ■已成为全球最大的和最重要的计算机网络。
- 是人类自印刷术发明以来人类在存储和交换信息领域中的最大变革。

Internet 中文译名



- Internet 的中文译名并不统一。现有的 Internet 译名有两种:
 - 因特网,这个译名是全国科学技术名词审定委员会推荐的,但却长期未得到推广;
 - 互联网,这是目前流行最广的、事实上的标准译名。现在我国的各种报刊杂志、政府文件以及电视节目中都毫无例外地使用这个译名。

该译名能够体现出 Internet 最主要的特征:由数量极大的各种计算机网络互连起来的。

互连网与互联网



- ■不同的网络。
- <u>互连网</u>:指在局部范围互连起来的计算机网络。
- 互联网: 指当今世界上最大的计算机网络 Internet 。

什么是互联网?



- 互联网是由数量极大的各种计算机网络互连起来而形成的网络。
- 可以从两种不同的方面来认识互联网:
 - 互联网应用
 - 互联网工作原理与特点

互联网应用



绝大多数人通过使用互联网而认识了互联网。

- ■上网玩游戏
- 看网上视频
- 和朋友在微信上聊天
- 在互联网上搜索和查阅各种信息
- 利用互联网的电子邮件相 互通信(包括传送各种照 片和视频文件)

- 互联网上购买各种物品
- 在互联网上购买机票或火 车票
- 在互联网上预订酒店
- 利用互联网进行转账或买 卖股票等交易
- **-**

互联网的两个重要特点



互联网之所以能够向用户提供许多服务,是因为 互联网具有两个重要基本特点:

- 连通性 (connectivity)
 - 使上网用户之间都可以交换信息(数据,以及各种音频视频),好像这些用户的计算机都可以彼此直接连通一样。
 - 注意,互联网具有虚拟的特点,无法准确知道对方是谁,也无法知道对方的位置。

- 共享 (Sharing)
 - ▶指资源共享。
 - 资源共享的含义是多方面的。可以是信息共享、软件共享,也可以是硬件共享。
 - 由于网络的存在,这些资源好像就在用户身边一样,方便使用。

互联网在生活中的地位



- 现在人们的生活、工作、学习和交往都已离不 开互联网。
- 互联网已经成为现代社会最为重要的基础设施。
- 同时,互联网也使人们的生活方式发生了重大的变化。

互联网+



- ■指"互联网 + 各个传统行业"。
- 利用信息通信技术以及互联网平台,让互联网与传统行业进行深度融合,创造新的发展生态。
- ■特点: 把互联网的创新成果深度融合于经济社会各领域之中,从而大大地提升交通实体资格的创新力和生产力。

工业

互联网

医疗

互联网负面影响



- 互联网也给人们带来了一些负面影响,例如:
 - 利用互联网传播计算机病毒
 - 利用互联网窃取国家机密和盗窃银行或储户的钱财
 - 网上欺诈
 - 在网上肆意散布谣言、不良信息和播放不健康的视频节目
 - 青少年弃学而沉溺于网络游戏 等

因此,必须加强对互联网的管理。

1.2 互联网概述



- 1.2.0 数据交换技术
- 1.2.1 网络的网络
- 1.2.2 互联网基础结构发展的三个阶段
- 1.2.3 互联网的标准化工作

数据交换



- 在多结点通信网络中,为有效利用通信设备和线路,一般希望动态地设定通信双方间的线路。动态地接通或断开通信线路,称为"交换"
- 交换系统是数据通信网络传输系统当中的信息交换控制 枢纽
 - ■电路交换
 - 报文交换
 - 分组交换

电路交换的主要特点



2 部电话机只需要用 1 对电线直接连接就能够互相通话。




(a) 两部电话直接相连

电话机的不同连接方法

电路交换的主要特点



5 部电话机两两直接相连,需 10 对电线。




(b) 5 部电话机两两直接相连

电话机的不同连接方法

电路交换的主要特点




N 部电话机两两直接相连,需 N(N-1)/2 对电线。这种直接连接方法所需要的电线对的数量与电话机数量的平方(N^2)成正比。



使用交换机



■ 当电话机的数量增多时,就要使用交换机来完成全网的交换任务。



每一部电话都直接连接到交换 机上,而交换机使用交换的方 法,让电话用户彼此之间可以 很方便地通信。

所采用的交换方式就是电路交换 (circuit switching)。

(c) 用交换机连接许多部电话 电话机的不同连接方法

"交换"的含义



- 在这里,"交换" (switching) 的含义就是转接 —— 把一条电话线转接到另一条电话线,使它们连通起来。
- 从通信资源的分配角度来看, "交换"就是按照某种方式动态地分配传输线路的资源。

电路交换特点




- ■电路交换必定是面向连接的。
- 电路交换分为三个阶段:
 - 建立连接:建立一条专用的物理通路,以保证双方通话时所需的通信资源在通信时不会被其他用户占用;
 - 通信: 主叫和被叫双方就能互相通电话:
 - 释放连接:释放刚才使用的这条专用的物理通路 (释放刚才占用的所有通信资源)。

电路交换举例



- A 和 B 通话经过四个交换机
- 通话在 A 到 B 的连接上进行



电路交换的用户始终占用端到端的通信资源

电路交换传输计算机数据的优缺点。

- ■计算机数据具有突发性。
- 这导致在传送计算机数据时,通信线路的利用率很低(用来传送数据的时间往往不到 10% 甚至 1%)。
- 优点:传输可靠,迅速,不会丢失数据,也不会乱序,传输时延小。


报文交换



数据传输以报文的整体为单位,即端点系统一次性发送数据块,长度不限且可变,由交换设备全部存储后转发。

报文交换





报文交换




■优点:线路利用率高;

■缺点:要求中间结点(网络通信设备)缓冲 大;延迟时间长。

分组交换的主要特点




- ■分组交换则采用存储转发技术。
- 在发送端, 先把较长的报文划分成较短的、固定长度的数据段。



添加首部构成分组



■每一个数据段前面添加上首部构成分组




请注意:现在左边是"前面"

分组交换的传输单元



- 分组交换网以"分组"作为数据传输单元。
- 依次把各分组发送到接收端(假定接收端在左边)。



以分组为基本单位在网络中传送

分组首部的重要性




- ■每一个分组的首部都含有地址(诸如目的地址和源地址)等控制信息。
- 分组交换网中的结点交换机根据收到的分组首 部中的地址信息,把分组转发到下一个结点交 换机。
- ■每个分组在互联网中独立地选择传输路径。
- 用这样的存储转发方式,最后分组就能到达最终目的地。

收到分组后剥去首部



■接收端收到分组后剥去首部还原成报文。



收到的数据

最后还原成原来的报文




■ 最后,在接收端把收到的数据恢复成为原来的 报文。



■ 这里我们假定分组在传输过程中没有出现差错,在转发时也没有被丢弃。

分组交换网的示意图





分组交换的优点



优点

所采用的手段

高效 在分组传输的过程中<mark>动态分配</mark>传输带宽,对通 高效 信链路是逐段占用。

灵活 为每一个分组独立地选择最合适的转发路由。

迅速 以分组作为传送单位,可以不先建立连接就能 向其他主机发送分组。


可靠保证可靠性的网络协议;分布式多路由的分组交换网,使网络有很好的生存性。

分组交换带来的问题



- 分组在各结点存储转发时需要排队,这就会造成一定的时延。
- 分组必须携带的首部(里面有必不可少的控制 信息)也造成了一定的开销。

三种交换的比较



三种交换的比较



- 若要连续传送大量的数据,且其传送时间远大 于连接建立时间,则电路交换的传输速率较 快。
- ■报文交换和分组交换不需要预先分配传输带宽,在传送突发数据时可提高整个网络的信道利用率。
- ■由于一个分组的长度往往远小于整个报文的长度,因此分组交换比报文交换的时延小,同时也具有更好的灵活性。

1.2.1 网络的网络




- 互联网 (Internet)
 - ■特指 Internet ,起源于美国,现已发展成为世界上最大的、覆盖全球的计算机网络。
- 计算机网络 (简称为网络)
 - 由若干结点 (node) 和连接这些结点的链路 (link) 组成。
- 互连网 (internetwork 或 internet)
 - 可以通过路由器把网络互连起来,这就构成了一个 覆盖范围更大的计算机网络,称之为互连网。
 - "网络的网络" (network of networks)。


网络的网络 1.2.1



(b)







(a)

简单的网络 (a) 和 由网络构成的互连网 (b)

请注意名词"结点"




- 在网络中, node 的标准译名是"结点"而不是"节点"。
- 虽然 node 有时也可译为"节点",但这是指像天线上的驻波的节点,这种节点很像竹竿上的"节"。
- ■数据结构的树 (tree) 中的 node 应当译 为"节点"。

关于"云"



- 当使用一朵"云"来表示 网络时,可能会有两种不 同的情况:
- 1. 云表示的网络已经包含了 和网络相连的计算机。
- 2. 云表示的网络里面就只剩下许多路由器和连接这些路由器的链路,把有关的计算机画在云的外面。习惯上,与网络相连的计算机常称为主机 (host)。




互连网与所连接的主机

基本概念要清楚



- ■网络把许多计算机连接在一起。
- ■互连网则把许多网络通过路由器连接在一起。
- ■与网络相连的计算机常称为主机。

互连网 (网络的网络)



主机可以是计算机,也可以 是智能手机等 智能机器。

1.2.2 互联网基础结构发展的三个阶段



- ■美国国防部的高级研究计划局(ARPA)于 1968 年提出了研制 ARPANET 网络的计划。
- 1969 年建成了具有 4 个站点(加州大学洛杉矶分校、圣巴巴拉分校、尤他大学、斯坦福研究所)的试验网络。
- 1971 年 2 月规模扩展到 15 个节点,并投入使用。
- 1975 年连入了 100 多台主机,移交美国国防部。

1.2.2 互联网基础结构发展的三个阶段



- 第一阶段: 从单个网络 ARPANET 向互联网 发展的过程。
- 1983 年, TCP/IP 协议成为 ARPANET 上的标准协议,使得所有使用 TCP/IP 协议的计算机都能利用互连网相互通信。
- ■人们把 1983 年作为因特网的诞生时间。
- 1990 年, ARPANET 正式宣布关闭。

internet 和

- Internet 的区别。
- ■以小写字母 "i"开始的 internet (互连网) 是一个通用名词。它泛指由多个计算机网络互 连而成的网络。
- ■以大写字母 "I"开始的的 Internet (互联网 或因特网)则是一个专用名词。它指当前全球 最大的、开放的、由众多网络相互连接而成的 特定计算机网络。它采用 TCP/IP 协议族作为 通信的规则,且其前身是美国的 ARPANET。


internet 和 Internet 的区别

任意把几个计算机网络互连起来(不管采用什么协议),并能够相互通信,这样构成的是一个互连网 (internet),而不是互联网 (Internet)。

1.2.2 互联网基础结构发展的三个阶段




- 第二阶段: 建成了三级结构的互联网。
- 它是一个三级计算机网络,分为主干网、地区 网和校园网(或企业网)。



1.2.2 互联网基础结构发展的三个阶段



- 第三阶段:逐渐形成了多层次 ISP 结构的互联网。
- 出现了互联网服务提供者 ISP (Internet Service Provider)。
- 任何机构和个人只要向某个 ISP 交纳规定的费用,就可从该 ISP 获取所需 IP 地址的使用权,并可通过该 ISP 接入到互联网。
- 根据提供服务的覆盖面积大小以及所拥有的 IP 地址数目的不同, ISP 也分成为不同层次的 ISP: 主干 ISP、地区 ISP 和 本地 ISP。



基于 ISP 的多层结构的互联网的概念示意图

到 2016 年 3 月,全球已经有 226 个 IXP,分布在 172 个国家和地区。但互联网的发展在全世界还很不平衡。





互联网交换点 IXP 在全球的分布图(2016年)

万维网 WWW 的问世




- 互联网已经成为世界上规模最大和增长速率最快的计算机网络,没有人能够准确说出互联网究竟有多大。
- 互联网的迅猛发展始于 20 世纪 90 年代。由欧洲原子核研究组织 CERN 开发的万维网 WWW (World Wide Web) 被广泛使用在互联 网上,大大方便了广大非网络专业人员对网络的使用,成为互联网的这种指数级增长的主要驱动力。

互联网的发展情况概况



- 从 1993 年至 2016 年互联网用户数的增 长情况如图所示。这 里的用户是指在家中 上网的人。
- 可以看出,在 2005 年互联网的用户数超 过了 10 亿,在 2010 年超过了 20 亿,而在 2014 年 已 接近了 30 亿。



1993 年至 2016 年互联网用户的增长情况

互联网的发展情况概况



互联网的发展概况(统计到 2005 年)

年份	网络数	主机数	用户数	管理机构数
1980	10	10 ²	10 ²	10 º
1990	10 ³	10 ⁵	10 ⁶	10 ¹
2000	10 ⁵	10 ⁷	10 ⁸	10 ²
2005	10 ⁶	10 ⁸	10 ⁹	10 ³


1.2.3 互联网的标准化工作



互联网的标准化工作对互联网的发展起到了非常重要的作用。

互联网协会 ISOC

互联网体系结构 研究委员会 IAB





成为互联网正式标准要经过三个阶段。




所有互联网标准都以 RFC 的形式在互联网上发表。

- 互联网早系 (Internet Drait) 有双别只有 六个月。在这个阶段还<mark>不是 RFC 文档</mark>。
- 建议标准 (Proposed Standard) —— 从这个 阶段开始就成为 RFC 文档。
- 互联网标准 (Internet Standard) —— 达到正式标准后,每个标准就分配到一个编号 STD xx。 一个标准可以和多个 RFC 文档关联。

各种 RFC 之间的关系



除了建议标准和互联网标准这两种 RFC 文档外,还有三种 RFC 文档,即历史的、实验的和提供信息的 RFC 文档。



1.3 互联网的组成



- 1.3.1 互联网的边缘部分
- 1.3.2 互联网的核心部分

1.3 互联网的组成




从互联网的工作方式上看,可以划分为两大块:

- (1) 边缘部分: 由所有连接在互联网上的主机组成。这部分是用户直接使用的,用来进行通信 (传送数据、音频或视频)和资源共享。
- (2) 核心部分:由大量网络和连接这些网络的路由器组成。这部分是为边缘部分提供服务的(提供连通性和交换)。

互联网的边缘部分与核心部分





互联网的边缘部分与核心部分

1.3.1 互联网的边缘部分



- 处在互联网边缘的部分就是连接在互联网上的 所有的主机。这些主机又称为端系统 (end system)。
- ■端系统在功能上可能有很大的差别
 - 小的端系统可以是一台普通个人电脑,具有上网功能的智能手机,甚至是一个很小的网络摄像头。
 - 大的端系统则可以是一台非常昂贵的大型计算机。
 - 端系统的拥有者可以是个人,也可以是单位(如学校、企业、政府机关等),当然也可以是某个ISP。

端系统之间通信的含义



■ "主机 A 和主机 B 进行通信"实际上是

指: "运行在主机 A 上的某个程序和运行在主

机 B 上的另一个程序进行通信"。

即"主机 A 的某个进程和主机 B 上的另一个进程进行通信"。 简称为"计算机之间通信"。

端系统之间的两种通信方式



端系统之间的通信方式通常可划分为两大类:

- ■客户/服务器方式(C/S 方式)
 即 Client/Server 方式, 简称为 C/S 方式。
- 对等方式 (P2P 方式)

即 Peer-to-Peer 方式 ,简称为 P2P 方式。

1. 客户服务器方式




- ■客户 (client) 和服务器 (server) 都是指通信中所涉及的两个应用进程。
- ■客户一服务器方式所描述的是进程之间服务和被服务的关系。
- 客户是服务的请求方, 服务器是服务的提供

服务请求方和服务提供方都要使用网络核心部分所提供的服务。

客户-服务器工作方式





客户 A 向服务器 B 发出请求服务,服务器 B 向客户 A 提供服务

客户软件的特点



- ■被用户调用后运行,在打算通信时主动向远地 服务器发起通信(请求服务)。因此,客户程 序必须知道服务器程序的地址。
- ■不需要特殊的硬件和很复杂的操作系统。

服务器软件的特点



- 一种专门用来提供某种服务的程序,可同时处理多个远地或本地客户的请求。
- 系统启动后即自动调用并一直不断地运行着, 被动地等待并接受来自各地的客户的通信请求。因此,服务器程序不需要知道客户程序的地址。

客户与服务器的通信关系建立后,通信可以是双向的,客户和服务器都可发送和接收数据。

2. 对等连接方式



- 对等连接 (peer-to-peer, 简写为 P2P) 是指 两个主机在通信时并不区分哪一个是服务请求 方还是服务提供方。
- 只要两个主机都运行了对等连接软件 (P2P 软件), 它们就可以进行平等的、对等连接通信。
- 双方都可以下载对方已经存储在硬盘中的共享 文档。

对等连接方式的特点




- 对等连接方式从本质上看仍然是使用客户服务器方式,只是对等连接中的每一个主机既是客户又是服务器。
- ■例如主机 C 请求 D 的服务时, C 是客户, D 是服务器。但如果 C 又同时向 F 提供服务, 那么 C 又同时起着服务器的作用。

对等连接工作方式可支持大量对等用户(如上百万个)同时工作。

对等连接工作方式(P2P方式)





1.3.2 互联网的核心部分



- 网络核心部分是互联网中最复杂的部分。
- 网络中的核心部分要向网络边缘中的大量主机提供连通性,使边缘部分中的任何一个主机都能够向其他主机通信(即传送或接收各种形式的数据)。
- 在网络核心部分起特殊作用的是路由器 (router)。

1.3.2 互联网的核心部分




■路由器是实现分组交换 (packet switching) 的 关键构件,其任务是转发收到的分组,这是网 络核心部分最重要的功能。


1.3.2 互联网的核心部分



- 互联网的核心部分是由许多网络和把它们互连 起来的路由器组成,而主机处在互联网的边缘 部分。
- 互联网核心部分中的路由器之间一般都用高速 链路相连接,而在网络边缘的主机接入到核心 部分则通常以相对较低速率的链路相连接。
- 主机的用途是为用户进行信息处理的,并且可以和其他主机通过网络交换信息。路由器的用途则是用来转发分组的,即进行分组交换的。



(a) 核心部分的路由器把网络互连起来 分组交换的示意图



(b) 核心部分中的网络可用一条链路表示 互联网使用分组交换

主机和路由器的作用不同



- 主机是为用户进行信息处理的,并向网络发送分组,从网络接收分组。
- 路由器对分组进行存储转发,最后把分组交付目的主机。

1.4 计算机网络在我国的发展



- 1980 年,铁道部开始进行计算机联网实验。
- 1989 年 11 月,我国第一个公用分组交换网 CNPAC 建成运行。
- 1994 年 4 月 20 日,我国用 64kbit/s 专线正式连入 互联网,我国被国际上正式承认为接入互联网的国家。
- 1994 年 5 月,中国科学院高能物理研究所设立了我国的第一个万维网服务器。
- 1994 年 9 月中国公用计算机互联网 CHINANET 正式 启动。

1.4 计算机网络在我国的发展



- 到目前为止,我国陆续建造了基于互联网技术的并能够和互联网互连的多个全国范围的公用计算机网络,其中规模最大的就是下面这五个:
 - (1) 中国电信互联网 CHINANET (也就是原来的中国公用 计算机互联网)
 - (2) 中国联通互联网 UNINET
 - (3) 中国移动互联网 CMNET
 - (4) 中国教育和科研计算机网 CERNET
 - (5) 中国科学技术网 CSTNET

1.4 计算机网络在我国的发展



- 中国教育和科研计算机网 CERNET (China Education and Research NETwork) 始建于 1994年,是我国第一个 IPv4 互联网主干网。
- 2004 年 2 月,我国的第一个下一代互联网 CNGI 的 主干网 CERNET2 试验网正式开通,并提供服务。
- 中国互联网络信息中心 CNNIC (Network Information Center of China) 每年两次公布我国互联网的发展情况。

1.5 计算机网络的类别



- 1.5.1 计算机网络的定义
- 1.5.2 几种不同类别的网络

1.5.1 计算机网络的定义



- ■计算机网络的精确定义并未统一。
- 较好的定义:

计算机网络主要是由一些通用的、可编程的硬件互连而成的,而这些硬件并非专门用来实现某一特定目的(例如,传送数据或视频信号)。这些可编程的硬件能够用来传送多种不同类型的数据,并能支持广泛的和日益增长的应用。

1.5.1 计算机网络的定义



■ 根据这个定义:

- (1) 计算机网络所连接的硬件,并不限于一般的计算机,而是包括了智能手机。
- (2) 计算机网络并非专门用来传送数据,而是能够支持很多种的应用(包括今后可能出现的各种应用)。

请注意,上述的"可编程的硬件"表明这种硬件一定包含有中央处理机 (CPU)。

1.5.2 几种不同类别的网络



- 计算机网络有多种类别。典型包括:
 - 1. 从网络的作用范围进行分类
 - 2. 从网络的使用者进行分类
 - 3. 用来把用户接入到互联网的网络
 - 4. 按照组织形式进行分类

1. 从网络的作用范围进行分类



- 广域网 WAN (Wide Area Network): 作用范围通常 为几十到几千公里。
- 局域网 LAN (Local Area Network) : 作用距离约为 5~50 公里。
- 城域网 MAN (Metropolitan Area Network): 局限在 较小的范围(如 1 公里左右)。
- 个人区域网 PAN (Personal Area Network) : 范围 很小,大约在 10 米左右

若中央处理机之间的距离非常近(如仅1米的数量级甚至更小些),则一般就称之为多处理机系统,而不称它为计算机网络。

2. 从网络的使用者进行分类



- 公用网 (public network)
 - 按规定交纳费用的人都可以使用的网络。因此也可 称为公众网。
- 专用网 (private network)
 - 为特殊业务工作的需要而建造的网络。

公用网和专用网都可以传送多种业务。如传送的是计算机数据,则分别是公用计算机网络和专用计算机网络。

3. 用来把用户接入到互联网的网络



- 接入网 AN (Access Network), 它又称为本地接入 网或居民接入网。
- 接入网是一类比较特殊的计算机网络,用于将用户接入 互联网。
- 接入网本身既不属于互联网的核心部分,也不属于互联网的边缘部分。
- 接入网是从某个端系统到另一个端系统的路径中,由这个端系统到第一个路由器(也称为边缘路由器)之间的一些物理链路所组成的。

3. 用来把用户接入到互联网的网络



- 从覆盖的范围看,很多接入网还是属于局域 网。
- 从作用上看,接入网只是起到让用户能够与互 联网连接的"桥梁"作用。

4. 按照组织形式进行分类



- Intranet
 - 内部网或内联网,为企业、事业等单位服务的内部 计算机网络。
- Internet
 - 因特网或国际互联网,由全世界众多的计算机网络通过 TCP/IP 互联而成。
- Extranet
 - 外联网,是两个或更多的 Intranet 通过共享的(甚至公共的)物理网络(MAN/WAN/Internet)互联成一个虚拟的单一 Intranet,以共享资源和应用程序的逻辑网络。

1.6 计算机网络的性能



- 1.6.1 计算机网络的性能指标
- 1.6.2 计算机网络的非性能特征

1.6.1 计算机网络的性能指标



- 计算机网络的性能一般是指它的几个重要的性能指标,主要包括:
 - ■速率
 - ■帯宽
 - ■吞吐率
 - ■时延
 - ■时延带宽积
 - 往返时间 RTT
 - ■利用率

1. 速率



- 比特(bit)是计算机中数据量的单位,也是信息论中使用的信息量的单位。
- 比特(bit)来源于 binary digit,意思是一个"二进制数字",因此一个比特就是二进制数字中的一个 1 或 0。
- 速率是计算机网络中最重要的一个性能指标,指的是数据的传送速率,它也称为数据率 (data rate) 或比特率 (bit rate)。
- 速率的单位是 bit/s, 或 kbit/s、 Mbit/s、 Gbit/s 等。例如 4 x 10¹⁰ bit/s 的数据率就记为 40 Gbit/s。
- 速率往往是指额定速率或标称速率,非实际运行速率。

2. 带宽



两种不同意义:

- "带宽" (bandwidth) 本来是指信号具有的频带宽度, 其单位是赫(或千赫、兆赫、吉赫等)。
- 在计算机网络中,带宽用来表示网络中某通道传送数据的能力。表示在单位时间内网络中的某信道所能通过的"最高数据率"。单位是 bit/s ,即 "比特每


工水 リ

在"带宽"的上述两种表述中,前者为频域称谓,而后者为时域称谓,其本质是相同的。也就是说,一条通信链路的"带宽"越宽,其所能传输的"最高数据率"也越高。

数字信号流随时间的变化



■ 在时间轴上信号的宽度随带宽的增大而变窄。



3. 吞吐量



- 吞吐量 (throughput) 表示在单位时间内通过 某个网络(或信道、接口)的数据量。
- 吞吐量更经常地用于对现实世界中的网络的一种测量,以便知道实际上到底有多少数据量能够通过网络。
- 吞吐量受网络的带宽或网络的额定速率的限制。



- ■时延 (delay 或 latency) 是指数据(一个报文或分组,甚至比特)从网络(或链路)的一端传送到另一端所需的时间。
- ■有时也称为延迟或迟延。
- 网络中的时延由以下几个不同的部分组成:
 - (1) 发送时延
 - (2) 传播时延
 - (3) 处理时延
 - (4) 排队时延



■ (1) 发送时延

- ■也称为传输时延。
- 发送数据时,数据帧从结点进入到传输媒体所需要的时间。
- 也就是从发送数据帧的第一个比特算起,到该帧的 最后一个比特发送完毕所需的时间。

 发送时延
 =
 数据帧长度(bit)

 发送速率(bit/s)



■ (2) 传播时延

- 电磁波在信道中需要传播一定的距离而花费的时间。
- 发送时延与传播时延有本质上的不同。
- 信号发送速率和信号在信道上的传播速率是完全不同的概念。

传播时延 = 信道长度(米)

信号在信道上的传播速率(米/秒)



■ (3) 处理时延

主机或路由器在收到分组时,为处理分组(例如分析首部、提取数据、差错检验或查找路由)所花费的时间。

■ (4) 排队时延

- 分组在路由器输入输出队列中排队等待处理所经历的时延。
- 排队时延的长短往往取决于网络中当时的通信量。



■数据在网络中经历的总时延就是发送时延、传播时延、处理时延和排队时延之和。

总时延 = 发送时延


- + 传播时延
- + 处理时延
- + 排队时延

必须指出,在总时延中,究竟是哪一种时延占主导地位,必须具体分析。

四种时延所产生的地方



假设从结点 A 向结点 B 发送数据



几种时延产生的地方不一样

容易产生的错误概念



- 对于高速网络链路,我们提高的仅仅是数据的 发送速率而不是比特在链路上的传播速率。
- ■提高链路带宽减小了数据的发送时延。

以下说法是错误的:

"在高速链路(或高带宽链路)上,比特会传送得更快些"。

5. 时延带宽积



■ 链路的时延带宽积又称为以比特为单位的链路 长度。

时延带宽积 = 传播时延 x 带宽



链路像一条空心管道

只有在代表链路的管道都充满比特时, 链路才得到了充分利用。

6. 往返时间 RTT



- 互联网上的信息不仅仅单方向传输,而是双向交互的。因此,有时很需要知道双向交互一次所需的时间。
- 往返时间表示从发送方发送数据开始,到发送 方收到来自接收方的确认,总共经历的时间。
- 在互联网中,往返时间还包括各中间结点的处理时延、排队时延以及转发数据时的发送时延。
- 当使用卫星通信时,往返时间 RTT 相对较 长,是很重要的一个性能指标。

7. 利用率



- 分为信道利用率和网络利用率。
- 信道利用率指出某信道有百分之几的时间是被利用的(有数据通过)。完全空闲的信道的利用率是零。
- 网络利用率则是全网络的信道利用率的加权平均值。
- 信道利用率并非越高越好。当某信道的利用率 增大时,该信道引起的时延也就迅速增加。

时延与网络利用率的关系




- 根据排队论的理论,当某信道的利用率增大时,该信道引起的时延也就迅速增加。
- 若令 D_0 表示网络空闲时的时延, D 表示网络当前的时延,则在适当的假定条件下,可以用下面的简单公式表示 D 和 D_0 之间的关系:

$$D = \frac{D_0}{1 - U}$$

其中: *U* 是网络的利用率,数值在 0 到 1 之 间。

时延与网络利用率的关系





当信道的利用率增大时,该信道引起的时延迅速增加。

1.6.2 计算机网络的非性能特征



- ■一些非性能特征也很重要。它们与前面介绍的 性能指标有很大的关系。主要包括:
 - ■费用
 - ■质量
 - ■标准化
 - ■可靠性
 - 可扩展性和可升级性
 - ■易于管理和维护

1.7 计算机网络的体系结构



- 1.7.1 计算机网络体系结构的形成
- 1.7.2 协议与划分层次
- 1.7.3 具有五层协议的体系结构
- 1.7.4 实体、协议、服务和服务访问点
- 1.7.5 TCP/IP 的体系结构

1.7.1 计算机网络体系结构的形成



- ■计算机网络是个非常复杂的系统。
- ■相互通信的两个计算机系统必须高度协调工作 才行,而这种"协调"是相当复杂的。
- "分层"可将庞大而复杂的问题,转化为若干较小的局部问题,而这些较小的局部问题就比较易于研究和处理。

1.7.1 计算机网络体系结构的形成



- 1974 年,美国的 IBM 公司宣布了系统网络体系结构 SNA (System Network Architecture)。这个著名的网络标准就是按照分层的方法制定的。
- 不久后,其他一些公司也相继推出自己公司的 具有不同名称的体系结构。
- ■由于网络体系结构的不同,不同公司的设备很难互相连通。

开放系统互连参考模型 OSI/RM



- 为了使不同体系结构的计算机网络都能互连,国际标准化组织 ISO 于 1977 年成立了专门机构研究该问题。
- 他们提出了一个试图使各种计算机在世界范围内互连成网的标准框架,即著名的开放系统互连基本参考模型 OSI/RM (Open Systems Interconnection Reference Model),简称为
 - (只要遵循 OSI 标准,一个系统就可以和位于世界上任何地方的、也遵循这同一标准的其他任何系统进行通信。

开放系统互连参考模型 OSI/RM *



- OSI 只获得了一些理论研究的成果,在市场化 方面却失败了。原因包括:
 - OSI 的专家们在完成 OSI 标准时没有商业驱动力;
 - OSI 的协议实现起来过分复杂,且运行效率很低;
 - OSI 标准的制定周期太长,因而使得按 OSI 标准 生产的设备无法及时进入市场;
 - OSI 的层次划分也不太合理,有些功能在多个层次中重复出现。

两种国际标准



- 法律上的 (de jure) 国际标准 OSI 并没有得到市场的认可。
- 非国际标准 TCP/IP 却获得了最广泛的应用。 TCP/IP 常被称为事实上的 (de facto) 国际标准。

1.7.2 协议与划分层次



- 计算机网络中的数据交换必须遵守事先约定好的规则。
- 这些规则明确规定了所交换的数据的格式以及 有关的同步问题(同步含有时序的意思)。
- 网络协议 (network protocol),简称为协议, 是为进行网络中的数据交换而建立的规则、标 准或约定。

网络协议的三个组成要素



■ 语法: 数据与控制信息的结构或格式 。

■ 语义:需要发出何种控制信息,完成何种动作 以及做出何种响应。

■ 同步: 事件实现顺序的详细说明。

由此可见,网络协议是计算机网络的不可缺少的组成部分。

协议的两种形式



- 一种是使用便于人来阅读和理解的文字描述。
- 另一种是使用让计算机能够理解的程序代码。
- 这两种不同形式的协议都必须能够对网络上信息交换过程做出精确的解释。

层次式协议结构



■ ARPANET 的研制经验表明,对于非常复杂的 计算机网络协议,其结构应该是层次式的。


划分层次的概念举例



- 主机 1 向主机 2 通过网络发送文件。
- 可以将要做的工作进行如下的划分:
 - 第一类工作与传送文件直接有关。
 - □确信对方已做好接收和存储文件的准备。
 - □双方已协调好一致的文件格式。
 - 两个主机将文件传送模块作为最高的一层 , 剩下的工作由下面的模块负责。


两个主机交换文件






再设计一个通信服务模块





再设计一个网络接入模块





网络接入模块负责做与网络接口细节有关的工作,例如:规定传输的帧格式,帧的最大长度等。

分层的好处与缺点



好处

- 各层之间是独立的。
- 灵活性好。
- 结构上可分割开。
- ■易于实现和维护。
- 能促进标准化工作。

缺点

- ■降低效率。
- 有些功能会在不同的层次中重复出现,因而产生了额外开销。

层数多少要适当



- 层数太少,就会使每一层的协议太复杂。
- 层数太多,又会在描述和综合各层功能的系统 工程任务时遇到较多的困难。

各层完成的主要功能



- ① 差错控制:使相应层次对等方的通信更加可靠。
- ② 流量控制:发送端的发送速率必须使接收端来得及接收,不要太快。
- ③ 分段和重装 : 发送端将要发送的数据块划分为更小的单位,在接收端将其还原。
- ④ 复用和分用:发送端几个高层会话复用一条低层的 连接,在接收端再进行分用。
- ⑤ 连接建立和释放:交换数据前先建立一条逻辑连接,数据传送结束后释放连接。

计算机网络的体系结构



- 计算机网络的体系结构 (architecture) 是计算机网络的各层及其协议的集合。
- 体系结构就是这个计算机网络及其部件所应完成的功能的精确定义。
- <mark>实现</mark> (implementation) 是遵循这种体系结构 的前提下用何种硬件或软件完成这些功能的问 题。
- 体系结构是抽象的,而实现则是具体的,是真正在运行的计算机硬件和软件。

1.7.3 具有五层协议的体系结构



- OSI 的七层协议体系结构的概念清楚,理论也较完整,但它既复杂又不实用。
- TCP/IP 是四层体系结构:应用层、运输层、网际层和网络接口层。
- ■但最下面的网络接口层并没有具体内容。
- 因此往往采取折中的办法,即综合 OSI 和 TCP/IP 的优点,采用一种只有五层协议的体系 结构 。


1.7.3 具有五层协议的体系结构



OSI 的体系结构



TCP/IP 的体系结构



五层协议的体系结构



计算机网络体系结构:

(a) OSI 的七层协议; (b) TCP/IP 的四层协议; (c) 五层协议

五层协议的体系结构





- 应用层 (application layer)
- 运输层 (transport layer)
- 网络层 (network layer)
- 数据链路层 (data link layer)
- 物理层 (physical layer)



主机 1

AP₁

4

3

2

应用进程数据先传送到应用层

加上应用层首部,成为应用层 PDU

PDU (Protocol Data Unit): 协议数据单元。 OSI 参考模型把对等层次之间传送的数据单位 称为该层的协议数据单元 PDU。

主机 2

AP₂

5


4

3


2

1


























































注意观察加入或剥去首部(尾部)的层次

































- OSI 参考模型把对等层次之间传送的数据单位 称为该层的协议数据单元 PDU (Protocol Data Unit)。这个名词现已被许多非 OSI 标准采用。
- ■任何两个同样的层次把数据(即数据单元加上控制信息)通过水平虚线直接传递给对方。这就是所谓的"对等层" (peer layers) 之间的通信。
- 各层协议实际上就是在各个对等层之间传递数据时的各项规定。

1.7.4 实体、协议、服务和服务访问点



- <mark>实体 (entity) 表示任何可发送或接收信息的硬</mark>件或软件进程。
- 协议是控制两个对等实体进行通信的规则的集合。
- 在协议的控制下,两个对等实体间的通信使得本层能够向上一层提供服务。
- 要实现本层协议,还需要使用下层所提供的服务。

协议和服务在概念上是不一样的



- ■协议的实现保证了能够向上一层提供服务。
- 本层的服务用户只能看见服务而无法看见下面的协议。即下面的协议对上面的服务用户是透明的。
- ■协议是"水平的",即协议是控制对等实体之间通信的规则。
- 服务是"垂直的",即服务是由下层向上层通过层间接口提供的。
- ■上层使用服务原语获得下层所提供的服务。

协议数据单元



- OSI 把层与层之间交换的数据的单位称为服务数据单元 SDU (Service Data Unit)。
- 协议数据单元 PDU (Protocol Data Unit)
 - 第 N 层实体通过网络传送给它的对等实体的信息单元;
 - PDU 由上层的服务数据单元 SDU 或其分段和协议控制信息 PCI (Protocol Control Information) 组成
- SDU 可以与 PDU 不一样,例如,可以是多个 SDU 合成为一个 PDU,也可以是一个 SDU 划分为几个 PDU。

服务访问点



- 同一系统相邻两层的实体进行交互的地方,称为服务访问点 SAP (Service Access Point)。
 - 服务访问点 SAP 是一个抽象的概念,它实际上就是一个逻辑接口。
 - 任何层间服务是在接口的 SAP 上进行的
 - 每个 SAP 有唯一的识别地址
 - 每个层间接口可以有多个 SAP


协议数据单元



Layer N+1

Interface

Layer N




N层的 PDU=N层 PCI+N层 SDU

N 层的 SDU=N+1 层的 PDU

1.7.4 实体、协议、服务和服务访问点






相邻两层之间的关系


TCP/IP 体系结构的另一种表示方法。

■ 实际上,现在的互联网使用的 TCP/IP 体系结构有时已经发生了演变,即某些应用程序可以直接使用 IP 层,或甚至直接使用最下面的网络接口层。



1.7.5 TCP/IP 的体系结构






路由器在转发分组时最高只用到网际层而没有使用运输层和应用层。


通过网络节点的 TCP/IP 模型层次





【例 1-2 】客户进程和服务器进程 使用 TCP/IP 协议栈进行通信






在应用层的客户进程和服务器进程的交互

功能较强的计算机 可同时运行多个服务器进程





计算机 3 的两个服务器进程分别向 1 和 2 的客户进程提供服务


OSI vs. TCP/IP



- 作为国际标准的 OSI 并没有得到厂商和市场的认可。
- 而非国际标准 的 TCP/IP 却获得了最广泛的应用与支持。
 - TCP/IP 常被称为事实上的国际标准。
- 相同点:
 - 都是基于独立的协议栈概念
 - 两者都有功能相似的应用层、传输层、网络层

IP over Everything IP 可应用到各式各样的网络上





沙漏计时器形状的 TCP/IP 协议族