重力と熱流下における粒子集団の様相

理学部理学科物理学コース 学籍番号 20S2035Y 山本 凜


最終更新日: 2023年12月15日

目次

1	(の設定)	3
1.1	ヽミルトニアン	. 3
1.3	粒子-粒子間相互作用ポテンシャル	. 4
1.3	周期境界条件と最近接イメージ規約 [1]	. 4
1.3	壁-粒子間相互作用ポテンシャル	. 5
1.2	快流	. 6
1.5	温度制御	. 6
2		7
2.1	3実験	. 8
2.2	$\mathbf{x}_{\mathrm{a}},\mathbf{R}_{\mathrm{t}}$ マップ	. 9
2.3	別性	. 13
2.4	ナイクル	. 15
付録 A	/ ースコード	15

1 系の設定

2次元の気液共存系で、質量 m の粒子が N 個存在することを考え、系の上下には壁、左右には周期境界条件を課す。また、重力を y 軸負の向きにかけて、熱流を y 軸正の向きに流す。この熱流は、系の上下の領域にそれぞれ異なる温度を設定した langevin 熱浴を使用することによってかけることとし、NVT-MD シミュレーションを実行する。また、各熱浴の y 幅は 8σ となるように設定する。(図 1)



1.1 ハミルトニアン

結論は,

$$H(\Gamma;g) = \sum_{i=1}^{N} \left[\frac{\mathbf{p}_i^2}{2m} + \sum_{j>i}^{N} \tilde{\phi}_{\mathrm{LJ}}^{\mathrm{pair}}(r_{ij}) + mgy_i + V^{\mathrm{wall}}(y_i) \right]$$
(1.1.1)

以降,本節はこれに至るまでの過程を述べる.

1.1.1 粒子-粒子間相互作用ポテンシャル

シミュレーションを行う際に、 典型的な粒子間相互作用ポテンシャルとして、 12-6 Lennard-Jones Potential を採用する.

$$\phi_{\mathrm{LJ}}^{\mathrm{pair}}(r; \varepsilon, \sigma) = 4\varepsilon \left[\left(\frac{\sigma}{r} \right)^{12} - \left(\frac{\sigma}{r} \right)^{6} \right]$$

シミュレーション上では、カットオフ長 $r_{\mathrm{cut}}^{\mathrm{pair}}=3\sigma$ とポテンシャルのシフトアップを考慮して

$$\tilde{\phi}_{\rm LJ}^{\rm pair}(r;r_{\rm cut}^{\rm pair}) = \Big\{\phi_{\rm LJ}^{\rm pair}(r) - \phi_{\rm LJ}^{\rm pair}(r_{\rm cut}^{\rm pair})\Big\}\theta\Big(r_{\rm cut}^{\rm pair} - r\Big)$$


のように書き換えたポテンシャルを用いている.

1.1.2 周期境界条件と最近接イメージ規約 [1]

周期境界条件を考慮すると、粒子-粒子間相互ポテンシャルの総計はまず以下のように書ける.

$$\sum_{n_x \in \mathbb{Z}} \sum_{i=1}^{N} \sum_{\substack{j=1 \\ (j \neq i \text{ for } n_x = 0)}}^{N} \frac{1}{2} \phi_{\mathrm{LJ}}^{\mathrm{pair}} (|\boldsymbol{r}_i - (\boldsymbol{r}_j + L_x \boldsymbol{e}_x)|)$$

ここで, $n_x=0$; オリジナルセルの中では, 同じ i,j ペアのポテンシャルエネルギーを 2 回足すことになるので, ポテンシャルを 1/2 している. その上で, j=i の場合は自分自身との相互作用になるため, これは除外する. $n_x\neq 0$ の場合, 粒子 j はイメージ粒子となるため, j=i の場合も含めることになる. このときにもダブルカウントがあるので, ポテンシャルを 1/2 している.



注目する系の粒子が常にオリジナルセルの中にとどまっているかのように MD 上で扱うには、

$$x_i = x_i' \mod L_x$$

のように、飛び出した粒子の x 座標 x_i' を上式のように x_i にシフトすれば良い. しかし、周期境界条件とセットに、最近接イメージ規約として、粒子 i がオリジナル粒子と各イメージ粒子の中で最も近い粒子 j らとのみ相互作用をすることを課すと、粒子間の相互ポテンシャルの総計は先ほどよりも簡単に書けるようになる.

$$\sum_{i=1}^{N} \sum_{j>i}^{N} \phi_{\mathrm{LJ}}^{\mathrm{pair}}(r_{ij})$$

1.1.3 壁-粒子間相互作用ポテンシャル

$$\phi_{\mathrm{LJ}}^{\mathrm{wall}}(r;\varepsilon^{\mathrm{wall}},\sigma^{\mathrm{wall}}) = 4\varepsilon^{\mathrm{wall}} \left[\left(\frac{\sigma^{\mathrm{wall}}}{r} \right)^{12} - \left(\frac{\sigma^{\mathrm{wall}}}{r} \right)^{6} \right]$$

パラメータは以下のようにする.

$$\begin{split} \varepsilon^{\mathrm{wall}} &= (1.0 - R_{\mathrm{d}}) \times \varepsilon \\ \sigma^{\mathrm{wall}} &= (0.5 + R_{\mathrm{t}}) \times \sigma \\ r_{\mathrm{cut}}^{\mathrm{wall}} &= \left(2^{1/6} + R_{\mathrm{a}}\right) \times \sigma^{\mathrm{wall}} \end{split}$$

カットオフ長とシフトアップを考慮して

$$\tilde{\phi}_{\mathrm{LJ}}^{\mathrm{wall}}(r;r_{\mathrm{cut}}^{\mathrm{wall}}) = \left\{\phi_{\mathrm{LJ}}^{\mathrm{wall}}(r) - \phi_{\mathrm{LJ}}^{\mathrm{wall}}(r_{\mathrm{cut}}^{\mathrm{wall}})\right\} \theta \left(r_{\mathrm{cut}}^{\mathrm{wall}} - r\right)$$

この系では、y 軸方向垂直に壁がついている. よって、壁ポテンシャルは

$$V^{\text{wall}}(y; L_y) = \tilde{\phi}_{\text{LJ}}^{\text{wall}}(y; r_{\text{cut}}^{\text{wall}}) + \tilde{\phi}_{\text{LJ}}^{\text{wall}}(L_y - y; r_{\text{cut}}^{\text{wall}})$$

のように書ける. これまでのことより、ハミルトニアンは以下のように書き表せる.

$$H(\Gamma;g) = \sum_{i=1}^{N} \left[\frac{\mathbf{p}_i^2}{2m} + \sum_{j>i}^{N} \tilde{\phi}_{LJ}^{pair}(r_{ij}) + mgy_i + V^{wall}(y_i) \right]$$
(1.1.1)

1.2 熱流

langevin 熱浴に侵入した粒子に対しては、brownian 動力学計算を実行する.その粒子 i にはたらく力 F_i は LAMMPS のドキュメントに則った形式だと以下のように書き表せる.

$$egin{aligned} m{F}_i &= m{F}_i^c + m{F}_i^f + m{F}_i^r \ m{F}_i^c &= -m{
abla} \left[\sum_{j>i}^N ilde{\phi}_{ ext{LJ}}^{ ext{pair}}(r_{ij}) + mgy_i + V^{ ext{wall}}(y_i)
ight] \ m{F}_i^f &= -rac{m_i}{ ext{damp}} m{v}_i \ m{F}_i^r &\propto \sqrt{rac{k_{ ext{B}} T m_i}{dt ext{damp}}} \end{aligned}$$

それぞれの力の説明を記す.

- F^c ; ポテンシャルを介して計算される力
- F^f; 摩擦力
- F^r : ランダム力

1.2.1 温度制御

2d kinetic temperature

$$T \equiv \frac{1}{Nk_{\rm B}} \sum_{i=1}^{N} \frac{1}{2} m_i v_i^2$$

粒子 i が熱浴に侵入すると、その粒子の運動はランジュバン方程式に従う.侵入していないときは、 $\gamma=0$ になり、正準方程式に等しくなる.

$$\begin{split} \dot{\boldsymbol{r}_i} &= \frac{\partial H}{\partial \boldsymbol{p}_i} \\ \dot{\boldsymbol{p}_i} &= -\frac{\partial H}{\partial \boldsymbol{r}_i} - \gamma \dot{\boldsymbol{r}_i} + \sqrt{2\gamma k_{\mathrm{B}} T_{\nu}} \boldsymbol{\xi}_i(t) \\ \langle \boldsymbol{\xi}_i^a(t) \rangle &= 0 \\ \langle \boldsymbol{\xi}_i^a(t) \boldsymbol{\xi}_j^b(t') \rangle &= \delta_{i,j} \delta_{a,b} \delta(t-t') \end{split}$$

$$\gamma(y_i) = 1. \ T_{\nu}(y_i) = T_{\rm H}. \ (0 < y_i < 8\sigma)$$

 $\gamma(y_i) = 1. \ T_{\nu}(y_i) = T_{\rm C}. \ (L_y - 8\sigma < y_i < L_y)$
 $\gamma(y_i) = 0. \ T_{\nu}(y_i) = T. \ (8\sigma < y_i < L_y - 8\sigma)$

2 実験

雨が降るシミュレーションをしたい.

系の上下両端のポテンシャルエネルギー差 mgL_y と運動エネルギー差 $k_{\rm B}\Delta T$ の比を χ として以下のように設定する.

$$\chi \equiv \frac{k_{\rm B}\Delta T}{mgL_y} = 1.265$$

壁ポテンシャルまわりの無次元パラメータを3つ用意する.

 $R_{
m d}$: 乾き具合. $R_{
m t}$: 壁の厚み. $R_{
m a}$: 濡れ具合.

これを用いて, 壁-粒子間相互作用 LJ ポテンシャルは以下のように書き表す.

$$\begin{split} \varepsilon^{\mathrm{wall}} &= (1.0 - R_{\mathrm{d}}) \times \varepsilon \\ \sigma^{\mathrm{wall}} &= (0.5 + R_{\mathrm{t}}) \times \sigma \\ r_{\mathrm{cut}}^{\mathrm{wall}} &= \left(2^{1/6} + R_{\mathrm{a}}\right) \times \sigma^{\mathrm{wall}} \end{split}$$

パラメータ (R_d,R_t,R_a) を変えることによって、壁-粒子間相互作用 LJ ポテンシャルが変わったときに、どのように粒子集団の様相が変化するかをみる。本章の以降の実験は特記がない限り以下のパラメータに近い値で行うものとする。

- N = 1250
- $\rho \sigma^2 = 0.4$
- $L_x/\sigma = 39.5...$
- $L_y/\sigma = 79.0...$
- $k_{\rm B}T/\varepsilon = 0.43$
- $k_{\rm B}\Delta T/\varepsilon = 0.04$
- $mg\sigma/\varepsilon = 4.0 \times 10^{-4}$
- $dt\sqrt{\epsilon/m\sigma^2}=0.005$

以下に示すのは、今後解析をする際に示すシミュレーションの時間関連の説明である.(要確認:日本語)

 t_i : シミュレーション開始時から, 物理量を解析する際にデータを採用し始める時間.

 t_f : シミュレーション開始時から,シミュレーションの終了時及びデータを採用し終わる時間.

いずれの実験の場合も t=0 の時点では粒子は以下の画像のように、系に規則正しく並べられているとする. (画像追加)

2.1 追実験

壁を完全に濡らしている状態を考えたいので, $r_{
m cut}^{
m wall}=3.0\sigma$ に設定する.

また,重力をかけた状態で粒子が下に落ちきり,緩和しているとみなせるまでシミュレーションを行ってから,熱流をかけている.この時点でのシミュレーションではデータを解析することはない.

- N = 5000
- $\rho \sigma^2 = 0.4$
- $L_x/\sigma = 79.0...$
- $L_v/\sigma = 158.1...$
- $k_{\rm B}T/\varepsilon = 4.3$
- $k_{\rm B}\Delta T/\varepsilon = 0.0$
- $mg\sigma/\varepsilon = 2.0 \times 10^{-4}$
- $t_f \sqrt{\varepsilon/m\sigma^2} = 5.0 \times 10^5$

(画像追加: $t\sqrt{\varepsilon/m\sigma^2} = 5.0 \times 10^5$ でのスナップショット)

続いて重力をかけた緩和後の系で, 熱浴の温度差を改めて以下のようにつけ, 熱流をかけてシミュレーションをしている. このシミュレーションでデータを解析する.

- $\chi = k_{\rm B}\Delta T/mgL_y = 1.265$
- $k_{\rm B}\Delta T/\varepsilon = 0.04$
- $t_i \sqrt{\varepsilon/m\sigma^2} = 5.0 \times 10^5$
- $t_f \sqrt{\varepsilon/m\sigma^2} = 1.0 \times 10^6$

 $(R_d=0.0,R_t=0.5,R_a=3.0-2^{1/6})$ で実験を行う. これは、 $(\varepsilon^{\rm wall}=\varepsilon,\sigma^{\rm wall}=\sigma,r_{\rm cut}^{\rm wall}=3.0\sigma^{\rm wall})$ に対応しているので、 $\phi_{\rm LJ}^{\rm wall}=\phi_{\rm LJ}$ ということになり、先行研究と同じ結果を得ることができる.




 \blacksquare 3: Ay100_rho0.4_T0.43_dT0.04_Rd0.0_Rt0.5_Ra1.877538_g0.0004_run1.0e8

2.2 R_a, R_t マップ

 R_a と R_t を少しずつ変えた系でシミュレーションをして、粒子集団の様相の変化を見たい. 以下に示すのが、それらを動かす範囲である.

$$\begin{split} R_{a} &= 0.0 \sim 3.0 - 2^{1/6} = 1.877 \ldots \\ R_{t} &= 0.0 \sim 0.5 \end{split}$$



パラメータを確認.

- N = 1250
- $\bullet \ \rho\sigma^2 = 0.4$
- $L_x/\sigma = 39.5...$
- $L_y/\sigma = 79.0...$
- $k_{\rm B}T/\varepsilon = 0.43$
- $k_{\rm B}\Delta T/\varepsilon = 0.04$

- $mg\sigma/\varepsilon = 4.0 \times 10^{-4}$ $t_f \sqrt{\varepsilon/m\sigma^2} = 2.0 \times 10^5$











- (a) $R_{\rm a} = 0.0, R_{\rm t} = 0.0$
- (b) $R_a = 0.469$, $R_t = 0.0$
- (c) $R_a = 0.938$, $R_t = 0.0$
- (d) $R_a = 1.408$, $R_t = 0.0$
- (e) $R_a = 1.877$, $R_t = 0.0$











- $\begin{aligned} \textbf{(f)} \ \ R_{\rm a} &= 0.0, \\ R_{\rm t} &= 0.125 \end{aligned}$
- (g) $R_a = 0.469$, $R_t = 0.125$
- (h) $R_a = 0.938$, $R_t = 0.125$
- $\begin{aligned} \text{(i)} \ R_{\rm a} &= 1.408, \\ R_{\rm t} &= 0.125 \end{aligned}$
- (j) $R_a = 1.877$, $R_t = 0.125$











- $\begin{array}{l} \textbf{(k)} \ R_{\rm a} = 0.0, \\ R_{\rm t} = 0.250 \end{array} \label{eq:Ra}$
- (1) $R_a = 0.469$, $R_t = 0.250$
- (m) $R_a = 0.938$, $R_t = 0.250$
- (n) $R_a = 1.408$, $R_t = 0.250$
- (o) $R_a = 1.877$, $R_t = 0.250$











- $\begin{aligned} \textbf{(p)} \ R_{a} &= 0.0, \\ R_{t} &= 0.375 \end{aligned}$
- (q) $R_a = 0.469$, $R_t = 0.375$
- (r) $R_a = 0.938$, $R_t = 0.375$
- (s) $R_a = 1.408$, $R_t = 0.375$
- (t) $R_a = 1.877$, $R_t = 0.375$











- (u) $R_a = 0.0$, $R_t = 0.500$
- (v) $R_a = 0.469$, $R_t = 0.500$
- (w) $R_a = 0.938$, $R_t = 0.500$
- $\begin{aligned} \textbf{(x)} \ R_{a} &= 1.408, \\ R_{t} &= 0.500 \end{aligned}$
- (y) $R_a = 1.877$, $R_t = 0.500$

重心位置 Y_g を系の y 幅でスケーリングして、 時系列プロットすると、

$$Y_g \equiv \bar{y_i} = \frac{1}{N} \sum_{i}^{N} y_i$$





図 6: $t_i = 0, t_f = 2.0 \times 10^5, dt \sqrt{\varepsilon/m\sigma^2} = 0.005, t \sqrt{\varepsilon/m\sigma^2} = 200$ ごとにプロット.

ここで, 重心の標準偏差は以下のように書くことができる.

$$\sigma(Y_g) = \sqrt{\frac{1}{N_D} \sum_{t=t_i}^{t=t_f} (Y_g(t) - \bar{Y}_g)^2}$$

重心位置の標準偏差について同時プロットで表してみる. 以降の解析は図 6a から定常状態にあるとみなせ る, $t_i \sqrt{\varepsilon/m\sigma^2} = 2.5 \times 10^4$ からのデータを用いてプロットすることにしている.



 \blacksquare 7: $t_i \sqrt{\varepsilon/m\sigma^2} = 2.5 \times 10^4$

2.3 周期性

重心位置が周期的に変化しているのかを調べたい.

図 6v $R_a=0.469, R_t=0.5$ と図 6w $R_a=0.938, R_t=0.5$ の間をもっと詳しく見る.





図 8: $t_i = 0, t_f = 6.0 \times 10^5, t\sqrt{\epsilon/m\sigma^2} = 600$ ごとにプロット.






図 10: $t_i = 0, t_f = 6.0 \times 10^6, t\sqrt{\epsilon/m\sigma^2} = 6000$ ごとにプロット.




図 $6\mathbf{v}R_a=0.469, R_t=0.5$ と図 $6\mathbf{w}$ $R_a=0.938, R_t=0.5$ の間をもっと詳しく見る. その際, 簡単のため,

 $Ra = 0.5 \sim 1.0$ の間を見ることにする.





図 12: $t_i = 0, t_f = 6.0 \times 10^6, t\sqrt{\epsilon/m\sigma^2} = 6000$ ごとにプロット.



2.4 サイクル

粒子のばらつき具合を時系列で考える.

$$\sigma_y(t) = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} (y_i(t) - \bar{y}_i(t))^2}$$

$$= \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} (y_i(t) - Y_g(t))^2}$$

$$= \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} y_i(t)^2 - Y_g(t)^2}$$

付録 A ソースコード

```
# 2d Lennard-Jones
3
  # 出力関係のパラメータ
5 variable run equal PLACEHOLDER_run
  variable thermo equal ${run}/1000 # 分母の数がlogで生成される行数になる.
7 variable dump equal ${run}/1000 # 分母の数がlammpstrjで生成される行数になる.
  variable image_step equal ${run}/4 # 分母の数 +1枚の画像を作成.
10 # 重要なパラメータ
11 variable SEED equal 202035
12 variable Ay equal PLACEHOLDER_Ay # 粒子生成に用いるy 方向でのセル数.
13 variable Ax equal ${Ay}/2 # 粒子生成に用いるx 方向でのセル数.
14 variable rho equal PLACEHOLDER_rho # 密度. 密度と粒子数から体積が決まる.
15 variable trange equal 8 # 各熱浴の幅.
16 variable gap equal 0.5 # box と catom のずれ. ずらさないと粒子が消えてしまう.
17 # lo,hi が単に座標の小さい大きいであることに注意.
18 variable T equal PLACEHOLDER_T # 各熱浴の目標温度の中間, これを初期温度に設定.
19 variable dT equal PLACEHOLDER_dT
20 variable tlo equal ${T}+(${dT}/2) # 座標の小さい方の熱浴の目標温度.
21 variable thi equal ${T}-(${dT}/2) # 座標の大きい方の熱浴の目標温度.
22 variable g equal PLACEHOLDER_g # 重力加速度.
23 # 粒子-粒子間のLJ ポテンシャル
24 variable epsilon_pair equal 1.0 # LJ ポテンシャルの epsilon; ポテンシャルの深さ.
25 variable sigma_pair equal 1.0 # LJ ポテンシャルの sigma; 衝突直径.
26 variable rc_pair equal 3.0 # 典型的なカットオフ長.
27 # 壁-粒子間のLJ ポテンシャル
28 # variable r_thickness equal PLACEHOLDER_rt # 壁の厚みに相当する.
29 # variable r_attractive equal PLACEHOLDER_ra # 引力ポテンシャルに影響.
30 variable epsilon_wall equal 1.0 # LJポテンシャルの epsilon; ポテンシャルの深さ.
31 variable sigma_wall equal 1.0 # LJ ポテンシャルの sigma; 衝突直径.
32 variable rc_wall equal 3.0 # WCA ポテンシャルになるようなカットオフ長+alpha*
     sigma_wall.
33
  # 領域関係のパラメータ
34
    # 縦長のとき
35
36 variable box_xlo equal 0 # x の小さい方の直線.
37 variable box_xhi equal ${Ax} # x の大きい方の直線.
38 variable box_ylo equal -${gap} # y の小さい方の直線.
39 variable box_yhi equal ${Ay}-${gap} # y の大きい方の直線.
40 variable coldlo equal -${gap} # 熱浴で温度の低い方の小さい方の直線.
41 variable coldhi equal -${gap}+${trange} # 熱浴で温度の低い方の大きい方の直線.
42 variable hotlo equal ${Ay}-${gap}-${trange} # 熱浴で温度の高い方の小さい方の直線.
43 variable hothi equal ${Ay}-${gap} # 熱浴で温度の高い方の大きい方の直線.
```

```
44 # # 横長のとき
45 # variable box_xlo equal -${gap}
46 # variable box_xhi equal ${Ax}-${gap}
47 # variable box_ylo equal 0
48 # variable box_yhi equal ${Ay}
49 # variable coldlo equal -${gap}
50 # variable coldhi equal -${gap}+${trange}
# variable hotlo equal ${Ay}-${gap}-${trange}
52 # variable hothi equal ${Ay}-${gap}
53
54
55 # 系の設定
56 units lj # LJ 単位系.
57 atom_style atomic # 粒子.
58 dimension 2 # 次元.
59 timestep 0.005 # MD シミュレーションの timestep.
60 boundary p f p # x=1,y=m,z=n の直線が周期境界条件.
61 lattice sq ${rho} # 粒子の初期配置. sq; 正方形セルの左隅に 1つ置く.
62 region box block ${box_xlo} ${box_xhi} ${box_ylo} ${box_yhi} -0.1 0.1 # 系の領域
      設定.
63 region catom block 0 ${Ax} 0 ${Ay} -0.1 0.1 # 粒子生成の領域設定.
64 create_box 1 box # 系の生成.
65 create_atoms 1 region catom # 粒子の生成.
66 mass 1 1.0 # 粒子の設定.
67 velocity all create ${T} ${SEED} dist gaussian # 粒子に温度
      t を目標とする初期速度をガウス分布に従って与える.
68
    # 縦長のとき
70 region cold block INF INF ${coldlo} ${coldhi} -0.1 0.1 # 熱浴Cの領域.
71 region hot block INF INF ${hotlo} ${hothi} -0.1 0.1 # 熱浴Hの領域.
72 # # 横長のとき
73 # region cold block ${coldlo} ${coldhi} INF INF -0.1 0.1 # 冷たい熱浴の領域.
74 # region hot block ${hotlo} ${hothi} INF INF -0.1 0.1 # 暖かい熱浴の領域.
75
76 # 各熱浴領域の温度を計算
77 compute Toold all temp/region cold # c_Toold で cold 熱浴領域の温度を取得.
78 compute Thot all temp/region hot # c_Tcold で cold 熱浴領域の温度を取得.
79
80 # 粒子-粒子間相互作用ポテンシャル
81 pair_style lj/cut ${rc_pair}
82 pair_coeff 1 1 ${epsilon_pair} ${sigma_pair} ${rc_pair}
83 pair_modify shift yes # ポテンシャルエネルギーがOになる距離がカットオフ長になるように全
      体的にシフトアップする.
84
85 # 高速化コマンド. neighbor list に入れる距離指定.
86 neighbor 0.3 bin
```

```
neigh_modify every 1 delay 0 check yes
88
   # システムに他の操作がない場合にnve アンサンブルに一致するだけで、今回の系はlangevin 熱浴
89
       を用いた nvt アンサンブルであることに注意.
   fix 1 all nve
90
91
  # 壁-粒子間相互作用ポテンシャル
  # 縦長のとき
  fix wallylo all wall/lj126 ylo EDGE ${epsilon_wall} ${sigma_wall} ${rc_wall}
       units box pbc yes
   fix wallyhi all wall/lj126 yhi EDGE ${epsilon_wall} ${sigma_wall} ${rc_wall}
       units box pbc yes
   # # 横長のとき
   # fix wallxlo all wall/lj126 xlo EDGE ${epsilon_wall} ${sigma_wall} ${rc_wall}
       units box pbc yes
   # fix wallxhi all wall/lj126 xhi EDGE ${epsilon_wall} ${sigma_wall} ${rc_wall}
       units box pbc yes
   # langevin 熱浴
100
   fix hot all langevin ${T} ${T} 1.0 ${SEED} tally no # 熱浴
       H が温度 T になるようにする.
  fix cold all langevin ${T} ${T} 1.0 ${SEED} tally no # 熱浴
       C が温度 T になるようにする.
   fix_modify hot temp Thot
103
   fix_modify cold temp Tcold
104
105
   # 重力場
106
   fix Gravity all gravity ${g} vector 0 -1 0
107
108
   run 90000 # tが tau になるまで実行.
109
110
   unfix hot # 熱浴H についての設定の解除.
111
   unfix cold # 熱浴C についての設定の解除.
112
113
  fix hot all langevin ${tlo} ${tlo} 1.0 ${SEED} tally no # 熱浴が温度
       tlo になるようにする.
   fix cold all langevin ${thi} ${thi} 1.0 ${SEED} tally no # 熱浴が温度
115
       thi になるようにする.
   fix_modify hot temp Thot
   fix_modify cold temp Tcold
118
119
   # 重心計算(Center of Mass)
120
   compute CoM all com # c_CoM[1]でXg, c_CoM[2]でYgを取得.
121
122
123
```

```
# 出力コマンド
124
   # VMD
125
   dump id all custom ${dump} output.lammpstrj id x y vx vy
126
127
128
   dump 2 all image ${image_step} image.*.jpg type type
129
   dump_modify 2 pad 3
130
   # YAML
132
133 fix extra all print ${thermo} """
   -_timestep:_$(step)
   ⊔⊔temp: ⊔$(temp)
135
136 ⊔⊔pe:⊔$(pe)
   ⊔⊔TotE:⊔$(etotal)
137
   _{\sqcup \sqcup} xg:_{\sqcup} (c\_CoM[2])
138
   __Tcold:_$(c_Tcold)
139
   _{\sqcup\sqcup}Thot:_{\sqcup}$(c_Thot)""" file output.yaml screen no
140
141
142
   # log
   thermo_style custom step temp pe etotal c_CoM[2] c_Tcold c_Thot # 出力する物理量.
143
144
   # 一次元プロファイル(今は温度と密度だけ計算と出力)
145
   compute chunk all chunk/atom bin/1d y lower 3.0 units box
146
   fix tempp all ave/chunk 100000 1 100000 chunk temp file temp_profile.profile
   fix rhop all ave/chunk 100000 1 100000 chunk density/number file rho_profile.
148
       profile
149
   thermo ${thermo} # 熱力学量の出力.
150
   thermo_modify norm no # 示量的な熱力学量に調整.
151
152
   run ${run} # 実行.
153
```

ソースコード 2: lammps_modexe.jl

```
#=
2 lammps ファイルの実行及び出力ファイルの保管.
3 - lammps ファイルを適切にパラメータ処理する必要がある.
4 - lammps ファイル実行時に出力される*.log ファイル,*.yaml ファイルが指定した同一フォルダに ,それぞれのフォルダを作成して保管される.
5 - lammps ファイルと同一ディレクトリにある*.lammpstrj ファイルは削除.
6 - パラメータごとにlammps ファイルを編集して繰り返し実効させる.
7 =#
8
9 using Glob # *を使ってパターンマッチングするためのパッケージ.
10 using Dates #日時を取得するパッケージ.
```

```
lammpsfile = glob("in.*")[1] # 実行ファイルを指定.
13 file_list = ["log", "yaml", "lammpstrj"] # 扱う出力ファイルの拡張子.
14 outputpath = "/Users/2023_2gou/Desktop/r_yamamoto/Research/outputdir" # 出力ディ
      レクトリのパス.
  remark_text="rain"
15
16
17 #=
18 パラメータを指定.
19 各パラメータの要素数の積数回分だけ1ammps が実行されるので大きくしすぎないように注意.
20 =#
21 Ay_range = range(50,length=1) # 偶数にする.
rho_range = range(0.4,length=1) # 密度.
23 T_range = range(0.43,length=1) # 初期温度.
24 dT_range = range(0.04,length=1) # 熱浴の温度の差.
25 g_range = range(4e-4,length=1) # 重力.
26 # rt_range = range(0.0,length=1) # 壁の厚み.
27 # ra_range = range(3.0-1.122462,length=1) # 濡れ具合.
28 run_range= range(1e7,length=1) # run step.
29
  # 多重ループを用いてパラメータごとに実験を実行.
30
  for Ay in Ay_range,
31
      rho in rho_range,
32
      T in T_range,
33
      dT in dT_range,
34
35
      g in g_range,
      # rt in rt_range,
36
      # ra in ra_range,
37
      run_value in run_range # 変数をrun にしてしまうと julia の run('')と競合してしまう.
38
39
      template_script = read(lammpsfile, String) # lammps ファイルを読み込む.
40
      # パラメータ編集.
41
      mod_script = replace(template_script,
42
      "PLACEHOLDER_Ay" => string(Ay),
43
      "PLACEHOLDER_rho" => string(rho),
44
      "PLACEHOLDER_T" => string(T),
45
      "PLACEHOLDER_dT" => string(dT),
46
      "PLACEHOLDER_g" => string(g),
47
      # "PLACEHOLDER_rt" => string(rt),
48
      # "PLACEHOLDER_ra" => string(ra),
49
      "PLACEHOLDER_run" => string(run_value)
50
      )
51
52
      tempfile = "in.temp_script" # 仮lammps ファイル.
53
      fp = open(tempfile, "w") # 仮ファイルを作成して開く.
54
      write(fp, mod_script) # 仮ファイルにパラメータを書き込む.
55
      close(fp)
56
```

```
57
     n = string(now()) # 実験日時の記録.
58
     parameter = "Ay$(Ay)_rho$(rho)_T$(T)_dT$(dT)_g$(g)_run$(run_value)"
59
     run('mpirun -n 4 lmp_mpi -log output.log -in $(tempfile)') # lammps の実行.
60
     run('rm $(tempfile)') # 仮ファイルを削除.
61
62
      # 出力ファイルの保管.
63
      for file in file_list
65
         # 読み込みに失敗したら次のループに進む.
67
         try
            readfile = glob("output.$(file)")[1] # 読み込みファイルを指定.
68
            script = read(readfile, String) # 読み込みファイルを読み込む.
69
            writepath = joinpath(outputpath, "$(file)dir", "$(n)_$(remark_text)$(
70
                parameter)_$(readfile)") # 書き込みファイルの絶対パス.
            fp = open(writepath, "w") # 書き込みファイルを作成して開く.
71
72
            if file == "log" # log ファイルのとき.
73
                println(fp, "実験日時:」$(n)") # 実験日時の書き込み.
                println(fp, parameter) # コピー用.
75
                println(fp, "備考欄:⊔$(remark_text)") # 特別なことをした時の書き込み.
76
                rm(readfile)
77
            end
78
79
            write(fp, script) # 読み込んだテキストを書き込む.
80
            close(fp) # 書き込みファイルを閉じる.
81
82
            if file == "yaml" # yaml ファイルのとき.
83
                rm(readfile)
84
            end
86
            if file == "lammpstrj" # lammpstrj ファイルのとき.
                rm(readfile) # lammpstrj ファイルは重いので、移動後は削除.
88
            end
89
90
         catch
91
92
         end
93
      end
94
95
96
  end
```

ソースコード 3: plot_LJpotential.jl

```
1 # 汎用LJ ポテンシャル描画セル.
```

^{2 #} パッケージ.

```
using Plots
  # 関数定義.
5
  function theta(r) # 階段関数.
      return r > 0 ? 1 : 0
8
  function phi(epsilon, sigma, r) # LJ ポテンシャル.
      return 4.0 * epsilon * ((sigma/r)^12 - (sigma/r)^6)
  end
11
  function phi_tilde(r, epsilon, sigma, rc) # シフトアップとカットオフ.
12
      return (phi(epsilon, sigma, r) - phi(epsilon, sigma, rc)) * theta(rc - r)
  end
14
15
16 # 粒子-粒子LJ ポテンシャルのパラメータ.
17 epsilon = 1.0
18 sigma = 1.0
19 rc = 3.0 * sigma
21 # Rd, Rt, Ra の配列.
22 Rd_values = range(0.0, length=1)
Rt_values = range(0.0,0.5, length=5)
24 Ra_values = range(1.877, length=1)
25
26 # プロット概形.
plot(xlabel="r/\sigma", ylabel="^^cf^^95/\epsilon")
28 xlims!(0.2,2.5)
29 ylims!(-1.5,3.0)
30 title!("LJ-Potential vs. r")
31 xlabel!("r/\sigma")
32 ylabel!("^^cf^^95/ε")
33
34 # 粒子-粒子LJ ポテンシャルのプロット.
35 plot!(r -> phi_tilde(r, epsilon, sigma, rc), label="Potential_pair; ε=$(round(
       epsilon,digits=1)),_{\sqcup}\sigma=\{(round(sigma,digits=1)),_{\sqcup}rc=\{(round(3.0,digits=2)),_{\sqcup}rc=\}
       ", linestyle=:dash)
36
  # プロットの追加.
37
  for Rd in Rd_values,
38
      Rt in Rt_values,
39
      Ra in Ra_values
40
      # 壁-粒子LJ ポテンシャルのパラメータ.
41
      epsilon_wall = (1.0 - Rd) * epsilon
42
      sigma_wall = (0.5 + Rt) * sigma
43
      rc_wall = ((2 ^ (1 / 6)) + Ra) * sigma_wall
44
      # 打つ点を調整.
45
      x_values = range(Rt+0.3,3.0,length=10000)
46
```

```
y_values = phi_tilde.(x_values, epsilon_wall, sigma_wall, rc_wall)
 47
                                                  # 壁-粒子LJ ポテンシャルのプロット.
 48
                                                  plot!(x_values, y_values, label="Potential_wall;_{\sqcup} \varepsilon w=$(round(epsilon_wall,
 49
                                                                                \texttt{digits=1))} \; \epsilon \; , _{\sqcup} \; \sigma \; \texttt{w=\$(round(sigma\_wall,digits=1))} \; \sigma \; , _{\sqcup} \\ \texttt{rcw=\$(round((2^{(1/6)})_{\sqcup} + 1))} \; \sigma \; , _{\square} \\ \texttt{rcw=\$(round((2^{(1/6)})_{\sqcup} + 1))} \; \sigma \; , _{\square} \\ \texttt{rcw=\$(round((2^{(1/6)})_{\sqcup} + 1))} \; \sigma \; , _{\square} \\ \texttt{rcw=\$(round((2^{(1/6)})_{\sqcup} + 1))} \; \sigma \; , _{\square} \\ \texttt{rcw=\$(round((2^{(1/6)})_{\sqcup} + 1))} \; \sigma \; , _{\square} \\ \texttt{rcw=\$(round((2^{(1/6)})_{\sqcup} + 1))} \; \sigma \; , _{\square} \\ \texttt{rcw=\$(round((2^{(1/6)})_{\sqcup} + 1))} \; \sigma \; , _{\square} \\ \texttt{rcw=\$(round((2^{(1/6)})_{\sqcup} + 1))} \; \sigma \; , _{\square} \\ \texttt{rcw=\$(round((2^{(1/6)})_{\sqcup} + 1))} \; \sigma \; , _{\square} \\ \texttt{rcw=\$(round((2^{(1/6)})_{\sqcup} + 1))} \; \sigma \; , _{\square} \\ \texttt{rcw=\$(round((2^{(1/6)})_{\sqcup} + 1))} \; \sigma \; , _{\square} \\ \texttt{rcw=\$(round((2^{(1/6)})_{\sqcup} + 1))} \; \sigma \; , _{\square} \\ \texttt{rcw=\$(round((2^{(1/6)})_{\sqcup} + 1))} \; \sigma \; , _{\square} \\ \texttt{rcw=\$(round((2^{(1/6)})_{\sqcup} + 1))} \; \sigma \; , _{\square} \\ \texttt{rcw=\$(round((2^{(1/6)})_{\sqcup} + 1))} \; \sigma \; , _{\square} \\ \texttt{rcw=\$(round((2^{(1/6)})_{\sqcup} + 1))} \; \sigma \; , _{\square} \\ \texttt{rcw=\$(round((2^{(1/6)})_{\sqcup} + 1))} \; \sigma \; , _{\square} \\ \texttt{rcw=\$(round((2^{(1/6)})_{\sqcup} + 1))} \; \sigma \; , _{\square} \\ \texttt{rcw=\$(round((2^{(1/6)})_{\sqcup} + 1))} \; \sigma \; , _{\square} \\ \texttt{rcw=\$(round((2^{(1/6)})_{\sqcup} + 1))} \; \sigma \; , _{\square} \\ \texttt{rcw=\$(round((2^{(1/6)})_{\sqcup} + 1))} \; \sigma \; , _{\square} \\ \texttt{rcw=\$(round((2^{(1/6)})_{\sqcup} + 1))} \; \sigma \; , _{\square} \\ \texttt{rcw=\$(round((2^{(1/6)})_{\sqcup} + 1))} \; \sigma \; , _{\square} \\ \texttt{rcw=\$(round((2^{(1/6)})_{\sqcup} + 1))} \; \sigma \; , _{\square} \\ \texttt{rcw=\$(round((2^{(1/6)})_{\sqcup} + 1))} \; \sigma \; , _{\square} \\ \texttt{rcw=\$(round((2^{(1/6)})_{\sqcup} + 1))} \; \sigma \; , _{\square} \\ \texttt{rcw=\$(round((2^{(1/6)})_{\sqcup} + 1))} \; \sigma \; , _{\square} \\ \texttt{rcw=\$(round((2^{(1/6)})_{\sqcup} + 1))} \; \sigma \; , _{\square} \\ \texttt{rcw=\$(round((2^{(1/6)})_{\sqcup} + 1))} \; \sigma \; , _{\square} \\ \texttt{rcw=\$(round((2^{(1/6)})_{\sqcup} + 1))} \; \sigma \; , _{\square} \\ \texttt{rcw=\$(round((2^{(1/6)})_{\sqcup} + 1))} \; \sigma \; , _{\square} \\ \texttt{rcw=\$(round((2^{(1/6)})_{\sqcup} + 1))} \; \sigma \; , _{\square} \\ \texttt{rcw=\$(round((2^{(1/6)})_{\sqcup} + 1))} \; \sigma \; , _{\square} \\ \texttt{rcw=\$(round((2^{(1/6)})_{\sqcup} + 1))} \; \sigma \; , _{\square} \\ \texttt{rcw=\$(round((2^{(1/6)})_{\sqcup} + 1))} \; \sigma \; , _{\square} \\ \texttt{rcw=\$(round((2^{(1/6)})_{\sqcup} + 1))} \; \sigma \; , _{\square} \\ \texttt{rcw=\$(round((2^{(1/6)})_{\sqcup} + 1))} \; \sigma \; , _{\square} \\ \texttt{rcw=\$(round((2^{(1/6)})_{\sqcup} + 1))} 
                                                                                + _{\sqcup} Ra, \texttt{digits=2)}) \; \sigma \; \texttt{w=\$(round(((2^(1/6))_{\sqcup} + _{\sqcup} Ra) * sigma\_wall, \texttt{digits=2)})} \; \sigma \; \texttt{"},
                                                                                linestyle=:dash)
                    end
50
                     display(plot!())
                    # savefig("")
 53
 55 ccall(:jl_tty_set_mode, Int32, (Ptr{Cvoid}, Int32), stdin.handle, true)
read(stdin, 1)
```

参考文献

[1] 渡邉孝信. 分子動力学法と原子間ポテンシャル. 森北出版, 2023.