Mathieu

Mission E4 – DMZ à 3 niveaux

SOMMAIRE

- Objectif de la mission
- Détail des étapes
- Test

1. Objectif de la mission

La DMZ à 3 niveaux permet d'augmenter le niveau de sécurité du réseau qui n'avait qu'un pare feu. En effet on a donc 3 zones : la zone externe qui est la zone en dehors du pare feu externe, la zone interne qui est la zone du réseau interne et la zone de transition qui est la zone entre le pare feu interne et l'externe.

2. Détail des étapes

Tout d'abord j'ai configuré les interfaces de mon firewall externe avec l'interface WAN qui est a l'exterieur de la DMZ en DHCP et l'interface LAN qui est dans la zone de transition dans le même réseau que l'interface WAN du firewall interne.

```
FirewallExterne [En fonction] - Oracle VM VirtualBox

Fichier Machine Écran Entrée Périphériques Aide

Bootup complete

FreeBSD/amd64 (pf Sense . localdomain) (ttyv0)

*** Welcome to pf Sense 2.4.0-RELEASE (amd64) on pf Sense ***

WAN (wan) -> em0 -> v4/DHCP4: 192.168.122.52/24

LAN (lan) -> em2 -> v4: 172.21.1.254/24

OPT1 (opt1) -> em1 -> v4: 172.20.1.254/24
```

Rappel de la configuration du firewall interne ou j'ai modifié l'interface WAN qui était en DHCP pour pouvoir choisir le réseau de la zone de transition :

```
PfSense [En fonction] - Oracle VM VirtualBox

Fichier Machine Écran Entrée Périphériques Aide

Bootup complete

FreeBSD/amd64 (pfSense.localdomain) (ttyv0)

*** Welcome to pfSense 2.4.0-RELEASE (amd64) on pfSense ***

WAN (wan) -> em2 -> v4: 172.21.1.253/24

LAN (lan) -> em0 -> v4: 172.18.0.2/24

OPT1 (opt1) -> em1 -> v4: 172.19.1.254/24
```


Sur le firewall interne j'ai du modifier la gateway WAN :



J'ai configuré les règles du firewall externe pour autoriser toutes les entrées car c'est le firewall interne qui filtrera :



J'ai fais les routes du pare feu externe ...




... et les gateway :

Ga	iteways					
	Name	Interface	Gateway	Monitor IP	Description	Actions
0	LAN	LAN	172.21.1.253	172.21.1.253		廖□⊘ 협
0	WAN_DHCP (default)	WAN	192.168.122.1	192.168.122.1	Interface WAN_DHCP Gateway	廖□⊘☆

Sur le firewall externe j'ai fait du NAT pour translater les adresses qui rentrent et qui sortent donc sur les interfaces LAN et WAN :




Pour pouvoir continuer à accéder aux sites interne.gsb.fr et externe.gsb.fr après le changement de disposition de la DMZ j'ai du modifier les adresses IP dans les dossiers concernés pour que le serveur web puisse joindre la BDD.




HTTPS

J'ai créé un certificat d'autorité sur le PfSense pour interne.gsb.fr puis un certificat server et un certificat client.





J'ai transféré le certificat et la clé du certificat serveur sur IntralabWeb et j'ai modifié le default-ssl.conf.



Intralab-Web [En fonction] - Oracle VM VirtualBox

GNU nano 3.2 /etc/apache2/sites—enabled/default—ssl.conf

NameVirtualHost *:443

ServerName interne.gsb.fr
DocumentRoot /var/www/html

SSLEngine On
SSLCertificateFile /etc/apache2/ssl/interne.gsb.fr—server.crt
SSLCertificateKeyFile /etc/apache2/ssl/interne.gsb.fr—server.key


ErrorLog /var/log/apache2/error_ssl.log
LogLevel warn


Résolution DNS sur la VM extérieure au réseau :

```
- - X
 hosts - Bloc-notes
Fichier Edition Format Affichage ?
# Copyright (c) 1993-2009 Microsoft Corp.
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each # entry should be kept on an individual line. The IP address should # be placed in the first column followed by the corresponding host name. # The IP address and the host name should be separated by at least one # space.
   Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
   For example:
            102.54.94.97
38.25.63.10
                                       rhino.acme.com
                                                                                # source server
# x client host
                                        x.acme.com
   localhost name resolution is handled within DNS itself.
127.0.0.1 localhost
                               localhost
             ::1
192.168.122.52 externe.gsb.fr
```

3. Test


Je peux accéder à internet en rentrant le proxy :









Si on désactive le proxy je peux aussi accéder à interne.gsb.fr et a externe.gsb.fr :





Index of /


Index of /




Apache/2.4.38 (Debian) Server at externe.gsb.fr Port 80

Test pour l'HTTPS:

externe.gsb.fr




Index of /



Apache/2.4.38 (Debian) Server at externe.gsb.fr Port 443

interne.gsb.fr




Datainterne index

Cleprimaire Champinternel Champinterne2 Champinterne3 actions

1 test test test show edit

Create new

GPO:



Inventaire

Routeur								
nature : routeur								
Port	e0/0	e0/1	e0/1.10	e0/1.20	e0/1.30	e0/1.40	e0/1.80	
ip	172.18.0.3	no ip	192.168.10.254	192.168.20.254	192.168.30.254	192.168.40.254	192.168.80.25	4
masque CIDR	24		24	24	24	24		24
VLAN			10	20	30	40		80
Ip Helper			172.17.0.10	172.17.0.10	172.17.0.10	172.17.0.10	172.17.0.10	
Ip Helper2			172.17.0.20	172.17.0.20	172.17.0.20	172.17.0.20	172.17.0.20	
Service	Néant							
Table de routage								
Route par défaut	192.168.1.2							

Routeurbis								
nature : routeu	r							
Port	e0/0	e0/1	e0/1.10	e0/1.20	e0/1.30	e0/1.40	e0/1.80	
ip	172.18.0.4	no ip	192.168.10.2	192.168.20.2	192.168.30.2	192.168.40.2	192.168.80.2	254
masque CIDR	24		24	24	24	24		24
VLAN			10	20	30	40		80
Ip Helper			172.17.0.10	172.17.0.10	172.17.0.10	172.17.0.10	172.17.0.10	
Ip Helper2			172.17.0.20	172.17.0.20	172.17.0.20	172.17.0.20	172.17.0.20	
Service	Néant							
Table de routag	ge							
Route par défai	192.168.1.2							

Labannu				
Serveur				
Interface	ethernet 0			
mode	IP			
IP	172.17.0.30/16			
Services	DNS	étendue	galaxy-swiss	.com
	AD DS	domaine	galaxy-swiss	.com
Pare feu logi	ciel : activé			
Mise à jour :	activé			
Bureau à dis	tance : désactiv	é		

Rezolab							
Serveur							
Interface	ethernet 0						
mode	IP						
IP	172.17.0.10/16						
Services	DHCP	Etendues	Vlan10	vlan20	vlan30	vlan40	Vlan80
	/24	Première Adresse	192.168.10.10	192.168.20.10	192.168.30.10	192.168.40.10	192.168.80.10
	/24	Dernière Adresse	192.168.10.100	192.168.20.100	192.168.30.100	192.168.40.100	192.168.80.100
Pare feu log	iciel : activé						
Mise à jour :	activé						
Bureau à dis	tance : désactivé						

SwArchi				
nature :	switch			
Port	e0/0	e0/1	e0/2	e0/3
mode	trunk	trunk	trunk	trunk
vlan	300	300	10,20,30,40,300,400	10,20,30,40,300,400
Service	Spanningtree	Désactivé		

SwEtage1			
nature :	switch		
Port	e0/0	e0/1	e0/2
mode	trunk	access	access
vlan		30, 40	30, 40
Service	Spanningtree	Désactivé	

SwEtage	4					
nature:	switch					
Port	e0/0	e1/0-3	e2/0-3		e3/0-3	
mode	trunk	access	access		access	
vlan		30	o	10		80
Service	Spanningtree	Désactivé				

SwEtage	6					
nature :	switch					
Port	e0/0	e0/1	e0/2	e0/3	e0/4	
mode	trunk	access	access	access	access	
vlan		300	300	300		300
Interface	vlan 300					
ip	172.17.0.6/16					
gateway	172.17.0.254					
Service	Spanningtree	Désactivé				


IOV1		
nature :	switch	
Port	e0/0	e0/1
mode	trunk	trunk
vlan		


IOV2				
nature :	switch			
Port	e0/0	e0/1	e0/2	e0/3
mode	trunk	trunk	trunk	trunk
vlan				

IOV3		
nature :	switch	
Port	e0/0	e0/1
mode	trunk	trunk
vlan		

IOV4			
nature :	switch		
Port	e0/0	e0/1	e0/2
mode	trunk	trunk	trunk
vlan			

IOV5			
nature:	switch		
Port	e0/0	e0/1	e0/2
mode	trunk	trunk	trunk
vlan			





INTRALAB WEB		
Nature : Del	bian	
Adresse IP	172.19.1.100	
Masque	255.255.255.0	
Passerelle	172.19.1.254	

INTRALAB BDD	
Nature : Deb	ian
Adresse IP	172.21.1.100
Masque	255.255.255.0
Passerelle	172.21.1.254

EXTERNE.GSB		
Nature : Del	oian	
Adresse IP	172.20.1.100	
Masque	255.255.255.0	
Passerelle	172.20.1.254	