Monitoring Nginx Web Server with stub-status

```
مرحله اول:
```

چک کردن این مورد که ماژول مانیتورینگ دیفالت nginx نصب و فعال هست یا خیر.

با دستور زیر می توان ماژول مورد نظر را در بین دیگر ماژول ها پیدا کرد .

nginx -V 2>&1 | grep -o with-http_stub_status_module

خروجی باید اسم ماژول باشد.

--with-http_stub_status_module

اگر خروجی نمایش داده نشد یعنی ماژول فعال نیست و هنگام نصب nginx باید کانفیگ و فعال شود و بعد کامپایل شود و نصب . حتما ورژن ۱۸ nginx به بالا باشد و سیستم عامل و پکیج های پیشنیاز آپدیت باشند.

```
# wget http://nginx.org/download/nginx-1.20.1.tar.gz
```

tar xfz nginx-1.20.1.tar.gz

cd nginx-1.20.1/

./configure --with-http_stub_status_module

make

make install

مرحله دوم:

کانفیگ این ماژول به دو صورت انجام میشود یا فایل کانفیگ اصلی و پیش فرض nginx باید ادیت شود و یا فایل کانفیگی به صورت جداگانه برای ماژول ساخته شود و لینک شود به کانفیگ های اصلی.

ساخت فایل کانفیگ مجزا (روش استفاده شده) :

nano /etc/nginx/sites-available/stub_status.conf

محتوای زیر باید در فایل نوشته شود . پورت مجزا از دیگر اطلاعات سایت که در فایروال نیز باز باشد و غیر فعال کردن دسترسی به این ماژول و پورد به فقط به یک IP برای امنیت بیشتر در صورت نیاز.

ساخت لینک برای فایل ساخته شده برای سایت های enable:

 $\#\ ln\ -s\ /etc/nginx/sites-available/stub_status.conf\ /etc/nginx/sites-enabled/$

```
روش دوم تغییر در فایل کانفیگ اصلی nginx :
```

در این روش از پورت جداگانه استفاده نمی شود و فقط باید sub domain تعریف شود.

```
server {
...
   location /nginx_status {
    stub_status on;
   allow 192.168.1.197; #only allow requests from localhost
   deny all; #deny all other hosts
   access_log off;
   }
...
}
```

و بعد از انجام یکی از روش ها باید فایل های کانفیگ شده چک شوند با دستور nginx -t در صورت دادن پیام تایید سرویس nginx ریستارت یا ریلود شود.

مرحله آخر: خروجی و خواندن اطلاعات.

```
Active connections: 1
server accepts handled requests
100 100 98
Reading: 0 Writing: 1 Waiting: 0
```

Data

The following status information is provided:

Active connections

The current number of active client connections including Waiting connections.

accepts

The total number of accepted client connections.

handled

The total number of handled connections. Generally, the parameter value is the same as accepts unless some resource limits have been reached (for example, the <u>worker_connections</u> limit).

requests

The total number of client requests.

Reading

The current number of connections where nginx is reading the request header.

Writing

The current number of connections where nginx is writing the response back to the client.

Waiting

The current number of idle client connections waiting for a request.

برای فهمیدن تعداد کاربران آنلاین مقدار waiting ملاک است و مجموع آن با writing می شود request می فهمیدن تعداد کاربران آنلاین مقدار و بدل شده بین سرور و کاربر است.