

Generazione di codice intermedio

a.a. 2017-2018

Linguaggio sorgente e bytecode

Consideriamo la traduzione in un codice intermedio di alcune espressioni e comandi tipici dei linguaggi di programmazione, assumendo una sintassi di tipo C per il programma sorgente

Ci occuperemo principalmente di istruzioni di controllo.

Non vedremo, in queste slides:


- Chiamate e rientri da procedure
- Istruzioni di copiature indexata: x = y[i] e x[i] = y
- Assegnazione di indirizzi e puntatori

Come linguaggio target consideriamo un codice postfisso rappresentato da un sottoinsieme del JAVA bytecode, eseguibile dalla JVM

Per rendere efficiente la traduzione scriveremo solo schmi di traduzione usando la tecnica "on-the-fly".

Linguaggio targed

Generare bytecode direttamente non e' semplice per la complessita' del formato dei file .class (binario). Useremo percio` un linguaggio mnemonico (un linguaggio assembler) che viene tradotto successivamente nel formato .class dal programma assembler Jasmine, che effettua una traduzione 1-1 delle istruzioni mnemoniche nella corrispondente istruzione binaria della JVM.



Le istruzioni considerate del linguaggio target

Istruzioni:

- Idc, iload, istore (azioni sulla memoria)
- iadd, imul, isub, idiv (operazioni su interi)
- iand, ior (operazioni logiche)
- if_icmpeq, if_icmpne, if_icmpgt, if_icmpge, if_icmplt, if_icmple
 (salti condizionati)
- goto label (salto incondizionato)

Un programma in bytecode è costituito da una lista di istruzioni. E' possibile introdurre dei *label* nella sequenza di istruzioni per consentire i salti nell'esecuzione.

Da P al bytecode: esempio

a = b * c + b

iload (address(id.b))
iload (address(id.c))
imul
iload (address(id.b))
iadd
istore (address(id.a))

Tabella dei simboli

lexeme	type	address	etc
a	int	0.	
b	int	1	• • • •
С	int	35	• • • • • •
		•••	

If a==1 then b=4 else b=5

```
iload (address(id.a) goto I3
Idc 1 I2: Idc 5
if_icmeq I1 istore (address(ID.b))
goto I2 I3:
I1:Idc 4
istore (address(id.b))
```

Funzioni di base

Negli schemi di traduzione verranno usate le funzioni:

- address(ID.lexeme), (spesso abbreviata in address(ID.lex)) che trova nella symbol table "corrente" l'indirizzo associato al lessema (la posizione di memoria che contiene il valore della variabile).
- newlabel(), che genera una nuova label simbolica
- *label*(---) inserisce label nel codice
- emit(instr), emitlabel(label) aggiungono, rispettivamente, un'istruzione o un label al file di output in cui viene costruito il codice.

Si assume anche di poter disporre di una tabella dei simboli (symbol table) in cui vengono registrati i nomi delle variabili usate e le loro proprietà, come il tipo o l'indirizzo di allocazione in memoria.

Espressioni aritmetiche

Ricordiamo la traduzione delle espressioni artmetiche in notazione postfissa, aggiungendo gli operatori – e /

$$E \rightarrow T E'$$
 $E' \rightarrow + T \{emit('+')\} E'$
 $E' \rightarrow - T \{emit('-')\} E'$

$$E' \rightarrow \varepsilon$$

$$T \rightarrow F T'$$

$$T' \rightarrow * F \{emit('*') T'$$

$$T' \rightarrow / F \{emit('/') T'$$

$$T' \rightarrow \varepsilon$$

$$F \rightarrow id \{emit(id.lexeme)\}$$

$$F \rightarrow (E)$$

Espressioni aritmetiche

Schema di traduzione per un sottoinsieme di espressioni aritmetiche in bytecode

```
\mathsf{E} \to \mathsf{TE'}
E' \rightarrow + T \{emit('iadd')\} E'
E' \rightarrow -T \{emit(\text{`isub'})\} E'
E' \rightarrow \epsilon
T \rightarrow F T'
T' \rightarrow * F \{emit('imult') T'\}
T' \rightarrow / F  {emit('idiv') T'
T' \rightarrow \epsilon
F → id {emit( "iload" (address(id.lexeme)))}
\mathsf{F} \to (\mathsf{E})
```


Dal linguaggio P al bytecode: esempio

Esempio: (3 + 5) * a

$$(3 + 5) * a$$



ldc 3 ldc 5 iadd iload(*addr*(a)) imul



Esempi di funzione

```
function E()
                                                     begin
                                                            if cc = ((or cc = id)) T()
                                                                                   E'()
                                                              return
function E'()
                                                      <u>end</u>
        begin if (cc = '+')
                   cc \leftarrow PROSS
                   T()
                   emit('iadd')
                   E'()
                elseif (cc = '-')
                   cc \leftarrow PROSS
                   T()
                   emit('isub')
                   return
                else if (cc = ')' or cc=$)
                    return
                 else ERRORE (...)
         <u>end</u>
```

Esempi di funzione

```
\begin{array}{l} \underline{\text{function}} \ F() \\ \underline{\text{begin}} \\ & \underline{\text{if}} \ (\text{cc} = \text{`(`then E())} \\ & \underline{\text{if}} \ \text{cc} = \text{`)'} \ ) \ \text{cc} \leftarrow \text{PROSS} \\ & \underline{\text{return}} \\ & \text{else ERROR()} \\ & \underline{\text{else if}} \ (\text{cc} = \mathbf{id}) \\ & \underline{\text{emit}} (\text{``iload''} \ (address(\mathbf{id}.\text{lexeme}))) \\ & \underline{\text{cc}} \leftarrow \text{PROSS} \\ & \underline{\text{else}} \ \text{ERROR()} \\ & \underline{\text{end}} \end{array}
```

Esercizio: scrivere le altre funzioni

Istruzioni di assegnazione (semplificata)

$$S \rightarrow id = E$$
 $E \rightarrow T E'$
 $E' \rightarrow + T \{emit('+')\} E'$
 $E' \rightarrow -T \{emit('-')\} E'$
 $E' \rightarrow \varepsilon$
 $T \rightarrow F T'$
 $T' \rightarrow *F \{emit('*') T'$
 $T' \rightarrow /F \{emit('/') T'$
 $T' \rightarrow \varepsilon$
 $F \rightarrow id \{emit(id.lexeme)\}$
 $F \rightarrow (E)$

Assegnazione: esempio

Esempio: x = (3 + 5) * a

$$x = (3 + 5) \cdot a$$



ldc 3


ldc 5

iadd

lload (addr(a))

Imul

Istore (addr(x))



Traduzione di statement: un linguaggio base

$$P \rightarrow SL$$

$$SL \rightarrow SL ; S$$

$$SL \rightarrow S$$

$$S \rightarrow id = E$$

$$S \rightarrow if B then S$$

$$S \rightarrow if B then S else S$$

$$S \rightarrow \text{while } B \text{ do } S$$

$$S \rightarrow begin SL end$$

$$B \rightarrow E relop E$$

Traduzione di espressioni booleane e istruzioni

La traduzione delle espressioni booleane e delle istruzioni è orientata al loro uso nel controllo di flusso.

La traduzione è basata sui seguenti principi:

- Bisogna distinguere la sintassi delle espressioni booleane da quella delle espressioni aritmetiche;
- ogni espressione booleana è associata a due attributi *ereditati* .true e .false che rappresentano gli indirizzi cui viene passato il controllo nei cui l'espressione sia vera o falsa;
- ogni istruzione è associata a un attributo ereditato .next che rappresentano il label dell'istruzione successiva.
- l'attributo .code che contiene il codice è sintetizzato

Assegnazione e sequenza

```
SL.next = newlabel()
• P \rightarrow SL
                           P.code = SL.code | label(SL.next) | 'stop'
 SDT (schema di traduzione)
  P \rightarrow \{SL.next = newlabel()\}\ SL \{P.code = SL.code || label(SL.next) || 'stop'\}
                           SL_1.next = newlabel()
• SL \rightarrow SL_1; S
                           S.next = SL.next
                           SL.code = SL_1.code || label(SL_1.next) || S.code
   SDT
   SL \rightarrow \{SL_1.next = newlabel()\} SL_1; \{S.next = SL.next\}
          S \{SL.code = SL_1.code | | label(SL_1.next) | | S.code \}
                      S.next = SL.next SL.code = S.code
• SL \rightarrow S
   SDT
   SL \rightarrow \{S.next = SL_1.next\} S \{SL.code = S.code\}
```


Assegnazione e sequenza

• S \rightarrow begin SL end SL.next = S.next S.code = SL.code SDT SL \rightarrow begin {S. $next = SL_1.next$ } S end {SL.code = S.code}

• $S \rightarrow id = E$; S.code = E.code || istore(addr(id.lexeme))SDT $S \rightarrow id = E \{S.code = E.code || istore(addr(id.lexeme))\}$

<u>Nota</u>: per la traduzione deterministica top-down si deve anche eliminare la *ricorsione sinistra* e riscrivere le regole semantiche per le produzioni così ottenute.

esempio: assegnazione e concatenazione



Traduzione di espressioni booleane

Consideriamo solo il caso in cui le espressioni booleane siano usate in statement condizionali per modificare il flusso di controllo.

$$B \rightarrow E == E$$

Consideriamo solo l'operatore relazionale ==. L'estensione ad altri operatori relazionali è ovvia.

SDD:

$$B \rightarrow E_1 == E_2$$
 $B.code = E_1.code \parallel E_2.code \parallel 'if_cmpeq B.true' \parallel 'goto' $B.false$$


SDT

$$B \rightarrow E_1 == E_2 \{B.code = E_1.code \mid\mid E_2.code \mid\mid 'if_cmpeq B.true' \mid\mid 'goto' B.false \}$$

Nota: la traduzione è S-attribuita

Dal linguaggio ₽ al bytecode: istruzioni





Viene creata una nuova label come valore per B. true per etichettare la prima istruzione della traduzione di S₁, da eseguire se B risulta vero, mentre nel caso in cui B sia falso l'istruzione da eseguire è quella successiva a S, quindi l'etichetta B. false è uguale a S. next.

Anche dopo l'esecuzione del codice per S₁ deve essere eseguita l'istruzione etichettata con il valore di S. next.

B.true = newlabel()

 $B.false = S_1.next = S.next$


 $S.code = B.code || label(B.true) || S_1.code$

SDT (schema di traduzione)

 $S \rightarrow if \{B.true = newlabel(), B.false = S.next\}$ **B** then $\{S_1.next = S.next\}$ **S**₁ $\{S.code = B.code || label(B.true) || S_1.code\}$

Dal linguaggio ₽ al bytecode: istruzioni





I valori per B. true e B. false sono due nuove label che servono per etichettare rispettivamente la prima istruzione della traduzione di S_1 e di quella di S_2 . Sia dopo S_1 sia dopo S_2 va eseguita l'istruzione con label S. next, quindi S_1 . next e S_2 . next hanno il valore di S. next.

```
\begin{split} \text{B.true} &= \textit{newlabel()} \\ \text{B.false} &= \textit{newlabel()} \\ \text{S}_1.\textit{next} &= \text{S}_2.\textit{next} = \text{S}.\textit{next} \\ \text{S.code} &= \text{B.code} \mid | \textit{label(B.true)} \mid | \text{S}_1.\textit{code} \mid | \\ & | | \textit{`goto'} \text{S.next} \mid | \textit{label(B.false)} \mid | \text{S}_2.\textit{code} \end{split}
```


SDT

```
S \rightarrow if \{B.true = newlabel(), B.false = newlabel()\} B then \\ \{S_1.next = S.next\} S_1 else \{S_2.next = S.next\} S_2 \\ \{S.code = B.code \mid | label(B.true) \mid | S_1.code \mid | | 'goto' S.next \mid | label(B.false) \mid | S_2.code\}
```

Traduzione di statement: esempio S.code =iload a ldc 1 If a==1 then b:=4 else b:=5 if_cmpeq L2 goto L3 L2 ldc 4 istore **b** goto L1' B.true = L3 B.fatse =S.next = L1ldc 5 S.next = L1else if istore **b** then E E id E.code = Idc 5id.lex = bE.code = iload a E.code = ldc 1id.lex = bE.code = Idc 4id num num num id.lex = a $\mathbf{num}.val = 1$ num.val = 5num.val = 4S.code = 1dc 5B.code = iload aS.code =ldc 4 istore **b** ldc 1 istore **b** P.code = S.codeif_cmpeq L2 L1 $S \rightarrow if \{B.true = newlabel(), B.false = newlabel()\} B then$ goto L3 stop $\{S_1.next = S.next\} S_1 else \{S_2.next = S.next\} S_2$ $\{S.code = B.code | | label(B.true) | | S_1.code | |$ || 'goto' S.next || label(B.false) || S2.code}

Dal linguaggio ₽ al bytecode: istruzioni





Dopo l'esecuzione di S₁ si deve valutare nuovamente B per cui al codice per B viene premessa un'etichetta che permette di effettuare il salto incondizionato dopo l'esecuzione del codice per S₁. Tale etichetta è pertanto anche il valore di S₁.next. Quando B risulta falso si deve eseguire l'istruzione etichettata S.next.

```
B.true = newlabel()

B.false = S.next


S_1.next = newlabel()

S.code = label(S_1.next) || B.code || label(B.true) || || || || S_1.code || 'goto' S_1.next
```

SDT

```
S \rightarrow \text{while} \{B.true = newlabel(), B.false = S.next\} \ \mathbf{B} \ \mathbf{do} 
\{S_1.next = newlabel()\} \ \mathbf{S}_1
\{S.code = label(S_1.next) \mid\mid B.code \mid\mid label(B.true) \mid\mid S_1.code \mid\mid \text{'goto'} \ S_1.next\}
```

Traduzione di statement: esempio



Traduzione di statement: tabella riassuntiva SDD

```
P \rightarrow S
                                    S.next = newlabel()
                                    P.code = S.code \parallel label(S.next) \parallel emit(Stop)
S \rightarrow id = E;
                                     S.code = E.code \parallel istore(addr(id.lex))
S \rightarrow if B then S_1
                                    B.true = newlabel ( ) B.false = S_1.next = S.next
                                     S.code = B.code \parallel label(B.true) \parallel S_1.code
S \rightarrow if B then S_1 else S_2
                                    B.true = newlabel ( ) B.false = newlabel ( )
                                     S_1.next = S_2.next = S.next
                                     S.code = B.code \parallel label(B.true) \parallel S_1.code \parallel
                                           // 'goto' S.next) || label(B.false) || S_2.code
S \rightarrow while B do S_1
                                    B.true = newlabel() B.false = S.next
                                     S_1.next = newlabel()
                                     S.code = label(S_1.next) \parallel B.code \parallel label(B.true) \parallel
                                                \parallel S_1.code \parallel 'goto S_1.next'
                                SL.next = S.next S.code = SL.code
 S \rightarrow begin SL end
 SL \rightarrow SL_1 ; S
                                SL_1.next = newlabel()
                                S.next = SL.next
                                SL.code = SL_1.code \parallel label(SL_1.next) \parallel S.code
SL \rightarrow S
                                 S.next = SL.next
                                 SL.code = S.code
```

Schemi di traduzione con codice 'on-the fly'

```
P \rightarrow \{SL.next = newlabel()\}\ SL\ \{emitlabel(S.next), emit('stop')\}\
S \rightarrow id = E \{emit('istore'(id.addr))\}
S \rightarrow if \{B.true = newlabel(), B.false = S.next\} B then
           \{emitlabel(B.true), S_1.next = S.next \} S_1 \{gen(`goto` B.false)\}
S \rightarrow if \{B.true = newlabel(), B.false = newlabel()\} B then
           \{emitlabel(B.true), S_1.next = S.next \} S_1  else
          {emit(goto S.next), emitlabel(B.false)), S_2.next = S.next } S_2
S \rightarrow \text{while } \{B.true = newlabel(), B.false = S.next, S_1.next = newlabel(), \}
             emitlabel(S<sub>1</sub>.next) } B do {emitlabel(B.true) }
          S_1 \{ emit('goto' S_1.next') \}
B \rightarrow E_1 == E_2 { emit('if_cmpeq' B.true); emit('goto' B.false)}
```

Schemi di traduzione con codice 'on-the fly'

$$S \rightarrow begin \{SL.next = S.next\} SL end$$

$$SL \rightarrow \{SL_1.next = newlabel()\} SL_1;$$

$$\{emitlabel(SL_1.next)\} \{S.next = SL.next\} S$$

$$SL \rightarrow \{S.next = SL.next\} S$$

Da schema a on-the-fly

```
P \rightarrow \{SL.next = newlabel ()\} SL \{P.code = SL.code || label(SL.next) || 'stop'\}
   P \rightarrow \{SL.next = newlabel()\}\ SL\ \{emitlabel(S.next), emit('stop')\}\
SL \rightarrow \{SL_1.next = newlabel()\} SL_1; \{S.next = SL.next\}
      S \{SL.code = SL_1.code | | label(SL_1.next) | | S.code \}
SL \rightarrow \{SL_1.next = newlabel()\} SL_1;
       {emitlabel(SL<sub>1</sub>.next)} {S.next = SL.next} S
```

```
S \rightarrow if \{B.true = newlabel(), B.false = S.next\} B then
 \{S_1.next = S.next\} S_1 \{S.code = B.code | | label(B.true) | | S_1.code\}
S \rightarrow if \{B.true = newlabel(), B.false = S.next\} B then
           \{emitlabel(B.true), S_1.next = S.next \} S_1 \{gen(`goto` B.false)\}
S \rightarrow if \{B.true = newlabel(), B.false = newlabel()\} B then
   \{S_1.next = S.next\} S_1 else \{S_2.next = S.next\} S_2
                        \{S.code = B.code | | label(B.true) | | S_1.code | \}
                            || 'goto' S.next || label(B.false) || S2.code}
S \rightarrow if \{B.true = newlabel(), B.false = newlabel()\} B then
           \{emitlabel(B.true), S_1.next = S.next \} S_1 else
          {emit(goto S.next), emitlabel(B.false)), S_2.next = S.next } S_2
```


```
S \rightarrow \text{while} \{B.true = newlabel(), B.false = S.next\} \ B do \\ \{S_1.next = newlabel()\} \ S_1 \\ \{S.code = label(S_1.next) \mid\mid B.code \mid\mid label(B.true) \mid\mid \\ S_1.code \mid\mid 'goto' \ S_1.next \}
```

```
S \rightarrow while {B.true = newlabel(), B.false = S.next, S_1.next = newlabel(), emitlabel(S_1.next) } B do {emitlabel(B.true) } S_1 {emit('goto' S_1.next)}
```

Traduzione 'on-the-fly': : statement 'while'

B. $false = S.next, emitlabel(S_1.next), \}$ do

```
S \rightarrow \text{while } \{S_1.next = newlabel(), B.true = newlabel(),
function S(S_next)
  <u>var</u> ...
                                            B {emitlabel(B.true}}
                                            S<sub>1</sub> {emit('goto' S<sub>1</sub>.next)}
      \underline{if} (cc = 'while')
            CC \leftarrow PROSS
            S1_next \leftarrow newlabel()
            B_true ← newlabel()
            B_false \leftarrow S_next
            emitlabel(S1_next)
            B(B_true, B_false)
            if (cc = 'do')
                       cc ← PROSS
                       emitlabel(B_true)
                       S(S1_next)
                       emit('goto' S1_next)
                  else Errore()
            else Errore()
            return
      else .....
```





Dal linguaggio al bytecode: esempio esteso


Il seguente programma nel linguaggio sorgente trova il massimo tra tre elementi e calcola il risultato di un'espressione aritmetica.

```
max = a;
if (b > max) max = b;
if (c > max) max = c;
result = max;
```

Costruiamo l'albero di parsificazione e valutiamo gli attributi in modo da fornire la traduzione nel codice a tre indirizzi.







Esempio di prima (MCD) sviluuppato meglio

Programma (parte da valori di x e y fisati)

```
x = 49;

y = 21;

while x! = y do

if x < y then y = y - x


else x = x - y

EOF
```

NOTA: al posto delle istruzioni di read qui si assegna un valore iniziale ad x e y e si omette l'istruzione di write finale

```
x = 49; y = 21; while x! = y do if x < y then y = y - x else x = x - y EOF
P \rightarrow \{SL.next = newlabel()\}\ SL\{emitlabel(SL.next)\}\ EOF\{emit('stop')\}\ 
SL \rightarrow \{SL_1.next = newlabel()\}\ SL_1; \{emitlabel(SL_1.next); S.next = SL.next\}\ S
SL \rightarrow \{S.next = SL.next\} S
                                                             --> emit(stop)
                                                  emitlabel(L_1)
                                           SL.next=L_1
                                                                               ldc 49
              SL.next=L_2
                                                                               istore(addr(x))
                                        emitlabel(L_2)
                                                          S.next=L_1
                                                                            L<sub>3</sub>ldc 21
                                                                               istore(addr(y))
    SL.next=L_3
                                                                            L_2
                      emit(ldc 21)
                      emit(istore(addr(y)))
     emit(istore(addr(x)))
```

```
x = 49; y = 21; while x ! = y do if x < y then y = y - x else x = x - y EOF S \rightarrow \text{while } \{\text{begin} = \text{newlabel}(), \text{ emitlabel}(\text{begin}), \text{ B.true} = \text{newlabel}(), \text{ B.false} = S.\text{next}\} B \{\text{emitlabel}(B.\text{true})\} do \{S_1.\text{next} = \text{begin}\} S_1 \{\text{emit}(\text{'goto'} S_1.\text{next})\}
```



```
x = 49; y = 21; while x! = y do if x < y then y = y - x else x = x - y EOF
                                                                                                    iload(addr(x)
        S \rightarrow if \{B.true = newlabel(); B.false = newlabel()\}
                                                                                                    iload(addr(y)
               B \{emitlabel(B.true)\}\ then \{S_1.next = S.next\}
                                                                                                    if cmplt L<sub>6</sub>
              S<sub>1</sub> {emit('goto' S<sub>1</sub>.next))} else
                                                                                                     goto L<sub>7</sub>
              \{emitlabel(B.false); S_2.next = S.next\} S_2
                                                                                                 L<sub>6</sub> iload(addr(y)
                                                                                                    iload(addr(x)
                                                                                                    isub
                                                      S.next = L_A
                                                                                                    istore(addr(y)
                                                                                                     goto L<sub>4</sub>
                                                                                                 L_7 iload(addr(x)
                                                                                                    iload(addr(y)
                                                         emit(goto L<sub>4</sub>)
                                                                                                    isub
                                                                        emitlabel(L<sub>7</sub>
                                       emitlabel(I
                                                                                                    istore(addr(ID.x)
                                                     S.next = L_4
                         B.true = L_6
                                           then
                  if
                                                                               else
                                                                                            S.next = L_A
                                                     emit(istore(addr(y)))
                         B.false = L_7
                                                                                            emit(istore(addr(x)))
                         emit(if_icmplt L<sub>6</sub>
                                goto L_7)
                                                      ΙĎ
                                                                                           ΙĎ
                                                           emit(iload(addr(y))
                                                                                                  emit(il@ad(addr(x))
                      RELOP
                                                                iload(addr(x))
                                                                                                         load(addr(y))
                          <
                                                                isub)
emit(iload(addr(x)))
                          emit()load(addr(y)))
```

```
x = 49; y = 21; while x! = y do if x < y then y = y - x else x = x - y EOF
```



```
L_6 iload(addr(y)
   ldc 49
                                    iload(addr(x)
   istore(addr(x)
L<sub>3</sub>Idc 21
                                    isub
                                    istore(addr(y)
   istore(addr(y)
                                    goto L<sub>4</sub>
                                 L_7 iload(addr(x)
L₄iload(addr(x)
                                    iload(addr(y)
   iload(addr(y)
   if_cmpne L<sub>5</sub>
                                    isub
                                    istore(addr(x)
   goto L<sub>1</sub>
L_5 iload(addr(x)
                                    goto L<sub>4</sub>
   iload(addr(y)
                                 L₁ stop
   if_cmplt L<sub>6</sub>
   goto L<sub>7</sub>
```

Esercizi

1. Costruire l'albero sintattico annotato per generare il bytecode per la seguente espressione:

$$a + (b - c) + d$$
.

2. Fornire la traduzione nel bytecode degli statement:

$$S = if a > b then a = a + a$$

 $S = if a < b then x = y else x = 1 - y$

In entrambi i casi si supponga S.next = L3.

- 3. Fornire l'albero di parsificazione per il seguente statement e annotarlo con gli attributi necessari a calcolare la sua traduzione nel bytecode:
- S: **if** a > b **then** a = a b **else if** a < b **then** b = b + a Si assuma S.next = L5.
- 4. Individuare le regole semantiche per la traduzione nel bytecode dello statement

repeat S until B