# SSH, аутентификация по ключам, ssh-keygen, ssh-agent (FreeBSD)

Опубликовано: 04.10.2014 | Автор: Николай

В нескольких предыдущих статьях данного раздела, мы более-менее раскрыли тему протокола **SSH**, настройку и использование *SSH* сервера и *SSH* клиента в операционной системе FreeBSD. В данной статье хотелось-бы рассказать об *SSH* аутентификации на основе пар ключей, заодно рассмотреть остальные программы из пакета программного обеспечения, протокола *SSH*, под FreeBSD.

Итак, нужно это в первую очередь для удобства, при удаленном администрировании серверов, не нужно вводить пароль при каждом подключении, и в определенной степени более безопасно, нежели подключаться к удаленной машине только по паролю. Общий принцип для аутентификации на основе публичного ключа, в протоколе *SSH*, таков:

- С помощью программы **ssh-keygen**, должна быть сгенерирована пара ключей, публичный ключ ( *public key* ) и приватный ключ ( *private key* )
- Секретный ключ, всегда остается у клиента и никому никогда не показывается.
- Публичный ключ копируется на удаленный *SSH* сервер ( говорим опять-же в контексте операционной системы FreeBSD ) и кладется в специальный файл, известный *SSH* серверу. По-умолчанию, для хранения публичных ключей, используется файл ~/.ssh/authorized\_keys. Файл для хранения ключей назначается в файле конфигурации *SSH* сервера, директивой **AuthorizedKeysFile**
- Клиент, отправляет *SSH* серверу свой публичный ключ и запрашивает аутентификацию по данному ключу.
- Сервер проверяет файл ~/.ssh/authorized\_keys, если такой ключ найден, SSHсервер отправляет клиенту сообщение, зашифрованное найденным публичным ключом пользователя.
- Клиент должен расшифровать сообщение с помощью своего приватного ключа, если приватный ключ защищен паролем ( а так и должно быть всегда, в

целях безопасности ), программа ssh, попросит пользователя ввести пароль, что-бы сначала расшифровать сам ключ.

■ Если сообщение расшифровано, правильность публичного и приватного, ключей, считается подтвержденной и пользователю предоставляется доступ в систему.

Весь процесс аутентификации можно посмотреть, с помощью опции **-v** ( *verbose* ), программы *ssh*, очень полезная штука, особенно на стадии настройки серверной и клиентской частей протокола *SSH*.

Генерация ключей с помощью программы ssh-keygen.

Для создания и управления ключами, предназначена программа ssh-keygen, так-же входящая в пакет программного обеспечения OpenSSH. Полный список опций можно как всегда посмотреть командой man ssh-keygen. Здесь приведу лишь несколько из них:

#### -t type

ssh-keygen, работает с тремя типами ключей. Возможные значения:

RSA 1 — для протокола SSH версии 1.

RSA — для протокола SSH версии 2.

DSA — для протокола SSH версии 2.

#### -b

Длина ключа в битах.

RSA — минимальная длина, 768 бит, длина ключа по-умолчанию, 2048 бит.

DSA — длина 1024 бита.

#### \_i

Данная опция используется для импорта ключей из одного формата ( например ключи сгенерированные программой *PuTTYgen*, для Windows ), в формат OpenSSH.

-I

Посмотреть отпечаток секретного ключа (fingerprint).

#### -p

Изменить секретную фразу приватного ключа.

Сгенерируем пару *RSA* ключей, это рекомендуемый формат, как наиболее устойчивый к взлому. По-умолчанию, ключи, сохраняются в домашнюю директорию пользователя, в файлы ~/.ssh/id\_rsa — приватный ( секретный ) ключ, и ~/.ssh/id\_rsa.pub — публичный ключ.

```
vds-admin /root# ssh-keygen -t rsa -b 4096
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/root/.ssh/id rsa):
Здесь предлагается ввести путь для сохранения файлов ключей. Имейте
в виду, если просто указать свое имя файла, например: mynew id rsa,
то ключи будут сохранены в корне домашней директории пользователя,
в моем случае в директории /root, с именами: mynew id rsa и
mynew id rsa.pub.
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Здесь вас попросят ввести секретную фразу, настоятельно рекомендую
делать это всегда. )
Your identification has been saved in /root/.ssh/id rsa.
Your public key has been saved in /root/.ssh/id rsa.pub.
The key fingerprint is:
56:79:b5:61:ea:19:70:13:a4:67:a2:af:15:11:db:b5 root@vds-admin.
The key's randomart image is:
+--[ RSA 2048]---+
ΙE
  00..
  . B +..So
   0 = ... 0.
  . 0. .0
   =..+0
  0.+*0
```

Вот собственно и все, сгенерирована пара ключей RSA, с длиной 4096 бит и сохранены в файлы /root/.ssh/id\_rsa и /root/.ssh/id\_rsa.pub.

Настройка SSH сервера на аутентификацию по открытому ключу.

SSH сервер естественно должен быть настроен на аутентификацию по ключам, приведу кусок, касающийся аутентификации, своего файла конфигурации, SSH сервера. Все что закомментировано в файле конфигурации SSH, отсюда убрал, для простоты восприятия:

PermitRootLogin yes

Данная директива нужна, если вы планируете работать под учетной записью root.

PubkeyAuthentication yes

AuthorizedKeysFile .ssh/authorized keys

RhostsRSAAuthentication no

HostbasedAuthentication no

PermitEmptyPasswords no

UseLogin no

Теперь копируем публичный ключ на удаленный SSH сервер:

```
vds-admin /root/.ssh# cat id_rsa.pub | ssh 192.168.50.50 "cat >>
~/.ssh/authorized keys"
```

или так

```
cat ~/.ssh/id_rsa.pub | ssh user@machine "mkdir ~/.ssh; cat >>
~/.ssh/authorized keys"
```

Так как для копирования вы подключаетесь к SSH серверу, он запросит пароль, авторизацию по ключам-то мы еще не настроили.) Я работал под учетной записью root, а без явного указания имени пользователя в командной строке или в конфигурационном файле SSH клиента, подключение происходит с именем текущего пользователя, то есть мне нужно было ввести пароль пользователя гооt, удаленной системы. После ввода пароля, публичный ключ будет добавлен в конец файла ~/.ssh/authorized\_keys, так как мы подключаемся пользователем root, то путь ~/.ssh/authorized\_keys указывает на директорию /root/.ssh/authorized\_keys.

Ключи сгенерированы и скопированы на *SSH* сервер, сервер соответствующим образом настроен, пробуем подключится:

vds-admin /root/.ssh# ssh 192.168.50.50 Enter passphrase for key '/root/.ssh/id\_rsa': Здесь вводим нашу секретную фразу, указанную при генерации ключей.

Если пароль на ключ введен верно, получаем доступ в удаленную систему.

Обратите внимание на следующий момент, с приведенным выше вариантом конфигурации *SSH* сервера, при неудачной аутентификации по ключам, например если неправильно ввести секретную фразу ключей, будет предложена аутентификация по паролю. Что-бы изменить это поведение и например вообще не пускать пользователя root иначе, как по ключам, можно изменить в конфигурационном файле сервера, значение директивы **PermitRootLogin** с yes на without-password.

# Использование программы ssh-agent

Как было сказано выше, в целях безопасности, приватный ключ, всегда должен быть защищен секретной фразой ( паролем ), но это вызывает некоторые неудобства, вам придется вводить секретную фразу, каждый раз когда вы подключаетесь к удаленному серверу по ключу, было-бы гораздо проще ввести пароль на ключ один раз и пользоваться им сколько потребуется. На этот случай в пакете *OpenSSH*, существуют специальные программы ssh-agent и ssh-add, в общем-то вторая является дополнением первой.

Как это работает. Поле запуска программы ssh-agent, в нее добавляются расшифрованные ключи, то есть при добавлении она запросит секретную фразу ключа, для его дешифровки, и далее sshagent, будет выдавать уже расшифрованные ключи по запросу, например программе SSH.

Запускать ssh-agent, можно двумя способами, со специальной опцией, говорящей, какой тип оболочки используется, или с помощью команды eval. Принципиальной разницы как его запускать,

нет, просто в случае с опцией, вы должны точно знать, какую оболочку вы используете.

#### ssh-agent -c

Если в качестве оболочки используется С — Shell

#### ssh-agent -s

Если в качестве оболочки используется Bourne Shell

#### eval `ssh-agent`

В таком варианте запущенный ssh-agent, будет передан команде eval, которая выполнит его в текущей оболочке. Обратите внимание, используются **обратные кавычки** а не обычные!

Итак, запускаем ssh-agent:

```
vds-admin /root/.ssh# eval `ssh-agent`
Agent pid 1982
```

При запуске, ssh-agent создает переменные окружения, проверим какие:

```
vds-admin /root/.ssh# env | grep SSH_A
SSH_AUTH_SOCK=/tmp/ssh-7EeitdI5mr/agent.1981
В этой переменной хранится сокет, через который программа ssh,
будет связываться с ssh-agent.
SSH_AGENT_PID=1982
Это PID процесса ssh-agent
```

Теперь нужно поместить в него расшифрованные ключи, делается это с помощью программы ssh-add.

Если запустить ее без аргументов, будут добавлены все ключи, найденные в стандартных местах их обитания, то есть будут просканированы следующие файлы, ~/.ssh/identify, ~/.ssh/id\_rsa и /.ssh/id\_dsa. Если ключ защищен парольной фразой, программа попросит ввести ее, что-бы расшифровать ключ и загрузить уже готовый к применению.

```
vds-admin /root/.ssh# ssh-add
Enter passphrase for /root/.ssh/id_rsa: Запрос пароля на
расшифровку
Identity added: /root/.ssh/id_rsa (/root/.ssh/id_rsa)
```

## Теперь пробуем подключиться к удаленному SSH серверу:

```
vds-admin /root/.ssh# ssh 192.168.50.50
Last login: Tue Jul 7 18:45:27 2009 from .host.
Copyright (c) 1980, 1983, 1986, 1988, 1990, 1991, 1993, 1994
The Regents of the University of California. All rights reserved.
FreeBSD 7.1-STABLE (SMP_KERNEL) #1: Tue Mar 10 18:14:59 UTC 2009
Welcome to FreeBSD!
```

Как видите пароль у нас больше никто не спрашивает, программа *SSH*, получает уже расшифрованный ключ от *ssh-agent* и мы успешно подключаемся к удаленному *SSH* серверу.

Посмотреть отпечатки загруженных в ssh-agent ключей, можно тойже командой ssh-add с опцией -I, или целиком ключи, опцией -L.

```
vds-admin /root/.ssh# ssh-add -l
4096 56:79:b5:61:ea:19:70:13:a4:67:a2:af:15:11:db:b5
/root/.ssh/id rsa (RSA)
vds-admin /root/.ssh# ssh-add -L
ssh-rsa
AAAAB3NzaC1yc2EAAAABIwAAAgEArL0hIMmhw8rXeg0p72+EJXnC4iAY2XTkPAdTb3L
n0b9bc0E5wvd
cwCdNEtLlDIDCH+z0I1FaP3TfpvgVkv59X15TaNIeoB7uydgXvlLM0xp0Jkfbc3eiA6
a07PvZHMKXcIA0ZZ9+j12u
l+HsGOK2qMQ5q52m0c6B0F1PVuoHfTR1C9nExv5UCA6h7e/v2wxq79pMW07nx7nshB5
/1n5Gnvx+to0EzRiFbf
zOJBB1ry/9NUF1DiBwOhKJVdEJBTUiOhyh/e77UAmVtkguEtjrsDEdxJ31sV21SL97E
ZHymMjRPjwU2nWjRkHf0Pi7
dlXBoCKRj3dQps38kwFd3m9Tu4+hXSnsF8FdxkX5y9XmN8Uz8UWR602zslr7xZubkDR
3aCq1dtcbu2nkvC4+Vy
T0xEdnaNgDlC6U6G6aUVKFc0Rb5dcPnqpKqUHWE8MlXq/obKMRjuSz+G0r1VqRe/wZM
7/0Go01Xrv2MDMhS+
S1uR+XkHkQr/EjTSxPiDZ92snZhtiyPIzTUZD0mclWHbe4gyvxDtU3Lxqzl3t1+Murg
4sN1NrkZIHefMq2xeCOS8P
bI89b3zJG2PJ3i2PSs0MvigIB0L3BBskGSWksJKi/YvvKwrlKaSM10wMZTbXHomgu+6
iRd7cZtU0mU/F00IoKejB
MwuYbcPC+TCWBks0phU= /root/.ssh/id rsa
```

Загружен один ключ, по которому мы подключались к удаленной машине. Кроме этого, при запуске *ssh-add*, можно указать путь до конкретного ключа, который необходимо загрузить, например:

```
vds-admin /root/.ssh# ssh-add /root/.ssh/id_rsa.newl
Enter passphrase for /root/.ssh/id_rsa.newl:
Identity added: /root/.ssh/id_rsa.newl (/root/.ssh/id_rsa.newl)
Проверяем, что у нас теперь в ssh-agent:
vds-admin /root/.ssh# ssh-add -l
4096 56:79:b5:61:ea:19:70:13:a4:67:a2:af:15:11:db:b5
/root/.ssh/id_rsa (RSA)
2048 68:81:38:fe:66:e8:05:88:8b:49:80:d2:d1:8b:bf:99
/root/.ssh/id_rsa.newl (RSA)
Загружено уже 2 ключа
```

Удаляются ключи из ssh-agent, так-же просто как и добавляются, для этого используется опция -d, без параметров, для удаления стандартных ключей, опция -d файл\_ключа, если нужно удалить конкретный ключ, или опция -D, для удаления всех ключей, например:

```
vds-admin /root/.ssh# ssh-add -l
4096 56:79:b5:61:ea:19:70:13:a4:67:a2:af:15:11:db:b5 id rsa (RSA)
2048 68:81:38:fe:66:e8:05:88:8b:49:80:d2:d1:8b:bf:99 id rsa.new1
(RSA)
2048 c7:9f:b1:3b:c1:d0:61:15:38:27:d1:36:a7:49:55:cd id rsa.new2
(RSA)
vds-admin /root/.ssh# ssh-add -d id rsa.new2
Identity removed: id rsa.new2 (id rsa.new2.pub)
vds-admin /root/.ssh# ssh-add -l
4096 56:79:b5:61:ea:19:70:13:a4:67:a2:af:15:11:db:b5 id rsa (RSA)
2048 68:81:38:fe:66:e8:05:88:8b:49:80:d2:d1:8b:bf:99 id rsa.new1
(RSA)
vds-admin /root/.ssh# ssh-add -D
All identities removed.
vds-admin /root/.ssh# ssh-add -l
The agent has no identities.
```

Приведу список самых используемых опций программы ssh-add:

#### ssh-add

Без опций, добавляются стандартные ключи

### ssh-add имя файла

Добавляются конкретный ключ

-I

Показывает отпечатки всех загруженных в данный момент ключей

-L

Посмотреть список самих ключей

-D

Из ssh-agent, будут удалены все ключи

## -d имя файла

Удаляет конкретный ключ

-t

Установить время жизни ключей, через данный промежуток времени ключи будут выгружены.

-X

Заблокировать ssh-agent паролем

-X

Разблокировать ssh-agent

Что-бы закрыть ssh-agent, можно вызвать его с опцией **-k**, ну или на крайний случай прибить сигналом, например *kill -QUIT PID*, но это крайняя мера и при корректном запуске, это не потребуется:

```
vds-admin /root/.ssh# ssh-agent -k
unsetenv SSH_AUTH_SOCK;
unsetenv SSH_AGENT_PID;
echo Agent pid 1982 killed;
```

Как видите произошел обратный процесс, переменные очищены, процесс убит.

# Форвардинг ssh-agent

Форвардинг агента включается в файле конфигурации клиента *SSH*, директивой **ForwardAgent yes**. Как это работает. Вы запускаете *sshagent* на локальной машине, загружаете ключи, подключаетесь к удаленному *SSH* серверу, сервер создает обратное

перенаправление через созданный *SSH* туннель к вашему *sshagent* и вы можете использовать загруженные в него ключи для последующих соединений.

Для примера, с локального хоста, **Local\_host**, подключаемся к удаленной машине **Remote\_host**, по каким-то причинам, нам понадобилось что-то посмотреть на еще одном хосте, **Next\_remote\_host**, что происходит в таком случае:

- Клиент ssh c Local\_host, подключается к SSH серверу, Remote\_host, и запрашивает форвардинг для ssh-agent
- Cepsep SSH, /usr/sbin/sshd, хоста Remote\_host, создает сокет в /tmp/ssh-XXXXXX/agent.##### и устанавливает переменную окружения SSH\_AUTH\_SOCK, присваивая ей путь к сокету.
- Когда нам понадобится подключиться к следующему серверу, ( мы сейчас на сервере **Remote\_host** ), SSH клиент хоста **Remote\_host**, обращается по пути, лежащему в переменной SSH\_AUTH\_SOCK, то есть к сокету.
- SSH сервер, находящийся на другом конце сокета /tmp/ssh-XXXXXX/agent.####, передает данные из ssh, сервера Remote\_host, на sshagent, запущенный на хосте Local\_host. Вся работа с ключами происходит на машине Local\_host а не на машинах, на которых вы регистрируетесь в процессе работы.
- Теперь с хоста **Remote\_host**, вы можете подключиться к хосту **Next\_remote\_host**, используя ключи, загруженные в *ssh-agent*, на хосте **Local\_host**.

Это только на первый взгляд сложно выглядит, вся эта схема работает абсолютно прозрачно для пользователя, от него требуется только соответствующим образом настроить /etc/ssh/ssh\_config а дплее все просто. Собственно тут даже показывать нечего в качестве примера.