Копирование файлов с помощью rsync

ОПУБЛИКОВАНО: 04.08.2014 | АВТОР: НИКОЛАЙ



rsync в основном предназначен для удаленной синхронизации. rsync используется для выполнения операций резервного копирования в UNIX / Linux.

rsync — это утилита, которая используется для синхронизации файлов и директорий двух различных локаций. Считается как одна из самых эффективных. Резервные копии можно создавать как на локальном сервере так и на удаленном.

Некоторые важные возможности rsync

Скорость: В первый раз, rsync реплицирует полностью весь контент между источниками и каталогами назначения. В дальнейшем, rsync перемещает только измененные блоки или байты в назначенную локацию, причем делает это действительно быстро. Также имеется возможность ограничить скорость синхронизации.

Безопасность: rsync позволяет шифровать информацию, используя ssh протокол в процессе перемещения данных.

Меньшая пропускная способность: rsync использует блочное сжатие и распаковку данных на приемной и отправляющей стороне в указанном порядке, возможность «докачки» файлов. Таким образом пропускная способность будет использоваться rsync-ом всегда гораздо меньше по сравнению с остальными протоколами передачи данных.

Если имеется доступ по **ssh** к серверу, это наиболее простой способ для осуществления синхронизации.

Rsync по **ssh** — это частный случай использования, общий вид команды выглядит так:

```
rsync [ОПЦИИ] [ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ@]СЕРВЕР:ИСТОЧНИК... [ПОЛУЧАТЕЛЬ] Pull (копирование файлов с удаленной системы на локальную)
```

```
rsync [ОПЦИИ] ИСТОЧНИК 1 [ИСТОЧНИК N] [ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ@]СЕРВЕР:ПОЛУЧАТЕЛЬ
```

Push (копирование файлов с локальной машины на удаленную) Обязательным параметром является «ИСТОЧНИК», их может быть несколько.

Рассмотрим несколько примеров:

Примеры:

Скопируется на сервер 192.168.1.1 **содержимое** папок /backup/file1/ /backup/file2/ в папку backup

```
# rsync -zavP /backup/file1/ /backup/file2/
user@192.168.1.1:/backup
```

В этом примере уже скопируются сами папки

```
# rsync -zavP /backup/file1/ /backup/file2/
user@192.168.1.1:/backup
```

Как ограничить скорость передачи файлов? Нужно поставить опцию --bwlimit :

rsync -zavP --bwlimit=100 /backup/file1/ user@192.168.1.1:/backup

Как синхронизировать файлы с проверкой по контрольной сумме?

```
# rsync -czavP /backup/file1/ user@192.168.1.1:/backup
```

Как скопировать файлы с удаленной машины на локальную?

```
# rsync -zavP user@192.168.1.1:/backup /backup/file1/
```

Как исключить файл или директорию при копировании?

Исключаем директорию temp файл test.txt и все файлы с расширением tgz расположенные в /home/data

```
# rsync -azVP --exclude temp/ --exclude test.txt --exclude *.tgz
/home/data/ user@192.168.1.1:/backup
```

Как удалить файлы на приемнике, если их не существует на источнике?

```
# rsync -azVP --exclude /temp/ --exclude test.txt --exclude *.tgz -
-force --delete /home/data/ user@192.168.1.1:/backup
```

Исключаем директорию /temp файл test.txt и все файлы с расширением tgz расположенные в /home/data

Как использовать нестандартный порт ssh при копировании rsync?

```
# rsync -zavP '-e ssh -p 12345' /var/lib/ root@192.168.1.1:/backup
```

```
# rsync --progress -avz -e ssh /home/ root@adminunix.ru:/home/
```

Копирует с локального хоста содержимое папки home, на хост adminunix.ru в папку home. Для аутентификации используется учетная запись root. В случае обрыва соединения во время копирования, достаточно просто повторить команду и копирование начнется с того места, когда произошел обрыв соединения.

```
rsync --progress --bwlimit=10 -avz -e ssh /home
root@adminunix.ru:/home/
```

Небольшое изменение. Удаляем «/» после папки home и у нас уже копируется сама папка вместе со всем содержимым. Так же ограничиваем скорость копирования до 10кБ/с, что бы не забивать интернет канал.

Опции:

- **-a, --archive** режим архива, при использовании заменяет несколько ключей (-rlptgoD)
- п отладочный режим
- -t, --times обновлять время модификации файла на приёмной стороне. При отсутствии этой опции или -астановиться неэффективной оптимизация передачи по времени изменения файлов
- -r рекурсивно. (Копирует все файлы, включая вложенные каталоги)
- І при копировании сохраняет символические ссылки
- -р сохраняет права на файлы
- t сохраняет время изменения файлов
- g сохраняет группу файлов
- о сохраняет владельца файлов (работает только из под root)
- D сохраняет файлы устройств и специальны файлы
- Р, отображение прогресса при копировании;
- q, не выводит сообщения об ошибках;
- c, --checksum проверка файлов по контрольной сумме, а по размеру и дате модификации. Дополнительная нагрузка на

- процессор, сильно увеличивает время синхронизации;
- size-only использование для сверки только размер файлов
- ignore-errors, продолжение копирования и удаления даже после появления ошибок;
- max-delete, максимальное число удаляемых за один раз файлов и каталогов;
- files-from=FILE, задается список файлов и директорий для копирования в файле;
- numeric-ids не транслировать имена владельца и группы в цифровые UID и GID, оставить на удалённой стороне номера как есть
- R использовать относительные пути при создании символических ссылок
- A, --acls сохранение списков ACL
- H, --hard-links сохранение жестких ссылок
- S, --sparse оптимизировать [urlspan]<u>разреженные</u> файлы[/urlspan]
- x, --one-file-system не выходить за пределы текущей точки монтирования
- u, update пропускать обновление файлов, которые новее исходных
- h, human-readable вывод цифр в читаемом виде (Кб, Мб, Гб)
- -v verbose подробные вывод операций (отладочной информации)
- -z сжатие файлов при копировании
- compress-level уровень сжатия
- e ssh использовать при копировании ssh
- -- progress показывает прогресс выполнения копирования
- --bwlimit=KBPS ограничивает скорость передачи файлов (Kbit/s)
- --del удалить файлы в папке назначения которых нет в источнике (точная копия)
- delete-after удалить после. Если в основном месте был удален какой-то файл, или каталог,
- то после синхронизации в backup сервере, в каталоге он тоже будет удален
- – password-file Путь, где находится файл с паролем.

Перед тем как запустить скрипт на рабочей машине, опробуйте всё в отладочном режиме, для этого используется ключ -n. В этом случае, rsync не будет менять или удалять файлы, но покажет, весь ход работы.

rsync -a --progress /home/ /mnt/export/

Копирует внутри одного компьютера содержимое папки home, в папку /mnt/export/. Подобное копирование применяется когда необходимо сохранить все права на перемещаемые файлы.