Monitoramento de atividade de processo

Descrição da média de carga

A média de carga é uma medida fornecida pelo kernel do Linux para representar a carga do sistema percebida por um período. Ela pode ser usada como um indicador aproximado de quantas solicitações de recursos do sistema estão pendentes e para determinar se a carga do sistema está aumentando ou diminuindo.

A cada cinco segundos, o kernel coleta o número de carga atual, com base no número de processos em estados executáveis e ininterruptos. Esse número é acumulado e informado como uma média móvel exponencial nos últimos 1, 5 e 15 minutos.

Cálculo da média de carga

A média de carga representa a carga do sistema percebida em determinado período de tempo. O Linux determina essa média de carga informando quantos processos estão prontos para execução em uma CPU e quantos processos estão aguardando a conclusão de E/S de disco ou rede.

- O número de carga é uma média móvel do número de processos que estão prontos para execução (em estado de processo R) ou estão esperando pela conclusão de E/S (em estado de processo D).
- Alguns sistemas UNIX só consideram o uso da CPU ou o comprimento da fila de execução para indicar a carga do sistema. O Linux também inclui o uso de disco ou rede porque o alto uso desses recursos pode ter um impacto significativo no desempenho do sistema e na carga da CPU. Para médias de carga altas com atividade mínima de CPU, examine a atividade do disco e da rede.

A média de carga é uma medida aproximada de quantos processos estão atualmente aguardando que uma solicitação seja concluída antes que eles façam qualquer outra coisa. A solicitação pode ser por tempo de CPU para executar o processo. Como alternativa, a solicitação pode ser para a conclusão de uma operação crítica de E/S do disco e o processo não pode ser executado na CPU até que a solicitação seja concluída, mesmo que a CPU esteja ociosa. De qualquer maneira, a carga do sistema é afetada e o sistema parece ser executado de modo mais lento porque os processos estão aguardando a execução.

Interpretação dos valores de média de carga

O comando uptime é uma maneira de exibir a média de carga atual. Ele imprime a hora atual, há quanto tempo a máquina está ativa, quantas sessões de usuário estão sendo executadas e a média de carga atual.

```
[user@host ~]$uptime
15:29:03 up 14 min, 2 users, load average: 2.92, 4.48,
5.20
```

Os três valores para a média da carga representam a carga ao longo dos últimos 1, 5 e 15 minutos. Isso indica se a carga do sistema parece estar aumentando ou diminuindo.

Se a contribuição principal para a carga média for um processo aguardando a CPU, você poderá calcular o valor da carga aproximado por CPU para determinar se o sistema está enfrentando esperas significativas.

Use o comando **1**scpu para determinar o número de CPUs em um sistema.

No exemplo a seguir, o sistema é um sistema dual-core de soquete único com dois hyperthreads por núcleo. O Linux trata essa configuração de CPU como um sistema de quatro CPUs para fins de agendamento.

```
[user@host ~]$lscpu
Architecture: x86_64
CPU op-mode(s): 32-bit, 64-bit
```

```
Byte Order: Little Endian

CPU(s): 4

On-line CPU(s) list: 0-3

Thread(s) per core: 2

Core(s) per socket: 2

Socket(s): 1

NUMA node(s): 1

...output omitted...
```

Imagine que a única contribuição para o número da carga é os processos que precisam de tempo de CPU. Em seguida, você pode dividir os valores de média de carga exibidos pelo número de CPUs lógicas no sistema. Um valor abaixo de 1 indica o uso adequado de recursos e tempos de espera mínimos. Um valor acima de 1 indica saturação de recursos e certo atraso de processamento.

```
# Fromlscpu, the system has four logical CPUs, so divide by
4:
#
                                load average: 2.92, 4.48,
5.20
#
            divide by number of logical CPUs:
4
#
                        per-CPU load average: 0.73 1.12
#
1.30
# This system's load average appears to be decreasing.
# With a load average of 2.92 on four CPUs, all CPUs were i
n use ~73% of the time.
# During the last 5 minutes, the system was overloaded by ~
12%.
# During the last 15 minutes, the system was overloaded by
~30%.
```

Uma fila de CPU inativa tem um número de carga de 0. Cada processo aguardando uma CPU adiciona uma contagem de 1 ao número da carga. Se um processo estiver sendo executado em uma CPU, o número de carga será

1, e o recurso (a CPU) estará em uso, mas não haverá solicitações em espera. Se esse processo for executado por um minuto inteiro, sua contribuição para a média de carga de um minuto será 1.

Porém, os processos em hibernação ininterrupta para E/S crítica devido ao fato de o disco ou a rede estarem ocupados também são incluídos na contagem e aumentam a média de carga. Embora não seja uma indicação do uso da CPU, esses processos são adicionados à contagem de filas, porque estão aguardando recursos e não podem ser executados em uma CPU até que obtenham os recursos. Essa métrica ainda é considerada como carregamento do sistema devido a limitações de recursos que estão fazendo com que os processos não sejam executados.

Até a saturação dos recursos, a média de uma carga permanece abaixo de 1, porque as tarefas raramente são encontradas na fila de espera. A média de carga aumenta somente quando a saturação de recursos faz com que as solicitações permaneçam na fila e sejam contadas pela rotina de cálculo de carga. Quando o uso de recursos se aproxima dos 100%, cada solicitação extra começa a ter tempo de espera de serviço.

Monitoramento de processos em tempo real

O comando top exibe uma visualização dinâmica dos processos do sistema, exibindo um cabeçalho de sumário seguido de uma lista de processos ou de threads. Diferentemente da saída de comando estática de ps, o comando top atualiza continuamente em um intervalo configurável, fornecendo reordenamento de colunas, classificação e realce.

Você pode fazer alterações persistentes nas configurações top. As colunas de saída padrão top são as seguintes:

- A ID de processo (PID).
- O nome de usuário do proprietário do processo (USER).

- A memória virtual (VIRT) é toda a memória que o processo usa, incluindo o conjunto residente, as bibliotecas compartilhadas e quaisquer páginas de memória mapeadas ou trocadas (rotulado VSZ no comando ps.).
- A memória residente (RES) é a memória física usada pelo processo, incluindo quaisquer objetos residentes compartilhados (rotulado RSS) no comando ps).
- O estado do processo (s) pode ser um dos seguintes estados:
 - **D** = Hibernação ininterruptível
 - ∘ R = Em Execução ou Executável
 - ∘ s = Em Hibernação
 - T = Interrompido ou Rastreável
 - ∘ z = Zumbi
- Tempo de CPU (TIME) é o total do tempo de processamento desde que o processo foi iniciado. Pode ser comutado para incluir o tempo cumulativo de todos os filhos anteriores.
- O nome de comando do processo (COMMAND).

Tabela 8.3. Pressionamentos de tecla fundamentais no comando top

Chave	Finalidade
? ou h	Ajuda para atalhos de teclado interativos.
I, t, m	Alterna entre linhas de cabeçalho de carga, threads e memória.
1	Alterna entre CPUs individuais e um sumário de todas as CPUs no cabeçalho.
s	Altera a taxa de atualização (de tela), em décimos de segundos (por exemplo, 0,5, 1 ou 5).
b	Alterna o realce inverso para processos Running . O padrão é somente em negrito.
Shift+b	Habilita o uso de negrito para exibir no cabeçalho e para processos <i>Running</i> .
Shift+h	Alterna os threads. Mostra um sumário dos processos ou de threads individuais.

u, Shift+u	Filtra por qualquer nome de usuário (efetivo ou real).
Shift+m	Classifica a listagem de processos por uso de memória em ordem decrescente.
Shift+p	Classifica a listagem de processos por uso do processador em ordem decrescente.
k	Elimina um processo. Quando solicitado, insira a PID e, em seguida, signal.
r	Reinicia um processo. Quando solicitado, insira a PID e, em seguida, nice_value.
Shift+w	Grava (salva) a configuração de exibição atual para ser usada na próxima reinicialização de top.
q	Sai do programa.
f	Gerencia as colunas ativando ou desativando campos. Você também pode definir o campo de classificação como top.

Os atalhos de teclado s, k e r não estão disponíveis quando o comando $_{\mbox{top}}$ é iniciado em um modo seguro.