《移动应用开发》课程指导 v.0.1.0

To be continue... 2025-04-10

本课程指导会增量完成,最终作为整个课程的回顾指导

Part One: Stage模型

从一个import开始

```
import { UIAbility, AbilityConstant, EnvironmentCallback, Want } from
'@kit.AbilityKit';
```

UIAbility

UIAbility是包含UI界面的应用组件,继承自Ability。

- 提供组件生命周期回调
 - 。 创建
 - 。 销毁
 - 。 前后台切换等
- 具备组件协同的能力
 - o Caller
 - 由startAbilityByCall接口返回,CallerAbility(调用者)可使用Caller与CalleeAbility(被调用者)进行通信。
 - o Callee
 - UIAbility的内部对象,CalleeAbility(被调用者)可以通过Callee与Caller进行通信。

类属性

- context: UIAbilityContext, 上下文
- launchWant: Want, UIAbility启动时的参数
- lastRequestWant: Want, UIAbility最后请求时的参数
- callee: Callee, 调用Stub (桩) 服务对象

类方法

- onCreate(want: Want, launchParam: AbilityConstant.LaunchParam): void
 - o UIAbility实例处于完全关闭状态下被创建完成后进入该生命周期回调,执行初始化业务逻辑操作。即UIAbility实例冷启动时进入该生命周期回调。**同步接口,不支持异步回调**。
- onDestroy(): void | Promise<void>
 - o UIAbility生命周期回调,在销毁时回调,执行资源清理等操作。**使用同步回调或Promise异步 回调**。
- onWindowStageCreate(windowStage: window.WindowStage): void
 - o 当WindowStage创建后调用。

- onWindowStageDestroy(): void
 - 当WindowStage销毁后调用。
- onForeground(): void
 - o UIAbility生命周期回调, 当应用从后台转到前台时触发。 *同步接口, 不支持异步回调*。
- onBackground(): void
 - 。 UIAbility生命周期回调,当应用从前台转到后台时触发。 *同步接口,不支持异步回调*。

其他重要辅助类

- 外部类
 - o Caller
 - 通用组件Caller通信客户端调用接口,用来向通用组件服务端发送约定数据。
 - o Callee
 - 通用组件服务端注册和解除客户端caller通知送信的callback接口。

用法示例

系统默认的EntryAbility.ets。

```
import { AbilityConstant, ConfigurationConstant, UIAbility, Want } from
'@kit.AbilityKit';
import { hilog } from '@kit.PerformanceAnalysisKit';
import { window } from '@kit.ArkUI';
const DOMAIN = 0x0000;
export default class EntryAbility extends UIAbility {
  onCreate(want: Want, launchParam: AbilityConstant.LaunchParam): void {
 this.context.getApplicationContext().setColorMode(ConfigurationConstant.ColorMod
e.COLOR_MODE_NOT_SET);
    hilog.info(DOMAIN, 'testTag', '%{public}s', 'Ability onCreate');
  }
  onDestroy(): void {
    hilog.info(DOMAIN, 'testTag', '%{public}s', 'Ability onDestroy');
  onWindowStageCreate(windowStage: window.WindowStage): void {
    // Main window is created, set main page for this ability
    hilog.info(DOMAIN, 'testTag', '%{public}s', 'Ability onWindowStageCreate');
   windowStage.loadContent('pages/Index', (err) => {
      if (err.code) {
        hilog.error(DOMAIN, 'testTag', 'Failed to load the content. Cause: %
{public}s', JSON.stringify(err));
        return;
      }
      hilog.info(DOMAIN, 'testTag', 'Succeeded in loading the content.');
   });
  }
```

```
onwindowstageDestroy(): void {
    // Main window is destroyed, release UI related resources
    hilog.info(DOMAIN, 'testTag', '%{public}s', 'Ability onWindowStageDestroy');
}

onForeground(): void {
    // Ability has brought to foreground
    hilog.info(DOMAIN, 'testTag', '%{public}s', 'Ability onForeground');
}

onBackground(): void {
    // Ability has back to background
    hilog.info(DOMAIN, 'testTag', '%{public}s', 'Ability onBackground');
}
```


UIAbility作为一个组件

UIAbility组件是系统调度的基本单元,为应用提供绘制界面的窗口。一个应用可以包含一个或多个UIAbility组件。例如,在我们的应用中,可以**将登录/注册功能和主功能分别配置为独立的UIAbility**。

声明配置

在module.json5配置文件的abilities标签中声明UIAbility的名称、入口、标签等相关信息。

```
{
  "module": {
   // ...
   "abilities": [
       "name": "EntryAbility", // UIAbility组件的名称
       "srcEntry": "./ets/entryability/EntryAbility.ets", // UIAbility组件的代码路
径
       "description": "$string:EntryAbility_desc", // UIAbility组件的描述信息
       "icon": "$media:icon", // UIAbility组件的图标
       "label": "$string:EntryAbility_label", // UIAbility组件的标签
       "startWindowIcon": "$media:icon", // UIAbility组件启动页面图标资源文件的索引
       "startWindowBackground": "$color:start_window_background", // UIAbility组
件启动页面背景颜色资源文件的索引
       // ...
     }
   ]
 }
}
```




Create状态

Create状态为在应用加载过程中,UIAbility实例创建完成时触发,系统会调用onCreate()回调。可以在该回调中进行页面初始化操作,例如变量定义资源加载等,用于后续的UI展示。

WindowStageCreate和WindowStageDestroy状态

UIAbility实例创建完成之后,在进入Foreground之前,系统会创建一个WindowStage。WindowStage 创建完成后会进入onWindowStageCreate()回调,可以在该回调中设置UI加载、设置WindowStage的事件订阅。



在onWindowStageCreate()回调中通过loadContent()方法设置应用要加载的页面,并根据需要调用on('windowStageEvent')方法订阅WindowStage的事件(获焦/失焦、切到前台/切到后台、前台可交互/前台不可交互)。

```
import { UIAbility } from '@kit.AbilityKit';
import { window } from '@kit.ArkUI';
import { hilog } from '@kit.PerformanceAnalysisKit';
const TAG: string = '[EntryAbility]';
const DOMAIN_NUMBER: number = 0xFF00;
export default class EntryAbility extends UIAbility {
 // ...
 onWindowStageCreate(windowStage: window.WindowStage): void {
    // 设置windowStage的事件订阅(获焦/失焦、切到前台/切到后台、前台可交互/前台不可交互)
    try {
     windowStage.on('windowStageEvent', (data) => {
       let stageEventType: window.WindowStageEventType = data;
       switch (stageEventType) {
          case window.WindowStageEventType.SHOWN: // 切到前台
           hilog.info(DOMAIN_NUMBER, TAG, `windowStage foreground.`);
         case window.WindowStageEventType.ACTIVE: // 获焦状态
           hilog.info(DOMAIN_NUMBER, TAG, `windowStage active.`);
         case window.WindowStageEventType.INACTIVE: // 失焦状态
           hilog.info(DOMAIN_NUMBER, TAG, `windowStage inactive.`);
           break;
          case window.WindowStageEventType.HIDDEN: // 切到后台
           hilog.info(DOMAIN_NUMBER, TAG, `windowStage background.`);
           break;
          case window.WindowStageEventType.RESUMED: // 前台可交互状态
           hilog.info(DOMAIN_NUMBER, TAG, `windowStage resumed.`);
           break;
         case window.WindowStageEventType.PAUSED: // 前台不可交互状态
           hilog.info(DOMAIN_NUMBER, TAG, `windowStage paused.`);
           break;
          default:
           break;
```

Foreground和Background状态

Foreground和Background状态分别在UIAbility实例切换至前台和切换至后台时触发,对应于onForeground()回调和onBackground()回调。

onForeground()回调,在UIAbility的UI可见之前,如UIAbility切换至前台时触发。可以在onForeground()回调中申请系统需要的资源,或者重新申请在onBackground()中释放的资源。

onBackground()回调,在UIAbility的UI完全不可见之后,如UIAbility切换至后台时候触发。可以在onBackground()回调中释放UI不可见时无用的资源,或者在此回调中执行较为耗时的操作,例如状态保存等。

例如应用在使用过程中需要使用用户定位时,假设应用已获得用户的定位权限授权。在UI显示之前,可以在onForeground()回调中开启定位功能,从而获取到当前的位置信息。

当应用切换到后台状态,可以在onBackground()回调中停止定位功能,以节省系统的资源消耗。

Destroy状态

Destroy状态在UIAbility实例销毁时触发。可以在onDestroy()回调中进行系统资源的释放、数据的保存等操作。

UIAbility组件启动模式

UIAbility的启动模式是指UIAbility实例在启动时的不同呈现状态。针对不同的业务场景,系统提供了三种启动模式:

- singleton (单实例模式)
- multiton (多实例模式)
- specified (指定实例模式) (略,理解概念即可)

singleton启动模式

singleton启动模式为单实例模式,也是默认情况下的启动模式。

应用的UIAbility实例已创建,该UIAbility配置为单实例模式,再次调用startAbility()方法启动该UIAbility实例。由于启动的还是原来的UIAbility实例,并未重新创建一个新的UIAbility实例,此时只会进入该UIAbility的onNewWant()回调,不会进入其onCreate()和onWindowStageCreate()生命周期回调。

```
import { AbilityConstant, UIAbility, Want } from '@kit.AbilityKit';
export default class EntryAbility extends UIAbility {
   // ...

onNewWant(want: Want, launchParam: AbilityConstant.LaunchParam) {
   // 更新资源、数据
 }
}
```



如果需要使用singleton启动模式,在module.json5配置文件中的launchType字段配置为singleton即可。

multiton启动模式

multiton启动模式为多实例模式,每次调用startAbility()方法时,都会在应用进程中创建一个新的该类型 UIAbility实例。即在最近任务列表中可以看到有多个该类型的UIAbility实例。这种情况下可以将UIAbility 配置为multiton(多实例模式)。



multiton启动模式的开发使用,在module.json5配置文件中的launchType字段配置为multiton即可。

UIAbility组件基本用法

UIAbility组件的基本用法包括:

- 指定UIAbility的启动页面
- 获取UIAbility的上下文UIAbilityContext

指定UIAbility的启动页面

应用中的UIAbility在启动过程中,需要指定启动页面,否则应用启动后会因为没有默认加载页面而导致白屏。可以在UIAbility的onWindowStageCreate()生命周期回调中,通过WindowStage对象的loadContent()方法设置启动页面。

```
import { UIAbility } from '@kit.AbilityKit';
import { window } from '@kit.ArkUI';

export default class EntryAbility extends UIAbility {
  onWindowStageCreate(windowStage: window.WindowStage): void {
    // Main window is created, set main page for this ability
    windowStage.loadContent('pages/Index', (err, data) => {
        // ...
    });
  }
  // ...
}
```

获取UIAbility的上下文信息

UIAbility类拥有自身的上下文信息,该信息为UIAbilityContext类的实例,UIAbilityContext类拥有abilityInfo、currentHapModuleInfo等属性。通过UIAbilityContext可以获取UIAbility的相关配置信息,如包代码路径、Bundle名称、Ability名称和应用程序需要的环境状态等属性信息,以及可以获取操作UIAbility实例的方法(如startAbility()、connectServiceExtensionAbility()、terminateSelf()等)。

如果需要在页面中获得当前Ability的Context,可调用getContext接口获取当前页面关联的UIAbilityContext或ExtensionContext。

• 在UIAbility中可以通过this.context获取UIAbility实例的上下文信息

```
import { UIAbility, AbilityConstant, Want } from '@kit.AbilityKit';

export default class EntryAbility extends UIAbility {
  onCreate(want: Want, launchParam: AbilityConstant.LaunchParam): void {
    // 获取UIAbility实例的上下文
  let context = this.context;
    // ...
  }
}
```

 在页面中获取UIAbility实例的上下文信息,包括导入依赖资源context模块和在组件中定义一个 context变量两个部分

```
import { common, want } from '@kit.AbilityKit';
@Entry
@Component
struct Page_EventHub {
 private context = getContext(this) as common.UIAbilityContext;
  startAbilityTest(): void {
   let want: Want = {
     // Want参数信息
   };
   this.context.startAbility(want);
 }
 // 页面展示
 build() {
   // ...
  }
}
```

• 当业务完成后,如果想要终止当前UIAbility实例,可以通过调用terminateSelf()方法实现

```
import { common } from '@kit.AbilityKit';
import { BusinessError } from '@kit.BasicServicesKit';
@Entry
@Component
struct Page_UIAbilityComponentsBasicUsage {
  // 页面展示
 build() {
   Column() {
      //...
      Button('FuncAbilityB')
        .onClick(() \Rightarrow {
          let context = getContext(this) as common.UIAbilityContext;
            context.terminateSelf((err: BusinessError) => {
              if (err.code) {
                // 处理业务逻辑错误
                console.error(`terminateSelf failed, code is ${err.code}, message
is ${err.message}`);
```

```
return;
             }
              // 执行正常业务
              console.info('terminateSelf succeed');
           });
          } catch (err) {
            // 捕获同步的参数错误
            let code = (err as BusinessError).code;
            let message = (err as BusinessError).message;
            console.error(`terminateSelf failed, code is ${code}, message is
${message}`);
          }
       })
   }
  }
}
```

Want

Want是对象间信息传递的载体,可以用于**应用组件间的信息传递**。

Want的使用场景之一是**作为startAbility的参数**,其包含了指定的启动目标,以及启动时需携带的相关数据,例如:

bundleName和abilityName字段分别指明目标Ability所在应用的包名以及对应包内的Ability名称。
 当UIAbility A需要启动UIAbility B并传入一些数据时,可使用Want作为载体将这些数据传递给UIAbility B。

类属性

- deviceld: **string**, 表示运行指定Ability的设备ID。如果未设置该字段,则表明指定本设备。
- bundleName: **string**, 表示待启动Ability所在的应用Bundle名称。
- moduleName: string, 表示待启动的Ability所属的模块名称。
- *abilityName*: **string**, 表示待启动Ability名称。如果在Want中该字段同时指定了BundleName和 AbilityName,则Want可以直接匹配到指定的Ability。AbilityName需要在一个应用的范围内保证 唯一。
- *action*: **string**, 表示要执行的通用操作(如:查看、分享、应用详情)。在隐式Want中,您可以定义该字段,配合uri或parameters来表示对数据要执行的操作。
- *entities*: **Array**<**string**>, 表示目标Ability额外的类别信息(如:浏览器、视频播放器)。在隐式Want中是对action字段的补充。
- uri: string,表示携带的数据,一般配合type使用,指明待处理的数据类型。
- *type*: **string**, 表示MIME type类型描述,打开文件的类型,主要用于文管打开文件。比如:'text/xml'、'image/*'等。
- parameters: Record<string, Object>, 表示WantParams描述。
- flags: number, 表示处理Want的方式。默认传数字。

用法示例

在**EntryAbility.ets**中,我们已看到在UIAbility中可以通过this.context获取UIAbility实例的上下文信息。 下面演示如何在页面中获取UIAbility实例的上下文信息。

```
import { common, Want } from '@kit.AbilityKit';
import { BusinessError } from '@kit.BasicServicesKit';
@Entry
@Component
struct Page_EventHub {
 private context = getContext(this) as common.UIAbilityContext;
 startAbilityTest(): void {
    let want: Want = {
        deviceId: '', // deviceId为空表示本设备
        bundleName: 'com.example.myapplication',
       abilityName: 'UIAbilityB',
       moduleName: 'entry' // moduleName非必选
       parameters: {
            'keyForString': 'str',
            'keyForInt': 100,
            'keyForDouble': 99.99,
            'keyForBool': true,
            'keyForObject': {
                'keyForObjectString': 'str',
                'keyForObjectInt': -200,
                'keyForObjectDouble': 35.5,
                'keyForObjectBool': false,
            },
            'keyForArrayString': ['str1', 'str2', 'str3'],
            'keyForArrayInt': [100, 200, 300, 400],
            'keyForArrayDouble': [0.1, 0.2],
            'keyForArrayObject': [{ obj1: 'aaa' }, { obj2: 100 }],
            'keyFd': { 'type': 'FD', 'value': fd } // {'type':'FD', 'value':fd}是
固定用法,用于表示该数据是FD
       },
   };
   context.startAbility(want, (err: BusinessError) => {
       if (err.code) {
           // 显式拉起Ability, 通过bundleName、abilityName和moduleName可以唯一确定一个
Ability
            console.error(`Failed to startAbility. Code: ${err.code}, message:
${err.message}`);
        }
   });
 }
 // 页面展示
 build() {
   // ...
 }
}
```

```
// 以UIAbilityB实例首次启动为例,会进入到UIAbilityB的onCreate生命周期
import { UIAbility, Want, AbilityConstant } from '@kit.AbilityKit';

class UIAbilityB extends UIAbility {
  onCreate(want: Want, launchParam: AbilityConstant.LaunchParam) {
    console.log(`onCreate, want parameters:
  ${want.parameters?.developerParameters}`);
  }
}
```

- context: UIAbilityContext, 上下文
- launchWant: Want, UIAbility启动时的参数
- lastRequestWant: Want, UIAbility最后请求时的参数
- callee: Callee, 调用Stub (桩) 服务对象

Part 2: 关系型数据库(Relational Database, RDB)

- 1. 关系型数据库 (Relational Database, RDB) 是一种基于关系模型来管理数据的数据库
- 关系型数据库基于SQLite组件提供了一套完整的对本地数据库进行管理的机制
- 对外提供了一系列的增、删、改、查等接口
- 也可以直接运行用户输入的SQL语句来满足复杂的场景需要
- 2. SQLite的语法:
- https://sqlite.org/lang.html
- https://www.runoob.com/sqlite/sqlite-syntax.html

注意:

为保证插入并读取数据成功,建议一条数据**不要超过2M**。超出该大小,插入成功,读取失败。

- 3. 关系型数据库相关的常用功能(类):
- RdbPredicates: 数据库中用来代表数据实体的性质、特征或者数据实体之间关系的词项,主要用来定义数据库的操作条件。
- RdbStore: 提供管理关系数据库(RDB)方法的接口。
- ResultSet: 提供用户调用关系型数据库查询接口之后返回的结果集合。
- Transaction: 提供管理事务对象的接口。
- 4. 模块导入

```
import { relationalStore } from '@kit.ArkData';
```

类方法

getRdbStore

getRdbStore(context: Context, config: StoreConfig, callback: AsyncCallback): void

获得一个相关的RdbStore,操作关系型数据库,可以根据自己的需求配置RdbStore的参数,然后通过 RdbStore调用相关接口可以执行相关的数据操作,使用callback异步回调。

加密参数encrypt只在首次创建数据库时生效,因此在创建数据库时,选择正确的加密参数非常重要,并且在之后无法更改加密参数。

参数说明

- context: Context, 上下文环境。(注意和FA模型的Context做区分)
- config: StoreConfig, 数据库配置。
- callback: AsyncCallback<RdbStore>, 异步回调。

getRdbStore(context: Context, config: StoreConfig): Promise

获得一个相关的RdbStore,操作关系型数据库,用户可以根据自己的需求配置RdbStore的参数,然后通过RdbStore调用相关接口可以执行相关的数据操作,使用Promise异步回调。

加密参数encrypt只在首次创建数据库时生效,因此在创建数据库时,选择正确的加密参数非常重要,并 且在之后无法更改加密参数。

参数说明

• 返回值: Promise<RdbStore>,返回一个Promise对象,异步返回RdbStore。

deleteRdbStore

deleteRdbStore(context: Context, name: string, callback: AsyncCallback): void

删除数据库文件,使用callback异步回调。

参数说明

• name: **string**,数据库名称。

deleteRdbStore(context: Context, name: string): Promise

使用指定的数据库文件配置删除数据库,使用Promise异步回调。

deleteRdbStore(context: Context, config: StoreConfig, callback: AsyncCallback): void

使用指定的数据库文件配置删除数据库,使用callback异步回调。

deleteRdbStore(context: Context, config: StoreConfig): Promise

使用指定的数据库文件配置删除数据库,使用Promise异步回调。

重要辅助类

StoreConfig

管理关系数据库配置。

类属性

- name: **string**,数据库名称。
- securityLevel: SecurityLevel, 数据库安全级别。
- encrypt: boolean,是否加密,默认不加密。
- customDir: string, 自定义数据库路径。
- autoCleanDirtyData: boolean,指定是否自动清理云端删除后同步到本地的数据,默认自动清理。
- *allowRebuild*: **boolean**,指定数据库是否支持异常时自动删除,并重建一个空库空表,默认不删除。
- isReadOnly: boolean, 指定数据库是否只读, 默认可读写。
- cryptoParam: CryptoParam,数据库加密参数。

SecurityLevel

数据库的安全级别枚举。请使用枚举名称而非枚举值。数据库的安全等级仅支持由低向高设置,不支持由高向低设置。

枚举名称

- S1: 表示数据库的安全级别为低级别,当数据泄露时会产生较低影响。例如,包含壁纸等系统数据的数据库。
- 52: 表示数据库的安全级别为中级别, 当数据泄露时会产生较大影响。例如, 包含录音、视频等用户生成数据或通话记录等信息的数据库。
- S3: 表示数据库的安全级别为高级别,当数据泄露时会产生重大影响。例如,包含用户运动、健康、位置等信息的数据库。
- S4: 表示数据库的安全级别为关键级别,当数据泄露时会产生严重影响。例如,包含认证凭据、财务数据等信息的数据库。

CryptoParam

数据库加密参数配置。此配置只有在StoreConfig的encrypt选项设置为真时才有效。

类属性

- encryptionKey: Uint8Array,指定数据库加/解密使用的密钥。
- iterationCount: number,整数类型,指定数据库PBKDF2算法的迭代次数,默认值为10000。
- *encryptionAlgo*: **EncryptionAlgo**,指定数据库加解密使用的加密算法。如不指定,默认值为AES_256_GCM。
- hmacAlgo: HmacAlgo, 指定数据库加解密使用的HMAC算法。如不指定,默认值为SHA256。
- kdfAlgo: KdfAlgo, 指定数据库加解密使用的PBKDF2算法。如不指定,默认使用和HMAC算法相等的算法。
- cryptoPageSize: number,整数类型,指定数据库加解密使用的页大小。如不指定,默认值为1024字节。

ValueType

type ValueType = null | number | string | boolean | Uint8Array | Asset | Assets | Float32Array | bigint

用于表示允许的数据字段类型,接口参数具体类型根据其功能而定。

ValuesBucket

type ValuesBucket = Record<string, ValueType>

用于存储键值对的类型。

辅助类型

Record<string, ValueType>

表示键值对类型。键的类型为string,值的类型为ValueType。

PRIKeyType

type PRIKeyType = number | string

用于表示数据库表某一行主键的数据类型。

SyncMode

指数据库同步模式。请使用枚举名称而非枚举值。

枚举名称

- SYNC_MODE_PUSH: 表示数据从本地设备推送到远程设备。
- SYNC_MODE_PULL: 表示数据从远程设备拉至本地设备。
- SYNC_MODE_TIME_FIRST: 表示数据从修改时间较近的一端同步到修改时间较远的一端。
- SYNC_MODE_NATIVE_FIRST: 表示数据从本地设备同步到云端。
- SYNC_MODE_CLOUD_FIRST: 表示数据从云端同步到本地设备。

相关类型

SubscribeType

描述订阅类型。请使用枚举名称而非枚举值。

DistributedType

描述表的分布式类型的枚举。请使用枚举名称而非枚举值。

Origin

表示数据来源。请使用枚举名称而非枚举值。

DistributedConfig

记录表的分布式配置信息。

SqlExecutionInfo

描述数据库执行的SQL语句的统计信息。

类属性

- sql: string, 执行的SQL语句。
- *sql*: **Array<string>**,表示执行的SQL语句的数组。当batchInsert的参数太大时,可能有多个SQL。
- totalTime: number,表示执行SQL语句的总时间,单位为µs。
- *waitTime: number**, 表示获取句柄的时间, 单位为us。
- prepareTime: number,表示准备SQL和绑定参数的时间,单位为µs。
- executeTime: **number**,表示执行SQL语句的时间,单位为µs。

2.2 RdbPredicates

表示关系型数据库 (RDB) 的谓词。该类确定RDB中条件表达式的值是true还是false。谓词间支持多语句拼接,拼接时默认使用and()连接。

类方法

equalTo

equalTo(field: string, value: ValueType): RdbPredicates

配置谓词以匹配数据表的field列中值为value的字段。

参数说明

- field: string, 数据表的字段(列)名。
- value: ValueType, 指示要与谓词匹配的值。
- 返回值: RdbPredicates, 返回与指定字段匹配的谓词。

notEqualTo

notEqualTo(field: string, value: ValueType): RdbPredicates

配置谓词以匹配数据表的field列中值不为value的字段。

contains

contains(field: string, value: string): RdbPredicates

配置谓词以匹配数据表的field列中包含value的字段。

beginsWith

beginsWith(field: string, value: string): RdbPredicates

配置谓词以匹配数据表的field列中以value开头的字段。

endsWith

endsWith(field: string, value: string): RdbPredicates

配置谓词以匹配数据表的field列中以value结尾的字段。

isNull

isNull(field: string): RdbPredicates

配置谓词以匹配数据表的field列中值为null的字段。

isNotNull

isNotNull(field: string): RdbPredicates

配置谓词以匹配数据表的field列中值不为null的字段。

like

like(field: string, value: string): RdbPredicates

配置谓词以匹配数据表的field列中值类似于value的字段。

glob

glob(field: string, value: string): RdbPredicates

配置谓词匹配数据字段为string的指定字段。

between

between(field: string, low: ValueType, high: ValueType): RdbPredicates

配置谓词以匹配数据表的field列中值在给定范围内的字段(包含范围边界)。

notBetween

notBetween(field: string, low: ValueType, high: ValueType): RdbPredicates

配置谓词以匹配数据表的field列中值超出给定范围的字段(不包含范围边界)。

greaterThan

greaterThan(field: string, value: ValueType): RdbPredicates

配置谓词以匹配数据表的field列中值大于value的字段。

lessThan

lessThan(field: string, value: ValueType): RdbPredicates

配置谓词以匹配数据表的field列中值小于value的字段。

orderByAsc

orderByAsc(field: string): RdbPredicates

配置谓词以匹配数据表的field列中值按升序排序的列。

orderByDesc

orderByDesc(field: string): RdbPredicates

配置谓词以匹配数据表的field列中值按降序排序的列。

distinct

distinct(): RdbPredicates

配置谓词以过滤重复记录并仅保留其中一个。

limitAs

limitAs(value: number): RdbPredicates

设置最大数据记录数的谓词。

offsetAs

offsetAs(rowOffset: number): RdbPredicates

配置谓词以指定返回结果的起始位置。

groupBy

groupBy(fields: Array): RdbPredicates

配置谓词按指定列分组查询结果。

indexedBy

indexedBy(field: string): RdbPredicates

配置谓词以指定索引列。

in

in(field: string, value: Array): RdbPredicates

配置谓词以匹配数据表的field列中值在给定范围内的字段。

beginWrap

beginWrap(): RdbPredicates

向谓词添加左括号。

endWrap

endWrap(): RdbPredicates

向谓词添加右括号。

or

or(): RdbPredicates

将或条件添加到谓词中。

and(): RdbPredicates

向谓词添加和条件。

2.3 RdbStore

提供管理关系数据库(RDB)方法的接口。

在使用以下相关接口前,请使用executeSql接口初始化数据库表结构和相关数据。

类方法

executeSql

executeSql(sql: string, callback: AsyncCallback):void

执行包含指定参数但不返回值的SQL语句,语句中的各种表达式和操作符之间的关系操作符号不超过1000个,使用callback异步回调。

此接口不支持执行查询、附加数据库和事务操作,可以使用querySql、query、attach、beginTransaction、commit等接口代替。

不支持分号分隔的多条语句。

参数说明

- sql: string,指定要执行的SQL语句。
- callback: AsyncCallback<void>, 指定callback回调函数。

executeSql(sql: string, bindArgs: Array, callback: AsyncCallback):void

执行包含指定参数但不返回值的SQL语句,语句中的各种表达式和操作符之间的关系操作符号不超过1000个,使用callback异步回调。

此接口不支持执行查询、附加数据库和事务操作,可以使用querySql、query、attach、beginTransaction、commit等接口代替。

不支持分号分隔的多条语句。

参数说明

• bindArgs: **Array<ValueType>**,指定SQL语句中参数的值。该值与sql参数语句中的占位符相对应。当sql参数语句完整时,该参数需为空数组。

executeSql(sql: string, bindArgs?: Array):Promise

执行包含指定参数但不返回值的SQL语句,语句中的各种表达式和操作符之间的关系操作符号不超过 1000个,使用Promise异步回调。

此接口不支持执行查询、附加数据库和事务操作,可以使用querySql、query、attach、beginTransaction、commit等接口代替。

不支持分号分隔的多条语句。

参数说明

• 返回值: Promise<void>, 无返回结果的Promise对象。

execute

execute(sql: string, args?: Array):Promise

执行包含指定参数的SQL语句,语句中的各种表达式和操作符之间的关系操作符号不超过1000个,返回值类型为ValueType,使用Promise异步回调。

该接口支持执行增删改操作,支持执行PRAGMA语法的sql,支持对表的操作(建表、删表、修改表),返回结果类型由执行具体sql的结果决定。

此接口不支持执行查询、附加数据库和事务操作,可以使用querySql、query、attach、beginTransaction、commit等接口代替。

不支持分号分隔的多条语句。

参数说明

• args Array 否 SQL语句中参数的值。该值与sql参数语句中的占位符相对应。当sql参数语句完整时,该参数不填。

Part 3: 代码调试 (Debug) 指南

牢记: Programming is debugging.

3.1 通过输出日志调试

主要使用console模块,其提供了一个简单的调试控制台,类似于浏览器提供的JavaScript控制台机制。

在调试中的主要作用有:

- 定位问题代码所在位置
- 输出变量值
- 监视变量变化

主要方法

log(message: string, ...arguments: any[]): void

以格式化输出方式打印日志信息。

info(message: string, ...arguments: any[]): void

以格式化输出方式打印日志信息。(console.log()的别名)。

debug(message: string, ...arguments: any[]): void

以格式化输出方式打印调试信息。

warn(message: string, ...arguments: any[]): void

以格式化输出方式打印警告信息。

error(message: string, ...arguments: any[]): void

以格式化输出方式打印错误信息。

```
sassert(value?: Object, ...arguments: Object[]): void
```

断言打印。语句结果值。若value为假(false)或者省略,则输出以"Assertion failed"开头。如果 value 为真值(true),则无打印。

示例:

```
console.assert(true, 'does nothing'); // 表达式结果值为true, 无打印。
console.assert(2 % 1 == 0, 'does nothing'); // 表达式结果值为true, 无打印。

console.assert(false, 'console %s work', 'didn\'t');

// Assertion failed: console didn't work

console.assert();

// Assertion failed
```

dir(dir?: Object): void

打印对象内容。

示例:

```
class bar {
   baz: boolean = true;
}
let b: bar = {baz: true}
class foo{
   bar: bar = b;
}
let c: foo = {bar: b}
class c1{
   foo: foo = c;
}
let a: c1 = {foo: c}
console.dir(a);
// Object: {"foo":{"bar":{"baz":true}}}
```

table(tableData?: Object): void

以表格形式打印数据。

time(label?: string): void

启动可用于计算操作持续时间的计时器。可使用console.timeEnd()关闭计时器并打印经过的时间(单位:ms)。

timeLog(label?: string, ...arguments: Object[]): void

对于先前通过调用 console.time() 启动的计时器, 打印经过时间和其他data参数。

timeEnd(label?: string): void

停止之前通过调用 console.time() 启动的计时器并将打印经过的时间(单位: ms)。

3.2 通过断点调试

在疑似有问题的代码行处打断点逐行跟踪代码执行顺序,查看变量值、调用堆栈、调用参数、返回值、 异常信息等信息,分析代码执行流程,定位问题。

主要思想

- 1. 断点:在代码中设置断点,可以设置在代码的任意一行,当程序运行到该行时,会暂停运行,并进入调试环境。
- 2. 单步调试:可以按单步调试的方式逐行执行代码,查看变量值、调用栈、调用堆栈、调用参数、返回值、异常信息等信息。
- 3. 断点条件:可以设置断点条件,只有满足断点条件时,才会暂停运行。
- 4. 监视变量:可以监视变量的值,当变量值发生变化时,会自动暂停运行。

Part 4: 重要概念

4.1 异步并发

在ArkTS中,异步是用来描述并发的一种执行方式。

并发是指在同一时间(段)内,存在多个任务同时执行,但多个并发任务不会在同一时刻并行执行。 (注意区分并发和并行)

ArkTS提供了两种处理并发的策略:

- 异步并发
 - 代码执行到一定程度后会被暂停,去执行其他任务,待其他任务执行完毕后再继续执行,实现了在同一时间(段)内,存在多个任务同时执行
- 多线程并发
 - 。 线程级并发,通常涉及数据交换和共享等复杂操作

异步并发的优点是可以提高程序的运行效率,减少等待时间,提高程序的响应能力。

异步编程常见场景

(此部分参考于: https://blog.csdn.net/hqy1989/article/details/142602296)

• 网络请求: 如HttpRequests等。

• 文件读写:如读写本地文件。

• 数据库操作:如增删改查数据。

• 定时器: 如setTimeout、setInterval等。

• 事件处理: 如用户点击屏幕等。

共同本质特征是调用后耗时长。

示例:

```
console.log('1 ----> ', 1)
setTimeout(() => {
  console.log('2 ----> ', 2)
}, 100)
console.log('3 ----> ', 3)
setTimeout(() => {
  console.log('4 ----> ', 4)
}, 50)
console.log('5 ----> ', 5)
```

输出:猜一下是什么?并进行验证。

异步编程的实现

异步编程的实现方式有多种,常见的有:

- 回调函数
- Promise
 - o async/await (基于Promise的语法糖,允许我们以同步的方式写异步代码)

回调函数

回调函数是异步编程的一种实现方式,它是将回调函数作为参数传递给另一个函数,在另一个函数执行 完毕后,调用回调函数。

回调函数的优点是简单易用,缺点是不利于代码的阅读和维护。

Promise

Promise是异步编程的第三种实现方式,它是一种对象,用于表示一个异步操作的最终结果(完成或失败及其结果值)。并提供统一的接口,用来处理异步操作的结果。


- 1. Promise是一个承诺,它代表着某个未来才会发生的事件(通常是一个异步操作),例如:
 - 你会尽你所能,做出一个让老师眼前一亮的课程设计。

2. Promise对象有三种状态:

- pending (进行中) ,例如:
 - 。 现在的承诺状态就是进行中, 因为课程设计还没有开始。
- fulfilled (已成功),例如:
 - 假设现在为期一周的课程设计已经结束,老师给了你满意的评价,那这个承诺就是成功的。
- rejected (已失败),例如:
 - 。 反之,这个承诺就是失败的。

3. Promise可以处理异步操作的结果和捕获异常

- 如果是fulfied状态,则用resolve()处理结果值,并调用then方法指定的回调函数。
- 如果是rejected状态,则用reject()处理错误信息,并调用catch方法指定的回调函数。



```
function asyncOperation(): Promise<string> {
    return new Promise<string>((resolve, reject) => {
        // 模拟异步操作
        setTimeout(() => {
            if (Math.random() > 0.5) {
                resolve('操作成功');
            } else {
                 reject('操作失败');
            }
            }, 1000);
      });
}

asyncOperation()
    .then(result => console.log(result)) //随机数大于0.5返回操作成功
            .catch((error:string) => console.error(error)); //随机数小于0.5返回操作失败
```

4. Promise的链式调用

Promise 的链式写法允许在一个 Promise 的 then 方法中返回另一个 Promise, 从而形成链式的调用。



示例:

```
function createRandomPromise(delay: number, successMessage: string,
failureMessage: string): Promise<string> {
  return new Promise((resolve, reject) => {
    setTimeout(() => {
     if (Math.random() > 0.5) {
       resolve(successMessage);
     } else {
       reject(failureMessage);
    }, delay);
 });
}
createRandomPromise(1000, '操作成功', '操作失败')
  .then(result => {
   console.log(result);
    return createRandomPromise(1500, '第二次操作成功', '第二次操作失败');
 })
  .then(result => {
   console.log(result);
    return createRandomPromise(2000, '第三次操作成功', '第三次操作失败');
 })
  .then(result => {
   console.log(result);
 })
  .catch((error: string) => {
   console.error(error);
 });
```

async/await

async/await是基于Promise的语法糖,允许我们以同步的方式写异步代码。使得异步代码的阅读和编写更像是传统的同步代码,提高了代码的可读性和可维护性。

async关键字用于声明一个异步函数,而await关键字则用于等待一个Promise的解决(fulfill)或拒绝(reject)。

```
async function fetchUserData(userId: number) {
  const response = await http
    .createHttp()
    .request(`https://example.com/api/user/${userId}`) ;
  const data = response.result as User;
  return data;
}
```

await 关键字:

await 只能在 async 函数内部使用,它用于等待一个Promise解决为其值。 await 将暂停函数的执行,直到等待的Promise完成(无论成功或失败)并返回结果。 如果 Promise 被拒绝(即抛出错误),那么 await 表达式会抛出异常,需要在 async 函数中使用 try/catch 块来处理错误。

```
async function getData() {
  try {
    const response = await http.createHttp().request('https://example.com/data');
    const data = response.result;
    return data;
} catch (error) {
    console.error('获取数据时出错:', error);
    return null;
}
```