
پیاده سازی مدل leaky integrate and fire:


ابتدا بارامتر ها را تعریف میکنیم وسپس معادله ی دیفرانسیل ۱۱۱۲ به صورت زیر در میاوریم:

u[i] = u[i-1] + (-u[i-1] + I[i]*R) / tm * dt


در صورت رسیدن به threshold اسپایک خواهیم داشت و به پتانسیل restبرگشته و زمان را اپدیت میکنیم، این روند تا انتهای بازه ی زمانی ادامه خواهد داشت و برای 5 شدت جریان مختلف در حالی که سایر پارامتر ها ثابت بودند مقدار پتانسیل را اندازه گیری کرده ونمودار ان نسبت به زمان را رسم میکنیم (مشاهده میشود با افزایش جریان فاصله ی بین اسپایک ها کم میشود) برای نمونه خروجی یکی از نمودار ها برای اختلاف پتانسیل نسبت به زمان و جریان ورودی نسبت به زمان به صورت زیر خواهد بود:




Time




سپس باتوجه به زمان اسپایک ها مقدار فرکانس برای هر شدت جریان را حساب میکنیم(1/tspike1-tspike0) و سپس نمودار فرکانس به زمان را نیز رسم میکنیم علام خروجی به شکل زیر خواهد بود:



در مرحله ی بعدی مقدار جریان ثابت خواهد بود اما سایر پارامتر ها مثل مقاومت و خازن هر بار تغییر میکنند و مشاهده میشودهرچه مقدارشان بیشتر شود فاصله ی بین اسپایک ها نیز بیشتر خواهد شد



در مرحله ی بعدی مقدار جریان را به صورت رندوم تغییر دادیم و نمودار پتانسیل به زمان و جریان به زمان را رسم کردیم:





:Exponential integrate and fire

در این مدل دو hresholdدریم اگر پتانسیل از پتانسیل restبیشتر شود به شرطی که از thresholdاول بیشتر باشد پتانسیل زیاد شده تا به thresholdدوم برسد و اسپایک ایجاد شود که در ان صورت بعد از اسپایک اپدیت شده و همچنین به پتانسیل rest این این در صورتی که پتانسیل thresholdاول کمتر باشد به سمت پتانسیل restردیم ، اما در صورتی که پتانسیل کاهش میابد، به دلیل سخت بودن حل معادله ی دیفر انسیل برای این حالت ، از تعریف مشتق استفاده کرده و با روش های iterative هر مقدار را با توجه به مقدار قبلی بدست میاوریم بنابر این معادله دیفر انسیل به شکل زیر در میاید و پارامتر های جدیدی نسبت به حالت پیشین نیز خواهیم داشت:


u[i] = (-(u[i]-u[i-1])*dt/tm) + (R*dt*I[i]/tm+u[i-1]) + (dt*deltaT*(pow(e,(u[i]-firing treshold)/deltaT))/tm) + (dt*deltaT*(pow(e,(u[i]-firing treshold)/deltaT)/tm) + (dt*deltaT*(pow(e,(u[i]-firing tresh

در این حالت اگر delta Tبه صفر نزدیک شود مدل مانند حالت پیشین عمل میکند ، همچنین در این مرحله نمودار پتانسیل به زمان و جریان به زمان برای شدت جریان های مختلف رسم کردیم (نمونه ی خروجی):






در مرحله ی بعد برای جریان های تصادفی مقدار بتانسیل را اندازه گیری کرده و نمودار انها را رسم کردیم:



سپس نمودار فرکانس به زمان رسم شده است:




در مدل adaptive بعد از زدن هر اسپایک مقدار R*Wاز پتانسیل کم میشود بنابراین به دو معادله (یکی پتانسیل و دیگری مقدار W) نیاز داریم که در اینجا نیز بدلیل سخت بودن معادلات از روش های iterativeااستفاده میکنیم، همچنین بعد از هر اسپایک به پتانسیل restبرگشته و زمان را اپدیت میکنیم و counter همان مجموع تابع دلتاست (در صورتی که اسپایک داشته باشیم یکی به ان اضافه میشود):

$$w = w + (dt / tw) * (a * (u[i-1] - V_rest) - w + b * tw * counter($$

 $u[i] = u[i-1] + ((-u[i-1] + V_rest - R * w + I[i] * R + deltaT * (np.exp((u[i-1] - thetaRH)/deltaT))) / tm) * dt + u[i] = u[i-1] + ((-u[i-1] + V_rest - R * w + I[i] * R + deltaT * (np.exp((u[i-1] - thetaRH)/deltaT))) / tm) * dt + u[i] = u[i-1] + ((-u[i-1] + V_rest - R * w + I[i] * R + deltaT * (np.exp((u[i-1] - thetaRH)/deltaT))) / tm) * dt + u[i] + u[i-1] +$

در این این مدل چون فواصل اسپایک ها برابر نبوده است نمدار فرکانس به زمان رسم نشده است همچنین در این مدل نیز نمودار پتانسیل به زمان با اعمال جریان های رندوم نیز رسم شده است

نمونه ی خروجی برای حالت جریان ثابت:



نمونه ی خروجی برای جریان رندوم:

