
Cisco ISE



Osama Raad Hateem

www.linkedin.com/in/osama-raad-9608081ba

المحتوى

Table of Contents

AAA	3
Change of authorization	3
identity source	4
802.1x and EAP	4
Authorization	6
MAC auth bypass	8
ISE PKI	11
User authentication certificate	11
Authorization	12
TrustSec	15
MacSec(802.1AE)	18
WebAuth	20
Guest service	22
Guest Portal و Sponsor Portal الفرق بين	22
Posture	23
Profiler	25
BYOD (bring your own device)	27

Cisco ISE (identy service engine)

هذا هو محور الكورس حول ise

policy engine كل يوزر له خصائص مثلاً كل يوزر ماذا يعمل وماذا لا يعمل العمل وماذا لا يعمل

AAA

Authentication : مثلا عملية تسجيل الدخول وتتم عن طريق بروتوكول

- 802.1x •
- Web auth •
- MAC auth bypass •


Authorization : الصلاحيات التي تعطى لليوزر عن طريق :

- Acl •
- Vlan •
- Security group access •

Accounting : ماذا يفعل اليوزر عندما يدخل الى النيتورك وتحليل ماذا يفعل وتسجيل الاحداث وتسجيل تفاصيل الجلسه

Change of authorization

عندما يعمل الكلاينت Authentication يقوم Cisco ISE باعطاء صلاحيات الى السويتش حيث يقوم السويتش باعطاء هذا اليوزر صلاحيات واعتباره موثوق بدلا من الذهاب الى Cisco ISE كل مره لتخفيف الحمل عليه



identity source

يعني مثلا عندما اقوم بالدخول الى الشبكة من اين احصل على اليوزر والباسوورد ؟ يكون اما داخلي او خارجي :

- داخلی : داخل : داخل local database Cisco
- خارجي: على ويندوز سيرفر active directory او LDAP باستخدام بروتوكول RADUIS

Identity Sources


- · Used to validate credentials for authentication functions
- Used to retrieve group information for use in authorization policies
- · On Cisco ISE, can be grouped into identity source sequences
- · Internal or external
- External: RADIUS, AD, LDAP, Token servers



البروتوكول الذي يعمل بين السويتش والCisco ISE هو radius

802.1x and FAP

- Supplicant : هو الجهاز الذي سوف يدخل للشبكة عن طريق واير او وايرلس
 - Authenticator الجهاز الذي سوف اعمل authintiaction من خلاله
- Authentication : هو الجهاز الذي يرى في الداتا بيس الخاصة به ويحدد اذا كان هذا اليوزر يدخل الى الشبكة او لا ويحدد صلاحياته في الشبكة



طريقه عمل 802.1x هي عمل port authentication ويساله عن اليوزرنيم والباسوورد وعلى اساسه يعطى صلاحيات

Eap: هو البروتوكول الذي يرسل بين supplicant و switch (Authenticator) و Eap: يقوم السويتش بالرد باله يريد اليوزر والباسوورد يقوم السبلكينت بالرد باليوزر والباسوورد السويتش لم يقوم السبلكينت بالرد باليوزر والباسوورد السويتش لم يملك اي قاعدة بيانات لليوزر نيم والباسوورد لذلك يقوم بارسال الطلب الى Cisco ISE ويقوم ال ISE بالتحقق مما اذا كان هذا اليوزر والباسوورد يسمح له بالدخول واعطائه الصلاحيات اذا كان اليوز صحيح يصبح ال port authorized مصرح له بالدخول وبعد الخروج يصبح ال port Unautorized

ويتم التواصل بين السوتش والCisco ISE عن طريق بروتوكول radius

Authorization

حالات اعطاء صلاحيات

802.1X Authorization

Cisco ISE can perform per-user and per-group network authorization:

- VLAN assignment: Applies a specific VLAN
- ACL assignment: Applies a specific ACL
- Time-based access: Limits network access based on time of day
- Cisco TrustSec:
 - Topology-independent, scalable access control
 - Classifies data traffic for a particular role
 - Ingress tagging via SGT
 - Egress filtering via SGACLs


vlan -1

هذه صورة للصلاحيات التي تعطى بعد ان قام اليوزر بالدخول واعطاء اليوزرنيم والباسوورد بشكل صحيح صحيح في هذه الحالة تعطى صلاحيات حسب ال vlan

- Assigned vlan : تعطى عندما ادخل بشكل صحيح وادخل لل vlan 40 مثلا وهذه ال تكون لها صلاحيات محددة
 - Guest vlan : يدخل لها عندما اكون لا املك يوزنيم وباسوورد
 - Retricted vlan : ادخل لها في حالة عمل Authentication بصورة خاطئة
 - default vlan عندما يكون Authentication صحيح ولا املك default vlan
 - critical vlan : تعطى عندما لا يتوفر ال cisco ise

LEAD THE NI

802.1X VLAN Assignment



VLAN	Description
Assigned VLAN	Dynamically assigned by the authentication server.
Guest\\LAN	Assigned if no supplicant detected and MAB does not apply.
Restricted VLAN	Assigned if the supplicant fails the authentication.
Default VLAN	Default VLAN configured on the port. Used with successful authentication when no specific VLAN is assigned.
Critical VLAN	Assigned if the authentication server is unavailable.


ACL-2

عندما ادخل بشكل صحيح الى شبكة يقوم ال authentication بارسال access list بالصلاحيات التي يمتلكها حيث اقوم بوضع access list لكل يوزر واعطاء صلاحيات بالدخول الى المكان المحدد في نيتورك

802.1X Downloadable ACLs

LEAD THE

- Per-user dACLs provide differentiated network access
- In RADIUS, authentication and authorization occurs in one step:
 - RADIUS server authenticates a user connected to an 802.1X port
 - RADIUS server retrieves the ACL attributes and sends them to the switch
- The switch applies the attributes to the 802.1X port for the duration of the user session.
- The switch removes the per-user ACL configuration when the session is over, if authentication fails, or if a link-down condition occurs



Change of authorization


عندما تتم العملية و يتم auth لاول مره تتم عن طريق السيرفر وهو Cisco ISE

وبعدها يقوم Cisco ISE باعطاء تفويض الى السويتش بانه هو من يقوم بادخال اليوزر الى الشبكة بعد الوثوق باليوزر بدلا من الذهاب كل مرة الى Cisco ISE وبذلك يكون ريسورس عالى على شبكة

Change of Authorization

LEAD THE

- 1. Endpoint connects
- 2. 802.1X authentication completes successfully
- 3. Initial authorization policy: allow posture assessment and remediation
- 4. Posture assessment completes, endpoint is compliant
- 5. CoA message from ISE to switch, allow context appropriate access



MAC auth bypass

طريقة تستخدم لاعفاء الاجهزة من عمل 802.1x


انا قولت للسويتش اي احد يتوصل اليك يجب ان يعطيك يوزرنيم وباسوورد

في المثال في الاسفل يوجد printer في هذه الحالة كيف سوف تقوم printer من عمل auth في الاسفل يوجد auth للسويتش ونقول له بان هذه الماكات لا تحتاج الى عمل auth خل يعبر مباشرة بدون Authentication

EGYPT NE

MAC Authentication Bypass

- A method to allow exemptions from 802.1X authentication
- Certain MAC addresses skip the regular authentication process
- MAC address sent in RADIUS Access-Request message
- Exempted MAC addresses defined as endpoints on the server




EAP : هو البروتوكول الذي يعمل بين سبلكينت و اوثنتكيتر

radius : هو البروتوكول الذي يعمل بين اوثنتيكيتر و اوثنتكيشن هو بروتوكول



Extensible Authentication Protocol

- Authentication exchange direct between the supplicant and the authentication server
- Encapsulation:
 - Between supplicant and authenticator in the edge LAN protocol (EAPOL: Ethernet, 802.11)
 - Between authenticator and authentication server inside RADIUS




باختصار بروتوكول 802.1x: هو البروتوكول الذي يطلب منك ادخال يوزرنيم وباسوورد قبل الدخول الى الشبكة

COA : هنا يقوم Cisco ISE بتسليم عهدته الى السويتش

ما الذي يستطيع Cisco ISE فعله

- Authentaction and authorization .1
- guest access نعطيهم صلاحيات محددة ولا يدخلون للنيتورك
- 3. Profiler معرفة الجهاز الذي دخل للشبكة اذا كان ويندوز 10 او 7 او نظام لينكس او اندرويد او ماك وغيره
 - 4. Posture التاكد من الجهاز الداخل للشبكة انه محدث وعليه انتيفايروس و لا يوجد عليه ثريت (عمل scan للجهاز)
 - 5. MACsec Encryption ان يكون للداتا 5.
 - it hr عمل كروب لكل قسم في شبكة مثلا Security group access .6
 - 7. النقطة الاخيرة هي التحكم في البورت الخاصه بالجهاز

هذه كلها متوفرة في cisco ise



ثلاث persona او ثلاث اوضاع لل Cisco ISE هذه هي الاوضاع:

Cisco ISE Nodes, Personas, and Roles

LEAD THE N

Persona	Description	Symbol
Administration	 Interface for configuring policies Policies automatically distributed to other components 	
Policy Services	 Engine that makes policy decisions Attribute retrieval and evaluation 	崖
Monitoring	 Interface for logging and reporting data Report and alarm generation 	al .

ليس شرطاً عمل الثلاث بيرسونه على Cisco ISE

يمكنني تقسيمها الى اكثر من ماشين مثلاً: 1- بيرسونه الادمن والمونيتر في machine

2- والبوليسي سيرفس في machine واحدة

الفكرة من هذه هي تخفيف الحمل على machine

ISE PKI

EAP : بهذه الحالة يسمى clear EAP بمعنى انه من غير شهادة توثيق

EAP-TLS : عندما يكون عليه شهادة او authentication يكون هذا البروتوكول به TLS

عند سماع TLS يعنى وجود شهادة

يتم عمل (CA (certificate Authority عن طريق ويندوز سيرفر

سوف نقوم باصدار شهادتين

شهادة صادرة من ويندوز سيرفر للCisco ISE

وشهادة صادرة من Cisco ISE للويندوز سيرفر

بهذه الحالة يكون الاتصال بينهم secure او امن

سوف نقوم بعمل ربط بين active directory و cisco ise ليقوم الCisco ISE باخذ الطلب من السبلكينت والتحقق من اليوزرنيم والباسوورد عن طريق الاكتف دايركتوري

ملاحظه مهمة: عند ربط اي جهاز بالاكتف دايركتوري يجب ان يكون DNS الجهاز هو ip الخاص بالاكتف ديركتوري ليتم ترجمة domain

الذهاب الى administration وبعدها الى external identity source ونكنب الدومين الخاص بالاكتف دايركتورى


User authentication certificate

نستطيع ان نعمل authentication لليوزر عن طريق اصدار شهادة له ولل Cisco ISE ويقوم الويندوز سيرفر بهذه المهمه حيث سوف يقوم باصدار شهاده لهم

Authorization

بعد عمل Authentication نرى ما هي صلاحيات هذا اليوزر الذي دخل الى الشبكة هلا له صلاحيات للوصول الى كل شي ام له limitation

Authorization in Cisco ISE



Authorizationتعتمد على ثلاثة مكونات رئيسية:

: Authorization Policies .1

- ٥ تحدد الشروط التي يجب تلبيتها لمنح الوصول.
- تعتمد على عوامل مثل هوية المستخدم، نوع الجهاز، موقعه، أو حالة الجهاز (Compliance)
 Status).

: Authorization Profiles .2

- ٥ تحدد الإجراءات التي يجب اتخاذها عند استيفاء الشروط.
 - o أمثلة:
 - السماح بالوصول الكامل.
 - تقييد الوصول.
- إعادة التوجيه إلى بوابة ويب.(Captive Portal)

يتم تطبيق ال Authorization بناء على الشروط التي تم استيفاءها من قبل اليوزر

إعداد Authorization في Cisco ISE

الخطوة 1: إعداد Authorization Profiles

1. اذهب إلى:

Policy > Policy Elements > Results > Authorization > Authorization Profile

- 2. اضغط على Add لإضافة ملف جديد.
 - 3. قم بتحديد الخيارات التالية:
- 1. Name: اسم الملف مثل Full Access أو Name:
- 2. Access Type اختر نوع الوصول Access-Reject) أو (Access-Accept).
 - 3. VLAN: لتحديد VLAN للجهاز.
 - 4. ACL: لتطبيق قائمة تحكم في الوصول.
- 5. Redirection: لإعادة التوجيه إلى بوابة معينة مثل بوابة تسجيل BYOD أو Redirection:

الخطوة 2: إنشاء Authorization Policy

- 1. اذهب إلى:
- **Policy > Policy Sets.**
- 2. اختر مجموعة السياسات المراد تعديلها أو اضغط على Add Policy Set لإنشاء مجموعة جديدة.
 - 3. في قسم :Authorization Policy
 - اضغط على Add Rule لإضافة قاعدة جديدة.
 - 4. حدد الشروط:
 - Identity Group :مجموعة المستخدمين أو الأجهزة (مثل موظفين، ضيوف).
 - Device Type : نوع الجهاز (مثل هاتف ذكي، حاسوب لوحي).
 - Location : الموقع الجغرافي.
 - Compliance : حالة الجهاز من حيث الامتثال (متوافق أو غير متوافق).
- 5. اختر ملف التفويض المناسب (Authorization Profile) لتطبيقه على هذه الشروط الذي فعلناها في الاعلى

أنواع السياسات في Authorization


- Full Access: .1
- يتم منح المستخدم أو الجهاز وصولًا كاملاً إلى الشبكة.
 - **Limited Access: .2**
 - يتم تقييد الوصول إلى موارد معينة.
 - **Guest Access: .3**
- يتم منح الضيوف وصولًا محدودًا إلى الإنترنت أو موارد محددة.
 - **Redirect Access: .4**
 - يتم توجيه المستخدم إلى بوابة ويب مثل بوابة تسجيل BYOD أ
 - **Quarantine Access: .5**
- يتم تقييد الوصول للأجهزة التي لم تستوف شروط الأمان أو الامتثال.

Profiler : الشوف الويندوز اصدارة شنو وشنو هي الثغرات الي بي وشنو الحل الي انطي الك ممكن تحديث او تنزيل برنامج معين (يوجد شرح عنه في الاسفل بتفصيل اكثر)

Posture : الجهاز الذي يدخل اليك فقط ويندوز 10 مثلا او ويندوز 11 (يوجد شرح عنه في الاسفل بتفصيل اكثر)

```
Switch(config)#aaa authorization exec default group radius ifa
Switch(config)#aaa authorization exec default group radius if
Switch(config)#aaa authorization exec default group radius if-authenticated
```

authentication الا بعد عمل authorization بهذا الامر لا يدخل الى



اعطاء صلاحیات عن طریق ACL یتم تطبیق authorization علی البورت الذي يدخل منه اليوزر

TrustSec

TrustSec : هي تقنية تقوم بإدارة أمان الشبكة بناءً على Security Group Tags (SGTs) بدلاً من الاعتماد على الاعتماد كلي إعدادات ACL أو ACL التقليدية.


يعتبر فريمورك ليتم تطبيق سكيورتي اكثر على Cisco ISE

ويتكون من:

- SGTs (security Group Tag) -1
 - MACsec -2
- طرق عمل Dynamic SGT او static كما موضح بالصور

SGT Classification

- Dynamic:
 - 802.1X
 - MAC Authentication Bypass
 - Web Authentication
- · Static mappings, such as:
 - IP host or subnet to SGT
 - VLAN to SGT



إعداد TrustSec Authorization في:Cisco ISE

TrustSec:تفعيل.

- اذهب إلى:
- Administration > TrustSec > Settings.
 - قم بتفعيل TrustSec وتأكيد إعدادات الشبكة.

2. إعداد:Security Groups

- اذهب إلى:
- Policy > Policy Elements > Results > Security Groups.
 - أضف Security Groups مثل "Employees" و."Guests

.3تعيين SGTs عبر السياسات:

- اذهب إلى:
- Policy > Policy Sets.
 - في Authorization
- إذا كان المستخدم ينتمي إلى"Employee AD Group" ، يتم تعيين SGT بقيمة .
 - o إذا كان المستخدم ضيفًا، يتم تعيين SGT بقيمة . 0


4. تطبيق السياسات عبر الشبكة:

• يتم استخدام الأجهزة الداعمة لـ TrustSec مثل سويتشات Cisco وأجهزة التوجيه لتطبيق سياسات الأمان بناءً على. SGTs



SGT Exchange Protocol

- · Communicates IP-to-SGT mappings "out of band" of IP packet
- Used to propagate SGT across devices that are not inline capable
- Unidirectional, speaker transmits to listener via TCP/64999
- Configured on a per-peer connection basis



SGT: هو البروتوكول الي ينقل الكلام بين سويتش وCisco ISE و هو الذي يقوم بنقل صلاحيات يعني ان Cisco ISE هو الذي اكتب بداخلة الاكسس لست لكن السويتش هو من يقوم بتنفيذها ليمنع اليوزر من الوصول الى شبكة معينة

نقوم بعمل مثال بمنع employee من الوصول الى الى telnet مثلا:

نقوم بعمل كروب ل source وكروب ل destination عن طريق source الموجودة في source وبعدها نطبق source وهذه البوليسي تمنع اليوزر من عمل telnetعلى السيرفر مثلا ومسموح بعمل اي شي ثاني وللمستوده في trustSec ونقوم بعمل بالذهاب الى matrix الموجوده في trustSec

MacSec(802.1AE)

Layer 2 هي تقنية تقوم بتأمين الروابط بين الأجهزة على طبقة الوصلة MACsec (Media Access Control Security) باستخدام تشفير.

وتعمل على منع:

- التنصت على البيانات.
 - التلاعب بالبيانات.
- (Insider Attacks). الهجمات من الداخل

فائدته عمل encrypted لل layer 2

MAC Security

- Layer 2 Encryption (802.1AE)
- Downlink MACsec:
 - Industry Standard Extension to 802.1X
 - Uses MKA
 - Enabled by Cisco AnyConnect supplicant
 - Supports per-device security associations (for example PC and IP phone)
- Switch-to-switch MACsec:
 - NDAC
 - SAP




Hop by hop : يعني داتا تكون انكربشن

LEAD THE

inspection and filter and Qos فائدتها

MACsec Hop-by-Hop Operation

- "Bump-in-the-wire" model
 - Packets are encrypted on egress
 - Packets are decrypted on ingress
 - Packets are in the clear across the backplane
- Network can perform all packet processing features:
 - Inspection
 - Filtering
 - QoS




LEAD THE

يتم تفعيل macSec عن طريق Cisco ISE عن طريق authorization يوجد شي اسمه MACSec policy يتم تفعيل وجد شي اسمه والمحاورة

▼ Common Tasks		
Reauthentication		
✓ MACSec Policy	should-secure must-not-secure	*
□ NEAT	must-secure should-secure	
▼ Advanced Attributes Sett	ings	

تفعيل خاصية macSec على سويتش كما في الصورة في الاسفل



ویتم تفعیله علی pc عن طریق pc ویتم تفعیله علی

WebAuth


عمل authentication and authorization عن طريق صفحة ويب

يستخدم اكثر شي عندما يكون لدي ضيوف في شركة او المؤوسسه لانه من غير الممكن ان اضع يوزر وباسوورد لكل ضيف على Cisco ISE

واكون مخلي policy تقول ان الي دخلوا من ويب authentaction لهم صلاحيات بالوصول الى نيتورك معين او شي معين

Central WebAuth Operation (Cont.)


- 5. User attempts to connect to any URL.
- 6. NAD redirects client browser.
- 7. Redirected client browser connects to portal on ISE.
- 8. ISE authenticates the user.
- 9. ISE sends a CoA to the NAD.
- 10. NAD applies new authorization settings.



Central WebAuth Operation

LEAD THE NE

- 1. Client connects to NAD; may or may not have 802.1X supplicant
- 2. NAD initiates an access request
 - MAB request (no 802.1X supplicant)
 - Regular user access request (802.1X supplicant)
- 3. ISE configured to continue operation
 - Upon "MAB failure" or "User not found"
 - To allow the Central WebAuth process to proceed
- ISE sends access-accept message with URL-redirect to WebAuth service



خطوات عمل webAuth خطوات

- 1- الكلاينت يريد access على نيتورك عن طريق الواير مثلا ويدز الطلب للسويتش
 - 2- السويتش يدز طلب للسكو ايس
 - url redirect يشوفه وحيكون جاهز انو يستقبل Cisco ISE -3
 - 4- اليوزر من يبدي يفتح اي صفحة الطلب حيروح للسويتش
- 5- السويتش حيرد عليه ب صفحة web authentication حتى لكلاينت يدخل يوزر وباسوورد
- 6- السويتش حيدز اليوزرنيم والباسوورد للسكو ايس حتى يتاكد اذا كان يوز وباسوورد صحيحات
 - 7- بعدها الCisco ISE يدز للسويتش حينطى الصلاحيات لليوزر الى دخل
 - 8- يسوى apply policy

Central WebAuth Configuration Procedure



- Configure a switch for WebAuth.
- 2 Configure the MAB to continue when user not found.
- 3. Tune the WebAuth identity source sequence (situational).
- 4. Configure Pre-WebAuth dACL.
- 5. Configure traffic redirect to WebAuth: authorization profile.
- 6. Configure traffic redirect to WebAuth: authorization policy.
- 7. Configure authorization policy for clients authenticated via WebAuth.

هذه الصورة شرح شلون نسوي عمل web auth على Cisco ISE على authentication لو اليوزر غير موجود نعمل continue

Guest service

طرق الدخول للنيتورك هي عن طريق 802.1x او MAB والطريقه الثالثة هي webAuth وهي تكون مخصصه للضيوف الذين ياتون الى الشركة وتستخدم احيانا للموظفين الذين لا يستطيعون الدخول عن طريق 802.1x او عن طريق

اول شي افعله هو تهيئه صفحه للجيست لكي يقوموا بتسجيل الدخول

Sponsore portal : بوابه يستخدمها موظفين الاستقبال او HR لادارة حسابات الضيوف واعطاءهم صلاحيات مؤ قته

وظيفتها

- إنشاء وتعديل وحذف حسابات الضيوف.
- تعيين صلاحيات ومدة الوصول المسموح بها للضيوف. إرسال تفاصيل الحساب (مثل اسم المستخدم وكلمة المرور) إلى الضيوف.

*يمكن تخصيصه ليشمل مستويات مختلفة من الصلاحيات لموظفي المؤسسة الذين يديرون عملية تسجيل الضيوف.

Guest Portal: هي الى استخدمها للضيوف حتى يوصلون للشبكة لتسجيل الدخول باستخدام الحساب الى قدمه اله Sponsore portal

وظبفته

- تسجيل الدخول إلى الشبكة.
- يمكن أن يتضمن بعض شروط الاستخدام أو السياسة التي يجب على الضيف الموافقة عليها قبل الوصول.

*يمكن تخصيص واجهة الضيوف لتتوافق مع العلامة التجارية للشركة وتقديم تجربة مميزة للزوار.

الفرق بين Sponsor Portal و Guest Portal

- Sponsor Portal مخصص لإدارة حسابات الضيوف من قبل الموظفين المخولين داخل الشركة.
- Guest Portal مخصص لاستخدام الضيوف الفعليين الذين يريدون الوصول إلى الشبكة بناءً على الصلاحيات الممنوحة لهم من خلال Sponsor Poral

ای جهاز Cisco ISE یعمل ك standalone فهو Cisco ISE

Posture

هي ميزة يقدمه Cisco ISE للتأكد من ان الجهاز الداخل الى الشبكة يطبق السياسات الخاصه بالشركة مثلاً

- النظام محدث باخر تحدیث
 - لديك انتي فايروس
 - لديك فايروول

NAC agent : برنامج يتم تثبيته على ال endpoint يقوم بالتحقق ان هذا الكمبيوتر يلبي سياسات الامان لدى المؤسسه قبل منحه الوصول الكامل للشبكة

Posture Policy : هنا يتم وضع القواعد من كل نواحي ويتم الدخول في العمق يعني معرفة نوع واصدار نظام التشغيل مثلا :

- وجود برنامج مكافحة الفيروسات وتشغيله.
 - تحديثات النظام وبرامج الحماية.
 - إعدادات الفاير وول

مثال: يقوم موظف بالدخول الى الشبكة عن طريق Windows xp هذا غير ممكن لان هذه النسخه بها الكثير من الثغر ات و تمثل خطر على شبكة

(Remediation):المعالجة

- إذا كان الجهاز لا يتوافق مع سياسات الأمان، يمكن للـ NAC Agentمساعدة المستخدم في تصحيح المشكلة من خلال إرشادات واضحة.
 - مثال: إذا كان برنامج مكافحة الفيروسات غير محدث، يوجه البرنامج المستخدم لتحديثه.

Remediation Actions.

- تحدیث برنامج مکافحة الفیروسات.
 - تثبیت تحدیثات النظام.
- تمكين إعدادات الأمان مثل الفايروول.

Cisco : تنزيل اخر التحديثات واخر الحاجات الي نزلت الخاصه بسكيورتي على Cisco : SE

حتى عندما يقوم الكلاينت بالدخول اسوي scan او مقارنه بين الانتي فايروس الي عندي والي موجود على Cisco الكذي عندي والي موجود على ISE ولازم يكون عندي حتى اطبق سياسات الشبكة او المؤسسه

مثلا : Cisco ISE يكول لازم عندي انتي فايروس avira لمن يسوي سكان على على اليوز الي دخل للشبكة راح يلكه عنده مثلا Kaspersky هنا Cisco ISE راح ينطي alert رابط يكله نزل

Autorization Plocy

يحدد ما إذا كان الجهاز Compliant (متوافق) أو Non-Compliant غير متوافق

- بناءً على النتيجة، يتم منح الجهاز مستوى الوصول المناسب إلى الشبكة.
- o اما اذا كان Ūnknown يعني اول مره يدخل الى شبكة نقوم بتوجيهه الى Ūnknown يعني اول مره يدخل الى شبكة نقوم بتوجيهه الى Non-Compliant ويقوم يتنزيل NAC agent وبعدها يحدد اذا كان

سيناريو عملى:

- 1. يتصل جهاز جديد بالشبكة لأول مرة.
- 2. يتم اكتشاف أن الجهاز لا يمتلك برنامج. AnyConnect
 - 3. يتم إعادة توجيه الجهاز إلى بوابة التوفير.
- 4. يقوم المستخدم بتنزيل وتثبيت.AnyConnect Posture Module
 - يتم إعادة تقييم الجهاز من قبل. ISE.
 - 6. إذا كان الجهاز متوافقًا، يُمنح وصولًا كاملًا للشبكة.
 - وجود برنامج مكافحة الفيروسات مع تمكينه وتحديثه.
 - تمكين الفايروول.
 - تثبيت آخر التحديثات الأمنية لنظام التشغيل.

EGYPT NE

Cisco ISE Posture Service Overview

- · Functionality to determine the security status of the endpoints
- Leverages NAC agents

S

Configuration area	Function
Client provisioning	Automates NAC agent installation and updates
Posture policy	Defines the "health" requirements of endpoints
Authorization policy	Considers the posture status: If unknown, redirect to client provisioning portal If compliant, grant controlled access If noncompliant, enforce appropriate security policy

Profiler

تكلمنا سابقا عن Posture والان هذه الخاصية هي تكملة لل Posture

Profiler : هي خاصية تحديد نوع الجهاز ومن اي شركة تم صنعه وتصنيفها اذا كانت كاميرات مراقبة او طابعات او كمبيوتر او هاتف

ويتم تحديد نوع الشركة المصنعه بناء على MAC الجهاز

مثل Dell or HP or Apple or Lenovo

مثلا تكون جميع اجهزة مؤسسه معينه هي Lenovo عندما ارى ان جهاز HP دخل الى الشبكة يعنى ان هذا الجهاز يجب ان لا يدخل

اعطاء صلاحیات عن طریق نوع الجهاز: مثلا ان جهاز هواوی وسامسونج له صلاحیات معینه جهاز ابل له صلاحیات معینه جهاز ویندوز له صلاحیات معینه و هکذا

كيفية عمل profiler : يعمل عن طريق هؤلاء البروتوكولات

Cisco ISE Probes

- All probes are disabled by default
- · Enabled individually to meet profiling requirements
- Probes are enabled on policy service nodes

RADIUS	HTTP	DHCPSPAN
DHCP	NMAP	SNMP Query
DNS	NetFlow	SNMP Trap



profiler : هي التي تستخدم لتحديد نوع الاجهزة في Probes : وتستخدم ايضا في عمل كروب لكل نوع واعطاءه صلاحيات مختلفه

مثلا اجهزة ابل تكون في كروب مختلف عن اجهزة اندرويد وتكون لكل كروب صلاحيات مختلفه

Identity Services Engine	Home ▶ Context Visibility	➤ Operations ➤ Pol	licy ▼Administration	Work Centers
▼ System	▶ Network Resources → Device F	Portal Management px	Grid Services Feed Service	e Threat Centric NAC
Deployment Licensing ▶ Certificat	es Logging Maintenance	Upgrade ▶ Backup	& Restore	▼ Settings
Client Provisioning FIPS Mode Security Settings Alarm Settings Posture Profiling	Profiler Configuration Current custom SNM Change custom SNM Confirm changed custom SNM	P community strings:	lo CoA Finabled (i)	Show (For NMAP, comma separated. (For NMAP, comma separated.
▶ Protocols	Enable Anomalous	Behaviour Detection:	Enabled (i)	
Proxy	Enable Anomalous Bel	haviour Enforcement:	Enabled	
SMTP Server	Enable Custom Attribute for P	Profiling Enforcement:	Enabled	
SMS Gateway System Time ERS Settings Smart Call Home DHCP & DNS Services Max Sessions Light Session Directory		ble profiling for MUD:		

تفعيل Coa type وانوعه


Reauthenticate: .1

- o يُجبر الجهاز على إعادة المصادقة (Reauthentication) مع خادم.
- تُستخدم عندما يحتاج ISE إلى التحقق مرة أخرى من بيانات الاعتماد أو تحديث السياسات استنادًا
 إلى تصنيف جديد للجهاز.

Port Bounce: .2

- يقوم بإعادة تشغيل منفذ الشبكة (Interface) الذي يتصل به الجهاز.
 - o تُستخدم عندما تحتاج إلى إعادة تعيين الاتصال بشكل كامل.
- قد يكون مفيدًا لتحديث VLANs أو تطبيق سياسات جديدة عند تغيير نوع الجهاز.

من هذه القائمة التي في الاسفل ننتبه ان لا نعمل checked على nmap لانها تستهلك بروسيس عالى



BYOD (bring your own device)

هي تقنيه او سياسه يستطيع الموظفين من خلالها استخدام اجهزتهم الشخصية مثل الهواتف والكمبيوتر للوصول الى شبكة المؤسسه مع توفير الامان لهذه الاجهزة

• يوجد كورس خاص من سسكو لل BYOD فقط

*يفضل عمل VLAN مخصصه لاجهزة BYOD لضمان عزل هذه الاجهزة عن البيانات والموارد

Single and Dual SSID Design

- Single SSID:
 - Provisioning and network access on a single SSID
 - Uses secured SSID
 - Does not work for guests
 - Less common
- Dual SSID:
 - Separates provisioning and network access
 - Similar to traditional approach:
 - · Protected SSID for employees
 - · Open SSID for guests
 - Uses open SSID for provisioning
 - Works for guests and employees
 - More common

حينما يأتي ضيوف الى شركة ونريد ربطهم wireless يوجد طريقتين لتوصيل الاجهزة

Single SSID BYOD -1

يتم استخدام ssid واحده للشبكة بمعنى اسم واحد

Do

• Ssid : هي اسم الشبكة التي تبحث عنها طريق الهاتف من الواي فاي

لا انصح باستخدامها

Dual SSID BYOD -2

في اكسس بوينت الخاص ب سسكو توجد خاصية ان تقوم بعمل اكثر من ssid في نفس الاكسس بوينت

واعطي لكل ssid صلاحيات وفيتشر مختلفه عن ssid الثاني هي الافضل والتي انصح باستخدامها