# Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого Институт компьютерных наук и технологий Высшая школа интеллектуальных систем и суперкомпьютерных технологий

## Лабораторная работа № 2

## Программирование EDSAC

по дисциплине	«тизкоуровневое программирование»	
Выполнил студент гр. 3530901/00002	(подпись)	Тарсуков Ф.Д.
Руководитель	(подпись)	Степанов Д.С.
	«»	2021 г

Санкт-Петербург 2021

#### Задача

Разработать универсальный алгоритм с использованием IO1 и IO2, формирующий последовательность чисел в коде Грея. Число разрядов определяется и задается пользоваетелем.

#### Вариант задания

Вариант: 12 - Формирование последовательности чисел в коде Грея заданной разрядности.

#### Выполнение работы

IO1: Адрес числа разрядов - 34 строка

IO2: Адрес числа разрядов – 12 строка программы

Для получения заданного числа в коде Грея необходимо сложить по модулю два (операция "исключающее или") текущее число с самим собой, сдвинутым на разряд вправо. Для получения последовательности необходимо в пределах заданного числа разрядов пройти циклом с шагом 1 от нуля до максимального числа. Так как операция вывода в EDSAC предусматривает лишь вывод старших пяти бит числа в десятичной системе счисления, необходимо выводить каждое число поразрядно для получения корректного результата.

Код программы Initial Orders 1 с комментариями:

[31:] T 103 S

[32:] Z 0 S [останов для отладки]

[33:] Т 0 S [запись аккумулятора в рабочую ячейку 0, обнуление аккумулятор]

[34:] A 95 [c1] S [загружаем счетчик текущего показателя]

[35:] Т 2 S [обновляем значение счетчика и обнуляем аккумулятор]

[36:] А 100 [addr] S [загрузка в аккумулятор адреса 0-го элемента массива]

[37:] L 0 L [сдвиг аккумулятора на 1 разряд влево]

[38:] А 52 S [прибавляем код инструкции с полем адреса 0]

[39:] Т 52 S [запись сформированной инструкции, обнуление аккумулятора]

[40:] А 100 [addr] S [загрузка в аккумулятор адреса 0-го элемента массива]

[41:] L 0 L [сдвиг аккумулятора на 1 разряд влево]

[42:] А 53 S [прибавляем код инструкции с полем адреса 1]

[43:] Т 53 Ѕ [запись сформированной инструкции, обнуление аккумулятора]

[44: loop1] A 2 S [загружаем счетчик текущего показателя]

[45:] S 96 [pokaz] S [уменьшаем на необходимый показатель]

[46:] Е 93 [exit] S [если результат больше 0, завершаем работу]

[47:] A 95 [c1] S [увеличиваем на 1]

[48:] А 96 [pokaz] S [увеличиваем на необходимый показатель]

[49:] Т 2 S [обновляем значение счетчика и обнуляем аккумулятор]

[50:] A 2 S

[51:] Т 3 S [обновляем значение счетчика для внутреннего цикла]

[52:] А 0 S [загрузка в аккумулятор значения из ячейки 0-го элемента массива]

```
[53:] A 1 S [загрузка в аккумулятор значения из ячейки 1-го элемента массива]
[54:] Т 0 S [запись этого значения в рабочую ячейку, обнуление аккумулятора]
[55:] A 100 [addr] S [загрузка в аккумулятор адреса 0-го элемента массива]
[56:] L 0 L [сдвиг аккумулятора на 1 разряд влево]
[57:] А 97 [r1] S [прибавляем код инструкции с полем адреса 1]
[58:] Т 71 [r1] S [запись сформированной инструкции, обнуление аккумулятора]
[59:] A 100 [addr] S [загрузка в аккумулятор адреса 0-го элемента массива]
[60:] L 0 L [сдвиг аккумулятора на 1 разряд влево]
[61:] А 99 [w1] S [прибавляем код инструкции с нулевым полем адреса]
[62:] Т 75 [w1] S [запись сформированной инструкции, обнуление аккумулятора]
[63:] A 100 [addr] S [загрузка в аккумулятор адреса 0-го элемента массива]
[64:] L 0 L [сдвиг аккумулятора на 1 разряд влево]
[65:] А 98 [r2] S [прибавляем код инструкции с полем адреса 2]
[66:] Т 72 [r2] S [запись сформированной инструкции, обнуление аккумулятора]
[67: loop2] A 3 S [загружаем счетчик необработанных элементов массива]
[68:] S 95 [c1] S [уменьшаем на 1]
[69:] G 91 S [если результат меньше 0, завершаем вложенный цикл]
[70:] Т 3 S [обновляем значение счетчика и обнуляем аккумулятор]
[71:] [r1:] A 1 S [загрузка в аккумулятор значения из ячейки N+1]
[72:] [r2:] A 2 S [загрузка в аккумулятор значения из ячейки N+2]
[73:] Т 1 S [запись этого значения в рабочую ячейку 1, обнуление аккумулятора]
[74:] A 0 S [загрузка в аккумулятор значения из ячейки 0]
[75:] [w1:] Т 1 S [запись этого значения в ячейку с адресом N+1, обнуление
аккумулятора]
[76:] A 1 S [загрузка в аккумулятор значения из ячейки 1]
[77:] Т 0 S [запись этого значения в рабочую ячейку, обнуление аккумулятора]
[78:] A 95 [c1] S [загрузка в аккумулятор константы 1]
[79:] L 0 L [сдвиг на 1 разряд влево]
[80:] А 71 [r1] S [прибавляем код инструкции, исполненной на предыдущем шаге]
[81:] Т 71 [r1] S [записываем сформированную инструкцию в память]
[82:] A 95 [c1] S [загрузка в аккумулятор константы 1]
[83:] L 0 L [сдвиг на 1 разряд влево]
[84:] А 75 [w1] S [прибавляем код инструкции, исполненной на предыдущем
шаге
[85:] Т 75 [w1] S [записываем сформированную инструкцию в память]
[86:] A 95 [c1] S [загрузка в аккумулятор константы 1]
[87:] L 0 L [сдвиг на 1 разряд влево]
[88:] А 72 [r2] S [прибавляем код инструкции, исполненной на предыдущем шаге]
[89:] Т 72 [r2] S [записываем сформированную инструкцию в память]
[90:] E 67 [loop2] S
[91:] Т 4 S [обнуление аккумулятора]
[92:] Е 44 [loop1] Ѕ [повторяем все операции; аккумулятор обнулен]
[93:] A 100 S
[94: exit] Z 0 S [останов]
[95: c1] P 0 L [константа 1 (0...0|0|0...00|1 = 1)]
```


[96: pokaz] P 2 L [ 5 (0...0|0|0...010|1 = 5) (данный показатель) ] [97: r1 const] A 1 S [загрузка в аккумулятор значения из ячейки N+1]

[98: r2 const] A 2 S [загрузка в аккумулятор значения из ячейки N+2]

[99: w1 const] Т 1 S [запись этого значения в ячейку с адресом N+1, обнуление аккумулятора]

[100: addr] Р 50 L [ 101 адресс первого элемента массива]

[101:] P 0 L [ 1 ] [102:] P 0 L [ 1 ]



Аналогичный алгоритм используется для Initial Orders 2 и в целом часть подпрограмма базируется на изменённой версии кода для Initial Orders 1. Так же разработана вызывающая ее тестовую программа. Адрес обрабатываемого массива данных и показатель передаются через ячейки памяти с фиксированными адресами (5 и 6 ячейки соответственно).

Код программы Initial Orders 2 с комментариями:

#### T 56 K

G К [ директива IO2, фиксация начального адреса подпрограммы ]

[0: ] А 3 F [ пролог: формирование кода инструкции возврата в Асс ]

[1: ] Т 56 [ ret ] @ [ пролог: запись инструкции возврата ]


```
[2:] А 57 [с1] @ [загружаем счетчик текущего показателя]
[3:] Т 2 F [обновляем значение счетчика и обнуляем аккумулятор]
[4:] A 5 [addr] F [загрузка в аккумулятор адреса 0-го элемента массива]
[5:] А 18 @ [прибавляем код инструкции с полем адреса 0]
[6:] Т 18 (а) [запись сформированной инструкции, обнуление аккумулятора]
[7:] A 5 [addr] F [загрузка в аккумулятор адреса 0-го элемента массива]
[8:] А 19 @ [прибавляем код инструкции с полем адреса 1]
[9:] Т 19 (а) [запись сформированной инструкции, обнуление аккумулятора]
[10: loop1] А 2 Г [загружаем счетчик текущего показателя]
[11:] S 6 [рокаz] F [уменьшаем на необходимый показатель]
[12:] E 56 [exit] @ [если результат больше 0, завершаем работу]
[13:] А 57 [с1] @ [увеличиваем на 1]
[14:] A 6 [рокаz] F [увеличиваем на необходимый показатель]
[15:] U 2 F [обновляем значение счетчика и обнуляем аккумулятор]
[16:] Z 0 F
[17:] Т 3 F [обновляем значение счетчика для внутреннего цикла]
[18:] А 0 Г [загрузка в аккумулятор значения из ячейки 0-го элемента массива]
[19:] А 1 Г [загрузка в аккумулятор значения из ячейки 1-го элемента массива]
[20:] Т 0 F [запись этого значения в рабочую ячейку, обнуление аккумулятора]
[21:] A 5 [addr] F [загрузка в аккумулятор адреса 0-го элемента массива]
[22:] A 58 [r1] @ [прибавляем код инструкции с полем адреса 1]
[23:] Т 34 [r1] @ [запись сформированной инструкции, обнуление аккумулятора]
[24:] A 5 [addr] F [загрузка в аккумулятор адреса 0-го элемента массива]
[25:] A 60 [w1] @ [прибавляем код инструкции с нулевым полем адреса]
[26:] Т 38 [w1] @ [запись сформированной инструкции, обнуление аккумулятора]
[27:] A 5 [addr] F [загрузка в аккумулятор адреса 0-го элемента массива]
[28:] А 59 [r2] @ [прибавляем код инструкции с полем адреса 2]
[29:] Т 35 [r2] @ [запись сформированной инструкции, обнуление аккумулятора]
[30: loop2] А 3 Г [загружаем счетчик необработанных элементов массива]
[31:] S 57 [c1] @ [уменьшаем на 1]
[32:] G 54 @ [если результат меньше 0, завершаем вложенный цикл]
[33:] Т 3 F [обновляем значение счетчика и обнуляем аккумулятор]
[34:] [r1:] А 1 F [загрузка в аккумулятор значения из ячейки N+1]
[35:] [r2:] A 2 F [загрузка в аккумулятор значения из ячейки N+2]
[36:] Т 1 Г [запись этого значения в рабочую ячейку 1, обнуление аккумулятора]
[37:] А 0 Г [загрузка в аккумулятор значения из ячейки 0]
```

[38:] [w1:] Т 1 F [запись этого значения в ячейку с адресом N+1, обнуление

[39:] А 1 Г [загрузка в аккумулятор значения из ячейки 1]

аккумулятора]

```
[40:] Т 0 F [запись этого значения в рабочую ячейку, обнуление аккумулятора]
[41:] А 57 [с1] @ [загрузка в аккумулятор константы 1]
[42:] L 0 D [сдвиг на 1 разряд влево]
[43:] А 34 [r1] @ [прибавляем код инструкции, исполненной на предыдущем
шаге]
[44:] Т 34 [r1] @ [записываем сформированную инструкцию в память]
[45:] А 57 [с1] @ [загрузка в аккумулятор константы 1]
[46:] L 0 D [сдвиг на 1 разряд влево]
[47:] А 38 [w1] @ [прибавляем код инструкции, исполненной на предыдущем
шаге]
[48:] Т 38 [w1] @ [записываем сформированную инструкцию в память]
[49:] А 57 [с1] @ [загрузка в аккумулятор константы 1]
[50:] L 0 D [сдвиг на 1 разряд влево]
[51:] A 35 [r2] @ [прибавляем код инструкции, исполненной на предыдущем
шаге]
[52:] Т 35 [r2] @ [записываем сформированную инструкцию в память]
[53:] E 30 [loop2] @
[54:] Т 4 Г [обнуление аккумулятора]
[55:] Е 10 [loop1] @ [повторяем все операции; аккумулятор обнулен]
[56: ret ] E 0 F [ эпилог: инструкция возврата из подпрограммы ]
[57: c1] P 0 D [константа 1 (0...0|0|0...00|1 = 1)]
[58: r1 const] A 1 F [загрузка в аккумулятор значения из ячейки N+1]
[59: r2 const] A 2 F [загрузка в аккумулятор значения из ячейки N+2]
[60: w1 const] Т 1 F [запись этого значения в ячейку с адресом N+1, обнуление
аккумулятора]
G К [ директива IO2, фиксация начального адреса программы ]
[1:] A 8 [addr] @ [ загружаем адрес массива ]
[2:] Т 5 F [ запись адреса массива в ячейку 5, обнуление аккумулятора ]
[3:] A 7 [pokaz] @ [ загружаем показатель ]
[4:] Т 6 F [ запись показателя в ячейку 6, обнуление аккумулятора ]
[5:] A 5 @ [\ вызов ]
[6:] G 56 F [/ подпрограммы ]
[7:] Z 0 F [ останов ]
[8: pokaz] P 2 D [ 5(0...0|0|0...010|1=5) (данный показатель) ]
[9: addr ] Р 9 @ [ адрес массива ]
[10:] P 0 D
[11:] P 0 D
[12:] EZ PF
```



### Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы была разработана программа для EDSAC, выполняющая расчет биномиальных коэффициентов для данного показателя по треугольнику Паскаля предполагающую загрузчики Initial Orders 1 и Initial Orders 2.