# 自动释放池的前世今生 ---- 深入解析 autoreleasepool

关注仓库,及时获得更新: <u>iOS-Source-Code-Analyze</u>

由于 Objective—C 中的内存管理是一个比较大的话题,所以会分为两篇文章来对内存管理中的一些机制进行剖析,一部分分析自动释放池以及 autorelease 方法,另一部分分析 retain 、 release 方法的实现以及自动引用计数。

## 写在前面

这篇文章会在源代码层面介绍 Objective-C 中自动释放池,以及方法的「autorelease」的具体实现。

# 从 main 函数开始

main 函数可以说是在整个 iOS 开发中非常不起眼的一个函数,它很好地隐藏在 Supporting Files 文件夹中,却是整个 iOS 应用的入口。



main.m 文件中的内容是这样的:

```
int main(int argc, char * argv[]) {
    @autoreleasepool {
       return UIApplicationMain(argc, argv, nil, NSStringFromClass([AppDelegate class]));
    }
}
```

在这个 [@autoreleasepool] block 中只包含了一行代码,这行代码将所有的事件、消息全部交给了 UIApplication 来处理,但是这不是本文关注的重点。

需要注意的是:整个 iOS 的应用都是包含在一个自动释放池 block 中的。

# @autoreleasepool

[@autoreleasepool] 到底是什么?我们在命令行中使用 [clang -rewrite-objc main.m] 让编译器重新改写这个文件:

```
$ clang -rewrite-objc main.m
```

在生成了一大堆警告之后, 当前目录下多了一个 main.cpp 文件

这里删除了 main 函数中其他无用的代码。

在这个文件中,有一个非常奇怪的 \_\_AtAutoreleasePool 的结构体,前面的注释写到 \_/\*

@autoreleasepopl \*/。也就是说 @autoreleasepool {} 被转换为一个 \_\_AtAutoreleasePool 结构体:

```
{
    __AtAutoreleasePool __autoreleasepool;
}
```

想要弄清楚这行代码的意义,我们要在 main.cpp 中查找名为 \_\_AtAutoreleasePool 的结构体:

```
1./Applications/MacVim.app/Contents/MacOS/Vim main.cpp (Vim)

1:main.cpp

98 };

>> 99 extern "C" __declspec(dllimport)_void * objc_autoreleasePoolPush(void);

100 extern "C" __declspec(dllimport)_void objc_autoreleasePoolPop(void *);

101

102 struct __AtAutoreleasePool {
103    __AtAutoreleasePool() {atautoreleasepoolobj = objc_autoreleasePoolPush();}
104    ~__AtAutoreleasePool() {objc_autoreleasePoolPop(atautoreleasepoolobj);}
105    void * atautoreleasePoolobj;
106 };

107

NORMAL master main.cpp cpp utf-8[unix] 0%: 102: 1 [Syntax: line:81 (78)]
```

```
struct __AtAutoreleasePool {
   __AtAutoreleasePool() {atautoreleasepoolobj = objc_autoreleasePoolPush();}
   ~__AtAutoreleasePool() {objc_autoreleasePoolPop(atautoreleasepoolobj);}
   void * atautoreleasepoolobj;
};
```

objc autoreleasePoolPop 方法。

这表明, 我们的 main 函数在实际工作时其实是这样的:

**@autoreleasepool** 只是帮助我们少写了这两行代码而已,让代码看起来更美观,然后要根据上述两个方法来分析自动释放池的实现。

## AutoreleasePool 是什么

这一节开始分析方法 objc\_autoreleasePoolPush 和 objc\_autoreleasePoolPop 的实现:

```
void *objc_autoreleasePoolPush(void) {
    return AutoreleasePoolPage::push();
}

void objc_autoreleasePoolPop(void *ctxt) {
    AutoreleasePoolPage::pop(ctxt);
}
```

上面的方法看上去是对 AutoreleasePoolPage 对应**静态方法** push 和 pop 的封装。

这一小节会按照下面的顺序逐步解析代码中的内容:

- AutoreleasePoolPage 的结构
- <u>objc autoreleasePoolPush 方法</u>
- <u>objc autoreleasePoolPop 方法</u>

# AutoreleasePoolPage 的结构

AutoreleasePoolPage 是一个 C++ 中的类:

```
AutoreleasePoolPage

16 magic_t const magic

8 id *next
```

```
8 AutoreleasePoolPage *
const parent
8 AutoreleasePoolPage
*child
4 uint32_t const depth
4 uint32_t hiwat
@Draveness
```

它在 NSObject.mm 中的定义是这样的:

```
class AutoreleasePoolPage {
    magic_t const magic;
    id *next;
    pthread_t const thread;
    AutoreleasePoolPage * const parent;
    AutoreleasePoolPage *child;
    uint32_t const depth;
    uint32_t hiwat;
};
```

- magic 用于对当前 AutoreleasePoolPage 完整性的校验
- thread 保存了当前页所在的线程

每一个自动释放池都是由一系列的「AutoreleasePoolPage」组成的,并且每一个 [AutoreleasePoolPage] 的 大小都是 [4096] 字节(16 进制 0x1000)

```
#define I386_PGBYTES 4096
#define PAGE_SIZE I386_PGBYTES
```


#### 双向链表

自动释放池中的 AutoreleasePoolPage 是以**双向链表**的形式连接起来的:



#### 自动释放池中的栈

如果我们的一个 AutoreleasePoolPage 被初始化在内存的 0x100816000 ~ 0x100817000 中,它在内存中的结构如下:




其中有 56 bit 用于存储 AutoreleasePoolPage 的成员变量,剩下的 0x100816038 ~ 0x100817000 都是用来存储**加入到自动释放池中的对象**。

 begin()
 和 end()
 这两个类的实例方法帮助我们快速获取 0x100816038 ~ 0x100817000
 这一范围的边界地址。

next 指向了下一个为空的内存地址,如果 next 指向的地址加入一个 object ,它就会如下图所示移

#### 动到下一个为空的内存地址中:



关于 hiwat 和 depth 在文章中并不会进行介绍,因为它们并不影响整个自动释放池的实现,也不在关键方法的调用栈中。

#### POOL\_SENTINEL(哨兵对象)


到了这里,你可能想要知道 POOL SENTINEL 到底是什么,还有它为什么在栈中。

首先回答第一个问题: POOL SENTINEL 只是 nil 的别名。

#define POOL\_SENTINEL nil

上面的 atautoreleasepoolobj 就是一个 POOL\_SENTINEL 。

而当方法 objc\_autoreleasePoolPop 调用时,就会向自动释放池中的对象发送 release 消息,直到第一个 pool\_sentinel:



# objc\_autoreleasePoolPush 方法

了解了 POOL\_SENTINEL ,我们来重新回顾一下 objc\_autoreleasePoolPush 方法:

```
void *objc_autoreleasePoolPush(void) {
    return AutoreleasePoolPage::push();
}
```

它调用 AutoreleasePoolPage 的类方法 push , 也非常简单:

```
static inline void *push() {
   return autoreleaseFast(POOL_SENTINEL);
}
```

在这里会进入一个比较关键的方法 autoreleaseFast ,并传入哨兵对象 POOL SENTINEL :

```
static inline id *autoreleaseFast(id obj)
{
    AutoreleasePoolPage *page = hotPage();
    if (page && !page->full()) {
        return page->add(obj);
    } else if (page) {
        return autoreleaseFullPage(obj, page);
    } else {
        return autoreleaseNoPage(obj);
    }
}
```

上述方法分三种情况选择不同的代码执行:

- 有 hotPage 并且当前 page 不满
  - 调用 [page->add(obj)] 方法将对象添加至 [AutoreleasePoolPage] 的栈中
- 有 hotPage 并且当前 page 已满
  - 调用 autoreleaseFullPage 初始化一个新的页
  - 调用「page->add(obj) 方法将对象添加至 AutoreleasePoolPage 的栈中
- 无 hotPage
  - 调用 autoreleaseNoPage 创建一个 hotPage
  - 调用 [page->add(obj)] 方法将对象添加至 [AutoreleasePoolPage] 的栈中

最后的都会调用「page->add(obj) 将对象添加到自动释放池中。

```
hotPage 可以理解为当前正在使用的 AutoreleasePoolPage 。
```

#### page->add 添加对象

id \*add(id obj) 将对象添加到自动释放池页中:

```
id *add(id obj) {
   id *ret = next;
   *next = obj;
   next++;
   return ret;
}
```

笔者对这个方法进行了处理,更方便理解。

这个方法其实就是一个压栈的操作,将对象加入 AutoreleasePoolPage 然后移动栈顶的指针。

#### autoreleaseFullPage(当前 hotPage 已满)

autoreleaseFullPage 会在当前的 hotPage 已满的时候调用:

```
static id *autoreleaseFullPage(id obj, AutoreleasePoolPage *page) {
    do {
        if (page->child) page = page->child;
        else page = new AutoreleasePoolPage(page);
    } while (page->full());

    setHotPage(page);
    return page->add(obj);
}
```

它会从传入的 page 开始遍历整个双向链表,直到:

- 查找到一个未满的 AutoreleasePoolPage
- 使用构造器传入 parent 创建一个新的 AutoreleasePoolPage

在查找到一个可以使用的 AutoreleasePoolPage 之后,会将该页面标记成 hotPage ,然后调动上面分析过的 page->add 方法添加对象。

#### autoreleaseNoPage (没有 hotPage)

AutoreleasePoolPage

如果当前内存中不存在 [hotPage],就会调用 [autoreleaseNoPage] 方法初始化一个

```
static id *autoreleaseNoPage(id obj) {
   AutoreleasePoolPage *page = new AutoreleasePoolPage(nil);
   setHotPage(page);

if (obj != POOL_SENTINEL) {
    page->add(POOL_SENTINEL);
}

return page->add(obj);
}
```

既然当前内存中不存在 [AutoreleasePoolPage],就要**从头开始构建这个自动释放池的双向链表**,也就是说,新的 [AutoreleasePoolPage] 是没有 [parent] 指针的。

初始化之后,将当前页标记为 [hotPage],然后会先向这个 [page] 中添加一个 [POOL\_SENTINEL] 对象,来确保在 [pop] 调用的时候,不会出现异常。

最后,将 obj 添加到自动释放池中。

# objc\_autoreleasePoolPop 方法


同样,回顾一下上面提到的 objc\_autoreleasePoolPop 方法:

```
void objc_autoreleasePoolPop(void *ctxt) {
    AutoreleasePoolPage::pop(ctxt);
}
```

看起来传入仟何一个指针都是可以的,但是在整个工程并没有发现传入其他对象的例子。不过在

这个方法中**传入其它的指针也是可行的**,会将自动释放池释放到相应的位置。

我们一般都会在这个方法中传入一个哨兵对象 POOL SENTINEL , 如下图一样释放对象:



#### 对 objc\_autoreleasePoolPop 行为的测试

在继续分析这个方法之前做一个小测试,在 objc\_autoreleasePoolPop 传入非哨兵对象,测试一下这个方法的行为。

下面是 main.m 文件中的源代码:

```
#import <Foundation/Foundation.h>


int main(int argc, const char * argv[]) {
    @autoreleasepool {

        NSString *s = @"Draveness";
        [s stringByAppendingString:@"-Suffix"];

    }
    return 0;
}
```

在代码的这一行打一个断点,因为这里会调用 autorelease 方法,将字符串加入自动释放池:

当代码运行到这里时,通过 lldb 打印出当前 hotPage 中的栈内容:



- 通过 static 方法获取当前 hotPage
- 打印 AutoreleasePoolPage 中的内容
- 打印当前 next 指针指向的内容,以及之前的内容, -2 时已经到了 begin() 位置
- 使用 [print() 和 [printAll()] 打印自动释放池中内容

然后将字符串 [@"Draveness-Suffix"] 的指针传入 [pop] 方法,测试 [pop] 方法能否传入非哨兵参数。

```
(lldb) p $1.print()
objc[56964]: [0x103000000] .............. PAGE (hot) (cold)
objc[56964]: [0x103000038] ############ POOL 0x103000038 @Draveness
(lldb)
```

再次打印当前 AutoreleasePoolPage 的内容时,字符串已经不存在了,这说明**向 pop 方法传入非哨兵参数是可行的**,只是我们一般不会传入非哨兵对象。

让我们重新回到对 objc\_autoreleasePoolPop 方法的分析,也就是 AutoreleasePoolPage::pop 方法的调用:

```
static inline void pop(void *token) {
   AutoreleasePoolPage *page = pageForPointer(token);
   id *stop = (id *)token;

   page->releaseUntil(stop);

if (page->child) {
     if (page->child->kill();
     } else if (page->child->child) {
        page->child->child->kill();
     }
}
```

在这个方法中删除了大量无关的代码,以及对格式进行了调整。

该静态方法总共做了三件事情:

- 使用 pageForPointer 获取当前 token 所在的 AutoreleasePoolPage
- 调用 releaseUntil 方法释放**栈中的**对象,直到 stop
- 调用 child 的 kill 方法

我到现在也不是很清楚为什么要根据当前页的不同状态 kill 掉不同 child 的页面。

```
if (page->lessThanHalfFull()) {
   page->child->kill();
} else if (page->child->child) {
   page->child->child->kill();
}
```

#### pageForPointer 获取 AutoreleasePoolPage

pageForPointer 方法主要是通过内存地址的操作,获取当前指针所在页的首地址:

```
return pageForPointer((uintptr_t)p);
}

static AutoreleasePoolPage *pageForPointer(uintptr_t p) {
    AutoreleasePoolPage *result;
    uintptr_t offset = p % SIZE;

    assert(offset >= sizeof(AutoreleasePoolPage));

    result = (AutoreleasePoolPage *)(p - offset);
    result->fastcheck();

    return result;
}
```

将指针与页面的大小,也就是 4096 取模,得到当前指针的偏移量,因为所有的 AutoreleasePoolPage 在内存中都是对齐的:

```
p = 0x100816048
p % SIZE = 0x48
result = 0x100816000
```

而最后调用的方法 fastCheck() 用来检查当前的 result 是不是一个 AutoreleasePoolPage 。

通过检查 magic\_t 结构体中的某个成员是否为 0xAlAlAlAl 。

#### releaseUntil 释放对象

releaseUntil 方法的实现如下:

```
EDID 大规定在IN台 TO I WILL NELLY THAT AUTOFE LEASE POOL PAGE THOP YELD NEXT THO I Stop 。

使用 memset 将内存的内容设置成 SCRIBBLE ,然后使用 objc release 释放对象。
```

#### kill() 方法

到这里,没有分析的方法就只剩下 kill 了,而它会将当前页面以及子页面全部删除:

```
void kill() {
   AutoreleasePoolPage *page = this;
   while (page->child) page = page->child;

AutoreleasePoolPage *deathptr;
do {
    deathptr = page;
    page = page->parent;
    if (page) {
        page->unprotect();
        page->child = nil;
        page->protect();
    }
    delete deathptr;
} while (deathptr != this);
}
```

## autorelease 方法

我们已经对自动释放池生命周期有一个比较好的了解,最后需要了解的话题就是 autorelease 方法的实现,先来看一下方法的调用栈:

```
- [NSObject autorelease]

- id objc_object::rootAutorelease2()

- id objc_object::rootAutorelease2()

- static id AutoreleasePoolPage::autorelease(id obj)

- static id AutoreleasePoolPage::autoreleaseFast(id obj)

- id *add(id obj)

- static id *autoreleaseFullPage(id obj, AutoreleasePoolPage *page)

- AutoreleasePoolPage(AutoreleasePoolPage *newParent)

- id *add(id obj)

- static id *autoreleaseNoPage(id obj)

- AutoreleasePoolPage(AutoreleasePoolPage *newParent)

- id *add(id obj)

- id *add(id obj)
```

在 autorelease 方法的调用栈中,最终都会调用上面提到的 autoreleaseFast 方法,将当前对象加到 AutoreleasePoolPage 中。

这一小节中这些方法的实现都非常容易,只是进行了一些参数上的检查,最终还要调用 <u>autoreleaseFast</u>方法:

```
if (isTaggedPointer()) return (id)this;
   if (prepareOptimizedReturn(ReturnAtPlus1)) return (id)this;

return rootAutorelease2();
}

__attribute__((noinline,used)) id objc_object::rootAutorelease2() {
    return AutoreleasePoolPage::autorelease((id)this);
}

static inline id autorelease(id obj) {
   id *dest __unused = autoreleaseFast(obj);
   return obj;
}
```

由于在上面已经分析过 autoreleaseFast 方法的实现,这里就不会多说了。

## 小结

整个自动释放池 AutoreleasePool 的实现以及 autorelease 方法都已经分析完了,我们再来回顾一下文章中的一些内容:

- 自动释放池是由 AutoreleasePoolPage 以双向链表的方式实现的
- 当对象调用 autorelease 方法时,会将对象加入 AutoreleasePoolPage 的栈中
- 调用 AutoreleasePoolPage::pop 方法会向栈中的对象发送 release 消息

# 参考资料

- What is autoreleasepool? Objective-C
- Using Autorelease Pool Blocks
- NSAutoreleasePool
- 黑幕背后的 Autorelease

关注仓库,及时获得更新: iOS-Source-Code-Analyze

### 关于图片和转载

本作品采用 <u>知识共享署名 4.0 国际许可协议</u> 进行许可。 转载时请注明原文链接,图片在使用时请保留图片中的全部内容,可适当缩放并在引用处附上图片所在的文章链接,图片使用 Sketch 进行绘制。

#### 微信公众号





Q真没什么逻辑



# 关于评论和留言

如果对本文 <u>自动释放池的前世今生 ---- 深入解析 autoreleasepool</u> 的内容有疑问,请在下面的评论系统中留言,谢谢。

原文链接: 自动释放池的前世今生 ---- 深入解析 autoreleasepool · 面向信仰编程

Follow: <u>Draveness · GitHub</u>

全文完

本文由 简悦 SimpRead 优化,用以提升阅读体验。