VILNIAUS UNIVERSITETAS MATEMATIKOS IR INFORMATIKOS FAKULTETAS PROGRAMŲ SISTEMŲ KATEDRA

Virtualios ir realios mašinos modelis

Virtual and real machine model

Atliko: 2 kurso 3 grupės studentai

Matas Savickis (parašas)

Justas Tvarijonas (parašas)


Greta Pyrantaitė (parašas)

Darbo vadovas: Mantas Grubliauskas Lekt. (parašas)

TURINYS

1.	REALI MAŠINA	2
	1.1. Techninės įrangos elementai sudarantys realią mašiną	3
	1.2. Centrinis procesorius	3
	1.3. Procesoriaus registrai	3
	1.4. Atmintys	4
	1.5. I/O	4
	1.6. Puslapiavimo mechanizmas	4
	1.7. Garso kolonėlė	4
	1.8. Duomenų perdavimo kanalai	4
2.	VIRTUALI MAŠINA	5
	2.1. Funkcija	5
	2.2. Modeliuojamos virtualios mašinos loginių komponentų aprašymas	5
	2.2.1. Atmintis	5
	2.2.2. Procesorius	6
	2.2.3. Virtualios mašinos komandų sistema	6
	2.3. Virtualios mašinos bendravimo su įvedimo/išvedimo įrenginiais mechanizmo aprašymas	8
	2.4. Virtualios mašinos interpretuojamojo ar kompiliuojamo vykdomojo failo išeities teksto formatas.	8
	2.5. Modeliuojamos virtualios mašinos loginių komponentų sąryšio su realios mašinos techninės	
	įrangos komponentais aprašymas	9
3	VIRTUALI MAŠINA OPERACINĖS SISTEMOS KONTEKSTE	10

1. Reali mašina



1 pav. Reali mašina

1.1. Techninės įrangos elementai sudarantys realią mašiną

- Centrinis procesorius
- Vartotojo atmintis
- Supervizorinė atmintis
- Išorinė atmintis
- Duomenų perdavimo kanalas
- Įvedimo įrenginys flash atmintinis
- Išvedimo įrenginys spausdintuvas
- Papildomas išvedimo įrenginys garso kolonėlė
- Puslapiavimo mechanizmas

1.2. Centrinis procesorius

Centrinio procesoriaus paskirtis yra skaityti komandas iš atminties ir jas interpretuoti. Procesorius gali dirbti dviem rėžimais - supervizoriaus ir vartotojo. Supervizoriaus rėžime komandos yra apdorojamos aukšto lygio procesoriaus. Komandos vykdomos supervizoriaus režime yra skirtos operacinės sistemos funkcionavimui palaikyti. Procesorius persijungia į šį rėžimą pertaukimais arba sisteminiais kreipiniais.

1.3. Procesoriaus registrai

- R1, R2, R3, R4 4 baitų bendros paskirties registrai
- IC 2 baitų komandų skaitiklis
- C 1 baito loginis registras (TRUE arba FALSE)
- SF 1 baito požymių registras CF ZF SF IF OF XXX carry flag, zero flag, sign flag, interupt flag, overflow flag
- PTR 4 baitų puslapių lentelės registras(naudojamo puslapių lentelės adresas)
- MODE registras, kurio reikšmė nusako procesoriaus darbo režimą(supervizorinis, vartotojo)
- PI programinių pertraukimų registras
- SI supervizorinių pertraukimų registras
- TI taimerio registras
- IOI 2 baitų įvedimo ir išvedimo pertraukimų registras

1.4. Atmintys

Pagrindinę realios mašinos atmintį dalinasi vartotojo ir supervizorinė atmintis. Kaskart sukuriant naują virtualią mašiną panaudojama dalis realios mašinos atminties. Atminties dydis 256 blokų po 16 žodžių. Žodžio ilgis 4 baitai. Supervizorinę atmintį naudoja aukšto lygio procesorius, tačiau šios atminties savo rašomoje programoje nenaudosim. Taip pat yra išorinė atmintis kietojo disko pavidalu.

1.5. I/O

Komandų įvedimui naudojamas "flash atmintinių" nuskaitymo įrenginys. Išvedimui naudojamas spausdintuvas. Abu šie įrenginiai tėra modeliai ir didelio skirtumo nedarys.

1.6. Puslapiavimo mechanizmas

Puslapiavimo mechanizmas yra metodas skirtas virtualios atminties adreso parodymui į realios atminties adresą. Kiekvienai virtualiai mašinai skiriama 16 atminties blokų. Sukuriant virtualią mašiną sukuriama puslapių lentelė. Naudojamas PTR(4 baitų a0,a1,a2,a3) registras kuriame laikomas puslapių lentelės adresas. Baitas a0 yra nenaudojamas, a1 puslapių lentelės ilgis atėmus 1 o štai a2 * 16 + a3 žymi puslapių lentelės adresą. Dabar galime pateikti formulę, kuri virtualiam adresui x1x2 gražina realų adresą: Realus adresas = 16*[16*(16*a2+a3)+x1]+x2.

1.7. Garso kolonėlė

Vartotojui įvedus atitinkamą komandą kompiuterio garso kolonėlė supypsi x1 kartų.

1.8. Duomenų perdavimo kanalai

Skirti I/O ir atminties valdymui.Modelyje yra vienas kanalas kuriam galima padaryti skirtingas paskirtis: rašyti, skaityti arba abu. Duomenys eina per kanalą ir pats kanalo įrenginys juos nukreipia į reikiamą kryptį ir pasako kiek duomenų gali pasiimti o kiek reikia nukirpti. Kanalų įrenginio registrai:

SB: Takelio, iš kurio kopijuosime numeris.

DB: Takelio, į kurį kopijuosime numeris

ST: Objekto, iš kurio kopijuosime, numeris

- 1. Vartotojo atmintis;
- 2. Supervizorinė atmintis;
- 3. Išorinė atmintis;
- 4. Įvedimo srautas;

DT: Objekto, i kuri kopijuosime, numeris

- 1. Vartotojo atmintis;
- 2. Supervizorinė atmintis;
- 3. Išorinė atmintis:
- 4. Išvedimo srautas;


2. Virtuali mašina

2.1. Funkcija

Virtuali mašina yra skirta paslepti realios mašinos sudėtingumą ir suteikti vartotojui instrukcijų sąrašą su kuriuo jis galėtų dirbti. Todėl operacinės sistemos paskirtis ir yra paslėpti realią mašiną ir duoti mums virtualią. Virtuali mašina taip pat suteikia darbų pasidalijimą kurio dėka galima paleisti kelias virtualias mašinas ir tokiu būdu ant kiekvienos iš jų atlikti skirtingas užduotis.

2.2. Modeliuojamos virtualios mašinos loginių komponentų aprašymas


2.2.1. Atmintis



2 pav. Virtualios mašinos atmintis

Virtualios mašinos atmintis susideda iš 16 blokų po 16 žodžių iš viso 256 žodžiai po 4 baitus arba 32 bitus. Naudosime registrą PTR(4 baitai a0 a1 a2 a3) kuriame laikomas adresas į puslapių lentelę. Baitas a0 yra nenaudojamas, a1 puslapių lentelės ilgis atėmus 1 , o štai a2 * 16 + a3 žymi puslapių lentelės adresą. Dabar galime pateikti formulę, kuri virtualiam adresui x1x2 gražina realų adresą: Realus adresas = 16*[16*(16*a2+a3)+x1]+x2

2.2.2. Procesorius



3 pav. Virtualios mašinos procesorius

Registrai:

- R1...R4 Bendros paskirties registrai
- IC komandos skaitliukas, rodo sekančios komandos adresą
- SF status flagas rodantis programos būsena
- C loginis registras(TRUE arba FALSE)

2.2.3. Virtualios mašinos komandų sistema

Kiekvieną virtualios mašinos komandą sudaro 4B, tačiau priklausomai nuo komandos ne visi baitai turi būti užimti – jie gali būti ir tušti. Komandos:

1. Duomenų persiuntimui iš atminties į registrus ir atvirkščiai:

- (a) LR Load Register iš atminties baito x1x2 persiunčia į registrą R: LR x1x2 =) R:=[x1x2];
- (b) $SR Save Register iš registro R persiunčia į atminties baitą x1x2: <math>SR \times x1x2 = [x1x2] := R$;

2. Duomenų sukeitimui tarp registrų:

(a) RR – sukeičia registro R ir R2 reikšmes: RR =) R:=R+R2, R2=R-R2, R=R-R2;

3. Aritmetinės komandos:

- (a) AD suma prie esamos registro R reikšmės prideda reikšmę esančią x1x2 atminties baite, rezultatas patalpinamas registre R: AD x1x2 =) r1:=r1+[x1x2];
- (b) SB atimtis iš esamos registro R1 reikšmės atimama reikšmė esanti x1x2 atminties baite, rezultatas patalpinamas registre R: SB x1x2 =) r1:=r1-[x1x2];
- (c) CR palyginimas esamą registro R reikšmė yra lyginama su reikšme esančią x1x2 atminties baite, rezultatas patalpinamas registre C: CR x1x2 =) if r1>[x1x2] then cf:=0; if r1=[x1x2] then zf:=1; if r1<[x1x2] then cf:=1;
- (d) MU x1x2 daugyba, r1 = r1*[x1x2].
- (e) DI x1x2 dalyba, r1=r1/[x1x2], r2=r1%[x1x2].

4. Valdymo perdavimo:

- (a) PY x1 Garso kolonėlė supypsi x1 kartų.
- (b) JU besąlyginio valdymo perdavimas valdymas perduodamas adresu 16*x1+x2: <math>JU x1x2 = IC:=16*x1+x2;
- (c) JG sąlyginio valdymo perdavimas (jeigu daugiau) valdymas perduodamas jeigu C=0, valdymas perduodamas adresu 16*x1+x2: JG x1x2 =) If C=0 then IC:= 16*x1+x2;
- (d) JE sąlyginio valdymo perdavimas (jeigu lygu) valdymas perduodamas jeigu C=1, valdymas perduodamas adresu 16*x1+x2: JE x1x2 =) If C=1 then IC:= 16*x1+x2;
- (e) JL sąlyginio valdymo perdavimas (jeigu mažiau) valdymas perduodamas jeigu C=2, valdymas perduodamas adresu 16*x1+x2: JL x1x2 =) If C=2 then IC:= 16*x1+x2;
- 5. Darbo su bendra atminties sritimi (prieinama visoms vartotojo programoms; komandos leidžia į ją rašyti ir skaityti; sritis apsaugoma semaforais):
 - (a) SM registro R įrašymas į bendrąją atmintį: SM x1x2 =)[16*[16*(16*a2 + a3)+x1]x2]:=R (pagal puslapiavimo mechanizmą);
 - (b) LM iš bendrosios atminties įrašomas žodis į registrą R: LM x1x2 =) R:= [16*[16*(16*a2 + a3)+x1]x2] (pagal puslapiavimo mechanizmą);

6. Programos pabaigos:

- (a) HALT programos pabaigos komanda.
- 7. Įvedimo/Išvedimo:

- (a) GD įvedimas iš įvedimo srauto paima 16 žodžų srautą ir jį įveda į atmintį pradedant atminties baitu 16*x1: GD x1x2
- (b) PD išvedimas iš atminties, pradedant atminties baitu 16*x1 paima 16 žodžių srautą ir jį išveda į ekraną: PD x1x2

8. Loginės:

- (a) AND r1 := r1 and r2
- (b) XOR r1 := r1 xor r2
- (c) OR r1 := r1 or r2.
- (d) NOT r1 := not r1.

9. Operavimo failais:

- (a) FC uždaromas failas, kurio handleris yra r1.
- (b) FO x1x2 atidaromas [x1x2[pavadinimo failas. Handleris įrašomas į r1.
- (c) FR x1x2 r1 handleris, r2 adresas, iš kur skaitome. 16*x1+x2 virtualios atminties vieta, į kurią įrašysime.
- (d) FW x1x2 handleris, r2 adresas, iš kur skaitome. 16*x1+x2 virtualios atminties vieta, iš kurios rašysime į failą.
- (e) FD ištrinamas failas, kurio handleris yra r1.

2.3. Virtualios mašinos bendravimo su įvedimo/išvedimo įrenginiais mechanizmo aprašymas.

VM duomenis skaito iš flash atminties (realizuotos failu kietajame diske), o rezultatą išveda spausdintuvas. Įvedimą/išvedimą kontroliuoja kanalų įrenginys.

2.4. Virtualios mašinos interpretuojamojo ar kompiliuojamo vykdomojo failo išeities teksto formatas.

VM modelio įvedimo įrenginiui pateikiamas programos failas turi būti tokios struktūros: DATASEG

.

CODESEG

.

HALT

Atmintis yra išdėstyta nuosekliai: 128 žodžiai skirti DATASEG (nuo 0 iki 127) ir 128 žodžiai

CODESEG (nuo 128 iki 255).

Duomenų segmento apraše galimi tokie atvejai:

DW - Išskiriamas vienas tuščias žodis skaitinei reikšmei.

DW X - Išskiriamas vienas žodis ir į jį talpinama nurodyta skaitinė reikšmė.

DB ssss - Išskiriamas vienas žodis ir į jį talpinami keturi nurodyti simboliai.

Programa apskaičiuoja reiškinio "100 + 20 – 80" reikšmę, bei ją išveda į ekraną.

000 | DATA

001 | 100

002 | 20

003 | 80

004 | Rezu

005 | ltat

009 | as y

00A | ra:

080 | CODE

081 | LR 01

082 | AD 02

083 | SB 03

084 | PD 04

085 | PD 05

086 | PD 06

087 | PD 07

088 | SR 10

089 | PD 10

08A | HALT

0FF |

2.5. Modeliuojamos virtualios mašinos loginių komponentų sąryšio su realios mašinos techninės įrangos komponentais aprašymas.

Virtualiai mašinai atliekant komandas gali kilti pertraukimai. Jie apdorojami tik tada kai VM baigia vykdyti komandą. Tuomet reali mašina persijungia iš vartotojo režimo į supervizorinį.

Įvedimo/ Išvedimo veiksmas atliekamas supervizoriniu rėžimu, tam naudojama iniciavimo operacija StarIO – kuria nustatomi kanalai, jų panaudojimas ir tikrinamas užimtumas.

Norint iš supervizorinio rėžimo į vartotojo rėžimą darbo pratęsimui virtualioje mašinoje reikalinga pakrauti būsena tam naudojama operacija Slave(plr,c,r,ic) – kur registrų panaudojimas sutampa su realios mašinos.

3. Virtuali mašina operacinės sistemos kontekste

Operacinei sistemai turi būti pateikiamas užduočių rinkinys (programa). Tam reikalinga specifinė užduočių pateikimo kalba. Kiekviena užduotis suformuojama kaip failas. Užduotis sudaryta iš pateikiamų duomenų ir rezultatų. Vykdant užduotį ji yra išskaidoma į dalis: užduotis saugoma išorinėje atmintyje, kai ji paruošta vykdymui. Užduotis tiesioginės sąveikos su fiziniais įrenginiais neturi, tik su virtualiais.