# Laborator 06: Rolul registrelor, adresare directă și bazată

În acest laborator vom aprofunda lucrul cu registre și modul în care se utilizează memoria atunci când programăm assembly pe un sistem x86 de 32 biți.

## Registre

Registrele sunt principalele "unelte" cu care se scriu programele în limbaj de asamblare. Acestea sunt precum variabile construite în procesor. Utilizarea registrelor în locul adresării directe a memoriei face ca dezvoltarea și citirea programelor scrise în assembly să fie mai rapidă și mai ușoara. Singurul dezavantaj al programării în limbaj de asamblare x86 este acela că sunt puține registre.

Procesoarele x86 moderne dispun de 8 registre cu scop general a căror dimensiune este de 32 de biţi. Numele registrelor sunt de natură istorică (spre exemplu: EAX era numit registru acumulator din cauza faptului că este folosit de o serie de instrucţiuni aritmetice, cum ar fi idiv [https://www.felixcloutier.com/x86/idiv]). In timp ce majoritatea registrelor și-au pierdut scopul special, devenind "general purpose" în ISA-ul modern(EAX, EBX, ECX, EDX, ESI, EDI), prin convenţie, 2 și-au pastrat scopul initial: ESP (stack pointer) si EBP (base pointer).

## Subsecțiuni ale registrelor

În anumite cazuri dorim să modificăm valori ce sunt reprezentate pe mai puțin de 4 octeți (spre exemplu, lucrul cu șiruri de caractere). Pentru aceste situații, procesoarele x86 ne oferă posibilitatea de a lucra cu subsectiuni de 1, respectiv 2 octeți ale registrelor EAX, EBX, ECX, EDX.


În imaginea de mai jos sunt reprezentate registrele, subregistrele și dimensiunile lor.

31	8	15		8	7	0
A14		AX				
Alternate name			AH		AL	
		EAX				
A14		BX				
Alternate name			BH		BL	
		EBX				
A14				C3	ζ	
Alternate name			CH		CL	
		ECX				
Alternate name				DΣ	2	
Alternate name			DH		DL	
		EDX				
Alternate name				BE	?	
		EBP				
Alternate name				SI	[	
		ESI				
Alternate name				DI	[	
		EDI				
Alternate name				SI	?	
		ESP				

Subregistrele fac parte din registre, ceea ce înseamnă că dacă modificăm un registru, în mod implicit modificăm și valoarea subregistrului.

Subregistrele se folosesc în mod identic cu registrele, doar că dimensiunea valorii retinute este diferită.

Pe lângă registrele de bază mai există și șase registre segment corespunzătoare unor anumite zone după cum se observă în imagine:



## Declarări statice de regiuni de memorie

Declarările statice de memorie (analoage declarării variabilelor globale), în lumea x86, se fac prin intermediul unor directive de asamblare speciale. Aceste declarări se fac în secțiunea de date (regiunea .DATA). Porțiunilor de memorie declarate le pot fi atașate un nume prin intermediul unui label pentru a putea fi referite ușor mai târziu în program. Urmăriți exemplul de mai jos:

```
.DATA
               DB 64
   var
                        ; Declară un octet conținând valoarea 64. Etichetează
                        ; locația de memorie cu "var".
   var2
               DB ?
                        ; Declară un octet neinițializat etichetat cu "var2".
                        ; Declară un octet neetichetat, inițializat cu 10. Acest
               DB 10
                        ; octet va fi plasat la adresa (var2 + 1).
                        ; Declară un cuvânt(2 octeți) neinițializat, etichetat cu "X".
               DD 3000 ; Declară un cuvânt dublu (4 octeți) cu eticheta "Y",
                        ; inițializat cu valoarea 3000.
               DD 1,2,3; Declară 3 cuvinte duble (a câte 4 octeți fiecare)
                        ; incepând cu adresa "Z" și inițializate cu 1, 2, respectiv 3.
                        ; De exemplu, 3 va fi plasat la adresa (Z + 8).
```

DB, DW, DD sunt directive folosite pentru a specifica dimensiunea porțiunii:

Directivă	Rol	Dimensiune
DB	Define Byte	1 octet (8 biţi)
DW	Define Word	2 octeți (16 biți)
DD	Define Double Word	4 octeți (32 biți)

Sunt mai multe tipuri de regiuni de memorie după cum se poate observa și în imaginea de mai jos:

### Sections

Every process consists of sections that are accessible to the process during its execution.

#### Data

```
.bss - holds uninitialized data; occupies no space
.data and .data1 - holds initialized data
.rodata and .rodata1 - holds read-only data
```

#### Text

.text - holds executable instructions of a program

Stack - contains information + local variables that is saved for each function call

Heap - contains dynamically allocated memory

#### Examples:

```
char a[10]; ----> .bss
int a = 1; ----> .data
const int i = 10; ----> .rodata
main()
{
    int aL=1, cL; ----> local variables on Stack
    char * ptr = malloc(4); ----> allocated memory in Heap
    cL= a+aL+i; ----> .text
}
```

```
section .bss
BUFFLEN equ 1024
buff: resb BUFFLEN

section .rodata
    LC0: db 'Hello world!'

section .data
    an: dd 0

section .text
    mov ax, 2
...
```

Ultima declarare din exemplul de mai sus reprezintă declararea unui vector. Spre deosebire de limbajele de nivel mai înalt, unde vectorii pot avea multiple dimensiuni, iar elementele lor sunt accesate prin indici, în limbajul de asamblare vectorii sunt reprezentați ca un număr de celule ce se află intr-o zonă contiguă de memorie.

## Adresarea Memoriei

Procesoarele x86 moderne pot adresa pana la 2^32 bytes de memorie, ceea ce înseamnă că adresele de memorie sunt reprezentate pe 32 de biți. Pentru a adresa memoria, procesorul folosește adrese (implicit, fiecare label este translatat într-o adresa de memorie corespunzătoare). Pe lângă label-uri mai există și alte forme de a adresa memoria:

```
mov eax, [0xcafebab3] ; directă (deplasament)
mov eax, [esi] ; indirectă (bază)
mov eax, [ebp-8] ; bazată (bază + deplasament)
mov eax, [ebx*4 + 0xdeadbeef] ; indexată (index * scală + deplasament)
mov eax, [edx + ebx + 12] ; bazată și indexată fără scală (bază + index + deplasament)
mov eax, [edx + ebx*4 + 42] ; bazată și indexată cu scală (bază + index * scală + deplasament)
```

Următoarele adresări sunt invalide:

```
mov eax, [ebx-ecx] ; Registrele pot fi doar adunate
mov [eax+esi+edi], ebx ; Calculul adresei poate conține cel mult 2 registre
```

### Directive de dimensiune

În general, dimensiunea pe care este reprezentată o valoare ce este adusă din memorie poate fi inferată (dedusă) din codul instrucțiunii folosite. Spre exemplu, în cazul adresărilor de mai sus, dimensiunea valorilor putea fi inferată din dimensiunea registrului destinație, însă în anumite cazuri acest lucru nu este atât de evident. Să urmarim urmatoarea instrucțiune:

```
mov [ebx], 2
```

Dupa cum se observă, se dorește stocarea valorii 2 la adresa conținută de registrul ebx. Dimensiunea registrului este de 4 bytes. Valoarea 2 poate fi reprezentată atât pe 1 cât și pe 4 bytes. În acest caz, din moment ce ambele interpretări sunt valide, procesorul are nevoie de informații suplimentare despre cum să trateze această valoare. Acest lucru se poate face prin directivele de dimensiune:

```
mov byte [ebx], 2 ; Mută valoarea 2 în octetul de la adresa conținută în EBX.
mov word [ebx], 2 ; Mută întregul 2 reprezentat pe 16 biți în cei 2 octeți
; începând de la adresa conținută în EBX
mov dword [ebx], 2 ; Mută întregul 2 reprezentat pe 32 de biți în cei 4 octeți
; începând de la adresa conținută în EBX
```

## Instrucțiunea loop

Instrucțiunea loop se folosește pentru bucle cu un număr de iterații prestabilit, încărcat în registrul ECX. Sintaxa ei este urmatoarea:

```
mov ecx, 10 ; Inițializează ECX cu numărul de iterații
label:
; conținutul buclei
loop label
```

La fiecare iterație, se decrementează registrul ECX și se verifică dacă este diferit de 0. În acest caz, se sare la eticheta precizată. Există și alte forme ale instrucțiunii care verifică, în plus, flagul ZF:

Mnemonică	Descriere
LOOPE/LOOPZ label	Decrementează ECX; sari la eticheta label dacă ECX != 0 și ZF == 1
LOOPNE/LOOPNZ label	Decrementează ECX; sari la eticheta label dacă ECX != 0 și ZF != 1

Ceea ce trebuie să aveți în vedere atunci când utilizați salturi într-un program scris în limbaj de asamblare este diferența dintre short jump(near jump) și long jump(far jump).

Tip și exemplu	Dimensiune și semnificație	Descriere
Short Jump (loop)	2 octeți (un octet pentru opcode(Operation Code) și un octet pentru adresă)	adresa relativă a instrucțiunii către care se dorește să se facă jump-ul trebuie să nu fie la distanță mai mare de 128 octeți față de adresa instrucțiunii curente
Long Jump (jmp)	3 octeți (un octet pentru opcode(Operation Code) și doi octeți pentru adresă)	adresa relativă a instrucțiunii către care se dorește să se facă jump-ul trebuie să nu fie la distanță mai mare de 32768 octeți față de adresa instrucțiunii curente

## Tutoriale și exerciții

În cadrul laboratoarelor vom folosi repository-ul de git al materiei IOCLA - https://github.com/systems-cs-pub-ro/iocla [https://github.com/systems-cs-pub-ro/iocla]. Repository-ul este clonat pe desktop-ul mașinii virtuale. Pentru a îl actualiza, folosiți comanda git pull origin master din interiorul directorului în care se află repository-ul (~/Desktop/iocla). Recomandarea este să îl actualizați cât mai frecvent, înainte să începeți lucrul, pentru a vă asigura că aveți versiunea cea mai recentă.Dacă doriți să descărcați repository-ul în altă locație, folosiți comanda git clone https://github.com/systems-cs-pub-ro/iocla \${target}.Pentru mai multe informații despre folosirea utilitarului git, urmați ghidul de la Git Immersion [https://gitimmersion.com/].

## 0. Recapitulare: Descompunerea unui număr în puteri ale lui 2

Pornind de la fișierul sursă power-2.asm, realizați un program care descompune un număr în puteri ale lui 2. Numărul va fi pasat prin registrul eax.

De exemplu, pentru eax = 211, programul vostru va afișa:



Încercați să vă aduceți aminte ce face instrucțiunea test.

# 1. Tutorial: Înmulțirea a două numere reprezentate pe un octet

Parcurgeți, rulați și testați codul din fișierul multiply.asm. În cadrul programului înmulțim două numere definite ca octeți. Pentru a le putea accesa folosim o construcție de tipul byte [register].

Atunci cănd facem înmulțire procesul este următorul, așa cum este descris și aici [https://en.wikibooks.org/wiki/X86\_Assembly/Arithmetic]:

- 1. Plasăm deînmulțitul în registrul de deînmulțit, adică:
  - dacă facem operații pe un byte (8 biți, un octet), plasăm deînmulțitul în registrul AL;
  - dacă facem operații pe un cuvânt (16 biți, 2 octeți, plasăm deînmulțitul în registrul AX;
  - dacă facem operații pe un dublu cuvânt (32 de biți, 4 octeți), plasăm deînmulțitul în registrul
     EAX.
- 2. Înmulțitorul este transmis ca argument mnemonicii mul. Înmulțitorul trebuie să aibă aceeași dimensiune ca deînmultitul.
- 3. Rezultatul este plasat în două registre (partea high și partea low).

Testați programul. Încercați alte valori pentru num1 și num2.

# 2. Înmulțirea a două numere

Actualizați zona marcată cu TODO în fișierul multiply.asm pentru a permite înmulțirea și a numelor de tip word și dword, adică num1 dw cu num2 dw, respectiv num1 dd și num2 dd.

Pentru înmulțirea numerelor de tip word (pe 16 biți), componentele sunt dispuse astfel:

- În registrul AX se plasează deînmulțitul.
- Argumentul instrucțiunii, înmulțitorul, mul (posibil un alt registru) este pe 16 biți (fie valoare fie un registru precum BX, CX, DX).
- Rezultatul înmulțirii este dispus în perechea DX:AX, adică partea "high" a rezultatului în registrul DX, iar partea "low" a rezultatului în registrul AX.

Pentru înmulţirea numerelor de tip dword (pe 32 biţi), componentele sunt dispuse astfel:

- În registrul EAX se plasează deînmulțitul.
- Argumentul instrucțiunii, înmulțitorul, mul (posibil un alt registru) este pe 32 biți (fie valoare fie un registru precum EBX, ECX, EDX).
- Rezultatul înmulțirii este dispus în perechea EDX: EAX, adică partea "high" a rezultatului în registrul EDX, iar partea "low" a rezultatului în registrul EAX.

La afișarea rezultatului folosiți macro-ul PRINTF32 pentru a afișa cele două registre care conțin rezultatul:

- Registrele DX și AX pentru înmulțirea numerelor de tip word.
- Registrele EDX și EAX pentru înmulțirea numerelor de tip dword.

## 3. Tutorial: Suma primelor N numere naturale

În programul sum n.asm este calculată suma primelor num numere naturale.

Urmăriți codul, observați construcțiile și registrele specifice pentru lucru cu bytes. Rulați codul.

Treceți la următorul pas doar după ce ați înțeles foarte bine ce face codul. Vă va fi greu să faceți următorul exercițiu dacă aveți dificultăți în înțelegerea exercițiului curent.

## 4. Suma pătratelor primelor N numere naturale

Porniți de la programul sum\_n.asm și creați un program sum\_n\_square.asm care să calculeze suma pătratelor primelor num numere naturale (num < = 100).

Registrele eax și edx le veți folosi la înmulțirea pentru ridicarea la putere (în instrucțiunea mul). Astfel că nu veți mai putea folosi (ușor) registrul eax pentru stocarea sumei pătratelor. Pentru a reține suma pătratelor aveți două variante:

- 1. (mai simplu) Folosiți registrul ebx pentru a reține suma pătratelor.
- (mai complicat) Înainte de a opera registrul eax salvați valoarea sa pe stivă (folosind instrucțiunea push), apoi faceți operațiile necesare și apoi restaurați valoarea salvată (folosind instrucțiunea pop).

Pentru verificare, suma pătratelor primelor 100 de numere naturale este 338350.

## 5. Tutorial: Suma elementelor dintr-un vector reprezentate pe un octet

În programul sum\_array.asm este calculată suma elementelor unui vector (array) de octeți (bytes, reprezentare pe 8 biti).

Urmăriți codul, observați construcțiile și registrele specifice pentru lucru cu bytes. Rulați codul.

Treceți la următorul pas doar după ce ați înțeles foarte bine ce face codul. Vă va fi greu să faceți exercițiile următoare dacă aveți dificultăți în înțelegerea exercițiului curent.

#### 6. Suma elementelor dintr-un vector

În zona marcată cu TODO din fișierul sum\_array.asm completați codul pentru a realiza suma vectorilor cu elemente de tip word (16 biți) și de tip dword (32 de biți); este vorba de vectorii word\_array și dword\_array.

Când veți calcula adresa unui element din array, veți folosi construcție de forma:

base + size \* index

În construcția de mai sus:

- base este adresa vectorului (adică word\_array sau dword array)
- size este lungimea elementului vectorului (adică 2 pentru vector de word (16 biți, 2 octeți) și 4 pentru vector de dword (32 de biți, 4 octeți)
- index este indexul curent în cadrul vectorului

Suma elementelor celor trei vectori trebuie să fie:

sum(byte\_array): 575

sum(word\_array): 65799sum(dword array): 74758117

## 7. Suma pătratelor elementelor dintr-un vector

Pornind de la programul de la exercițiul anterior, calculați suma pătratelor elementelor dintr-un vector.

Puteți folosi vectorul dword\_array, având însă grijă ca suma pătratelor elementelor conținute să poată fi reprezentată pe 32 de biti.

Dacă folosiți construcția de mai jos (vector cu 10 elemente)

```
dword_array dd 1392, 12544, 7992, 6992, 7202, 27187, 28789, 17897, 12988, 17992
```

suma pătratelor va fi 2704560839.

# 8. Împărțirea a două numere

În programul divide.asm sunt calculate câtul și restul a două numere reprezentate pe un octet. Actualizați zona marcată cu TODO pentru a realiza împărțirile dividend2 / divisor2 (împărțitor de tip word) și dividend3 / divisor3 (împărțitor de tip dword).

În mod similar instrucțiunii mul, regiștrii în care este plasat deîmpărțitul variază în funcție de dimensiunea de reprezentare a împărțitorului. Împărțitorul este transmis ca argument mnemonicii div.

Dacă împărțitorul este de tip byte (8 biți), componentele sunt dispuse astfel:

- deîmpărțitul este plasat în registrul AX
- argumentul instrucțiunii div are 8 biți și poate fi reprezentat de un registru sau de o valoare imediată
- câtul este dispus în AL
- restul este dispus în AH

Dacă împărțitorul este de tip word (16 biţi), componentele sunt dispuse astfel:

- deîmpărțitul este dispus în perechea DX:AX, adică partea sa high în registrul DX, iar partea low în
   AX
- argumentul instrucțiunii div are 16 biți și poate fi reprezentat de un registru sau de o valoare imediată
- câtul este dispus în AX
- restul este dispus în DX

Dacă împărțitorul este de tip dword (32 de biți), componentele sunt dispuse astfel:

- deîmpărțitul este dispus în perechea EDX: EAX, adică partea sa high în registrul EDX, iar partea low în EAX
- argumentul instrucțiunii div are 32 de biți și poate fi reprezentat de un registru sau de o valoare imediată
- câtul este dispus în EAX
- restul este dispus în EDX

Dacă programul vă dă "SIGFPE. Arithmetic exception", cel mai probabil ați uitat să inițializați partea superioară a deîmpărțitului (AH, DX sau EDX).

## 9. Bonus: Numărul de numere negative și pozitive dintr-un vector

Creați un program care afișează numărul de numere negative, respectiv numărul de numere pozitive dintrun vector.

Definiți un vector care să conțină atât numere negative cât și numare pozitive.

Folosiți intrucțiunea cmp și mnemonici de salt condițional. Urmăriți detalii aici.

Intructiunea inc urmată de un registru incrementează cu 1 valoarea stocată în acel registru.

## 10. Bonus: Numărul de numere pare și impare dintr-un vector

Creați un program care afișează numărul de numere pare, respectiv numărul de numere impare dintr-un vector.

Puteți folosi instrucțiunea div pentru a împărți un număr la 2 și pentru a compara apoi restul împărțirii cu 0.

Pentru testare folosiți un vector doar cu numere pozitive. Pentru numere negative trebuie să faceți extensie de semn; ar merge și fără pentru că ne interesează doar restul, dar nu am fi riguroși 😃

### Links

- X86 Instruction reference [https://www.felixcloutier.com/x86/index.html]
- Alte cursuri de assembler [https://www.cs.virginia.edu/~evans/cs216/guides/x86.html]

## Soluții

Solutiile pentru exerciții sunt disponibile aici [https://elf.cs.pub.ro/asm/res/laboratoare/lab-06-sol.zip].

iocla/laboratoare/laborator-06.txt  $\cdot$  Last modified: 2021/11/11 23:57 by andrei.albisoru