

Techniki programowania asemblerowego



### Jawna specyfikacja rozmiaru argumentu w x86

 W większości instrukcji rozmiar argumentu jest określony przez nazwę rejestru, np..

```
mov eax, [ebx] ; ładowanie słowa 32-bitowego
add dl, [esi] ; dodawanie bajtu
```

 Jeżeli instrukcja nie ma argumentu rejestrowego lub ma argumenty o różnej długości, rozmiar argumentu pamięciowego może być niemożliwy do określenia, np.

```
inc [ebx] ; długość nieokreślona - może być dowolna
movzx eax, [esi] ; może być bajt lub słowo 16-bitowe
```

- W takich sytuacjach jest wymagana jawna specyfikacja rozmiaru
  - W NASM przed specyfikacją argumentu umieszcza się słowo byte, word, dword, qword

```
inc word [ebx] ; slowo 16-bitowe
movzx eax, byte [esi] ; bajt
```



# Plan wykładu

- Proste optymalizacje
- Procedury
- Pętle
- Korzystanie ze znaczników
- Usuwanie niektórych skoków
- Optymalizacja wywołań procedur
- Błędy i złe nawyki w programowaniu asemblerowym



### Zerowanie i testowanie wartości rejestru w x86

- · zerowanie: xor eax, eax
  - kod binarny krótszy niż mov eax, 0
- testowanie (sprawdzenie czy wartość zerowa lub ujemna): test eax, eax js ujemne jz zero
  - najnowsze procesory traktują instrukcję test specjalnie (dawniej używano w tym samym celu również instrukcji or i and)



# Mnożenie i dzielenie przez potęgi liczby 2

STUDIA INFORMATYCZN

- Mnożenie przez 2<sup>n</sup> przesunięcie bitowe w lewo o n
- Dzielenie przez 2<sup>n</sup> przesunięcie bitowe w prawo o n
   Dla liczb ze znakiem przesunięcie arytmetyczne
- Reszta z dzielenia przez 2<sup>n</sup> iloczyn logiczny z 2<sup>n</sup>-1



### Zastosowanie instrukcji LEA - x86

- OH II F CHIIFT YCZI C
  - Trójargumentowe mnożenie przez 2, 4, 8
  - Dwu- i trójargumentowe mnożenie przez 3, 5, 9
  - · Trój- i czteroargumentowe dodawanie
  - Trójargumentowe przesunięcie w lewo o 1, 2, 3
  - Przesunięcie w lewo z dodawaniem lub sumą logiczną
    - Jeżeli bity o wartości 1 w argumentach operacji nie nakładają się, suma arytmetyczna jest równoważna sumie logicznej



- Procedura to fragment programu przeznaczony do wielokrotnego wykonania
- · Wywołanie procedury jest kosztowne czasowo
  - · skok ze śladem
  - · powrót według śladu
- · Procedur nie używamy, gdy:
  - wywołanie następuje tylko w jednym miejscu programu
    - ciało procedury należy w tym przypadku wstawić w miejsce jej wywołania, a instrukcję wywołania usunąć
  - ciało procedury wykonuje się w czasie porównywalnym z czasem wykonania skoku ze śladem i powrotu
    - można w tym przypadku zastosować mechanizm makrogeneracji dostępny w asemblerze



- Argumenty do procedur–liści najwygodniej jest przekazywać przez rejestry
  - można użyć tego samego rejestru jako rejestru argumentu i wartości zwracanej



### Przekazywanie argumentów w rejestrach

STUDIA INFORMATYCZNE

```
hex word:
                ; wypisz słowo z ax w postaci szesnastkowej
        push
                ax
                al, ah
        mov
        call hex byte
        pop
                ax
        call.
                hex byte
        ret
hex byte:
                ; wypisz bajt z al w postaci szesnastkowej
                16
        aam
                al, ah
        xchq
        call
             hex digit
        mov al, ah
        call
              hex digit
        ret
hex digit:
               ; wypisz dolną tetradę z al
                al, '0' ; zamiana na kod ASCII dla cyfr dziesiętnych
        add
                al, '9'
        cmp
        jbe
               hd8
        add al, 'A'-'9'-1 ; A..F - popraw kod ASCII
hd8:
       call putchar
        ret
```



### Organizacja pętli

- W miarę możliwości pętla powinna być zakończona skokiem warunkowym zamykającym pętlę
  - cel: minimalizacja liczby instrukcji sterujących pętlą
- Pętle, których liczba iteracji jest znana przed rozpoczęciem, wygodnie jest kończyć sekwencją "zdekrementuj licznik, skocz jeśli nie zero"
  - w wielu procesorach istnieje pojedyncza instrukcja, która pełni taką rolę (w x86 – instrukcja LOOP)
- W celu zmniejszenia liczby operacji inkrementacji i dekrementacji wewnątrz pętli można zastosować inne techniki:
  - wyznaczanie zakończenia na podstawie wartości wskaźnika na dane
  - adresowanie danych przy użyciu licznika pętli jako indeksu
- W x86 można użyć instrukcji iteracyjnych



### Organizacja pętli - przykład

; wypisz blok bajtów w postaci szesnastkowej : edx - adres bloku ; ecx - rozmiar bloku w bajtach hex block1: ; wersja 1. - jawny licznik petli/indeks z inkrementacja ebx, 0 mosz hblop2: al, [edx + ebx] ; adresowanie indeksowe mov call hex byte ebx inc ebx, ecx cmp ine hblop2 ret. ; wersja 2. - jawny licznik pętli z dekrementacją hex block2: hblop2: al, [edx] mov edx inc call hex byte

; te i nastepna instrukcje można zastapić

; pojedyncza instrukcja "loop hblop1"

ecx

hblop2

dec

jnz

ret



### Organizacja pętli - przykład

E-STUDIA INFORMATYCZI

```
; wypisz blok bajtów w postaci szesnastkowej
        ; edx - adres bloku
        ; ecx - rozmiar bloku w bajtach
hex block3:
                 ; wersja 3. - porównanie wskaźników
        add
                 ecx, edx
                                  ; ecx - wskaźnik na koniec bufora (+1)
hblop3:
        mov
                 al, [edx]
                                   ; adresowanie indeksowe
        inc
               edx
        call
               hex byte
                edx, ecx
        cmp
        jne
                 hblop3
        ret.
hex block4:
                 ; wersja 4. - z użyciem instrukcji iteracyjnych
        mov
                 esi, edx
hblop4:
        lodsh
        call
                 hex byte
        loop
                 hblop4
        ret
```



#### Korzystanie ze znaczników

- Znaczniki są ustawiane przez wszystkie podstawowe instrukcje arytmetyczne i logiczne
  - nie tylko przez instrukcje porównań
- W x86 instrukcje jednoragumentowe ustawiają znaczniki nietypowo
  - INC, DEC nie zmieniają stanu CF
    - w celu sprawdzenia, czy nie nastąpiła dekrementacja poniżej zera można użyć instrukcji JS lub JNS, ale nie JB czy JAE
    - Dzięki temu przeniesienie może propagować do następnego obiegu pętli
  - niekiedy można z tego skorzystać używając dwóch instrukcji ustawiających znaczniki – dwuargumentowej, dekrementacji, a potem skoku warunkowego
    - w ten sposób można szybko uzyskać iloczyn lub sumę dwóch warunków jako warunek skoku



### Operacje wielokrotnej precyzji

- Znacznik przeniesienia może być użyty do realizacji operacji na danych, których rozmiar przekracza pojemność rejestrów
- Możliwe operacje:
  - dodawanie
  - · odejmowanie
  - · przesunięcia i rotacje o jeden bit



### Dodawanie i odejmowanie wielokrotnej precyzji

e-studia informatyczne

```
Add64: ; dodawanie danych 64-bitowych
        ; edx - adres źródła/przeznaczenia
        : ebx - adres źródła
             eax, [ebx]
        mov
                                ; dla odejmowania - zastapić "sub"
        add [edx], eax
        mov
             eax, [ebx + 4]
        adc
              [edx + 4], eax
                                ; dla odejmowania - zastapić "sbb"
        ret.
add nx32:
              ; dodawanie danych n*32-bitowych
        ; edx, ebx - adresy przeznaczenia, źródła
        : ecx - licznik słów (n)
                ; zerowanie przeniesienia przed pierwszym dodawaniem
        clc
alop1:
              eax, [ebx]
        mov
              [edx], eax
                                ; dla odejmowania - zastapić "sbb
        adc
              ebx, [ebx + 4] ; nie modyfikuje znacznika przeniesienia
        l ea
              edx, [edx + 4]
                                ; nie modyfikuje znacznika przeniesienia
        lea
               alop1
        loop
```



### Przesunięcia wielokrotnej precyzji

; przesuniecie o jeden bit w prawo danej 128-bitowej shr128: ; edx - adres źródła/przeznaczenia shr dword [edx + 12], 1; CF <- 1sb rcr dword [edx + 8], 1 ; msb <- CF, CF <- lsb rcr dword [edx + 4], 1 ; msb <- CF, CF <- lsb rcr dword [edx], 1 ; msb <- CF ret. ; przesuniecie o jeden bit w lewo danej n\*32-bitowej ; edx - adres źródła/przeznaczenia ; ecx - licznik słów (n) clc ; zerowanie przeniesienia przed pierwszym przesuniecie slop1: rcl dword [edx], 1 lea edx, [edx + 4] ; nie modyfikuje przeniesienia loop slop1 ret. ; przesuniecie eax:edx o n bitów w lewo przy użyciu instrukcji SHLD shld eax, edx, cl ; liczba pozycji musi być zapisana w shl edx. cl



#### Usuwanie skoków

- Skoki są we współczesnych procesorach bardzo kosztowne!
  - np. Pentium 4 nawet do ok. 100 instrukcji
  - inne procesory x86 koszt źle przewidzianego skoku to kilkadziesiąt instrukcji
- Skok jest nieprzewidywalny lub trudno przewidywalny jeśli:
  - zależy od wartości danych
  - · ma zmienny adres docelowy
  - występuje w pobliżu innych skoków (np. więcej niż dwa skoki w obrębie kilku kolejnych instrukcji)
- Często usunięcie jednego skoku umożliwia lepsze przewidywanie innego skoku
- Wniosek: należy minimalizować liczbę skoków w programie
  - skoki można zastąpić innymi instrukcjami warunkowymi lub instrukcjami arytmetycznymi



#### Usuwanie skoków - przykład

; wersja z jednym skokiem ; wypisz dolna tetrade z al hex digit: add al, '0'; zamiana na kod ASCII dla cyfr dziesietnych cmp al, '9' jbe hd8 al, 'A'-'9'-1 ; A..F - popraw kod ASCII add hd8: call putchar ret ; wersja bez skoku, z użyciem instrukcji korekcji dziesiętnej hex digit: ; wypisz dolną tetradę z al add al, 90h ; 90..9F daa ; 90..99 lub 00..05 i ustawiony CF adc al, 40h; D0..D9 lub 41..46 ; 30..39 lub 41..46 - kod cyfry daa call putchar ret



### Usuwanie skoków - przykład

; wersja bez skoku, z użyciem przesłania warunkowego
hex\_digit: ; wypisz dolną tetradę z al
 add al, '0'; zamiana na kod ASCII dla cyfr dziesietnych

lea edx, [eax + 'A'-'9'-1] ; dla cyfr 'A'..'F'
cmp al, '9'
cmova eax, edx
call putchar



### Optymalizacja wywołań procedur

- · Wywołanie procedury jest operacją kosztowną
  - skok ze śladem i powrót według śladu modyfikują PC
  - dostępy do stosu w pamięci przy składowaniu/odtwarzaniu śladu
- Przy programowaniu asemblerowym często wywołanie procedury występuje jako ostatnia akcja innej procedury
  - sekwencja instrukcji call proc1/ret
- Przed wywołaniem "call proc1" na wierzchołku stosu znajduje się ślad powrotu z procedury wywołującej
- Przy powrocie kolejno wykonają się dwie instrukcje ret
  - powrót z procedury proc1 do instrukcji ret
  - powrót z procedury wywołującej
- Jeśli taka sekwencja zostanie zastąpiona skokiem do proc1, instrukcja powrotu z proc1 zdejmie ze stosu ślad procedury wywołującej – oszczędzamy wykonanie call i ret



### Optymalizacja wywołań - przykład

E-STUDIA INFORMATYCZNE

```
; wypisz słowo z ax w postaci szesnastkowej
hex word:
        push
                 ax
        mov
                 al, ah
        call
                 hex byte
        qoq
                 ax
        qmr;
                 hex byte - instrukcja zbedna - usunieta
hex byte:
                 ; wypisz bajt z al w postaci szesnastkowej
                 16
        aam
                 al, ah
        xchq
        call
                hex digit
                 al, ah
        mov
                 hex digit - instrukcja zbędna - usunieta
        qmr;
hex digit:
                 ; wypisz dolną tetradę z al
                 al, 90h ; 90..9F
        add
        daa
                         ; 90..99 lub 00..05 i ustawiony CF
        adc
                 al, 40h; DO..D9 lub 41..46
                          ; 30..39 lub 41..46 - kod cyfry
        daa
        jmp
                 putchar
        ; procedura putchar wykona powrót do procedury wywołującej
```



#### Minimalistyczna funkcja main() w asemblerze x86-64, Linux

STUDIA INFORMATYCZNE



#### strrev – odwracanie łańcucha znaków

E-STUDIA INFORMATYCZNE

```
; esi - wskaznik na poczatek
             edi, esi; kopia wskaznika na pierwszy bajt
reverse: mov
flop: lodsb
       test al, al
        jnz flop
        sub esi, 2 ; wskaźnik na ostatni bajt
revlop:
           al, [edi]
                               ; odczyt z przodu
        TO TO
       xchq al, [esi]
                               ; zamiana z tyłem
                               ; zapis do przodu i przesuniecie wsk. przodu
       stosb
       dec
             esi
                               ; przesunięcie wskaźnika tyłu
             esi, edi
       cmp
        jа
              revlop
        ret
; zastosowanie instrukcji SCAS do poszukiwania konca
             esi, edi
reverse · mov
              ecx, 0xffffffff
        MOV
           al, al
        xor
       repne scasb
       sub edi, 2
       xcha esi, edi
        qmp
             revlop
```



#### Odwracanie kolejności bitów w słowie

- Częsty problem grafika, transmisja danych
- Nowe procesory mają do tego celu specjalną instrukcję (np. bitrev w ARMv7)
- Rozwiązanie trywialne "przelewanie" bitów przy użyciu przesunięć lub rotacji w dwie strony
  - wolne pętla o liczbie obiegów równej liczbie bitów w słowie
- Rozwiązanie szybkie zamiana kolejności grup 2<sup>k</sup> bitów w obrębie 2<sup>k+1</sup> bitów
  - liczba kroków równa log2 liczby bitów w słowie
  - krok:  $x = ((x \& m) << k) | (x \& \sim m) >> k$
  - maska m zawiera naprzemiennie grupy k zer i k jedynek
  - poszczególne kroki można optymalizować korzystając ze specyficznych instrukcji procesora (rotacja, zamiana bajtów, mnożenie z akumulacją, LEA)



#### Odwracanie kolejności bitów w bajcie

```
; przelewanie - 5 instrukcji w programie, 26 wykonywanych
              ecx, 8
        mosz.
              ah, al
        mov
brlop:
            ah, 1 ; bit do CF, można zastąpić przez shr
        rcr
        rcl
             al, 1 ; albo adc al, al
        loop
              brlop
; zamiany grup - 11 instrukcji (9 z użyciem aad)
               ah, al
        mosr.
                ax, 0b010101010101010 ; bity parzyste, nieparzyste
        and
        shr
                al, 1
        shl
                ah, 1 ; te i nastepną instr. można zastąpić przez "aad 2"
                al, ah ; zamienione bity w parach
        or
                ah, al
        mov
              ax, 0b0011001111001100 ; pary parzyste, nieparzyste
        and
        shr
              al, 2
        shl
              ah, 2 ; te i nastepną instr. można zastąpić przez "aad 4"
              al, ah ; zamienione pary w tetradach
        or
        rol
                al, 4
                        ; zamiana tetrad przez rotacje
```



#### Odwracanie kolejności bitów w słowie

```
; przelewanie - 5 instrukcji w programie, 98 wykonywanych
             ecx, 32
        mov.
              edx, eax
        mov
brlop:
             edx, 1 ; wysuwany bit do CF, można zastąpić przez shr
        rcr
            eax, 1 ; albo adc eax, eax
        rcl
        loop
              brlop
; zamiany grup - 15 instrukcji
              edx, eax
        mosz
                eax, 0b10101010101010101010101010101010
                                                        ; bity nieparzyste
        and
                edx, 0b0101010101010101010101010101010101
                                                        ; bity parzyste
        and
        shr
                eax, 1
             eax, [eax + edx*2] ; z przesunieciem o 1 w lewo
        lea
        mov
             edx, eax
                eax, 0b1100110011001100110011001100 ; pary nieparzyste
        and
                edx. 0b0011001100110011001100110011
                                                        ; pary parzyste
        and
        shr
              eax, 2
                eax, [eax + edx*4] ; z przesunieciem o 2 w lewo
        l ea
                edx, [eax*4] ; przesuniete o 2 w lewo
        l ea
                eax, 0b11110000111100001111000011110000
        and
                                                         ; tetrady niep.
                edx. 0b00111100001111000011110000111100
        and
                                                         ; tetrady parzyste
        shr
                eax, 4
        lea.
                eax, [eax + edx*4] ; z przesunieciem o 2 w lewo
                        ; zamiana kolejnosci bajtow w s;owie 32-bitowym
        bswap
                eax
```



#### Zliczanie jedynek w słowie

- Rozwiązanie trywialne pętla z przesuwaniem argumentu, testowaniem jednego bitu i zliczaniem – n obiegów, ok. 5 instrukcji na obieg
- · Podejście szybkie:
  - Traktujemy słowo jako wektor 1-bitowych liczników jedynek na poszczególnych pozycjach – pozostaje zsumować te liczniki
  - · Sumowanie: bitów w parach, par w tetradach, tetrad w oktetach itd...
  - Liczba faz log<sub>2</sub>n, ok. 5 instrukcji na fazę
  - Możliwa optymalizacja sumowania bitów w parach oraz akumulacji oktetów
- W niektórych procesorach jest dostępna instrukcja POPCNT (x86 od 2010 r.)



## Błędy i złe nawyki

 Używanie instrukcji porównania do powtórnego ustawienia znaczników już ustawionych przez wcześniejszą instrukcję arytmetyczną lub logiczną

```
dec    ecx    ; ustawia znaczniki, w tym ZF
cmp    ecx, 0 ; zbędna, powtórnie ustawi ZF
je    koniec
```

 Zbędny skok bezwarunkowy wynikający z niepotrzebnego odwrócenia warunku skoku, np.

```
jne dalej
  jmp bylo_zero
dalej:
```

- Użycie instrukcji mnożenie i dzielenia do mnożenie i dzielenia przez potęgi liczby 2
  - Należy do tego celu używać przesunięć bitowych i LEA



## Błędy i złe nawyki

- Używanie zmiennych statycznych do tymczasowego przechowywania danych lub zawartości rejestrów
  - do tego służy stos i instrukcje PUSH, POP
- patrz przykład procedura hex\_word
- Używanie wartości liczbowych kodów ASCII przepisanych z tabeli
  - znakomicie zaciemnia program
  - asemblery rozpoznają stałe znakowe, podobnie jak kompilatory C 0x48, 0x65, 0x6C, 0x6C, 0x6F → 'H','e','l','l','o'
- Nieznaczące nazwy etykiet w istotnych miejscach programu
  - np. "L12", "petla"