# מערכות הפעלה- תוכן

11:17 שבת 12 אוגוסט 2017

		עדכון גרסה:) התווסף קצת להקדמה הושלם הפרק על זכרון I/O- סיכום שיעור עם יגאל - ערוך (ללא סיכום מהספר) חסר: system calls
		file system
עמוד	J	נושא \ מושגים
2		מבוא
		 תהליכים
9		context switch
10		scheduler
11		race condition
14		Threads - Tannenbaum
		Threads - class
20		IPC
23		producer - consumer
25		סמפורים
29		priority inversion
		dead lock
33		ניהול זכרון- טננבאום
34		swapping
36		virtual memory
39		TLB
42		O/l סיכום שיעור I/O

מערכת ההפעלה היא שכבת תוכנה שמקלה על עבודת המתכנת ומאפשרת לו לא להכיר לעומק ולנהל המון מרכיבים של חומרה. אנחנו מכירים מערכות הפעלה שונות כמו Lynux ,windows וכד' אבל למען האמת, התוכנה שדרכה אנחנו מפעילים את המחשב היא לא מערכת ההפעלה עצמה. התכונה נקראת shell אם זה מבוסס טקסט ו- GUI (Graphical User Interface) - כשנעשה שימוש באיקונים גרפיים. התוכנות האלה הן לא חלק ממערכת ההפעלה, על אף שהן משתמשות בה כדי לעשות את מה שצריך לעשות.

לכל דיבייס במחשב יש קונטרלור. במערכת ההפעלה יש דרייבר שיכול לדבר עם הקונטרולר הספציפי של דיבייס ספציפי. במדפסת למשל יש רכיב שיודע לדבר מול הדרייבר (לקבל פקודה) והדריביר יודע לדבר עם המדפסת שתבצע פקודה מסויימת (להדפיס תו מסויים למשל).

מערכת ההפעלה מאפשרת לנו לתקשר עם הרכיבים השונים של המחשב. היא דואגת לממשק פשוט להפעלה עם כל מה שאנחנו צריכים. מערכת ההפעלה מדברת כאמור עם רכיבי החומרה.

על מערכת ההפעלה לנהל משאבים של החומרה ולזהות מרכיבים של חומרה (למשל לזהות דיסק און קי שנכנס). אם כך, ניתן לומר שמערכת ההפעלה מסתירה ממני את רכיבי החומרה ויוצרת ממשק.


> באיור ניתן לראות את המרכיבים העיקריים שעליהם אנחנו מדברים בשלב זה.

ניתן לראות שהחומרה הכי למטה והיא כוללת צ'יפים, דיסק, מסך מקלדת ועוד אובייקטים פיזיים כאלה ואחרים. מעל החומרה נמצאת התוכנה.

לרוב המחשבים יש שתי דרכי פעולה:

- User mode •
- Kernel mode •

מערכת ההפעלה היא ההחלק הכי בסיסי של התוכנה והיא רצה ב-mode .ה- supervisor mode הזה mode). ה- mode הזה מאפשר גישה לכל החומרה ולמעשה יכול להריץ כל פקודה מאפשר גישה לכל החומרה ולמעשה יכול להריץ כל פקודה שהמחשב מסוגל לבצע. שאר התוכנה רצה ב-user mode, שבו רק חלק מהפקודות של המחשב (מכונה) נגישות. בפרט כל מה שקשור לשליטה במחשב ול- I/O לא נגיש ב- user mode. החלוקה בין שני האופנים האלה היא לא חדה וחד משמעית, בין השאר בהתחשב בעובדה שיש מחשבים שיש להם רק user mode. השלר בהתחשב בעובדה שיש מחשבים שיש להם רק mode. משותף



## 2 פונקציות עיקריות של מערכת ההפעלה:

יצירת מערת אבסטרקית מתוך החומרה 1.

מערכת ההפעלה נותנת למתכנת מערכת אבסטרקטית של החומרה, בכדי שהוא לא יצטרך להתעסק ישירות עם חומרה, שהיא מאוד מסובכת לתפעול.

הפשטה היא המפתח לניהול מרוכבות. קובץ, בראוזר, קורא מיילים- כל אלה הם הפשטות שמאפשרות לנו לעשות שימוש פשוט כדי להגיע למטרה (במקום להתעסק עם ציפים פיזיים של חומרה).

אם כך, תפקידה של מערכת ההפעלה היא ליצור אובייקט מופשט יפה, נקי, עקבי וברור מחומרה שהיא ההפך מכל אלה ולנהל את האובייקט שנוצר.

חשוב לציין שהלקוח העיקרי של מערכת ההפעלה הוא התוכנות שרצות (וכמובן המתכנתים שמתכנתים אותן).

#### 2. ניהול משאבים

מחשבים היום מורכבים כאמור ממעבדים, זכרון, דיסקים, עכבר, רשת ועוד דיוויסים רבים ושונים. דרך אחרת להסתכל על מהערכת ההפעלה היא כמי שמנהלת את המשאבים הזמינים בכל רגע נתון לתכניות השונות שעושות שימוש במרכיבים השונים. כשיש מספר משתמשים למחשב או רשת, ניהול המשאבים השונים נהיה עוד יותר קריטי. חלוקת המשאבים מתבצעת בשתי רמות- זמן וזכרון. כשמדובר בחלוקת משאבים בהקשר של זמן, לרוב מערכת ההפעלה תיצור "תור" של

חלוקת המשאבים מתבצעת בשתי רמות- זמן וזכרון. כשמדובר בחלוקת משאבים בהקשר של זמן, לרוב מערכת ההפעלה תיצור "תור" של לקוחות שמחכים למשאב מסויים. כשמדובר בחלוקת משאבים של מקום, לא יהיה תור, אלא כל אחד יקבל חתיכת מקום (זכרון או דיסק קשיח).

היסטוריה של מערכות הפעלה- לסכם כשיהיה זמן (כלומר אף פעם)

# חומרה

מערכות הפעלה צריכיות "להכיר" מאוד טוב את חומרת המחשב, או לפחות איך החומרה נראית בעיני המתכנת. לכן, כדי להבין איך מערכות הפעלה עובדות, צריך להבין ברמה כזו או אחרת את החומרה. האיור מראה מודל מופשט של מחשב אישי פשוט.




Figure 1-6. Some of the components of a simple personal computer.

המעבד, הזכרון וה- O devices/ו מקושרים על ידי bus ומתקשרים זה עם זה דרכו. במחשבים מודרנים גם יכול להיות כמה באסים. המעבד הוא ה"מוח" של המחשב. הוא "שולף" פקודות מהזכרון ומוציא אותן לפועל פעם אחר פעם, עד סוף התכנית.

לגשת לזכרון ולקלוט פקודה כלשהי לוקח יותר זמן מאשר להוציא אותה לפועל. לכן בכל מעבד יש רגיסטרים שמטרתם לשמור משתנים ותוצאות זמניות. לכן סט של פקודות בד"כ כולל פקודות לטעון מידע כלשהו מהזכרון לרגיסטר ולרשום מידע מהרגיסטרים לזכרון. בנוסף לכל מעבד יש לרוב כמה רגיסטרים נוספים שויזבלים למתכנת:


פתעדכן PC- מכיל את הכתובת של הפקודה הבאה שעל המעבד לשלוף. ברגע שהפקודה נשלפה, ה-PC מתעדכן להכיל את ההבאה.

למלש כשפונקציה רצה). הסטאק כולל frame אבור כל memory stack - מצביע על הטופ של ה- Stack Pointer (SP?) הנוכחי (למלש כשפונקציה רצה). הסטאק כולל בור כל בלוק שנכנס אבל עדיין לא רץ והוא מכיל את המשתנים המקומיים ואת המשתנים הזמניים שלא נמצאים ברגיסטרים.

ב- מכיל סטטוסטים של תהליכים שרצים כרגע. לא לגמרי ברור, אבל משחק תפקיד חשוב ב- Program Status Word (PSW) . מכיל סטטוסטים של תהליכים שרצים כרגע. לא לגמרי ברור, אבל משחק תפקיד חשוב ב- system calls (מה שזה לא יהיה...) ו-1/0. הוא זה ששומר את כל המידע כשיש system calls

מערכת ההפעלה צריכה להיות מודעת לכל הרגיסטרים. כשהיא עוצרת תהליך מסויים כדי להריץ תהליך אחר, היא צריכה לשמור את כל הרגיסטרים הרלוונטים כדי למשוך אותם מחדש כשהתהליך חוזר לרוץ.

בעבר מערכת ההפעלה הייתה עובדת באופן סדרתי- שולפת הוראה, מקודדת ואז מוציאה לפועל - כל פקודה לפי הסדר. מעבדים מתקדמים יכולים לטפל ביותר מפקודה אחת בו זמנית. למשל, מעבדים מסויימים מכילים שלוש יחידות נפרדות לשליפת הוראה, קידוד והוצאה לפועל. בצורה כזו, כשהמעבד מוציא לפועל פקודה אחת, בו זמנית הוא כבר יכול לקודד את הפקודה הבאה ולשלוף את הפקודה שאחריה. ארגון כזה נקרא pipeline (החלק השמאלי של האיור).



**Figure 1-7.** (a) A three-stage pipeline. (b) A superscalar CPU.

עיצוב יותר מתקדם מה- pipeline הוא ה- superscalar. בעיצוב הזה נקלטות ומקודדות כמה הוראות במקביל והן נזרקות לבאפר עד שאפשר להוציא אותן לפועל. ברגע שיחידת execution מסיימת עם הוראה מסויימת היא מסתכלת בבאפר לראות אם יש עוד הוראות שצריך לטפל בהן. ממה שדיברנו בכיתה- פחות משתמשים בעיצב כזה כי הוא דורש שזמן ההוצאה לפועל של ההוראות הנוכחיות שמטופלות במקביל יהיה זהה (זה לא בדיוק מה שרשום בספר..).

כפי שכבר נאמר, ברוב המעבדים (למעט מעבדים מסויימים במערכות embedded) יש מוד של יוזר מוד קרנל. לרוב, ביט ב-PSW שולט ב-mode. ביוזר מוד האפשרויות הן יותר מוגבלות ולרוב לא ניתן לגשת לפקודות שקשורות להגנה על זכרון או על קלט - פלט. וכמובן שלא ניתן לכייל את הביט ב-PSW.

כדי לקבל שירות ממערכת ההפעלה, תוכנת יוזר צריכה לבצע system call, ש"נכנסת" ל-lernel ומייצרת מאורע שמערכת ההפעלה צריכה להגיב לו. ההוראה ה- trapped משתנה מ-user mode ל- wser mode ובכך יכולה להפעיל את מערכת ההפעלה. נרחיב בהמשך על system calls, לעת עתה אפשר לראות בהן פקודות רגילות שיש להן מאפיין אחד נוסף והוא היכולת לשנות מ-user mode ל- kernel mode. חשוב לציין שיש עוד דברים שיכולים לגרום לארוע שמערכתה הפעלה תצטרך להגיב לו. בכל מקרה מערכת ההפעלה "תחליט" איך להגיב לארוע.

#### זכרון

באידאל אנחנו רוצים שזכרון יהיה מאוד מהיר, מאוד גדול ומאוד זול.

כל זמן שאין לנו טכנולוגיה שתשיג את האידיאל הזה, מערכת הזכרון בנויה בשכבות: השכבות העליונות בעלות מהירות מאוד גבוהה, קיבולת נמוכה ומחיר גבוה (פר ביט) מהשכבות הנמוכות.




Figure 1-9. A typical memory hierarchy. The numbers are very rough approximations.

השכבה העליונה כוללת את הרגיסטרים שנמצאים בתוך ה-CPU. מבחינת חומרה הם עשויים מאותו חומר כמו ה-CPU ועל כן מהירים באותה מידה, כלומר אין דיליי בפניה אליהם (<mark>לא לגמרי ברור</mark> האם הם מהירים בגלל שהם יושבים ב-CPU והגישה אליהם מידית, או כפי שכתוב בספר זה קשור לאופן שבו הם בנויים חומרתית). הקיבולת כאמור נמוכה (פחות מ- 1KB). תכניות צריכות "להחליט" איזה מידע ישמר ברגיסטרים.

> לאחר מכן בא ה-cache שהוא רכיב חומרתי שהוא מעין זכרון בפני עצמו, מאוד מהיר. ה-RAM מחולק למה שנקרא <mark>cache lines</mark> שזה בלוקים של זכרון, בד"כ בגודל של 64 בייט (<mark>צריך לבדוק</mark> בהמשך איך זה מתקשר לפייג'ים). ה- cach lines שמשתמשים בהם בתדירות הכי גבוהה לשבדוק בהמשך איך זה מתקשר לפייג'ים). ה- CPU עצמו או ממש קרוב אליו. כשיש פנייה cache לזכרון, דבר ראשון בודקים האם זה נמצא ב-cache.

> > ברמה היותר נמוכה נמצא ה- (RAM) main memory. הכי נמוך בהירארכיה נמצא הדיסק.

▶ הערה (מתקשר לפרק על זכרון):
 כשמשתמשים בזכרון וירטואלי, ה-RAM
 הוא אנלוגי ל-cache, במובן הזה ששם נמצאים הפייג'ים שיותר בשימוש והגישה אליהם מהירה (באופן יחסי). אם הם לא שם צריך ללכת לדיסק. כנל לגבי
 ה-cache - אם הכתובת זכרון שפניתי אליה לא שם, צריך לגשת ל-RAM
 למעשה צריך לגשת לפייג' וירטואלי ושם (למעשה צריך לגשת לפייג' וירטואלי ושם paging.

#### I/O devices

בנוסף לזכרון ולמעבד, מערכת ההפעלה צריכה לנהל גם את ה- I/O devices.

דיבייס לרוב כולל קונטרולר ואת הדיבייס עצמו. הקונטרולר הוא זה שמקבל פקודות ממערכת ההפעלה, אם כי לא ישירות. כיוון שכל קונטרולר הוא שונה, יש צורך בתוכנה שונה כדי לתקשר איתו. התוכנה שמדברת עם קונטרלור ספציפי נקראת device driver. יצרני הקונטרולרים (או הדיבייסים למעשה) צריכים לספק דרייברים שיתאימו לכל מערכת הפעלה (אלא אם כן הם מוכנים שהדיבייס יעבוד רק עם מערכת הפעלה מסויימת?).

.kernel mode -ב ירוץ, צריך לשים אותו במערכת ההפעלה כדי שהוא ידע לרוץ ב-

תהליך הקלט והפלט ב-0/ו יכול להעשות בשלוש דרכים:

- הדרך הפשוטה- תכנית מבצעת system call, מערכת ההפעלה פונה לדרייבר הרלוונטי, הדרייבר שולח את הפקודה לקונטרולר ואז הוא נכנס ללופ
  שבו הוא כל הזמן בודק האם הדיבייס סיים (לרוב יש ביט שאומר אם הדיבייס בפעולה או לא). כשהדיבייס מסיים, אם יש משהו להחזיר הדרייבר
  מחזיר את זה ואז מערכת ההפעלה מחזירה את השליטה למי שקרא לדיבייס.
  השיטה הזו היא למעשה busy waiting, שזה (כפי שיוסבר בהמשך) מצב שבו ה-CPU תפוס למרות שבפועל הוא לא עושה כלום- רק מחכים
  שהדיבייס יסיים.
  - .2 דרך אחרת היא שהדרייבר מפעיל את הדיבייס ו"מבקש" ממנו לייצר אינטארפט כשהוא מסיים.
    - 3. שימוש ב-DMA

נרחיב על שלושת הדרכים בפרק הרלוונטי.

#### **Buses**

המודל באיור 1.6 (למעלה) שבו יש באס אחד עבד במשך תקופה מסויימת, אבל עם הזמן, כשהמעבדים והזכרון נהיו מהירים יותר, באס יחיד כבר לא היה מספיק כדי באמת להתמודד עם כל המידע שצריך להעביר. בהמשך לצורך הזה, התווספו עוד באסים, גם כדי להעביר מידע ל-١/٥, וכדי להעביר מידע בין ה-CPU לזכרון.

כיום מערכת כזו נראת כך (איור ממש לא ברור):




Figure 1-12. The structure of a large x86 system.

אם אני מבינה נכון, כל המשבצות הלבנות זה באסים. הבאס העיקרי הוא PCIe גם לא ברור, כי יש כמה כאלה.. PCle (Peripheral Component Interconnect Express) ספולינג- אם יש לי מצב שאני פונה לרכיב איטי, אני לא רוצה לתת ל-CPU להתעקב עליו. הרעיון הוא לפנות לרכיב מהיר יותר ואז לאגור את כל מה שהוא רוצה למשל מדפסת- זה איטי. אז בהתחלה נכתוב לזכרון ורק אחכ לא על חשבון משהו אחר, נזרוק את זה למדפסת

# **Processes**

פרוסס זה פשוט יחידת ריצה שמקבל את כל המשאבים והזכרון של המחשב בזמן שהיא רצה. תהליך כשהוא רץ- כל משאבי המחשב נתונים לו. משאבים הכוונה היא רגיסטרים, מרחב זכרון וכו'. המשמעשמות של כל המשאבים נתונים להליך, זה אומר שבזמן שאני רץ אף אחד לא יכול להפריע לי. זה אומר גם שמערכת ההפעלה צריכה להגן על התהלים, כך שבזמן שהוא רץ אף אחד לא יכול להפריע.

> בלינוקס- איך פרוס מרחב הזכרון של תהליך? מרחב הזכרון של כל תהליך שרץ מקבל את מרכב הזכרון מ-0 עד 4G מרחב הזרבון ב-32 בינו זה 4G, מרחב הזרבון זה EFFFFFF (הקס

מרחב הזכרון ב-32 ביט זה 4G. מרחב הזכרון זה FFFFFFFF (הקסה - לחזור לזה). כלומר 2 בחזקת 32 פחות 1

אם כך, כל מִרחַב הזכרון נתון לתהליך שרץ.

איך זה מחולק?

מ-0 עד גובה מסויים זה טקסט- כלומר הקוד שכתבנו (בשפת מכונה!!). הגודל של החלק הזה תלוי בתוכנה וכמה היא צריכה והגודל הזה קבוע בכל תכנית וזה יקבע בשלב הלינקינג.

בהמשך נמצא ה- data. מה יושב שם? כל המשתנים הגלובלים, הסטטים וכד', שיש להם ערך התחלתי. אם עשיתי:

.זה יושב בדאטא -int  $g_i = 5$ 

:2-הדאטא מחולק ל

read/ write -ı read only

read write -המשתנה למעלה יהיה ב

מה יושב ב-read only?

אם יש סטרינגים שמאתחלים אותם- הם שם.

.segmentation fault מקבלים ,read only- אם מנסים לשנות את

read only נבין איך מסמנים, memory management- כשנגיע ל-

BSS- כל המשתנים שלא אותחלו. זה כולל גם את המשתנים שאיתחלתי ב- 0. הכל מלכתחילה מאופס, ולכן כשאנחנו נותנים למשתנה ערך 0, זה כאילו לא נתנו ערך התחלתי.

עד ה-heap- כל הגודל נקבע בזמן הלינקינג. הלאה משם, זה מרחבי זכרון שנקבעים באופן דינאמי בזמן הריצה

מ-46, מלמעלה- ג'יגה שלם שייך למערכת ההפעלה.

זה כדי שיהיה לנו קשר למערכת ההפעלה. זה מרחב זכרון שלא מוקצה לתהליך שלנו. אלו שיטחי העבודה של מערכת ההפעלה- באפרים וכאלה.

אם כך, בין 3G לבין ה-BSS, זה השטח שמוקצה לסטאק ולהיפ. זה דינמי, תלוי בצורך של שניהם.

בהיפ- כל ההקצאות הדינמיות. בסטאק- כל פניה לפונקציה.

OS

Stack

Heap

BSS

Data

Text


אם כך, בזמן נתון רק הליך אחד רץ כל פעם. כלומר, דיברנו על כך שיש תהליכים מקבילים. בפועל זה לא באמת מקביל, פשוט מערכת ההפעלה מייעלת את הריצה של כולם ביחד ואנחנו מקבלים את ההרגשה של ריצה כל הזמן.

כל פעם שאנחנו מפסיקים תהליך אנחנו שומרים את כל הסביבה ב-

PCB- process control block

ואז כשחוזרים לרוץ זה לוקח משם.

בצורה כזו, בכל רגע נתון רץ תהליך אחד, אז יכול להיות שהוא נעצר, הכל נשמר, מתחיל תהליך אחר, אז הוא מסתיים או נעצר ויכול להתחיל תהליך אחר או לחזור לתהליך שנעצר קודם לכן.




**Figure 2-1.** (a) Multiprogramming four programs. (b) Conceptual model of four independent, sequential processes. (c) Only one program is active at once.

אמרנו שיש קואנטום- סלייס זמן מסויים שבו תהליך רץ. לא מדובר בכמה זמן תהליך רץ אלא זמן החלטה של האם לתת לתהליך לרוץ או לא. צריך להבין שמדובר בתהליך רנדומלי לחלוטין. אי אפשר לדעת איפה נקטעים (מבחינת איפה אני עומדת בתהליך שרץ), אף פעם אי אפשר לבנות על זה. כמו כן, אם רוצים לבדוק זמן בין שתי פקודות, אף פעם א אפשר לדעת את זה, בגלל הרנדומליות של הפעלת התהליכים השונה.

יש שלושה מצבים שבהם תהליך להיות בו:

-ready תהליך נמצא במצב זה <sup>ׁ</sup>(זה ממש קיו) כשהוא מוכן לריצה. כישיגע תור התהליך יעלה מה- PCB את הסביבה שלו והוא יעבור למצב של running. משם זה יכול או לחזור ל- ready (עד הסיבוב הבא) או שהתהליך עצמו פנה ל-I/O, ואז זה יגיע לבלוק ויחכה לאינפוט. ברגע שמגיע האינפוט אפשר לעבור רק ל-ready, אי אפשר לעבור ישירות ל- running

> צריך לזכור את שלושת המצבים האלה ואיך אפשר להגיע אליהם. שורה תחתונה וחשובה: ל- running אפשר להגיע רק מ- ready



- 1. Process blocks for input
- 2. Scheduler picks another process
- 3. Scheduler picks this process
- 4. Input becomes available

**Figure 2-2.** A process can be in running, blocked, or ready state. Transitions between these states are as shown.

?מתי נוצר תהליך

דבר ראשון, באופן טבעי, כשמפעילים איזשהי פקודה - הרצה כלשהו. תהליכים מתחילים לרוץ גם כשמערכת ההפעלה מתחילה לרוץ. אפשר גם להפעיל תכנית בתוך תכנית.

?מתי תהליך מפסיק

מתוך תכנית עצמה (exit() מפסיק תכנית. להבדיל מ-return זה מוציא לגמרי מהתכנית. מתי עושים את זה? אם כקרה אישזהו ארוע ממש לא טוב, צריך לצאת. אפשרות אחרת - kill

איך מתוך תכנית שלי אני יכולה ליצור תכנית אחרת?

בלינוקס יש פקודה (fork) מה שקורה בפקוה הזאת: בלנוקס יש הירארכיה, כשעושים fork, עושים תכנית בן שהתכנית ממנה יצאתי זו תכנית האב. בהתחלה נוצרת תכנית שהיא זהה לזו שממנה יצאתי- שכפול מוחלט. הכל זהה לחלוטין. וכיוון שגם ה-PC- program counter זהה, הם ימשיכו מאותו מקום. הבן מקבל 0 כ- PID.

system call זה fork()

בוינדואס אגב זה עובד אחרת, אין הירארכיה בין אב לבן. יש פקודה שנקראת create process ולא מדובר בשכפול, אלא בתהליך שרץ בנפרד. כשבן מסיים, הוא מחזיר את ערך ההחזרה לאבא, ולכן האבא חייב לבצע wait כדי לקבל את הפקודה מהבן. בהמשך נראה מה קורה כשהוא לא עושה wait. כאמור, יש היאראכיה בין תהליכים. לכל תהליך יש אבא אחד בלבד. לא יכול להיות תהליך שיש לו יותר. כל ילד הוא בן של אבא מוגדר. כל בן יכול גם ליצור תהליכים מחדש. אין קשר בין נכד לאבא. לכל תהליך יש process ID. בוינדוס כאמור אן הירארכיה. ברגע שנוצר, אין שום קשר בין ה"אבא" ל"בן". זה משמעותי מבחינת מי יכול לשחרר, לעשות kill וכד'.

מה קורה בשלב ה-init?

. כמשמערכת ההפעלה עולה התהליך הראשון שעולה נקרא <u>init</u> והוא למעשה מתחיל את כל התהליכים האחרים. וברור שהוא גם האחרון שיורד בסוף.

הבן מחזיר את ערכי ההחזרה לאבא, לכן האבא חייב להמתין לזה. מה קורה אם האבא לא ממתין? נוצר מצב שמערכת ההפעלה לא יכולה לסגור את המרחב הזכרון הזה. זה מצב שנקרא zomby - אם בן סיים והאבא לא קיבל את ערך החזרה. מערכת ההפעלה לא סוגרת אותו עד שהאבא סוגר אותו, או לחילופין אם האבא נסגר.

ברמת המערכת, שהיא האבא של כל התהליכים, היא קולטת את כל ה-"תהליכים"- היא קולטת את כל היתומים. תהליך במצב זומבי- זה אומר שבן סיים והאבא לא סיים ולא עשה wait. אם האבא סיים, זה ישתחרר לבד. התהליך עצמו, כשעושים PS, הוא לא נסגר.

# תהליכים- המשך

יום שני 24 יולי 2017

תחילת שיעור code review - shell

לעשות define לכמות הפרמטרים (שאפשר לשלוח ל-shell אחרי הפקודה) ולהבהיר בדוקומנטציה שמדובר בהגבלה. להוסיף פונקציה readCommand, לעשות לפי הפסאודו קוד במצגת.

?execvp מה עושה

הוא לא יוצר תהליך חדש (בן חדש), כלומר הוא לא עושה fork.

הוא טוען את התכנית החדשה על בסיס התשתית הנוכחית ומריץ. אם הוא הצליח לטעון, התשתית נדרסה ואז כבר אין משמעות למה שכתוב בהמשך בקוד. אם הוא לא הצליח לעשות fork, זה אומר שלא הייתה דריסה והוא יחזור לקוד וימשיך הלאה!

> הערה לא קשורה: gdb

כמעט לכל הפקודות אפשר להוסיף מספר. למשל c 20 משמע, תעשה 20 cintinue משמע למשל לולאה שאני רוצה להגיע לריצה ה-20 שלה).

# **Context Switch**

התהליך של הורדת תהליך אחד והעלאה של תהליך אחר.

מה שקורה בתהליך - הסביבה של התהליך הקיים נשמר (כולל כל הרגיסטרים), כשפי שאמרנו, ב-PCB כדי שבפעם הבאה שנעלה את התהליך נחזור לאותו מקום בדיוק, כאילו לא הורדנו והעלנו תהליך.


מעצם יצירת תהליך, נוצר לו PCB - כלומר, גם אם יתחיל לרוץ תהליך שלא נעצר קודם, אלא מההתחלה, פשוט מה שיהיה ב-PCB יהיה כאילו מאופס, אבל עדיין תהיה פניה ל- PCB שלו.

2-3% זו פעולה כבדה. אנחנו לא רוצים לעשות את זה בתדירות גבוהה מדי. "context switch צריך לזכור ש- PCB שקף-

PCB זו טבלה בזכרון- שבה לכל תהליך מערכת ההפעלה זוכרת בה מה קורה בתהליך מסויים.

נניח שתהליך רץ ואז הוחלט לעשות switch. דבר ראשון עושים שמירה של הסביבה שלו לתוך ה- PCB ועושים reload לתוך ה- PCB של התהליך הבא. בכל הזמן הזה ה-CPU עובד, אבל הוא במעין השהייה (כלומר עובד "בחינם"- הוא רק מחכה. הוא כאילו לא מקדם אף תהליך. זה override של CPU לא יהיה גדול מדי. ביצועים לא מתקדמים.

מתי נקבל את זה? ככל שה-quantum קטן יותר, נבזבז יותר זמן על הסוויצ'ים. לכן זה צריך להיות מכוייל בהתאם לצרכים.



# Scheduler

אותו חלק במערכת ההפעלה שהוא זה שמקבל את ההחלטה האם צריך להחליף תהליך ואת מי להעלות באותו רגע נתון. הוא עובד לפי אלגוריתם מסויים (יש כמה אלגוריתמים אפשריים (מתקשר ל-real time ,batch וכו- זה קשור). הוא לא הגורם המבצע, הוא הגורם המחליט. כשמגיעים לגמר quantum, כלומר מקבלים אינטראפט של הטיימר, הוא אומר לו תגיע להחלטה.

מגיעים אליו גם כשתהליך מסויים עשה פניית I/O.

יש לו 3 סביבות שונות של עבודה:

-batch יחסית הוא עובד קל. הוא נותן לתהליך לרוץ ולא קוטע תהליך בזמן ריצה. רק כשתהליך עצר (בלוק או סיים), אז הוא נכנס לפעולה. user interactive- הוא זה שקוטע תהליכים בזמן ריצה כדי שכולם ירגישו שיש תגובתיות טובה

real-time- גם פה, ה-scheduler כן קוטע תהליכים בזמן ריצה כדי לעמוד ב-dead-line. הוא צריך להפעיל תהליך מסויים באופן מחזורי. העבודה הכי קשה של ה-schuduler היא ב-user interactive- כי שם ממש צריך כל הזמן לעצור תהליך. ב-real time יש פחות קטיעות, צריך לוודא שדברים קורים בקבועי זמן מסויימים.

באמת בשלושת הסביבות האלה יש מנגנונים נוספים שרצים

batch הוא non preemtive- המשמעות היא שאין קטיעה של תהליכים בזמן ריצה (רק בלוק או I/O). לכן יש אינטרולים ארוכים האינטראקטיב הוא פרימטיב ובו יש אינטרוולים קצרים

הריאל טיים, הוא גם פרימטיב כמובן, אבל יש לו אינטרולים ארוכים. כי בזמן שלא קרה ארוע, לא צריך להחליף שום דבר

הכוונה של קצר או ארוך, זה שצריך לדעת להגיב, אבל בשגרה לא חיבים להחליף תהליכים בתדירות גבוהה (במקרה של real time).

כבר דיברנו איך תהליך יכול לעצור בזמן ריצה- יש איזשהו אינטראפט שבו נותנים למערכת ההפעלה שליטה והיא יכולה להפסיק ריצה.

קריטריונים שה-scheduler צריך לעמוד בהם באופן כללי לכל סוגי המערכות:

- הוגנות צריך להענות לכל התהליכים
- התחייבות למדיניות לכל סוג מערכת יש מדיניות מסויימת. הוא חייב לעמוד במדיניות המתחייבת
  - איזון תפקידו לדאוג שאף אחד לא מתייבש, מצד שני שאין כאלה שרצים כל הזמן •

#### באופן ספציפי לכל סוג מערכת:

#### Batch

Throughput- צריך למקסם את כמות התהליכים שרצים (בשעה). מצד שני, כשמגיעים לבלוק, צריך להודיע ל-cpu כה שיותר מהר שנגמר בלוק. זוהי למעשה מהות ה-batch, ברגע שתהליך מסתיים (בין אם זה בלוק או קריאה ל- I/O), צריך להגיב הכי מהר שאפשר לתהליך מכתיים (בין אם זה בלוק או קריאה ל- I/O),

Turnaround time- לדאוג לכך שכל התהליכים יסיימו במינימום הזמן האפשרי CPU utilization- מצד אחד הוא צריך לעבוד כמה שיותר (לא להתבזבז) ומצד שני זה צריך להיות ביעילות

## Interactive

רספונסביליות מהירה

פרופורציונליות- אם אני צריכה שיגיב תוך 100 מילישניות, אני לא רוצה שיגיב תוך 10 מילישניות כי זה יגרום להמון overhead (פרופורציונלי לתהליך שץ).

# איפה יושב המשנה ששומר את ה-quantum?

מה קורה כששומרים משתנה גלובלי ונותנים לו ערך (5 למשל).
יש פורמט של קובץ out ויש לואדר שיודע לטעון תכנית.
שיודע לטעון תכנית.
ההפעלה. ה-bios מתניע פעולות
ההפעלה. ה-bios מתניע פעולות
ההפעלה לזכרון וכל התהליכים שלה
התחילים לעבוד. ה- init זה התהליך
הראשון המתחיל לעבוד. בתהליך הזה
מתחיל להטעין גם את כל המשתנים
שמערכת ההפעלה צריכה (הם read או quantum) או
את המשתנה הגלובלי שנתנו לו ערך. כל

ההפעלה.

#### Real-time

צריך להגיב בהתאם לדד-ליין.

צריכה לדעת להגיב לתהליכים מחזוריים. נניח יש לי תהליך אחד שהוא מחזורי. כל 20 מילי הוא חייב לפעול. בין לבין יכול להיות מלא דברים שרצים. אבל כל 20 מילי צריך לעצור ולתת לו לעשות את מה שהוא צריך לעשות. זו גישה שונה מה- response במקרה האינטראקטיבי

בגרף אפשר לראות אינדיקציה לניצול CPU

Figure 2-6 shows the CPU utilization as a function of n, which is called the **degree** of multiprogramming.




Figure 2-6. CPU utilization as a function of the number of processes in memory.

# הערה: אם יש תהליך שיש לו פניה ל-I/O- כל זמן שמחכים להקשה על המקלדת (או כל דיבייס אחר), התהליך נמצא בבלוק. מה יקרה כשיגיע הקלט מהמקלדת? זה ייצור interapt וה-scheduler ידע שצריך להעלות עכשיו את התהליך שנמצא בבלוק, התהליך יעבור ל-ready וכשיגיע תורו זה יתחיל לרוץ

# Preemptive and non-preemptive

ארכנן" לעצור.

Spooler directory

A dapc

Process A

Process A

Process A

Process A

Process A

Process B

Spooler directory

abc

Out = 4

Out = 4

Dut = 4

Out = 4

Out = 4

Frocess A

Out = 4

Out

יכולה להווצר בעיה כשתהליך מספיק לא כשהוא "תכנן" לעצור. נניח שיש תהליכים שצריכים להדפיס. הם זורקים למקום כלשהו את מה שצריך להדפיס, הספולר רץ ומדספיס. תהליך A פונה אל הספולר ומבקש מקום פנוי כדי להדפיס. הספולר ומבקש מקום פנוי כדי להדפיס. הספולר אומר לו- יש מקום פנוי ב-7. אממה? מערכת ההפעלה עוצרות אותו בדיוק ברגע זה כי משהו אחר צריך לרוץ (כלומר, לפני ש-A באמת עשה שימוש במקום הפנוי). באותו רגע, כל הסביבה של A נשמרת ב-PCB, כולל ה-7. בזמן ש-A מחכה, B פונה לספולר, "שואל" אותו אם יש מקום פנוי, מקבל תשובה- 7 ונכנס לשם לחכות להדפסה. אז A חוזר אחרי בלוק, הסביבה שלו עולה, הוא יודע שיש לו מקום ב- 7, ונכנס לשם. בצורה כזו, שה B פשוט נעלם ובחיים לא יהיה מוחזר. A דורס אותו.

race condition זה נקרא

צריך להוסיף הגנות כדי להתמודד עם מצבים כאלה

מה קורה ב-scheduler שלא קוטע תהליכים (non - preemptive)? race condition לא אפשרי.

אבל יכול להיות "הרעבה"- תהליכים שרצים וכל השאר מחכים. ואין מה שיכול למנוע את זה. אם יש תהליך שכל הזמן פונה רק ל-cpu (כלומר אין לו i/o בכלל)- זה אומר שהוא לא רץ.

quantum Dispatcher

המשמעות- קבוע הזמן שבו ה- scheduler מבצע החלטה נוספת של מה לעשות הלאה. חשוב להדגיש- זה לא המקסימום זמן שתהליך יכול לרוץ, כי ה-scheduler יכול להחליט שתהליך ימשיך לרוץ. ככל שה-quantum קטן יותר התגובתיות גדולה אבל גם ה- overhead גבוה, צריך שיהיה איזון.

החלק המבצע של ה- scheduler הוא מבצע את ה-context switch. מה שהוא עושה- דיברנו על זה- מוריד תהליך ומחליף תהליך אחר במקומו.

הערת אגב חשובה- interapt לא יוצר context switch. כתוצאה ממנו יכול לקרות contextswitch, אבל זה לא הכרחי. לא בהכרח תהיה קטיעה של תהליך. בד"כ כשמגיע אינטאפט חומרה, זה מגיע לא בזמן שהתהליך שממתין לו רץ, כי מן הסתם התהליך הזה בבלוק.

## scheduler-אלגורתמים שבהם עובד

# first come, first served (FCFS)

האלגוריתם הכי פשוט.

בבסיס זה אלגוריתם של batch. מי שמגיע ראשון (סיים או בלוק), הוא זה שרץ.

כשיש רק תהליכי CPU אז ממש רצים לפי התור

אם יש הרבה טסקים שהם I/O bound task- אז יש יותר עצירות ותהליך אחר נכנס במקום. זה יכול להעלות את זמן הריצות של התהליכים האלה. להבדיל מ-interactive, התגובה תהיה יחסית מהירה, כאן זה יכול לקחת הרבה זמן (כי מחכים עד שתהליכים אחרים עוצרים בעצמם) מעצם ההגדרה שהאלגורתים הוא non- preemptive, זה אומר שזה batch

# **Round Robin (RR)**

כמו הקודם, אבל אם יכולת preemption

כל פעם מריץ את הבא בתור ומנקה את ה- ready queue. אבל יכול לעצור כשיש צורך לתת לתהליך אחר לרוץ.

# **Priority Queue**

אם כולם באותו לבל של פריוריטי, אפשר להשתתמש במנגנון הקודם (כי אז למעשה אין פריוריטי וזה פשוט תור). אם לא, ניתן את העדיפיות למי שברמה יותר גבוהה. כל עוד התור של התעדוף הגבוה לא ריק, קח רק משם. בעיה- יש כאלה שאפשר לא להגיע אליהם אף פעם. פתרון- dynamic priority המשמעות היא שעל אף שיש תהליכים עם תעדוף יותר גבוה, עדיין מגיעים גם לאחרים כדי לאפשר גם להם לעבור. (לא ברור- איך זה קורה ואיך זה שונה מהאפשרות הבאה)

אפשרות אחרת- Multilevel Queue הכוונה היא לתת לכל פריוריטי יחס חלק יחסי של פריורטי עושים יחסיות בין תהליכים שונים. לכל פריוריטי מקבלים יחסיות של זמן, כדי לא לייבש אף אחד. השקף זה הפשטה, יש עוד דברים שצריך לקחת בחשבון- למשל איך לחשב את הזמנים אם אין אף אחד בפריוריטי הכי גבוה או בלבלים אחרים (אם אין לי בחלק מסויים מה להריץ, אני צריכה לנצל את זה כדי להריץ תהליכים אחרים).

# priority change

בתחילת תהליך אפשר לשנות פריוריטי של תהליך מסוים. זו פקודה שנקרא (nice() זה בגבולות מסויימים. כל קבוצה של תהליכים נממצאת בתוך קבוצה מסויימת של priority וה-nice יכול לשנות רק בתוך הקבוצה.

# **Lottery Scheduling**

מעין לוטו שכל תהליך מקבל לפי הפריוריטי שלו כמות "כרטיסי הגרלה" וכך מעלה את הסיכויים לרוץ

איך נעשה הנושא של ה- priority (בלינוקס). מ- 0 עד 139 (0 הכי גבוה). כל התכניות שלנו רצות איפשהו בין 80 ל-100 נייס מוריד אותנו ל-99 (זו פקודה שבה מוותרים על הפריוריטי).

**31-בוינדואס** מ--1 ל

-1 - תהליך שושה איזשהו קאונטינג. כך הוינדוס מחשב את ה-idle. כר הוינדוס מחשב את ה-cpu load. כאן הפיוריטי הנמוך זה 0.

# Threads - Tanenbaum

יום ראשוו 30 יולי 2017

#### עמוד 97 בספר

בעקרון לכל תהליך יש מרחב זכרון ו -sigle thread of control. אבל במצבים רבים, אנחנו רוצים שיהיה כמה threads באותו מרחב זכרון, כך שכאילו יש לנו תהליכים נפרדים (למעט מרחב הזכרון שמשותף להם).

יש כמה סיבות למה נרצה כמה מיני תהליכים (threads) שרצים במקביל. הסיבה העיקרית היא שבאפליקציות רבות, יש פעילויות שונות שרצות באותו זמן (ולא בהכרח תלויות זו בזו). מעת לעת חלק מהפעילויות האלו יכולות להכנס לבלוק. אם אני מחלקת את הפעילויות השונות ל-threads שרצים כאילו במקביל, זה מאפשר לי להמשיך לתפקד- כלומר, התכנית לא תהיה מושבתת בגלל בלוק של thread אחד. זה למעשה אותה סיבה שאמרנו שאנחנו רוצים תהליכם שונים (ובשביל זה יצרנו תהליכי בן). במקרה של תהליכים, במקום לחשוב במונחים של אינטראפטים, טיימרים וקונטקס סוויצ'ים, יכולנולחשוב במונחים של תהליכים מקביליים.

כאן הדבר דומה, אלא שאנחנו מוסיפים אלמנט: היכולת של ישויות מקבילות לחלוק מרחב זכרון (ומן הסתם כל הדאטא שבזכרון הזה) משותף. היכולת הזאת היא קריטית במקרים מסויימים, ולכן לא ניתן יהיה לעשות שימוש בתהליכים מקבילים.

סיבה נוספת לעבוד עם threads היא שהם פחות כבדים מתהליכים ולכן יותר קל (כלומר יותר מהר) ליצור ולהרוס אותם.

דוגמא לעבודה עם מעבד תמלילים שבו רצים שלושה threads- אחד קולט את הקלט מהמקלדת (היוזר כותב קובץ טקסט), השני שומר את הטקטס לדיסק (יכול לעשות את זה באופן אותומטי כל כמה שניות∖ דקות) והשלישי מסדר את העמודים כל פעם שיש איזשהו שינוי באמצע (נוספה או הוסרה שורה למשל):




Figure 2-7. A word processor with three threads.

לו היה מדובר ב- thread אחד ויחיד, אז כל פעם שהקובץ נשמר אותומטית, לא היה ניתן לקלוט קלט מהמקלדת וכד'. אגב, בדוגמא הזו, לא ניתן היה לעבוד עם שלושה תהליכים נפרדים משום שלושתם צריכים לתקשר עם אותו קובץ. מרחב הזכרון המשותף הוא שמאפשר ל-threads לעשות זאת.

טבלה עם השוואה של סרדים ולא סרדים- <mark>מחברת??</mark>

המודל הקלאסי של Threads המודל מתבסס על שני מונחים בסיסיים: resource grouping execution

לעיתים זה מועיל להפריד בין השניים, וכאן נכנסים לתמונה ה-threads נבחן קודם את המודל הקלאסי ואז נראה איך זה בלינוקס, שמטשטשת מעט את הגבולות בין תהליכים ו-threads.


באיזשהו מקום, אם יש לנו הרבה threads תחת תהליך אחד, זה אנלוגי להרבה תהליכים שרצים במחשב אחד. כיוון שכל שלכל thread יש גישה לזכרון של הת'רדים האחרים (שהוא כאמור אותו זכרון), ברמת העקרון יכול להיווצר מצב שבו thread אחד יכול לגשת ואולי אפילו למחוק את הסטאק של thread אחר. אין שום הגנות במקרה הזה קודם כל כי זה בלתי אפשרי להגן. אבל יותר חשוב- אין צורך בכך. בשונה מתהליכים, threads שונים תמיד מופעילים על ידי אותו היוזר (שמפעיל את התהליך) ולכן לא אמור להווצר קונפליקט בין ה-threads.

מה שמשותף:

Per-process items	Per-thread items
Address space	Program counter
Global variables	Registers
Open files	Stack
Child processes	State
Pending alarms	
Signals and signal handlers	
Accounting information	

Figure 2-12. The first column lists some items shared by all threads in a process. The second one lists some items private to each thread.

בדומה לתהליך, thread יכול להיות בכל אחד מהמצבים הבאים: thread, plocked, ready, blocked לקלוט קלט thread לקלוט קלט thread שרץ משמע שה- CPU זמין לו. בלוק משמע שהוא מחכה שמשהו יעשה לו unblock, למשל כשמתבצעת system call לקלוט קלט thread נחסם עד שמגיע אינפוט מהמקלדת (וכשזה יקרה, הוא יעבור ל-ready ויחכה לתורו. המעבר בין מצבים של threads זהה לזה של תהליכים. תזכורות, כמו שראינו בתהליכים:



- 1. Process blocks for input
- 2. Scheduler picks another process
- 3. Scheduler picks this process
- 4. Input becomes available

Figure 2-2. A process can be in running, blocked, or ready state. Transitions between these states are as shown.

מדלגת

Interprocess communication

# **Threads**

יחידת ריצה שהיא לא process, אלא יחידת ריצה בתוך process. יכול להיות כמה threads בכל תכנית על מנת ליצור תהליכים מקביליים. אנלוגיה- זה יכול להיות פונקציה. כשמפעילים thread מגדירים איזה פונקציה להפעיל. תיאורטית, אותה פונקציה יכולה להיות מופעלת על-ידי כמה threads. נניח רוצים לקרוא מלא רשומות מקובץ. זה אומר שכל פעם קוראים חתיכה, מגיעים לבלוק, מחכים לתור כדי להמשיך וכן הלאה. זה יכול לקחת מלא זמן. אם מריצים את זה ב-threads שונים אז יש כמה בקשות (ממערכת ההפעלה?) במקביל.

> כזכור, יחידת ברמת הפרוסס זו יחידת ריצה שיש לה את כל משאבי המחשב זמן שהיא רצה. ה-tread זו יחידת ריצה אבל יכולים להיות כמה בתוך תהליך אחד וכולם רצים תחת המשאבים של אותו תהליך. לכל thread יש סטאק משלו.

כל thread מקבל 8 מגה בדיפולט ככל שיש יותר threads, יש פחות מקום בהיפ שאפשר להקצות למשהו אחר. 8 מגה- זה פרמטר קבוע מראש. בגלל הדיפולט יש הגבלה על כמות הת'רדים שאפשר להריץ. מספר הקסם- אפשר להריץ 382 במקביל. זה בהנחה שלא הקצאנו הרבה מה- heap לפני (כלומר, אם באמת רצים 283 במקביל, ב-heap כמעט לא נשאר כלום).

מה המשמעות שיש לי stack נפרד עבור כל thread? נניח ששניים רצים על אותה פונקציה- כיוון שהסטאקים שלהם שנים, המשתנים הלוקאלים שונים ולא משפיעים אחד על השני.

יושב על כל משאבי הפרוסס שממנו הוא הופעל, פרט לזה שיש לו סטאק משלו.

כלומר, אם הגדרנו איזשהו מבנה בהיפ, כל הthreads יכוליים לגשת אליהם בלי בעיה. גם משתנים גלובלים- זה משאב משותף (כי האזור בזכרון שכולל את הדאטא, טקסט וכו- זה משותף). היתרון הוא שהעברת מידע ב-threads זה יחסית פשוט, בעוד שהעברת מידע בין תהליכים זה הרבה יותר מסובך.

איך באמת מעבירים מידע בין תהליכים? משתמשים במערכת ההפעלה. בת'ראדים אין פניה למערכת הפעלה.

כשעושים create thread זו קריאה למערכת ההפעלה, היא מקצה לו סטאק משלו ושם הוא רץ. מערכת ההפעלה יכולה להפעיל את ה-quantum ביחס ל-thread, ולא רק ברמת התהליך.

> \*סטאק פוינטר- טופ של הסטאק שאני נמצאת בנקודת זמן נתונה השני???

יש ספריה שנקראת pthreads למשל כשרוצים ליצור: status = pthread create (threadID,...FuncToRun, params)

thread מתחיל מפונקציה אחת אבל בתוכה אפשר לקרוא לפונקציות אחרות.

יתרון עצום שיש ל- threads על פרוססים, שאם דיברנו על זה שקונטקס סוויץ בין תהליכים זה די כבד, במעבר בין threads, המעבר הוא פשוט. במקרה כזה צריך לשמור את כל תמונת הרגיסטרים (מזה אין מנוס), את הסטאק (פוינטרים של הסטאק) ואת המצב שלו (<mark>קרנל וכו -</mark> <mark>לא ברור</mark>). לעומת המון דברים אחרים בתהליך שקשורים למאשבים שצריך לשמור בתהליכים.

Per-process items	Per-thread items	
Address space	Program counter	
Global variables	Registers	
Open files	Stack	
Child processes	State	
Pending alarms		
Signals and signal handlers		
Accounting information		

**Figure 2-12.** The first column lists some items shared by all threads in a process. The second one lists some items private to each thread.

אם כך, למה נרצה להפעיל סראדים במקום תהליים?

- 1. אפשר לקבל את אותה תחושה של מקביליות בתוך תכנית אחת על אותו מרחב זכרון (אי אפשר בתהליכים שונים).
  - 2. לעשות create thread זה הרבה יותר פשוט מאשר של תהליך (העתקה וכו וכו)
  - 3. Multi- core אפשר ממש ליצור מקביליות בתכנית שלי שרצה- שאחד ירוץ בקור אחד והשני


נניח יש לי תכנית שיכולה לקבל אינפוט מכל מיני מקורות (מקלדת, רשת ועוד). בעקרון יכול להיווצר מצב שבו אני מחכה לאינפוט אחד (מהמקלדת למשל) ואז התכנית תקועה, למרות שהאינפוט שהיא מקבלת מהרשת (למשל) לא קשור ואפשר להמשיך להזרים אותו. threads נפרדים ממש יוצרים מקבליות ומונעים סיטואציה כזו.

multi- thread דוגמא- איך עובדת מערכת עם

web server נניח מערכת עם

מה הייתי מצפה במערכת כזו? שכל בקשה תקלט ולתהיה תגובה בזמן סביר. נניח שיש רק thread אחד ויש משהו שיש לו בקשה כבדה, כולח עומדים וממתנים.

נגיד יש מנגנון שקולט בקשות ועל כל בקשה הוא פותח thread חדש ואז כל בקשה מקבלת טיפול מיידי (או לפחות בכאילו- כי אם יש קור אחד אז יש חלוקה, אבל התחושה של החלוקה עדיין נשמרת). היתרון הגדול הוא שאם יש בקשה קצרה, היא תקבל מענה מהירה. כלומר, דברים לא נתקעים.



```
while (TRUE) {
    get_next_request(&buf);
    handoff_work(&buf);
}

while (TRUE) {
    wait_for_work(&buf)
    look_for_page_in_cache(&buf, &page);
    if (page_not_in_cache(&page))
        read_page_from_disk(&buf, &page);
    return_page(&page);
}

(a)

(b)
```

**Figure 2-9.** A rough outline of the code for Fig. 2-8. (a) Dispatcher thread. (b) Worker thread.

# Multi - vs. Single Threaded

#### מולטי:

- מולטי כמובן יוצר מקבליות
- blocking system call מה זה אומר? כשעובדים על מולטי ו- thread אחד נכנס לבלוק, המשמעות היא שהאחרים 'clicking system call אחד שבו כל התהליך עוצר. דיברנו קודם על תכנית שמחכה לאינפוטים יכולים להמשיך לעבוד, להבדיל מ- thread אחד יתקע אותי אם אני למשל מחכה לקלט מהמקלדת.
  - ביצועים גבוהים •
  - תכנות קל (אפשר לחלוק על זה, זה יש גם בעיות שנובעות מ-threads, צריך לדעת לסנכרן אותם כמו שצריך)

#### בסינגל

- אין מקבליליות (סדרתי)
- אם יש בלוק, כל התהליך נכנס לבלוק
  - ביצועים נמוכים

## פונקציות עיקריות

Thread call	Description
Pthread_create	Create a new thread
Pthread_exit	Terminate the calling thread
Pthread_join	Wait for a specific thread to exit
Pthread_yield	Release the CPU to let another thread run
Pthread_attr_init	Create and initialize a thread's attribute structure
Pthread_attr_destroy	Remove a thread's attribute structure

Figure 2-14. Some of the Pthreads function calls.

exit - אפשר לסגור בכל שלב. אפשר גם לעשות return לפונקציה בתוך ה-thread ואז זה יצא ואין צורך באקזיט. אם עושים exit לתהליך, כל הת'ראדים נסגרים.

join - פונקציה שמשמעותה שאני רוצה להמתין שת'ראד מסויים יסיים (קצת מקביל ל- wait בתהליכים). כשעושים join לת'ראד מסויים, נמצאים בבלוק עד שהוא יסיים. פה חייבים לתת את ה-ID שלו. איפה זה עוד חשוב?

דיברנו מקודם על כך שתהליך, ברגע שהוא מסיים, כל הת'ראדי שלו מתים. הגיוני שכשתהליך מסיים, לפני זה הוא ימתין שכל הת'ראדים שהוא הפעיל יסיימו לפני שהוא יוצא.

yield - פקודה דומה ל-yield .nice אומר שאני מוותר על התור שלי- זה אומר למערכת ההפעלה לתת את התור שלי ולהתחזיר אותי לסוף התור ב-ready queue. אם יש המתנה ארוכה יחסית, נכון להשתמש ב-yeald.

נניח אני מחכה למסר כלשהו מת'ראד מסויים, אני יכולה לדגום בתדר יחסית נמוך ולעשות yield שתי הפונקציות האחרונות- בד"כ לא נוגעים בהן, זה קשור יותר לקונפיגורציה של הת'ראדים

סדי שבפועל אפשר יהיה להעביר כל דבר (void\*) כדי שבפועל אפשר יהיה להעביר כל דבר cyoid\*) כדי שבפועל אפשר יהיה להעביר כל דבר

```
התכנית שהרצנו בכיתה:
```

במצב מסויים, נותרנים לגלובל לספור והוא לא סופר כמו שצריך (וזה אקראי לגמרי)

מה קורה?

יהו תהליך שהוא אסינכרוני (רכשהדפסנו את מספר ה-thread, ראינו כל פעם משהו אחר, לא לי הסדר).

למה הוא לא מגיע למספר שציפינו?

זבור וווא דא מגע דמטפו טבע בו: אם אני מקדמת קאונטר גלובלי: ++

מה הוא עושה?

שלוש פקודות מכונה:

i את Ax הוא טוען מאישהו רגיסט

. מגדיל את Ax

שם את מה שיש ב-i ב

ה- scheduler יכול לעצור בכל שלב בין 3 הפקודות האלה. שבין שתי הפקודות הרשונות זה נעמר race condition

מה היתרונות בלהפעיל את ה-threads ביוזר מוד? כלומר לא במערכת הפעלה? צריך לזכור שפעם מערכות הפעלה לא תמכו ראשית, זה יותר מהיר שנית, קל יותר לשלוט באלגוריתם של ה- scheduling

אב, אם ת'ראד אחד נכנס לבלוק, מבחנת מערכת ההפעלה כל התהליך בבלוק אי אפשר לנהל schedule ברמה של אינטראפטים כי אין מערכת הפעלה במילים אחרות, אי אפשר לנהל ביוזר מוד thread preemption

קרנל

blocking system calls- אם אחד נכנס לבלוק, השאר יכולים לרוץ -bage fault גם גורם לתהליך או לת'רד להכנס לבלוק, נלמד בהמשך חסרונות:

לא כל מערכות הפעלה תומכות

באופן מעשי כל מערכות ההפעלה היום תומכות בזה וזה תמיד עובר דרכיהן ולכן לרוב הסראדינג יעשה דרך מערכת ההפעלה

בעקרון המנגנון של threads-מאוד נוח לשימוש ברמה שכשהגיעה הודעה כלשהו, מריצים thread וזה מטופל. נקרא pop up. יש לזה יתרון של עבודה מקבילית. החסרון של תהליך כזה הוא שכמות הת'ראדים מוגבלת וזה יכול לגרום לזה שתגיע הודעה ולא תקבל טיפול כי אין ת'ראד שיטפל בה. אבל יש דרכים להתמודד, בכל רגע נתון אני יכולה לדעת אם הגעתי למגבלה.

אם יש לי פונקציה שיש בה כמה ת'ראדים, אני לא יכולה סתם להריץ אותה בלי לקחת בחשבון. בעיקר אם יש משתנים גלובלי-יכולה להיות התנגשות. צריך לכתוב את הפונקציה בצורה שהפונקציה תעבוד בצורה נכונה ויעילה גם אם כמה ת'ראדים נצמצאים במקביל.

reentrant code אם כתבנו את כל ההגנות בקוד (מתוכנן מראש לכמה ת'ראדינג)- נקרא קוד שלא נעשו עליו ההגנות- non reentrant code- לא מוגן מפני הפרעות או התנגשויות

.threads-סיימנו את נושא התהליכים וה

# **IPC - Inter Process Communication**

ברור שתהליכים הם לא לחלוטין בלתי תלויים זה בזה. IPC הוא שם מטעה ויש למעשה שלושה נושאים עיקריים שנופלים תחת הכותרת הזו:

- 1. תקשורת בין תהליכים איך הם מעבירים אינפורמציה זה לזה
- 2. איך מוודאים שתהליכים לא מתנגשים ולא מפריעים זה לזה (למשל שני תהליכים במערכת בוקינג של חברת תעופה שמנסים שניהם לתפוס את המקום הפנוי היחיד שנשאר במטוס)
- A מפיק נתונים ותהליך B מפיק נתונים ותהליך B מדפיס אותם, הם צריכים להיות מסונכרנים (כלומר תהליך A מפיק נתונים ותהליך B חייב לחכות ש-B יסיים).

אנחנו לא נדבר בשלב הזה על תקשורת בין תהליכים, יהיה לנו קורס נפרד על זה (תקשורת בין threads זה לא בעיה כי הם חולקים אותו מרחב זכרון). באשר לשני הנושאים האחרים- הם רלוונטים ועובדים באותה צורה גם בתהליכים וגם ב-threads. לכן מעכשיו נדבר על threads אבל נשתמש במילה תהליך, כדי שחנה לא תצטרך כל פעם להקליד את המילה באנגלית..

#### מונחים:

## race condition

דיברנו כבר על מה זה race condition- תהליך אחד שיכול להתנגש עם תהליך אחר

#### critical section

אותו קטע קוד שבו חייבים שרק תהליך אחד יהיה, אחרת הם יכולים להפריע אחד לשני

אם כך צריך לזהות את האזורים הקריטים ולדעת להגן עליהם- צריך לוודא שבאזור קריטי נמצא רק תהליך אחד.

איך אנחנו מגנים על האזור הקריטי? אנחנו צריכים למצוא דרך לא לאפשר ליותר מתהליך אחד לגשת לדאטא או כל משאב משותף אחר בנקודת זמן קריטית. במילים אחרות, מה שאנחנו צריכים זה mutual exclusion.

כמה תנאים צריכים להתקיים כדי שהפתרון באמת יהיה טוב:

- 1. רק תהליך אחד נמצא ב- critical section שלו בכל זמן נתון
- 2. אף פעם אי אפשר להניח הנחות של סטטיסטיקה (מה ההסתברות שיהיו לי כמה תהליכים יחד באותו אזור וכו')
- 3. מכניסים תהליך אחר לבלוק רק כשנכנסים לאזור הקריטי- כלומר לא חוסמים תהליך אחר ללא צורך (דהיינו מחוץ לאזור הקריטי) כדי לא ליצור מצב שבו משהו נתקע ואף פעם לא מגיעים
  - 4. לא יכול להיות שמשהו ממתין לנצח כדי להכנס לאזור הקריטי. המנגנון חייב לאפשר לכל התהליכים לעבוד

ההתנהגות הזו מתוארת באיור. אפשר לראות שתהליך A נכנס לאזור הקריטי בנקודת זמן T1. ב-T2 מנסה להכנס אבל נחסם, כי כרגע יש תהליך אחר באזור הקירטי ואנחנו מאפשרים רק תהליך אחד. ברגע ש-A מסיים (T3) B נכנס לאזור הקריטי ועוזב כשהוא מסיים ב- T4.




Figure 2-22. Mutual exclusion using critical regions.

ניתן לחשוב על כמה פתרונות אפשריים כדי להשיג את ההתנהגות הזו.

# א. לנטרל אינטרפטים

יכול לעצור תהליך? אינטראפט. אם אין אינטראפטים, אף אחד לא יכול לקטוע אותי. זה אומר שאם נכנסים לאזור קריטי, scheduler יכול לעצור תהליך? בכניסה עושים disable interapts ואז אף אחד לא יכול ללהכנס. ?האם זה פתרון אפשרי

דבר ראשון ב- user mode אי אפשר לעשות את זה. בין השאר כי זה מאוד מסוכן. אם משהו נתקע בשלב הזה, המחשב מושבת. אגב, מערכת ההפעלה כן עושה את זה במקרים מסויימים (כי היא "יודעת" שזה לא יתקע).

בעיה נוספת- אם המערכת היא multi-core, אז הנטרול רלוונטי רק ל-core אחד ו-core אחר יכול להתערב בתהליך שניסיתי להגן עליו. בעיה זו נהיית יותר ויותר רלוונטית בעולם שבו רוב המחשבים, גם הפרטיים והכי פשוטים הם כבר multi-core.

# ב. Lock variable

נניח אנחנו מחזיקים איזשהו flag גלובלי שמאותחל ב-0. כשתהליך רוצה להכנס לאזור קריטי - הוא בודק קודם כל את flag. אם הוא 0, התהליך משנה אותו ל-1 (לסמן שעכשיו האזור נעול) ואז נכנס. אם ה-flag נעול (שווה ל-1), התהליך מחכה עד שהוא משתנה ל-0. במילים אחרות 0 אומר שאין אף תהליך באזור הקריטי ו-1 אומר שיש תהליך באזור הקריטי.

## מה הבעיה?

אותה בעיה שראינו עם הספולר של המדפסת (איור בעמוד 8 בסיכום- race condition). יכול להיות מצב שבו תהליך אחד בודק את ה-flag, רואה שהוא 0, "רוצה" לשנות אותו ל-1 אבל נקטע בדיוק בשלב הזה. לפני שהוא חוזר מהלוק, תהליך אחר רץ ומשנה את ה-flag ל-1. כשהתהליך השני יקבל שוב אישור מה- scheduler לרוץ, הוא פשוט "ישנה" את ה-flag ל-1 ויכנס לאזור הקריטי, וכך מצאנו את עצמנו עם שני תהליכים באזור הקריטי.

# ג. Spin Lock

הפתרון הזה, בשונה מהפתרון הקודם מגן ב-100%. ממה קורה פה (מה רואים בקוד)?

```
while (TRUE) {
                                                  while (TRUE) {
                           /* loop */;
   while (turn != 0)
                                                       while (turn != 1)
                                                                               /* loop */:
    critical_region();
                                                       critical_region();
   turn = 1:
                                                      turn = 0:
   noncritical_region();
                                                       noncritical_region();
}
                                                  }
                (a)
                                                                   (b)
```

**Figure 2-23.** A proposed solution to the critical-region problem. (a) Process 0. (b) Process 1. In both cases, be sure to note the semicolons terminating the while statements.

טעות באיור? זה אמור להיות שווה במקום שונה בתוך ה-while?

המשתנה turn שמאותחל ב-0 למעשה עוקב אחרי התור של מי עכשיו להכנס לאזור הקריטי. כרגע לעניינינו יש שני תהליכים שהמספר הסידורי שלהם זה 0 ו-1.

בשלב הראשון, תהליך 0, רואה ש- turn = 0 וזה מאותת לו שהוא יכול להכנס לאזור הקריטי.

במקביל, תהליך 1 גם רואה ש- turn = 0, ונכנס ללופ שבו הוא כל הזמן בודק מתי זה משתנה ל-1.

בדיקה של משתנה כלשהו באופן מתמשך עד שהוא מקבל ערך מסויים נקראת busy waiting. זה מצב שבאופן כללי יש להמנע ממנו כיוון שזה מבזבז זמן CPU (זה כאילו רץ מבחינת ה-CPU, כשמהותית, התהליך צריך להיות בבלוק כרגע כי הוא מחכה שמשהו יקרה). מאפשרים busy waiting. נקרא spin lock נקרא busy wait

כשתהליך 0 עוזב את האזור הקריטי הוא משנה את turn ל-1 כדי לאפשר לתהליך 1 להכנס לאזור הקריטי שלו. הפתרון זה עובד תמיד כי יוצרים פה מצב של תור- לכל אחד יש את הזמן שלו. אם אגב יש יותר משני תהליכים, אז יהיה לנו 0, 1, 2, 3 וכו'. ספין לוק זה פתרון לא רצוי כשאחד התהליכים מהיר באופן משמעותי מהשני. אם 0 מהיר, בשלב מסויים הוא יוצא מהאזור הקריטי ונתקע מחוצה לו כי 1 צריך לשנות את הלוק ל-0. אבל יכול להיות ש-1 עדיין עסוק באזור הלא קריטי שלו, כי באופן כללי הוא איטי זה מפר את אחד התנאים שדיברנו עליו קודם- שתהליך אחד חוסם תהליך אחר בזמן שהוא נמצא מחוץ לאזור הקריטי.

אם כך לפתרון הזה יש שני חסרונות עיקריים:

- ב קרי אות היים של החוד ליקר ב. 1. זה דורש סנכרון בין תהליכים, אם יש תהליך שפונה בקצה מהיר יותר אני בבעיה. במילים אחרות, זה מפר את אחד התנאים שפתרון צריך לעמוד בהם.
- עובד, אבל בפועל הוא CPU-, כלומר זה מנגנון שטוחן את ה-CPU עם ההמתנות. המשמעות היא שכלפי המערכת, ה-CPU עובד, אבל בפועל הוא לא מקדם תהליכים.

?מתי בכל זאת נשתמש בספין לוק

- אם אין מערכת הפעלה (במכונות קטנות ספציפיות)
- אם האזור הקריטי מאוד קטן- לא שווה להתעסק עם מנגנונים יותר כבדים
  - context swotch כשזמן ההמתנה קטן יותר מהזמן שלוקח לעשות •

בפועל, זה יקרה רק אם אין מערכת הפעלה. אחרת, אני אשתמש בכלים של מערכת ההפעלה (לזכור, ספין לוק זה לא כלי של מערכת ההפעלה).

נחזור לבעיה של ה-lock variable. למה הפתרון של flag גלובלי לא יעבוד?

יש שני דברים שנעשים בנפרד- הבדיקה וההשמה. אם אפשר היה לעשות את הבדיקה ואת ההשמה בפקודה אחת, הבעיה הייתה נפתרת.

ואכן יש פקודה כזו:

TSL- Test and Set Lock

זו פקודה אסמבלי שהמעבד תומך בה. למה זה ברמת פקודות אמסבלי? כי המעבד דוגם את האינטראפט בין פקודה לפקודה, לכן פקודה אחת לא יכולה להתחך.

ה-CPU שממלא את פקודת ה-TSL חוסם את ה-bus לזכרון ובכך לא מאפשר ל-CPU אחרים לגשת לזכרון עד שהוא מסיים את הפקודה. חשוב להבין שחסימת ה-bus זה משהו שונה לחלוטין מניטורלי אינטראפטים. קריאת פקודה וחסימת אינטארפטים לא מונעת מ-CPU אחר שנמצא על ה- bus להכנס באמצע.

במילים אחרות, אינטראפט לא יכול להכנס באמצע של פקודת מכונה, רק בין פקודות לכן רק חסימת ה-bus יכולה לעבוד (ולכן זה כלי של מערכת ההפעלה?)

Figure 2-25. Entering and leaving a critical region using the TSL instruction.

הסבר מפורט על הקוד- עמוד 126, פסקה 5

נניח שנחתכנו אחרי השורה הראשונה. ונגיד ה- lock היה - 0 ואז יתחוך, עדיין ה- lock הוא על 1. אי אפשר להכנס עד שזה לא ישתנה ל-1.

busy wait עדיין יוצר מצב של

# מה ההבדל בין זה לבין הספין לוק מעבר לכך שזה עושה שימוש בפקודת מכונה?

בעזרת ה-TSL אני לא צריכה ליצור את התורות, ואז בעיית הסינכרון נעלמת. אני יכולה לעושת הגנה אמיתית שרק אחד יכנס לאזור הקריטי בלי הסנכרון.

# **Producer-Consumer Problem**

פרודוסר - מייצר משהו

קונסומר- צורך

המצב הוא כזה: שני תהליכים חולקים איזשהו באפר משותף. הפרודוסר שם אינפורמציה בבאפר והקונסומר מוציא משם אינפורמציה (אפשר לתאר את אותו המצב עם יותר מפרודוסר אחד ויותר מקונסומר אחד, זה אותו מגנון).

מה קורה כשפרודוסר רוצה לשים משהו נוסף בבאפר, אבל זה מלא? הפתרון הוא שהפרודוסר "ירדם" ויעירו אותו כשהקונסומר מוציא פריט אחד או יותר מהבאפר. בצורה דומה, אם הקונסומר רוצה לקחת פריט אבל הבאפר ריק, הוא ירדם עד שהקונסומר ישים משהו בבאפר.

. פוטנציאלי race condition - פוטנציאלי

```
1
      #include <pthread.h>
 2
      #include <stdio.h>
 3
      #define BUFFER CAPACITY 100
 4
 5
 6
      int g_count = 0;
 7
 8
      void producer (void)
 9
10
           int item;
11
           while (TRUE)
12
13
14
               item = produce_item(); /* generate an item */
15
               if ( g count == BUFFER CAPACITY)
16
17
                   sleep();
18
19
               insert item(item); /* put item in the buffer */
20
21
               if (g count == 1)
22
23
                   wakeup (consumer)
24
25
26
27
28
      void Consumer (void)
29
30
           int item;
31
32
           while (TRUU)
33
34
               if (g_count == 0)
35
36
                   sleep();
37
38
39
           item = RemoveItem(); /*remove item from the buffer */
40
41
           if (g count == BUFFER CAPACITY -1)
42
43
               wakeup (producer);
44
45
           ConsumeItem (item); /*do something with the item, for example- print */
46
47
```

כדי לעקוב אחר מספר הפריטים בבאפר, אנחנו צריכים משתנה שסופר, count. אם המספר המקסימלי שהבאפר יכול להכיל הוא N, הפרודוס קודם כל יבדוק האם N ב-1. הפרודוס קודם כל יבדוק האם N ב-1. הפרודוסר ילך לישון. אם לא, הוא יוסיף פריט ויעלה את Count == N, אם כן, הולך לישון. אם לא, הוא יוריד פריט אחד ויוריד את N הקוד של הקונסומר דומה אבל הפוך- הוא קודם בודק האם N == 0. אם כן, הולך לישון. אם לא, הוא יוריד פריט אחד ויוריד את LN ב-1.

כל אחד מהתהליך בודק כל הזמן האם צריך להעיר את התהליך השני בהתאם לערך של N.

# ?race condition-איך אפשר להגיע ל

נניח שהבאפר ריק והקנוסומר קורא את ה-count כדי לבדוק האם הוא 0 (והוא כאמור 0). באותו רקע ה- scheduler מחליט לקטוע את ה-count את הקונסומר ולתת לפרודוסר לרוץ. הפרודוסר שם אייטם בבאפר, מגדיל את count, בודק את count, רואה שהוא שווה ל-1 וקורא את הקונסומר לרוץ. הפרודוסר שם אייטם בבאפר, מגדיל את wakeup (consumer). הבעיה היא שהקונסומר לא באמת ישן, כי הוא נקטע לפני שהוא "נרדם" והקיראה הזו למעשה הולכת לאיבוד. כשה-scheduler נותן לקונסומר לרוץ שוב, הקונסומר כבר קרא שה-count שווה ל-0 ולכן עכשיו הוא הולך לישון. הפרודוסר ממשיך למלא את הבאפר ובשלב מסויים ימלא אותו ואז יילך לישון ואז שניהם ישנים לנצח..

הבעיה טמונה בכך שקריאת ה-wakeup נשלחה לתהליך שעוד לא ישן והלכה לאיבוד.

.context switch חשוב לזכור: אינטראפט לא יוצר בהגדרה

אז זה יקרה. context switch מקבל החלטה, ואם הוא מחליט שיהיה scheduler אחרי הקואנטום ה-

עוד נקודה חשובה: context switch בתוך quantum יקרה רק אם תהליך לנכנס לבלוק בזמן ה-quantum. כלומר, ה- scheduler יכול לקטוע "בכוח" רק בין quantum ל- quantum.

.running - אבל כפי שציינו קודם, לא ישירות ל שתהליך יעבור מבלוק ל-ready, אבל כפי שציינו קודם, לא ישירות ל

producer - consumer-ראינו בשיעור הקודם את בעית

אז מה הכלים של מערכת ההפעלה שמאפשרים להתמודד עם הבעיות האלה (בעיית הסינכרון ובעיית האזור הקריטי שלא בהכרח זהות)? כלי אחד, שנותן פתרון לשתי הבעית: Semaphore

צריך לדעת שזה כלי של מערכת ההפעלה- כלומר, פונים למערכת ההפעלה. היא צריכה לתמוך במנגנון שנקרא semaphore כל מערכת הפעלה שהיא multi- threads ו-multi processing, צריכה לתמוך בכלי כזה. מן הסתם בכל מערכת הפעלה, הפניה לסמפור מעט שונה

#### ?אז מה זה סמפור

לאף אחד להכנס.

שאלה לפני- מה אנחנו רוצים ממנו? אנחנו רוצים שהוא יהווה מחסום שבו אני יכולה לשלוט כמה יכולים לעבור בזמן נתון. שנית, חשוב לי שבזמן שתהליך אחד תקוע על המחסום, הוא לא אהיה ב- busy wait, אלא בבלוק. כלומר, אם משהו הגיע למחסום ולא יכול להכנס, שיכנס לבלוק. המנגנון הזה יוציא אותו מהבלוק כשצריך. כשמקנפגים סמפור, מגדירים כמה יכולים להכנס בזמן נתון. אם מגדירים אחד, זה בדיוק מנגון הגנה על critical section.

אבל, לפעמים אני רוצה לאפשר כניסה של כמה. אנלוגיה לסמפור- תאי השירותים הציבוריים. נגיד יש שלושה תאים, מקנפגים סמפור ל-3. בכל זמן נתון יכולים להיות שלושה. הגיע הראשון, יכול להכנס, שני ושלישי גם. מגיע הרביעי- ממתין. עד שמשהו יצא. יכול גם להיות שיצאו שניים. כלומר, זה מחסום חכם שסופר ויודע בכל רגע נתון כמה יכולים להכנס וכשהוא מגיע למקסימום הוא עוצר ולא נותן

איך כותבים תכנית ב-C (למשל)
שתוכל לפנות למערכת ההפעלה?
אני בתכנית שלי בונה API שיודע
לפנות לסמפור. במימוש של
הפונקציה שיצרתי, שם אני יכולה
לעשות איזשהו switch case
שמגדיר איך לפנות למערכת
ההפעלה הספציפית
לינוקס למשל יכולה לעבוד עם כל
מיני מעבדים, ויש לה 5% קוד
שמותאם למעבד ספציפי. כלומר,

הרעיון (של Dijkstra) היה לשמור את כמות ה-wakeup באמצעות כלי שנקרא semaphore. הוא הציע שלמסמפור יהיו שתי פעולות- down שראינו קודם). פעולת **down** בודקת אם הערך של הסמפור גדול מ-0. אם כן, היא מקטינה ב-1 (שהן הכללה של הפעולות sleep פנוי אחד) והפעולה ממשיכה בלי לעצור. אם הערך של הסמפור הוא 0 (כל תאי השרותים תפוסים), התהליך נכנס ל-sleep ופעולת ה- down נעצרת (כלומר לא מקטינים ולא ממשיכים בתהליך).

בדיקת הערך, שינוי שלו וההרדמות הפוטנציאלית- נעשים יחד כ<mark>פעולה אטומית</mark> אחת (<mark>לא ברור, אם זו פעולה אטומית אחת- איך יכולה להיות</mark> תגובה שונה ל-0 ו-1 אם זו פעולה אטומית).

> פעולת <mark>up</mark> מגדילה את הערך של הסמפור (תא אחד בשירותים התפנה, הסמפור יכול להכניס תהליך אחד יותר ממה שהיה לו עד עכשיו).

בזמן הפעולה הזו יש תהליך (אחד או יותר) שרדומים בגלל שהם לא הצליחו להשלים את פקודת ה-down, בשלב הזה אחד מהם יבחר ויוכל להשלים את פעולת ה-down (כלומר להקטין שוב את הסמפור ב-1, ולהמשיך לרוץ). כלומר בעת up במצב שבו יש תהליכים בבלוק, הערך עדיין ישאר 0, אבל יהיו פחות להליכים בדומים

 סמפור בהגדרה הבסיסית המקורית לא חייב לשמור על תור אמיתי- לא בהכרח מי שהגיע ראשון באמת יכנס ראשון, זה תלוי במימוש שלו.

גם פעולת הגדלת הסמפור ב-1 והתעוררות של תהליך ישן היא פעולה אטומית. תהליך לא יכול להכנס לבלוק בזמן up. אם אין תהליכים רדומים, אז באמת הערך של הסמפור גדל באחד, מה שאומר שהסמפור "יודע" שיש מקום פנוי נוסף. הערה חשובה: גם כאן, תהליך רדום לא מתחיל לרוץ מייד כשמשתחרר מקום, אלא הוא עובר מ-block ל-ready. זה שוב מזכיר לנו שתהליך אף פעם לא עובר ישירות מ-block ל-running.

> נחזור למודל ה-producer-consumer ונראה איך באמצעות סמפור פותרים את הבעיה פותרים באמצעות שלושה סמפורים.

> > כתיבת תכנית שמשתמשת בסמפורים:

#include <semaphore.h>

סמפור בינארי - סמאפור שיכול לקבל את הערכים 1 ו-0. זה מצב שבו צריך להגן על אזור קריטי שבו לא ניתן לאפשר יותר מתהליך אחד. במחינה לוגית, סמאפור בינארי זהה ל-mutex, שזה כלי שנדבר עליו יותר מאוחר.

סמפור הוא סוג של unsigned int. זה קאונט שלא יכול לקבל ערך שלילי. הסמפור מאותחל למספר המקומות החופשיים במשאב (כלומר, אם זה אזור קריטי, זה יהיה מאותחל ב-1). כשהסמפור הופך ל-0, זה מעיד על כך שהמשאב לא פנוי, ותהליכים שינסו לעשות לו down יכנסו לבלוק עד שהסמפור יקבל ערך שגדול מ-0.

sem\_t מגדיר טיפוס semaphore.h -ה

sem\_init - initialize a semaphore

int sem\_init(sem\_t \*sem, int pshared, unsigned int value);

/\* LINK WITH -pthread \*/

Initializes the semaphore at the address pointed by sem

pshared - indicates weather the semaphore will be shared by threads of one process or between processes.

nonzero- processes (we will probably learn this later in IPC)

כיוון שאנחנו כרגע מדברים רק על threads, הערך של pshared יהיה 0. דבר נוסף שחשוב במקרה כזה, זה לשים את הסמפור במקום שזמין לכל ה-threads, כלומר כמשתנה גלובלי (או משתנה שעושים לו אלוקציה דינמית בהיפ.

undefined behaviour -חשוב שכבר אתחול של סמפור שכבר אותחל

הפונקציה מחזירה 0 אם היא הצליחה ו 1- אחרת.

sem\_t semaphore;
sem init(&semaphore, 0, 1)

במקרה שלנו, איתחול סמפור יראה כך (בהנחה ומדובר בסמפור בינארי שמגן על אזור קריטי):

sem\_wait - corresponds to down sem\_post - corresponds to up

```
#include <semaphore.h>
#include <pthread.h>
 1
 2
 3
      #include <stdio.h>
 4
      #define BUFFER CAPACITY 100
 5
 6
      int g_slotsInBuffer = 0;
 8
 9
      /* semaphores defined as globals */
10
      sem_t g_mutex = 1; /*binary semaphore- access to critical area */
      sem_t g_empty = BUFFER_CAPACITY; /* empty slots initializes with capacity- i.e all slots are empty */
11
12
      sem_t g_full = 0; /*no full slots at the beginning */
13
14
15
      void Producer(void)
16
17
18
19
           while(1)
20
21
               sem_wait(&g_empty);
                                        /* Decrement empty buffer slots (before putting something in it */
                                       /* Enter critical region */
22
               sem_wait(&g_mutex);
               g_slotsInBuffer++;
                                        /* Put new item in the buffer */
23
                                        /* Leave critical region */
24
               sem_post(&g_mutex);
                                        /* Increment count of full slots */
25
               sem_post(&g_full);
26
27
28
29
      void Consumer (void)
30
31
           while (1)
32
33
               sem_wait(&g_full);
                                         /* Enter critical region. If mutex == 0, thread will be put in block */
34
               sem_wait(&g_mutex);
35
               g_slotsInBuffer--;
                                         /* Take an item from the buffer */
36
               sem_post(&g_mutex);
37
               sem_post(&g_empty);
38
39
40
41
      int InitSemaphores(sem_t* _mutex, sem_t* _empty, sem_t* _full)
42
43
           int res, res2, res3;
           res1 = sem_init(_mutex, 0, 1);
res2 = sem_init(_empty, 0, BUFFER_CAPACITY);
res3 = sem_init(_full, 0, 0);
44
45
46
47
           if ((res1 || res2 || res3) == 1)
48
49
               return 1;
50
51
52
           return 0:
53
```

שאלה- רשמתי בכיתה שזו פונקציה של מערכת ההפעלה, לא אנחנו צריכים לממש. מה אנחנו לא צריכים לממש ומה כן? בעזרת הסמפור אנחנו מסנכרנים גם את הקצוות בין הפרודוסר לקונסומר וגם מגנים על האזור הקריטי.

יש לנו כלי נוסף שנקרא Mutex נדגיש- זהו כלי של מערכת ההפעלה כל התפקיד שלו זה מנעול- lock, unlock, אי אפשר לעשות סינכרון (דומה לסמפור הבינארי ). כלי הרבה יותר פשוט ולכן כשלא נצטרך סינכרון, עדיף שנשתמש בו

פונקציונליות דומה- אם תהליך אחד עושה lock ותהליך אחר מנסה להכנס, האחר יכנס לבלוק. גם פה אין busy wait. בהגדרה הבסיסית (המקורית) של mutex, רק מי שעשה את ה-lock יכול לעשות unlock. במימוש של הסמפור ראינו שתהליך אחר עושה up ותהליך אחר עושה down. על פניו ב- mutex אי אפשר לעשות את זה. אבל, חשוב לזכור שזה היה כך רק בעבר. היום, לפחות בלינוקס (ובעוד כמה מערכות הפעלה) המגבלה הזו הוסרה- אם ננסה לתת לתהליך אחד לעשות לוק ולשני אנלוק, זה יעבוד. בהמשך נדבר על dead lock, שזה מצב שבו הכרחי לעשות unlock מחוץ לתהליך שעשה lock.

על אף הדמיון, זה כלי נפרד, זה לא סמפור.

הבדל משמעותי בין מוטקס לסמפור בינארי: במוטקס אפשר לעשות כמה לוקים שאני רוצה ושחרור אחד משחרר את כולם. בסמפור אני יכולה לעשות לוק רקורסיבי- כלומר לוק ועוד פעם לוק ורק אחרי שתי פתיחות יצליחו לפתוח את זה. מה קורה כשאני עושה בסמפור wait, ואז עושים עוד פעם semwait) wait)

ייאון, אוז פוס בו עוד פעם שמוני, אוז פוס בו עוד פעם unlock . במוטקס יש רק

שאלה- האם היום בפועל יש הבדל בין mutex לבין סמפור בינארי. במה בפועל מתבטאת הפשטות של הכלי הזה?

מה קורה כשמחליפים בין (down(&empty ל- (down(mutex בקוד מהשיעור הקודם? - זה נקרא dead lock, נדבר על זה בהמשך.

דוגמא, איך אפשר לממש מוטקס ל"עניים". אם אין מערכת הפעלה. זה עדיין לא בדיוק בלוק

```
mutex lock:
        TSL REGISTER.MUTEX
                                       copy mutex to register and set mutex to 1
        CMP REGISTER,#0
                                       was mutex zero?
        JZE ok
                                       if it was zero, mutex was unlocked, so return
        CALL thread_yield
                                       mutex is busy; schedule another thread
        JMP mutex_lock
ok:
        RET
                                       return to caller; critical region entered
mutex_unlock:
        MOVE MUTEX.#0
                                       I store a 0 in mutex
        RET
                                       return to caller
```


**Figure 2-29.** Implementation of *mutex\_lock* and *mutex\_unlock*.

עושים busy wait ב"תדר נמוך"- כל פעם בודקים ויוצאים. זה לא בלולאה אינסופית, אלא מאפשרים לאחרים לעבוד ודוגמים כל כמה זמן- כשמגיע תורי. האנלוק לא שונה ממה שראינו, השוני הוא בחלק הראשון.

# **Priority Inversion**

נניח יש תהליך עם תעדוף גבוה שמגיע אזור הקריטי, והאזור הקריטי תפוס על ידי תהליך אחר עם תעדוף הרבה יותר נמוך. אם מדובר רק בשני התהליכים האלה, אין בעיה. התהליך עם התעדוף הנמוך יסיים, ישחרר את האזור הקריטי והתהליך עם התעדוף הגבוה יכנס וירוץ. אבל מה יכול לקרות?

יכול להיות שיש עוד מספר תהליכים שרצים בו זמנית ורמת התעדוף שלהם נמצאת בין הגבוה לבין הנמוך שנמצא בתוך האזור הקריטי. זה יוצר מצב שהתהליכים האלה מקבל העדפה של המעבד ותוקעים את התהליך עם התעדוף הנמוך בבלוק, אלא שהוא נמצא בבלוק כשהוא בתוך האזור הקריטי ולכן הבלוק נכפה גם על התהליך עם התעדוף הגבוה מבין כולם. כלומר, התהליך עם התעדוף הגבוה כאילו עובר לרמת התעדוף הכי ומוכה



פתרון: כשמערכת ההפעלה מזהה שמשהו בפריוריטי נמוך תוקע משהו גבוה, היא יכולה לשנות את הפריוריטי של הנמוך לזה של הגבוה, עד שהוא יוצא מהאזור הקריטי.

כאן סיימנו למעשה את נושא ה-IPC (למרות שיהיה לנו קורס שלם ספציפית על תקשורת בין תהליכים).

# dead lock

# מונחים בסיסיים:

משאב- אנחנו צריכים לתפוס אותו כדי לעבוד איתו. זה יכול להיות זכרון, מדפסת, דיסק, יכול להיות רשומה בדאטא בייס ולמעשה גם אזור קריטי. מאשב כלשהו שכדי לעבוד איתו אנחנו צריכים לקבל רשות, אין גישה חופשית (לכן במובן הזה אזור קריטי הוא משאב- אנחנו צריכים רשות לגשת אליו וכדי להמשיך לתפקד אנחנו חייבים לעבור דרכו).

יש שני סוגים של משאבים:

# preemptable resource

משאב שיודע לנהל את עצמו. אני לא צריכה לתפוס את המשאב כדי לעבוד איתו. דוגמא: זכרון. נגיד שתפסתי זכרון- פניתי לאיזשהו משתנה. ונגיד שמשהו אחר גם רוצה לפנות אליו - אין פה בעיה. ה"זכרון" יודע לטפל בכולם בו זמנית.

כלומר, אם לא עשיתי הגנה שרק אחד יוכל להכנס, זה עדיין יעבוד כמו שצריך. זה לא משהו שאני חייבת להגן עליו ולתפוס אותו.

#### non-preemptable resource

למשל מדספת. היא לא תשתחרר מעצמה. אם אני לא אעשה את ההגנה המתאימה, יצא זבל כי כמה יפנו אליה במקביל. במקרה הזה אני חייבת לבצע הגנה שרק אחד יכול לעבוד עם אותו משאב בזמן נתון, אחרת יהיה בלגן. הזכרון שונה בכך שהוא מנהל את עצמו. בגלל שהדיבייסים השונים פונים ישירות לזכרון ואין קונטרולר, אפשר לגשת לחלקים שונים שלו. יש משאבים שמחייבים תפיסה פיזית לפני שפונים אליהם ורק כשמחררים, אחרים יכולים לגשת.

קונטרולר של דיסק למשל- הוא יכול כל פעם לטפל בתהליך אחד. כנל מדפסת- היא צריכה להיות זמינה לתהליך אחד ויחיד.

#### אז מה זה דד לוק?

זה מצב שבו תהליך א' תופס משאב מסויים ונמצא בבלוק כי הוא מחכה שתהליך ב' יפנה מאשב אחר, אבל תהליך ב' (שתופס את המשאב האחר) נמצא בבלוק כי הוא מחכה שתהליך א' יפנה את המשאב שהוא צריך כדי להמשיך לרוץ. הם שניהם ימתינו למעשה לנצח.

חשוב להבין ולזכור- אם יש לי משאב אחד, גם אם יהיו לי 100 תהליכים, אין מצב לדד לוק. כי בכל סיטואציה שהיא מי שתפס בבוא הזמן מקבל מעבד ואז יחשרר. לא יכול להיות שהוא ממתין למשהו שאחר תפס לו ואז ממתינים לנצח. חשוב מאוד מאוד!!!!

בכל מקרה, בלי קשר לכמות המשאבים, אם בכל רגע נתון תופסים רק משאב אחד, אז אין בעיה. אם כך הדרך הכי נכונה לטפל- לתכנן מערכת שבה בכל זמן נתון אני לא תופסת יותר ממשאב אחד, אני מבטיחה שלא יהיה דד לוק. זה יכול לקרות כשיש תפיסת תהליכים הדדית בין שני תהליכים או בשרשת בין כמה תהליכים. ראינו דוגמא גם במודל של הפרודוסר- קונסומר וגם בהקשר של priority inversion.

עוד אפשרות שבה כנראה לא יהיה אף פעם דד לוק, זה אם אני משחררת הפוך לתפיסה:

```
typedef int semaphore;
                                            typedef int semaphore;
semaphore resource_1:
                                            semaphore resource_1:
                                            semaphore resource_2;
void process_A(void) {
                                            void process_A(void) {
     down(&resource_1);
                                                 down(&resource_1);
     use_resource_1();
                                                 down(&resource_2);
     up(&resource_1):
                                                 use_both_resources();
}
                                                 up(&resource_2);
                                                 up(&resource_1);
                                            }
                                                        (b)
            (a)
```

#### לא יכולה להווצר הצלבה.

נניח שנכנסתי ל-1- זה אומר שלא יכול להיות שמשהו יהיה ב-2. כי אם הוא ב-2 הוא עוד לא שחרר את 1 ולא הייתי נכנסת לשם. כשיש מספר רב של משאבים, חייבים לדאוג לכך שלעולם לא יהיה דד לוק, המשמעות היא שכנראה יהיה לזה מחיר כלשהו. במקרה הזה זמן ההמתנה שלי לאזור הקריטי יהיה ארוך יותר. הביצועים נהיים פחות טובים.

מהם ארבעת התנאים שרק אם כולם מתקיימים, יהיה דד לוק?

- אם אין לי אזור שחייבם להגן עליו, אין לי בעיה -mutual exclusion .1
- 2. hold and wait שבי אטואציה שבה אני תופסת משאב ואחרי שתפסתי משאב אני יכול הלהכנס להמתנה למשאב אחר, אז יש בעיה. אם בכל זמן נתון אני תופסת רק משאב אחר, אין בעיה, אף פעם לא יהיה דד לוק. זה אחד האמצעים הכי נוחים לדאוג לכך שלא יהיה דד לוק לוודא שכל תהליך מחזיק משאב אחד ויחיד בכל זמן נתון.
- 3. no preemption . כשיש משאב שאני חייבת לתפוס אותו ולהחזיק אותו עד שאני מסיימת, אז כנראה לא יהיה לי דד לוק. אני חייבת שיהיה לי משאב שאני צריכה לתפוס אותו כל הזמן עד שאני מסיימת. אם יש לי משאב שמנהל את עצמו ואני לא תופסת אותו ומחזיקה אותו בזמן שאני עורדת
  - -circular wait .4 יכול להיות בין 2, 3 ארבעה וכו'- שיוצרים מעגל של המתנות 4.

רק אם ארבעת התנאים יחד מתקיימים, יש לי סיכוי לדד לוק (לא אומר שבהכרח יהיה, אבל אם אחד מהם לא מתקיים, בודאות לא יהיה דד לוק. כלומר, אם הצלחתנו למנוע את אחד התנאים, אנחנו יכולים לדעת בודאות שאין לנו דד לוק. נדבר הרבה על דברים תאורטיים, אבל הכי חשוב להבין את הפרקטיקה- איך לוודא שהמערכת לא נכנסת לדד לוק.

מה האסטרטגיות האפשריות להתמודדות עם מצבי דד לוק?


אפשרות אחת- להתעלם.

לא מומלץ, אבל אפשרי. אם ההסתברות שזה יקרה מאוד נמוכה והנזק לעשות ריסט למערכת לא כזה כבד. מצד שני אנחנו יודעים שכל יומיים אנחנו עושים החלפת גרסה, אנחנו יודעים שהסיכוי כל כך נמוך שהמחיר לטפל בזה גבוה מדי. בפועל לא דובר

אפשרות שניה- לזהות שהגעתי לדד לוק ולעשות recovery. כלומר, אני לא עושה מניעה, אני יודעת להתמודד עם זה שזה קורה

האפשרות הכי מומלצת- למנוע הגעה לדד לוק. זה הכי חשוב

כאן מה שמעניין אותי זה המעגל של תפיסת משאבים וזה המקום שאני צריכה להתמקד בו כדי למנוע. כלומר, כשמטפלים במניעה, צריך לדעת במה להתמקד- בסירקולציה.



?מתי נעשה detection של דד לוק

או מתי יכולה להיות סיטואציה של דד לוק? כשאני מבקש משאב. כלומר, צריך להתמקד במקומות שבהם יש בקשת משאב.

אפשרות אחרת, ניתן למערכת לרוץ, כל כמה זמן נבדוק (כלומר מערכת ההפעלה תבדוק) האם יש דד לוק- במידה וכן, עושים פעולה אחורהו אל הסירקולציה.

> אפשרות נוספת- מה קורה כשיש לי דד לוק? אמורים לראות צניחה ב-cpu לואד, כי יש כמה תהליכים בבלוק. רלוונטי במערכת יעודית שבה כשחלק מה-threads נכנסים לבלוק, אני אראה ירידה משמעותית ב-CPU.

> > טיפול בדד לוק

אם זיהיתי שיש דד לק, מה עושים?

?איך עושים רקברי

. יש כמה אפשרויות, וכולן צריכות להעשות בזהירות

הבעיה היא שאחד ממתין לשני וכן הלאה וכן הלאה וכולם תקועים. אם בצורה חכמה אפשר לדעת איזה אחד ישחרר את ה"פקק". אם כך המערכת יכולה באופן יזום לשחרר את אחד המשאבים. אפשר לשחרר בצורה חכמה- כלומר לשחרר את זה שתפס את המשאב- להביא אותו למצב שהוא גם ממתין למשאב ואז זה משחרר. צריך לזכור, שיהיה נזק כלשהי, אבל ההנחה היא, שאם עושים את זה בצורה חכמה, הנזק יהיה יחסית קטן

אפשרות אחרת- שמערכת ההפעלה תיצור לעצמה נקודות דגימה שבה היא עושה מעין מיפוי ומאפשרת לעצמה במצב של דד לוק להחזיר את הגלגל אחורה.

> אפשרות אחרונה- הרסנית, פשוט להרוג הליך שתוקע האפשרות הראשונה- לא טריויאלית למימוש (החזרת הגלגל אחורה).

> > בעיני איציק, מה שצריך לעשות זה מניעה!!!

לפעמים מתקיימים ארבעת התנאים אבל אפשר להוכיח שברמת הדיזיין לעולם לא מגיעים לדד לוק. אם קשה להוכיח, צריך לטפל במניעה. אם כך צריך שאחד התנאים לא יתקיים. נעבור אחד אחד ונראה איך אפשר למנוע אותו. אגב לא תמיד אפשר למנוע. ואז או שאני צריכה להוכיח שאין דד לוק או שאני ממש אקווה שהדיזיין שלי הוא כזה שבאמת אין אופציה להכנס לדד ליין. או שאני אצטרך להתמודד עם recovery.

אם כך, נעבור על התנאים

- 1. יש מצב שצריך להגן על אזור קריטי. צריך להבין שזה לא בהכרח נכון. נניח שאני רוצה להגן על קובץ כמשאב. אבל אם כל התהליכים רק קוראים ולא כותבים, האם באמת צריך להגן עליו? לפעמים אותומטית אנחנו מנסים להגן, אבל כשבודקים, מבינים שזה לא הכרחי ואפשר לשתף משאב בין תהליכים.
  - אפשר גם להגדיר שעושים assign למשאב רק ממש כשזה הכרחי. אבל בפועל צריך באמת למנוע
  - אם אני תופס יותר ממשאב אחד בו זמנית. איך מונעים? אפשר למנוע את זה בדרך יחסית בזבזנית אבל עובד. לפעמים אני תופסת משאב ואז תוך כדי תהליך אני תופסת משאב אחר. ואז אומרים- אתה תכנס רק כשכל המשאבים פנויים. מנסים לתפוס את כולם בהדרגה (ראינו את זה קודם) לא סידרתי.
- אפשרות נוספת- הכי מומלצת- לא להגיע למצב שאני תופסת שני משאבים- כלומר, לפני שאני תופסת עוד משאב לשחרר את המשאב הקודם. צריך לדעת שלא תמיד זה אפשרי. זה כנראה מה שהייתי מנסה לעשות מבין ארבעת התנאים.
- 3. אם אני יכולה לגרום לכך שתהליך אחר יוכל לשחרר משאב שאני תפסתי, לכאורה זה יכול לשחרר את דד לוק. ככה, אני אמנם תקועה, אבל משהו אחר יכול לשחרר כלומר. לא ליצור מצב שאני תקועה ואף אחד לא יכול לשחרר.
  - איך מונעים סירקולציה?
     ממספרים את כל התהליכים. מגדירים שפרוסס יכול לבקש איזשהו משאב רק אם כל אלה שמתחתיו פנויים. מה המשמעות? יוצרים איזשהי סדרתיות (אגב, זה מגביל מאוד). בצורה כזו מנטרלים מעגליות. לצייר ולראות שאף פעם לא יהיה מעגל. לא ברור.

כמעט כל אחת מהאופציות האלה יש לה מחיר.

הנושא של דד לוק עולה כמעט בכל דיזיין מערכתי וחייבים לטפל בזה ולהראות שאין דד לוק. לרוב מה שפותר את הבעיה- מראים שאין תפיסה של יותר ממשאב אחד בו זמנית. זה מסבך את הדיזיין, אבל לא בהכרח מאט.

דאטא בייס- מטבע הדברים אנחנו רוצים לתפוס רשומה ספציפית. הרבה פעמים אני צריכה לעבור על כמה רשומות. יכול להווצר מצב של דד

האסא ב-0 מטבע הדבו ם אנהנד דרב ם יהנכוס דסומה ספביפ הני הדבר פעמים אני בו יכר דעבור על כמודד סומות: כהי דרוובו לוק- אני תפסתי כמה רשומות ואז אחד ממתין לשני ולא משתחררים. מה שעושים בד"כ- תהליך לפני שהוא מתחיל לעבוד תופס את כל הרשומות שהוא צריך ותוך כדי עבודה, כשהוא מסיים עם רשומה ספציפית, משחררים.

ברמת התקשורת, יכול להווצר מצב של דד לוק מוזר. תקשורת בן מחשבים- לא במובן הקלאסי אלא נגיד ששלחתי אישזהו "חבילה" והיא הלכה לאיבוד בדרך (נלמד בהמשך איך זה יכול לקרות), ואז נוצר מצב שאני ממתתינה לתשובה. אבל מי שהיה אמור לקבל את הבקשה ממתין לבקשה ושנינו נחכה לנצח. איך פותרים- יש טיים אווט- אם לא קיבלתי תשובה, שולחים שוב.

עוד דבר שחשוב לדעת- מושג שנקרא livelock- מנגנון שדומה ל-busy wait. אני בלולואה בהמתנה למשהו, אבל זה לא בלוק- מבחנת מערכת ההפעלה אני רצה. מבזבזים CPU וחוסמים למרות שלא קורה כלום- לולאה אינסופית

לא לגמרי ברור, לא באמת קשור לדד לוק

אף אחד לא יודע שאני בדד לוק, כי זה במעין לופ אינסופי. כשלא נמצאים בבלוק. דד לוק על שני ספין לוקים יכול ליצור מצב של לייב לוק. כלומר, העניין העיקרי הוא שהמערכת לא מזהה שאנחנו במצב המתנה. אפשר יהיה אולי לעלות על זה בירידה של CPU

אם ממתינים לאזור קריטי בלולאה, בלי כלים כמו mutex וכד- אז אני רצה בלולאה מבחינת מערכת ההפעלה למרות שאני אמורה להיות בבלוק במהות - זה livelock?

יום שישי 04 אוגוסט 2017

באידאל, כל תכנית הייתה רוצה שתהיה לה נגישות לזכרון בלתי מוגבל בגודל ובמהירות, ובנוסף שהזכרון הזה יהיה nonvolatile- כלומר, שהתוכן לא יאבד כשהחשמל כבה. ובנוסף שגם יהיה זול..

עם הזמן התחילו לדבר במונחים של memory hierarchy. בהירארכיה הזו, למחשבים יש כמה מגה בייט של זכרון cache מאוד מהיר, מאוד יקר ונדיף (volotile), כמה גיגה של של זכרון עיקרי (RAM) עם מהירות בינונית, מחיר בינוני וגם נדיף וכמה טרהבייט של אחסון שהוא זול, איטי ולא נדיף.

אחד מהתפקידים של מערכת ההפעלה, כפי שציינו בהקדמה הוא לעשות אבסטרקטיזציה להירארכיה הזו לתוך מודל יעיל שיאפשר לה לנהגל את האבסטרקציה (את הזכרון).

RAM- Random Access Memory ROM - Read Only Memory


מתן גישה ישירה לזכרון הפיזי לתהליכים שונים עלול לגרום לכמה בעיות. בעיה עיקרית היא שתכנית מסויימת יכולה בטעות (או בכוונה) לדרוס את המקום בזכרון שבו יושבת מערכת ההפעלה. כמו כן, במודל כזה זה קשה לאפשר לכמה תכניות לרוץ במקביל (או אפילו בתורות אם מדובר ב-CPU אחד). יש צורך לפתור שתי בעיות במקרה של תכניות שרצות במקביל:

- 1. הגנה על זכרון של כל אחת מהתכניות
- 2. בעית הרפרנס היחסי לזכרון של כל כל אחת מהתכניות

# הבעיה הראשונה ברורה.

הסבר על הבעיה השניה:

נניח שיש לי שתי תכניות שרצות במקביל, כל אחת בגודל KB (כל אחת צורכת 16,000 בייטים). התכנית הראשונה מתחילה לרוץ והפקודה הראשונה שלה (כפי שמופיע באיור) הוא לעשות קפיצה לכתובת 24 ושם לבצע פעולה כלשהי (MOV). התכנית השניה מתחילה מקפיצה לכתובת 28 ומבצעת פקודה משלה (CMP). הבעיה היא ששתי התכניות כוללות פקודות עם כתובת ביחס ל-0 שלהן (מתוך ה-16k). אבל ברגע שתכנית אחת רצה, ה-0 של התכנית השניה צריך להתחיל ב-16,380 (1024\*16). כלומר, נקודת הייחוס צריכה להיות גם ביחס ל-0 של כל תכנית וגם ביחס של המקום בזכרון שהוקצה לכל תכנית (וזה תלוי בכמות התכניות שרצות ובגודל שלהן).



**Figure 3-2.** Illustration of the relocation problem. (a) A 16-KB program. (b) Another 16-KB program. (c) The two programs loaded consecutively into memory.

פתרון אפשרי אחד הוא להוסיף לתכנית השניה קבוע של 16,380 לכל כתובת זכרון שמופיעה בתכנית, אבל הפתרון הזה הוא איטי ומסובך. באשר לבעיה הראשונה, פתרון פרימיטיבי אפשרי הוא לתת לכל תכנית מעין קוד כניסה שונה - כל פניה לזכרון מצריכה את הקוד וכך תכניות תהליך- מעין CPU מופשט שמאפשר להריץ תכניות פתרון יותר טוב- אבסטרקציה חדשה של זכרון - מרחב כתובות. מרחב הכבותות יוצר מעין זכרון אבסטרקטי שתכניות יכולות "לחיות" בו. מרחב הכתובות זה אוסף של כתובות שתהליך יכול לפנות אליו כשהוא צריך לפנות לזכרון. לכל תהליך מרחב כתובות משלו שלא תלוי במרחבי הזכרון של תהליכים אחרים (למעט מקרים בודדים שבהם תהליכים "רוצים" לחלוק מרחב זכרון (גם את זה יש להניח נלמד בתקשורות בין תהליכים).

כל המספרים עד 7 ספרות זה מרחב הכתובות של מספרי טלפון למשל (אם כי לא משתמשים בחלק מהמרחב הזה, למשל במספרים שמתחילים ב-0). סטרינגים באורך 2-63 תווים שנגמרים בסטרינג com. זה מרחב הכתובות של דומיינים באזור גאוגרפי מסויים. בעיה שצריך לפתור- איך לתת לכל תכנית את מרחב הזכרון שלה- כלומר שכתובת 86 בתכנית אחת זה מקום אחד בזכרון הפיזי וכתובת 86 בתכנית אחרת זה מקום פיזי אחר בזכרון.

פתרון אחד פשוט- מיפוי מרחב הכתובות של כל תהליך למקום אחר בזכרון הפיזי. בעבר זה היה נעשה עם שני רגיסטרים ב-CPU שנקראו base ו-limit. ברגע שתהליך מתחיל לרוץ, הוא מקבל את הזכרון הפיזי שפנוי והרגיסטר base נטען בהתחלה של המקום הפיזי שהתהליך מקבל וה-limit memory ברגע שתהליך מתחיל לרוץ, הוא מקבל את הזכרון במהלך הריצה, ה- CPU מוסיף את הערך של הבייס לפני שהכתובת נשלחת על ה-memory באורה בזורה כזו, בכל פניה לזכרון פונה לכתובת שמעבר ל-limit ואז יש שגיאה.

החסרון של השיטה הזו היא שבכל פניה לזכרון יש צורך לבצע את פעולת ההוספה (לבייס) וההשוואה (ללימיט). פעולת ההשוואה לרוב היא מהירה, אבל פעולת ההוספה איטית יחסית.

> במידה והזכרון הפיזי הוא מספיק גדול כדי להכיל את כל התהליכים, הפתרון שתואר יעבוד פחות או יותר. אבל לרוב, ה-RAM הכולל הנחוץ לכל התהליכים הרבה יותר גדול ממה שיש בפועל בזכרון הפיזי. עם השנים התפתחו שתי גישות לבעית ה- memory overload:

- 1. העברת "חתיכות" זכרון של תהליך לדיסק ובכך פינוי זכרון RAM (swapping)
- main memory זכרון וירטואלי מתן אפשרות לתכנית לרוץ גם אם היא נמצאת רק באופן חלקי ב

# **Swapping**

האיור מראה את תהליך ה-swapping.

בשלב הראשון רק תהליך A נמצא בזכרון. בשלב הבא תהליכים B ו-C מתחילים לרוץ (או ממשיכים, אם מחזירים אותם בתהליך swapping בשלב הראשון רק תהליך A נמצא בזכרון. בשלב b מועבר לדיסק. לבסוף A שוב עולה וכאן צריך לשים מהדיסק). בשלב b מורידים את A לדיסק ומתפנה מקום בזכרון. אז D עולה ובהמשך B מועבר לדיסק. לבסוף A שוב עולה וכאן צריך לשוב סבבה). לב שהוא מקבל מקום שונה משהיה לו במקור ולכן משהו צריך לדאוג לכך שמרחב הכתובות שלו יתעדכן (פתרון הבייס והלימיט יעבוד סבבה).




Figure 3-4. Memory allocation changes as processes come into memory and leave it. The shaded regions are unused memory.

כשעושים הרבה החלפות, יכולים להווצר הרבה "חורים" בזכרון שהם קטנים מדי בשביל להעלות לתוכם תהליך חדש. במקרה כזה אפשר להוריד את כל התהליכים למטה (ולעדכן את מרחב הכתובות שלהם). זו שיטה שנקראת memory compaction. לרוב לא משתמשים בשיטה הזו כי היא דורשת הרבה זמן CPU.

שאלה שצריך לתת עליה את הדעת- כמה מקום זכרון להקצות לתהליך. אם התכנית היא קבועה וכמות הזכרון שהיא דורשת לא תשתנה, זה פשוט, מקצים את מה שהיא צריכה. אם במהלך הריצה זה יכול לגדול (אם מקצים זכרון ב-heap באופן דינמי) אז צריך לנהל את זה. אם בקוביה הסמוכה יש חור, תמיד אפשר לתת לתכנית שרצה עוד זכרון. אם אין מקום פנוי, אפשר או להקצות לה מקום לא בסמיכות לאיפה שהיא רצה, או להוריד תהליך כלשהו לדיסק ולפנות מקום. אם אזור ה-swapping בדיסק מלא, התהליך יכנס לבלוק עד שיתפנה מקום. באופן כללי, אם תהליך מאפשר הקצאת זכרון דינמי, מראש רצוי להקצות אקסטרא כדי לא לתקוע את התהליך בזמן ריצה (אבל במקרה כזה, אם עושים swapping במהלך הריצה, צריך לעשות את זה בלי האקסטרא, אחרת אנחנו מבזבזים מקום בזכרון שאפשר לנצל).

## ניהול של זכרון פנוי

כשזכרון מוקצה באופן דינמי, מערכת ההפעלה חייבת לנהל אותו.

יש שתי דרכים להתחכות אחר זכרון פנוי: bit maps ורשימות מקושרות.

בשיטת הביטים, הזכרון מחולק ליחידות הקצאה ולכל יחידה יש ביט תואם במפת הביטים (ראה איור). אם היחידה פנויה הערך של הביט הוא 0 ואם היא תפוסה 1 (או הפוך, זה לא באמת משנה). ברור שככל שיחידות ההקצאה יותר קטנות, כך מפת הביטים תצטרך להיות יותר גדולה (זו שאלה מהותית שצריך לעסוק בה בעת הדיזיין).




Figure 3-6. (a) A part of memory with five processes and three holes. The tick marks show the memory allocation units. The shaded regions (0 in the bitmap) are free. (b) The corresponding bitmap. (c) The same information as a list.

הבעיה היא שכשצריך להעלות תהליך שדורש k יחידות זכרון מנהל הזכרון צריך לרוץ על המפה ולמצוא k ביטים רציפים של זכרון פנוי. ריצה כזו לוקחת זמן ועל כן זהו חיסרון של שימוש בשיטת מפת הביטים.

בשיטת הרשימה המקושרת - כל node בליסט מייצג חור (מקום פנוי)- H או תהליך, כלומר מקום שתפוס על ידי תהליך- P. כל node כזה מכיל את הכתובת שבו הוא מתחיל, האורך שלו ופוינטר לאיבר הבא. ברגע שיש swapping (או שתהליך פשוט מסיים את הריצה) עדכון הרשימה זה דבר פשוט, כיאה לרשימה מקושרת. לתהליך שסיים יש שני שכנים שיכולים להיות או process או hole ועל כן יש ארבע אפשרויות:




Figure 3-7. Four neighbor combinations for the terminating process, X.

אם ליד יש מקום שהתפנה, פשוט ממזגים את שני הסלוטים. אגב, כדי לעשות את זה נכון יותר לנהל את זה ברשימה מקושרת דו כיוונית ולא חד כיוונית כמו באיור הקודם.

כשמשתמשים ברשימה מקושרת, יש מספר אלגוריתמים שבהם אפשר למצוא את המקום הפנוי המתאים לתהליך שמתחיל לרוץ:

#### first fit

האלגוריתם הכי פשוט- מנהל הזכרון רץ על הרשימה עד שנמצא סלוט מספיק גדול בשביל התהליך החדש. הסלוט (H) מחולק אז לשני חלקים-החלק שדרוש לתהליך והחלק שנותר פנוי (למעט המקרה הלא סביר שמדובר בסלוט בדיוק בגודל הנחוץ). זה אלגוריתם מהיר כיוון שהוא מחפש הכי מעט שאפשר. שינוי קטן של האלגוריתם הזה הוא next fit, שזהה ל-first fit למעט העובדה ששומרים את המקום האחרון שמצאנו ומתחילים לרוץ ממנו פעם הבאה שצריך למצוא מקום פנוי. לא ממש ברור למה זה יותר טוב שהרי יכול להיות שהתהליך הבא שנצטרך להקצות לו זכרון צריך פחות זכרון וזה קיים לפני המקום שבו עצרנו בפעם האחרונה... מה גם שסימולציות בייסיאניות מראות שהאלגוריתם הזה נותן ביצועים מעט פחות טובים..

#### best fit

רץ על כל הרשימה ולוקח את הסלוט הכי קטן שמתאים למה שמחפשים.

ברור שהאלגוריתם הזה איטי יותר מה-first fit. זה לא מפתיע. מה שכן מפתיע, שגם מבחינת מקום הוא פחות יעיל, כי מסתבר שהוא ממלא את הזכרון בהמון חורים קטנים שאי אפשר להשתמש בהם אח"כ. כלומר, בממוצע האלגוריתם הקודם משאיר חורים גדולים יותר.

כדי לפתור את זה, העלו גם את האפשרות של <mark>worst fit,</mark> שאומרת שנמצא את הסלוט הכי גדול בזכרון כדי גם להשאיר אח"כ חור מספיק גדול. סימולציות מראות שגם האלגוריתם הזה לא מזהיר..

ניתן לשפר את הביצועים של כל ארבעת האלגוריתמים על-ידי שמירת שתי רשימות נפרדות לתהליכים וחורים. המחיר של זה הוא מורכבות יותר גדולה והתעסקות יותר גדולה כשסלוט בזכרון מתפנה- אז צריך להוריד אותו מרשימה אחת ולהעביר לאחרת וכנל הפוך.

#### quick fit

כאן שומרים רשימה נפרדת לגדלים הנדרשים בשכיחות הכי גבוהה. כאן הביצועים הרבה יותר טובים, אבל יש את המורכבות של להעביר סלוטים מרשימה לרשימה.

# Virtual Memory

בעוד שהרגיסטים בייס ולימיט מאפשרים ליצור הפשטה של מרחב כתובות, יש בעיה נוספת שהם לא עונים עליה, והיא שאמנם כמויות הזכרון הזמין גדלות כל הזמן, גדלי התוכנות (כלומר הזכרון שהן דורשות) גודלם בקצב יותר מהיר (מונח שנקרא bloatware).

כלומר, יש צורך להריץ תכניות שהן גדולות מדי בשביל להתאים לזכרון הפיזי וגם אם תכנית אחת מספיק לה הזכרון הפיזי, בודאי שיש צורך להריץ כמות גדולה של תכניות שיחד הזכרון הפיזי לא מספיק להן. swapping זה לא פתרון מספיק, כיוון שמהירות ההעברה לדיסק לרוב היא בערך כמה מאות מגה ביט לשניה, מה שאומר שלהעביר תכנית בגודל של 1 גיגה לזכרון ייקח כמה שניות ועוד כמה שניות להחזיר אותה. הבעיה הייתה קיימת כמעט מאז תחילת עידן המחשבים, כי תמיד היו תחומים שבהם היה צריך להריץ תוכנות שגדולות יותר מהזכרון הפיזי הזמין (מדע, הנדסה וכד').

הפתרון שאומץ עוד בשנות ה-60 היה לחלק את התכנית לחתיכות קטנות שנקראות overlays.

כשתכנית הייתה מתחילה לרוץ, חתיכה אחת הייתה עולה שהיא ה-overlay manager, והחתיכה הזו הייתה טעונת את חתיכה 0 בתכנית וכך זה היה רץ בהדרגה. ניתן היה להריץ חתיכה ליד החתיכה הקיימת או עליה, תלוי בצורך ונעשה גם שימוש ב-swapping בחתיכות שלא בשימוש. את כל הזה היה מנהל ה-overlay manager.


בהתחלה ה-swap עצמו היה נעשה על ידי מערכת ההפעלה, אבל החלוקה עצמה של התכנית לחתיכות הייתה צריכה להעשות על ידי המתכנת, וזו הייתה עבודה לא קלה שמצריכה זמן ורגישה לטעויות. לא עבר הרבה זמן עד שגם את התפקיד הזה העבירו למערכת ההפעלה.

הפתרון בסופו של דבר היה מה שאנחנו קוראים לו זכרון וירטואלי. המשמעות היא שלכל תכנית יש את מרחב הכתובות שלה שמחולק לחתיכות קטנות שנקראות pages. כל pages הוא טווח רציף של כתובות. הפייג'ים ממופים לזכרון הפיזי, אבל הנקודה החשובה היא שלא כל הפייג'ים חייבם להיות על הזכרון הפיזי באותו זמן כדי שהתכנית תרוץ. כשהתכנית פונה לחלק במרחב הכתובות שלה שנמצא על הזכרון הפיזי, החומרה עושה את המיפוי הדרוש. כשהתוכנה פונה לכתובת שלא נמצאת בזכרון הפיזי, זה נכנס לבלוק והמערכת ההפעלה מקבלת אינטארפט שיש צורך להביא את התחיכה החסרה ולהריץ מחדש את הפעולה שנעצרה.

למעשה זכרון וירטואלי זו הכללה של אותו הרעיון שיושם באמצעות הרגיסטרים base ו-limit. כמובן שבזמן שתהליך אחד מחכה להעלאה של זכרון, ה-CPU יכול לקדם תהליכים אחרים.

אם כך רוב מערכות הזכרון הוירטואלי משתמשות בשיטת ה-paging.

כשתכנית פונה לכתובת מסויימת, זוהי למעשה כתובת וירטואלית והיא חלק ממרחב הכתובות הוירטואליות. אגב, גם במחשבים בלי מערכת זכרון וירטואלי, זה לא שונה, פשוט אותה כתובת נשלחת ישירות ל-memory bus ומשם נעשה שימוש ישיר בזכרון הפיזי. כשמשתמשים בזכרון וירטואלי, הכתובת הוירטואלית לא עוברת ישירות לבאס, אלא ל- MMU - Memory Management Unit, והיחידה הזו היא שממפה את הכתובת לכתובת בזכרון הפיזי:



אגב, כאן ניתן לראות שה-MMU הוא חלק מה-CPU, אבל זה לא הכרח המציאות. זו יחידה נפרדה ויכולה בעקרון לשב גם במקום אחר, ובעבר זה אכן היה כך.

> כאן אפשר לראות מחשב שמייצר כתובות וירטואליות של עד 16 ביט, כלומר מ-0 עד 1- 64K. אולם, אפשר לראות שהזככרון הפיזי של המחשב הוא רק 32K (כלומר, ניתן לשלוח כתובת בגודל 32 ביט, מה שאומר שמרחב הכתובת הרבה יותר קטן). המשמעות היא שתכניות בכתם של 64K בכולות לבוע, אבל בן לא וכולות לבועת ליוובת במלואו.

אם כך, איך זה עובד בפועל?

בנפח של 64K יכולות לרוץ, אבל הן לא יכולות להיות לשבת במלואן בזכרון הפיזי. אבל זה כן צריך להיות בדיסק, כדי שאפשר יהיה להעלות את החתיכות החסרות בעת הצורך בזמן ריצה.


מרחב הכתובות הוירטואלי בנוי מיחידות בגודל קבוע שנקראות page כאמור. היחידות התואמות בזכרון הפיזי נקראות

הפייג'ים וה-page frames הם באותו גודל (בשיעור עם יגאל דיברנו על כך שזה לא חייב, אבל לרוב זה כך), בדוגמא הזו (ולרוב במחשבים של 32 ביט) הן בגודל של 4K. המעברים בין ה-RAM לדיסק הם תמיד בפייג'ים שלמים.

הסימון באיור מראה שהפייג' הראשון (או ה-page frame הראשון) הוא מ-0 ל-4095, השני מ-4096 עד 8191 וכו.

ברגע שהתכנית קוראת למשל לכתובת 100, הכתובת הוירטואלית 100 נשלחת ל-MMU אשר רואה שהכתובת נופלת בפייג' 0, ושהמיפוי שלה הוא ל-2 page frame (12,287 - 8,192) ועל כן הוא מעביר ל-bus את הכתובת 8192. הזכרון לא "יודע" דבר על ה-MMU, הוא רק רואה בקשה לכתוב\ לקרוא בכתובת 8192 ומטפל בה כרגיל.


שיטת המיפוי הזאת עדין לא פותרת את הבעיה שמרחב הכתובות הוירטואלי גדול ממרחב הכותבות הפיזי בזכרון. ניתן לראות שהפייג'ים שמסומנים ב-X לא ממופים. בחומרה עצמה יש ביט שיודע איזה פייג' ממופה לזכרון פיזי ואיזה לא (present/absent bit).



#### מה קורה כשתכנית פונה לכתובת שלא ממופה?

ה-MMU מבחין בכך שהפייג' לא ממופה וגורם ל-CPU לאותת (ללכוד) למערכת ההפעלה. האיתות הזה נקרא **page fault**. במקרה כזה מערכת ההפעלה לוקחת איזשהו page frame שנמצא בשימוש מועט ומעתיקה את התוכן שלו לדיסק (אם זה עדיין לא מועתק לדיסק). בשלב הבא זה לוקח את הפייג' מהדיסק שהתכנית קראה לו ושם אותו ב- page frame ששוחרר, משנה את מפת הביטים או הרשימה המקושרת ומאפשר לתכנית להמשיך לרוץ.

מבחינת ה-MMU, כשמגיעה כתובת, ה-4 ביט הראשונים שלה מסמנים את האינדקס של הפייג' (כלומר במקרה הזה יש לנו סך הכל 16 פייג'ים כמו שרואים באיור), וה-12 ביטים הנותרים מאפשרים לגשת לכל מרחב הכתובות שיש בתוך פייג' אחד - 4096 (אמרנו שגודל הפייג' בדוגמא שלנו זה 4K).



#### :איור




Figure 3-10. The internal operation of the MMU with 16 4-KB pages.

אם כך, תפקיד ה-page table הוא למפות כתובות וירטואליות ל- page frames. במילים אחרות ה-page table היא פונקציה שמקבלת את הכתובת הוירטואלית כפרטמט ומחזירה מספר frame בזכרון הפיזי.

> נמקד עכשיו את הדיון לכניסה ספציפית אחת בתוך ה- page table. כאן נית לראות מודל של כניסה אחת:




Figure 3-11. A typical page table entry.

הגודל יכול להשתנות, 22 ביט זה גודל סטנדרטי. החלק הכי חשוב זה החלק הימני- מספר ה-page frame. בסופו של דבר המטרה היא למפות הלזכרון הפיזי. בנוסף יש לנו את ה-present/ absent bit, כפי שאמרנו, אם הערך שלו הוא 1, ניתן להשתמש ב-frame, אין צורך בקריאה למערכת לזכרון הפיזי. בנוסף יש לנו את ה-page fault, כפי שאמרנו, אם הערך שלו הוא 1, ניתן להשתמש ב-gage fault, הpage ה-page ההפעלה. אם הערך הוא 0, זה גורם ל-modified, הביטים של ההגנה אומרים מידע על על השימוש ב-page. כשכותבים לתוך page, ה-modified או שזה (vead/ write mad only). ה- modified שובר משצריך להוריד page לדיסק בתהליך של swapping. אם הוא שונה, יש צורך אוטומטית משתנה (על-ידי החומרה) ל-1. המידע הזה חשוב כשצריך להוריד page לדיסק בתהליך של dirty bit (דרטי, מידש העתקה מחדש, אם לא אפשר פשוט לעשות שימוש, כי מה שהיה בו כבר שמור בדיסק. הביט הזה נקרא לפעמים ה-dirty bit (דרטי, במידה וכן הייתה מודיפיקציה).

ה-referenced רק מציין האם פנו אל ה- page הזה, בין אם זה לכתיבה או לקריאה. המידע הזה נחמק כל כמה זמן והוא משמש לסטטיסטיקה-כשצריך להחליט איזה פייג' להוציא לדיסק כדי לפנות מקום, רצוי להוציא פייג'ים שבפרק זמן האחרון לא הייתה אליהם כל פניה. הביט האחרון מאפשר לנטרל את האופציה ל-caching לא ברור למה זה נחוץ, להסתכל בסיכום שיעור.

באינפלמנטציה של מערכת paging יש שתי בעיות עיקריות שצריך להתמודד איתן:

- 1. המיפוי בין הזכרון הוירטואלי לזכרון הפיזי צריך להיות מהיר, כדי לא ליצור צוואר בקבוק. כל פקודה יכולה להכיל כמה פניות לזכרון (למשל הפקודה x+y כוללת פניה לשתי כתובות זכרון).
- 32. אם המרחב הוירטואלי גדול, זה אומר שאנחנו צריכים להחזיק איפשהו טבלה מאוד גדולה. במחשבים מודרניים מרחב זכרון וירטואלי של 32 ביט זה נורמה, ומרחב זכרון וירטואלי של 64 ביט גם כן הופך לנפוץ (למעשה היום, כמה שנים טובות אחרי שטננבאום כתב את הספר, זה כנראה הנורמה כבר). 32 ביט של כתובות זו טבלה עם מיליון פייג'ים, 64 זה כבר הרבה יותר.. נזכור גם שלכל תהליך יש טבלה משלו.

בגדול, המשמעות היא שאנחנו צריכים לשפר את הביצועים של מערכת ה-paging.

#### **Translation Lookaside Buffers**

באופן כללי, הפתרון שמתמודד עם המהירות מתבסס על ההבנה שרוב התכניות עושות מספר רב של קריאות זכרון למספר מועט של פייג'ים. כלומר, ברוב הזמן לא נעשה שימוש בכל מרחב הזכרון, אלא רק בפייג'ים ספורים.

הפתרון- דיבייס חומרתי שממפה כתובות וירטואליות לכתובות פיזיות בלי לגשת ל-page table, והוא נקרא דלים ליכתובות וירטואליות לכתובות פיזיות בלי לגשת ל-page table וכולל מספר מועט של כניסות, באיור ניתן לראות שיש לו 8 כניסות, לרוב זה לא עולה על 256 (איציק דיבר על כך שלא יותר מ-1000).

Valid	Virtual page	Modified	Protection	Page frame
1	140	1	RW	31
1	20	0	RX	38
1	130	1	RW	29
1	129	1	RW	62
1	19	0	RX	50
1	21	0	RX	45
1	860	1	RW	14
1	861	1	RW	75

Figure 3-12. A TLB to speed up paging.

הטבלה המוקטנת הזו כוללת את המידע הבא (שתואם אחד לאחד למה שנמצא ב- page table, למעט הפייג' הוירטואלי, שלא נחוץ ב-page table):

הפייג' הוירטואלי, הפריים הפיזי, המידע על הרשאות (קריאה או קראיה\כתיבה), האם הפייג' שונה לאחרונה בסייקל האחרון והאם הפייג' בשימוש או לא.

אם כך, איך ה-TLB עובד?

כשה-MMU מקבל כתובת וירטואלית לגשת אליה, הרכיב החומרתי קודם כל בודק האם הפייג' הוירטואלי שממנו נשלחה הכתובת נמצא ב-TLB. אם כן (ואין הפרה של הרשאות), הכל נעשה כפי שראינו עד עכשיו, אבל בלי לגשת ל-page table.

אם הפייג' הוירטואלי לא נמצא ב- TLB, ה-MMU מפנה את אחת הכניסות ב-TLB ושם במקומה את הכניסה הרלוונטית מה-mage table. כלומר, זה כמו עוד page table, רק יותר קטן, מהיר ונגיש.

על פניו נראה שיש פה הרבה יותר סיכוי ל-TLB fault (כלומר, שהפייג' הרלוונטי לא יהיה בתוך הטבלה המוקטנת הזו), אבל מסתבר שאפילו 64 כניסות מוריד את אחוז הפספוסים מספיק כדי שכל העסק יתנהל בצורה יעילה.

מעבר לכמות הכניסות, מערכת ההפעלה ׄיכולה לבצע את ׄההחלפות בצורה חכמה מה זה אומר? היא יכולה "לנחש" הרבה פעמים איזה פייג'ים יהיו בשימוש בקרוב ולהביא אותם לתוך הטבלה לפני שיש TLB fault. למשל, כשבתוך תהליך נשלחת הודעה לשרת, רוב הסיכויים שהשרת יצטרך לרוץ בקרוב, ולכן אפשר להביא לתוך הטבלה את הפייג'ים שלו.

יש שני סוגים של פספוסים כשמשתמשים ב-TLB:

soft miss- כשהפייג' לא ב-TLB אבל כן בזכרון (כלומר שאם הייתי פונה אל ה-page talbe, לא היה TLB). במקרה כזה הטיפול הוא יחסית מאוד מהיר, מדובר בכמה עשרות פקודות.

**hard miss**- כשהפייג' עצמו לא בזכרון ויש להביא אותו מהדיסק. פספוס כזה יכול להיות פי מיליון (!!) יותר איטי מ-soft miss (וזה יכול לקחת - contains) ממה מילישניות לטפל בזה).

למעשה יש עוד מצב באמצ<sup>ע</sup> והוא שהפייג' לא נמצא בזכרון של התהליך שקרא לו, אבל כן נמצא בזכרון של תהליך אחר, מה שאומר שלא צריך ללכת לדיסק כדי להביא אותו.

.page table walk נקרא page table -החיפוש עצמו ב

פתרון ה-TLB כשלעצמו עדיין לא מספיק כדי להתמודד עם מרחבי זכרון וירטואלים מאוד גדולים.

# Multi - level page tables

על איזו בעיה אנחנו מדברים?

כתובת של 32 ביט מכילה 12 ביט אופסט שמועבר כפי שהוא ו-20 ביטים נוספים של הכתובת אותה אנחנו מחפשים. 20 ביטים זה אומר 20^20 כתובת. כלומר 1,000,000 כניסות ב- page frame. כל כניסה בטבלה תופסת כ-4 בייט (20 ביטים שהם ה- page table עצמו ועוד כמה ביטים לאינפורמציה חשובה כגון האם הפייג' שונה, האם פנו אליו, האם הוא קיים בזכרון או שצריך להביא אותו מהדיסק- כל הדברים שדיברנו עליהם (איור 11 למלעלה).

אז מיליון כניסות כפול 4 בייט נותן לנו 4MB.

לא נשמע הרבה מדי, אבל זה נהיה בהחלט הרבה כשזוכרים שכל תהליך (כל תכנית) צריכה page table משלה. כלומר, אם רצות 100 תכניות במקביל (מה שקורה כל הזמן) אנחנו מדברים על 400MB רק על טבלאות שאומרות לנו איפה ללכת לחפש בזכרון את המידע הנחוץ לתכנית.

הרעיון כאן הוא להמנע משמירה של כל ה-page tables בזכרון כל הזמן. במילים אחרות, הטבלאות שלא עושים בהן שימוש, לא צריכות להיות כל הזמן בזכרון.

הפתרון הראשון הוא שימוש בטבלאות פייג'ים שיש להן סדר הירארכי.

באיור ניתן לראות מרחב כתובות של 32 ביט שמחולק באופן הבא:

10 ביטים PT1 (כלומר טבלת פייג'ים ברמה הראשונית), 10 ביטים PT2 (טבלה ברמה הבאה) ו-12 ביטים אופסט.




Figure 3-13. (a) A 32-bit address with two page table fields. (b) Two-level page tables.

בגדול, הרעיון לא שונה מפתרון הזכרון הוירטואלי שמצאנו עבור תוכניות שצריכות יותר זכרון משבאמת יש לנו זכרון פיזי. הרעיון הוא בכל רגע נתון להחזיק בזכרון רק את מה שבאמת צריכים, ובמידת הצורך להביא מהדיסק את מה שחסר. אותו דבר כאן.

אנחנו חייבים להחזיק בזכרון את הרמה הראשונה של ה-page table. הטבלה הזו יכולה להצביע ל- page table אחר, אבל היתרון במבנה כזה הוא שה-page table ברמה הבאה יכול למעשה לשבת גם בדיסק, ולא צריך לתפוס מקום יקר בזכרון.

הטבלה ברמה הראשונה מכילה 1024 כניסות, ועל כן היא מצביעה על 1024 טבלאות אחרות. אבל ברמה השניה, כבר לא כל הטבלאות חייבות לשבת בזכרון עצמו, חלקן יכולות לשבת גם בדיסק, כי אני תמיד אדע להביא אותן על-ידי הטבלה הראשונה.

כשניגשים לאינדקס בטבלה הראשונה הזו, מקבלים את הכתובת של הטבלה הבאה שנחוצה כדי לעשות את המיפוי האמיתי.

חשוב להבין- עבור כל תכנית כדי לעשות מיפוי אמיתי לזכרון הפיזי אני חייבת לפחות 2 טבלאות בזכרון- הטבלה ברמה הראשונה והטבלה שהיא מצביעה אליה- ביחד זה נותן לי את הכתובות שה-MMU ישלח לזכרון.

#### איך יודעים לאיזה טבלאות לגשת?

כאמור, ה-10 ביטים הראשונים נותנים את האינדקס לטבלה הראשונה. אותו האינדקס מצביע לטבלה השניה וה-10 ביטים הבאים נותנים את האינדקס בטבלה השניה. חיבור האינדקסים בשתי הטבלאות מאפשר לעשות את התרגום לכתובת הפיזית , ה-page frame. בפועל מחזיקים לא רק 2 טבלאות אלא 4:

כניסה 0 בטבלה הראשונה מצביעה על ה- text של התכנית, כניסה 1 על ה-data וכניסה 1023 מצביעה על ה-stack. כל השאר לא באמת נמצאות בזכרון. ניתן לשלוף אותן מהדיסק במידת הצורך. זה אומר אגב שה -present/absent ביט ב-1021 כניסות הנותרות של הטבלה הראשונה הוא 0, מה שיגרום ל-page fault כשיקראו להן.

את אותו הרעיון אפשר למעשה לישם גם עם 3, 4 או כל מספר אחר של שכבות (של טבלאות).


Page replacement algorithms :כאן אמור לבוא

07:24 יום רביעי 09 אוגוסט 2017

ב-CPU יש את ה-ALU שעושה את החישובים כשמגיעות פקודות ואת ה-MMU (ועוד כמה דברים). ה-CPU מתקשר עם הזכרון הפיזי, ליתר דיוק ה-MMU.

ה- MMU מתרגם כתובת וירטואלית לכתובת פיזית ומעביר אותה דרך ה-address bus.

הוא גם מעביר את המידע של מה רוצים לעשות- לקרוא או לכתוב. אם זה לקרוא, אז שימים את המידע שיש בכתובת (הפיזית) ומעבירים חזרה דרך ה-data bus.



אם כך, כשרוצים לקרוא מידע ולעשות איתו משהו, איך זה מתבצע? ל-CPU יש סט של פקודות מכונה שאומרות מה לעשות עם המידע- לקרוא, לכתוב, להזיז וכו'.

למשל:

add add1, add2

זה אומר שצריך לבצע פעולה חשבונית (חיבור) על שני משתנים. הפעולות מתבצעות על רגיסטרים. קוראים כתובת ראשונה לתוך רגיסטר (רגיסטר זה תא נפרד ב-CPU), כנ"ל עם כתובת השניה ואז מבצעים פעולה חשבונית (<mark>ה-?ALU)</mark>. כל מיעד עובר דרך ה-data bus וזה מתבצע ברמת החומרה.

כלומר, ה-CPU יודע לקבל מידע מהזכרון.

אני רוצה לדבר עם עכבר או אם מסך.

תנאי ראשון- צריך חיבור פיזי להתקן. בשביל לתקשר עם הדיבייסים- הם גם צריכים לשבת על ה-bus. ה-bus יושב על לוח האם. העכבר יושב מבחוץ, אבל בדרך יש מתווך שמחובר ל-bus.

אגב זה דיבייס בפני עצמו. USB

בין המסך ל-bus יש מעין כבל RGB ויש שם גם כרטיס גרפי (שנמצא לרוב על לוח האם). כל התקן כזה הוא I/O- אפשר לקבל קלט ולשלוח פלט. דיסק הוא גם I/O.

איך כל הדיבייסים יודעים לדבר עם המחשב- יש להם קונטרולר- מעין כרטיס בפנים (device controler). הקונטרולר לא יושב על ה-bus (בשונה מכרטיס מסך) אלא מעבר ל-USB. זה אלקטרוניקה, במקרים רבים זה ממש מחשב קטן.

כדי לתקשר עם דיבייס, צריך -interface צריך לדבר ברמה אבסטרקטית, כלומר צריך איזשהו API. בד"כ זה סדרת רגיסטרים חומרתיים - על ידי כתיבה לתוך הרגיסטרים אני יכולה לתת פקודות ואז הדיבייס קונטרולר לוקח את הערך ששמתי ולעשות עם זה משהו. ואפשר גם לקרוא. מי שבונה את ההתקן, מגדיר את סט הרגיסטרים שאליהם אפשר לקרוא ולכתוב ומגדיר מה צריך לעשות כדי שפעולה מסויימת תקרה- כלומר זה מעין API חומרתי.

כיוון שצריך לתקשר מול הרגיסטרים, אני צריכה שתהיה לי האפשרות לכתוב ולקורא ביניהם (רגיסטר זה תא זכרון לכל דבר). לתקשר איתו זה אומר שאני צריכה לשים כתובת של הרגיסטר ולשים את הדאטא ולומר לו- תקרא. או להפך, להקיד שאני רוצה לקרוא. כלומר, בשביל לעבוד עם ההתקן, האם אני צריכה להבין את הרגיסטרים של כל התקן? כמובן שזה בעייתי. כלומר, אנחנו צריכים משהו שיתווך ביני לבין הקונטרולר של ההתקן. מי שמבין איך לעבוד עם הדיבייסים ברמה האבסטרקטית- יש לי שכבות- מי יושב בין האפליקציה לחומרה? במערכת ההפעלה יש שכבה של דרייברים- והם מגדירים API. הדרייבר ספציפי לדיבביס שאני עובדת איתו.

לעכבר למשל לא כותבים- הוא צריך לדעת לקרוא מיקום. וזה מה ש-API שהדרייבר של העכבר נותן לי.

דרייבר זה לא חלק אינטגרלי של מערכת ההפעלה אלא זה add on. הוא עובד ב-kernel mode, אבל הוא לא חלק ממערכת ההפעלה, מה שמאפשר להוסיף כמה דיבייסים שאני רוצה. וגם כאלה שמערכת ההפעלה לא יודעת על קיומם.

<u>דרייבר זה תוכנה</u> (מאוד יעילה). לחילופין driver controler זה רכיב חומרתי. הדרייבר כולל את ה- API כדי לממש את הדיבייס.

כלומר הצורה לתקשר עם התקן זה דרך דרייבר ומעל הדרייבר (ומתחת לאפליקציה) יש ספריות סטנדרטיות system call מי שניגש אל הדיבייס זה הדרייבר דרך system call

איך הדרייבר יודע איזה כתובת לתת לדיבייס?

יש כמה אופציות.

כל הטיפול בO/ו הוא חלק חשוב במערכת ההפעלה. כל העבודה עם הדרייברים- זה מאוד חשוב, אנחנו עובדים כל הזמן עם Odevices בד"כ דיבייסים, בגלל שהם צריכים להיות מאוד מהירים, הם עובדים באחת משתי דרכים:

- interrupt
  - polling •

לקודה Ispci
 מקבלים את הרשימה של הדיבייסים. מה זה PCI?
 כל ההתקנים שמחוברים ל-bus.
 פקודת Isusb של ה-bus.

איך מדברים עם דיבייסים?

ש שלושה סוגים:

- block device •
- character device
  - other •

נגיד מקלדת. באיזו רמה המקלדת מתקשרת עם ה-CPU- ברמת התו הבודד. המקלדת גם לא צריכה לשמור דאטא. עכבר כנ"ל. אם נקח את ארבעת החצים שיש לנו על המקלדת- זה למעשה העכבר- קואררדינטה מורכבת מתו ימינה שמאלה למעלה למטה- פשוט . הוא עושה את זה מאוד מהר. אם כך, גם העכבר מתקשר ברמת התו הבודד.

?block device מה זה

כשמתקשרים מול דיסק- מעיבירים chunks של מידע. לכל העברת מידע יש overhead, ויש לזה מחיר CPU. מהמקלדת אני חייבת לקלוט תו תו. אבל אם יש לי אפשרות לעשות את זה בתחיכות יותר גדולות- בלוקים- זה יהיה הרבה יותר יעיל.

הקטגוריה השלישית- כמו שעון - לא מעביר מידע. מעביר סיגנלים - הוא לא מעביר דאטא (דיברנו על כך שיש לפעמים עוד דיבייסים מהסוג האחר, אבל בפועל זה רק השעון.

בבלוקים, אני צריכה להחזיק משהו מעבר לרגיסטרים כדי להעביר כמויות של מידע.

#### אם כך מאפיינים של בלוק דיבייס:

- גישה איטית יחסית (למשל קריאה של בלוק מדיסק לוקחת הרבה זמן. פקודות של CPU הן בננו).
  - צריך להעביר מידע כמה שיותר מהר (עושים את זה באמצעות מנגנון DMA)
- אם מבקשים לקרוא בייט מתוך דיסק (או כל פיסת מידע שהיא קטנה יותר מהבלוק), הוא יביא בלוק שלם של מידע. הוא לא יודע לעבוד בבודדים. רק בבלוקים. כלומר, מתוך הדיסק, הוא מביא לפחות סקטור (אבל כאמור היתרון פה הוא היעילות).

#### בדיבייסים של תו בודד:

- אין באפרים •
- כל פעולת עכבר גורמת לאינטראפט

דיבייס קונטרולר- מעגל חשמלי אלקטרוני שיודע לתפעל את החומרה של הדיבייס. בתוך העכבר יש כרטיס קטן שיודע לעבוד עם לייזר, כפתורים וכד'.

כדי להגיע לקונטרולרים (אוסף של רגיסטרים או האפרים) יש לי שתי אופציות:

port mapped/i/o map memory mapped i/o

אם לוקחים זכרון של תהליך- אפשר להקטין את ה-RAM כך שלא יהיה עד 4 גיגה אלא נגיד 3.5. מה עושים עם המקום הפנוי- זה כתובת שאני יכולה לחלק לכל הקונטרולרים. זה על חשבון הגיגה של מערכת ההפעלה כי זה ב- kernel mode

ה- MMU לא יודע שכשהוא הולך לכתובת מסויימת הוא הולך לדיבייס- הוא חושב שהוא ניגש ל-RAM. בפועל זה ממפוה לתוך הדיבייס. כלומר ממפים את הדיבייסים על חשבון מרחב הזכרון. אפשר לעבוד עם פקודות רגילות של זכרון והדרייבר עובד ישירות איתן עם הכתובת (שממופת לדיבייס). כלומר הכתובות פיזית מגיעות לדיבייסים. אם כך כל הרגיסטים או באפרים בדיבייס ממופה כאילו אני עובדת מול זכרון רגיל עם פקודות רגילות


אפשרות אחרת- לא ממפים. מוסיפים עוד מרחב זכרון וב- control bus מוסיפים עוד קו שנקרא שמים כתובת. איך יודעים לאן ללכת- ל-RAM או ב- decive? הקו הנוסף אומר לי האם הכתובת היא ב-RAM או ב- i/o space . חפיפה בכתובות של שני הזכרונות אבל ה- CPU אומר לי לאן זה שייך.

אבל איך בתכנית מבדילים? יש פקודות מיוחדות שנקראות put ,get -והן הולכות לזכרון של I/O אבל איך בתכנית מבדילים


אפשרות שניה- לוקחים מהספייס של הזכרון לטובת הדיבייסים ואז עובדים מולם בפקודות רגילות:

Two address

אם כך אפשרות אחת זה נפרד:



One address space



Two address spaces


האפשרות השלישת - גם וגם.

למה?

כשעובדים מול הרגיסטרים עדיף לשים אותם במרחב נפרד. <mark>למה</mark>? אבל אם אני לוקחת באפר דיבייס, כלומר יש לו חתיכות זכרון- אני רוצה לעבוד עם זה בצורה דומה כמו שאני עובדת עם זכרון אחד- במקום לעבוד עם I/O, אני יכולה לשים אותם כחלק מזכרון כללי של המערכת, ואז כשפונים לבאפר של הדיסק, כאילו פונים לזכרון.

זה היתרון. לכן קונטרול בסיסי מול רגיסטרים זה בנפרד והשאר באותו זכרון. זה המודל המקובל היום.

במערכות embeded- בד"כ הזכרון הנפרד מקובל.



עבודת ה-V/ו צריכה להיות ברמת ה-kernel שמאפשרות לדרייבר לעבוד. יש כל מיני פקודות כשדרייבר עולה הוא צריך לבקש לתפוס חתיכת זכרון שידועות לו:

request\_region()

check\_region()

release\_region()

אלא פקודות שהן לא C! עושים אותן באמצעות אסמבלי. לכן הרבה מהקוד של הדרייבר זה אסמבלי.

כשעובדים עם זהרון - יש caching- זה הרבה יותר מהיר, פחות סייקלים כדי להשלים פעולה מול חומרה לא עובדים עם caching כי כל דבר יכול להשתנות.

זה אומר שאחת הבעיות כש<sup>ד</sup>עובדים עם memory map, את האזור שממופה קונטרולרים- צריך להגדיר אותו page non cachible- אסור לסמוך על זה שלא משתנה. <mark>לא ברור</mark> למה אי אפשר לעשות cache

כש-CPU מריץ תכנית הוא שולט בביצועים. כשהוא פונה למערכת ההפעלה, היא מטפלת ויש בלוק. כשהיא מסיימת היא מוציאה מהרדמות. חומרה עובדת עם hardware interupts

polling -אפשרות אחרת

נתתי לחומרה לעשות עבודה מסויימת. או שאני יודעת שכשהיא תסיים היא תתן לי אינטראפט או שאני צריכה כל הזמן לדגום

### polling mode-מאפיינים של ה

- סינכרוני- אני בודקת את זה כל הזמן
- קוד פשוט- בלופ דוגמים את מה שצריך
- איטי יחסי- צריך כל הזמן לגשת ולשאול
- מערכת הפעלה- כשאני רוצה לקרוא משהו מהדיסק, עושים קריאה מקובץ למשל, התהליך נכנס לבלוק- מה קורה כשעושים system? זה פוינקצית ספריה- הספריה רצה ביוזר ספייס והיא מייצרת system בכדי למשוך את תשומת ליבה של מערכת ההפעלה. היא שמה את הפוינטרים ברגיסטר ועושה טארפ למערכת ההפעלה והמספר שכתבתי זו הפקודה שאני מבקשת ממערכת ההפעלה. זה אומר שהתהליך נכנס לבלוק. הוא מחכה לתשובה- נכנס לבלוק. יש קונטקסט סוויץ ויש לזה עלויות.
   לבלוק. יש קונטקסט סוויץ ויש לזה עלויות.
   device מחדרייבר נותן פקודה, מי עובד? ה- controler

#### אינטראפט

- לא סינכרוני- האינטאפט יכל לבוא מתי שבא לו
- קוד יותר מורכב- דומה לפעולה של threads יש פה בעיית סינכרון
  - . חסכוני יותר ומהיר אינטראפט בא לבד •

אם עובדים ב-polling הדרייבר תופס -CPU הוא צריך להמשיך לדגום (busy wait).

נניח הדיסק סיים את העבודה- כלומר לקח דאטא ושם את זה לבאפר. אם דוגמים אותו, ה-CPU מעלה איזשהו רגיסטר שאומר שזה done. אפשר להעתיק מהבאפר של הדיבייס למרחב הוירטואלי של התהליך ואז אפשר להעביר את התהליך מבלוק ל-ready

אם אני במוד של אינטארפט- מה קורה כשהדיסק סיים את העבודה ונתן אינטראפט? מה זה אינטראפט? אחד הקוים בקונטרל באס זה אינטראפט

מה זה אינטראפט? אדור הקורם בקונטר? באט ההאינטאפט אז זה מגיע ל-CPU- הוא מקבל אינטארפט, אם זה לא חסום (נדבר על מה זה) הוא מסיים א הפקודת מכונה הקודמת ואז הולך ובודק מי העיר אותו (יחד עם האנטארפט יש מספר) - המספר אומר לו ללכת לאינטראפט וקטור. שם רשומות רוטינות טיפול באינטארפט- המספר זה האינדקס בוקטור

לרשומה שאומרת מה לעשות עם אינטארפט ספציפי. מי שם שם את הרוטינות? הדרייבר. זה פוינטרים לפונקציות. כל דרייבר יודע לטפל באינטארפטים של דיבייסים אחרים. אז הוא אומר שמספר מסויים זה פוינטר לפונקציה שקשורה לדיבייס ספציפי.

:אינטרפט פלואו




Figure 5-5. How an interrupt happens. The connections between the devices and the controller actually use interrupt lines on the bus rather than dedicated wires.

היום לרוב ה-interapt controler יושב ב-CPU

תפקידו לזהות מאיפה מגיע האינטראפט. הוא אומר ל-CPU תעצור ונותן לו את מספר האינטארפט. ה- CPU מסיים פקודה ואז בפקודה הבאה הוא הולך ל-interapt vector שנמצא בתוך ה-OS ושולף משם את רוטינת האינטארפט. כלומר בתוך הכתובת של מערכת ההפעלה יש טבלה. ובאמצעות אינדקס שולפים את הרוטינה. בעקבות זה הוא עושה acknowledge- הוא אומר לקונטרולר שהוא טיפל- כלומר הוא איפס אותו וזה אומר שעוד אינטארפט יכול להגיע. אחרת, אם לא מידעים את הקונטרולר, מפספסים את האינטראפט הבא. אינטאפט קונטרולר יכול לחסום אינטארפטים. למשל הדיבייס קונטרולר יודע שאסור להפריע לו הוא עושה masking כך שאף אינטארפט לא יכול להגיע.

interrupt flow(2) - שקף

#### מה קורה למשל כשרוצים להדפיס סטרינג?




Figure 5-7. Steps in printing a string.

איורים 5-8, 5-9 קוד של פולינג ואינטראפט

## **DMA - Direct Memory Access**

כשקוראים באפר שלם לתוך הדרייבר של הדיבייס צריך להעתיק - ה-CPU צריך לקרוא ממקום אחד ולכתוב במקום אחר- זה בזבוז. צריך להתעיק כתובת מהאזור של מערכת ההפעלה, לשים ביוזר ספייס ולקדם כתובת. במקום שה- CPU יעשה את זה המציאו את המנגנון של ה-DMA- בנו קונטרולר קטן שמה שהוא יודע לעשות זה לקדם כתובת, אין בו את ה-ALU של המעבד. נותנים לו כתובת של מקור ושל יעד ורוצים להעביר 1000 בייטים, הוא יודע לבד להכניס את הכובותות ולקדם. הוא עושה את עבודת ההעתקה בלי התערכות של ה-CPU, מה שאומר שה-CPU יכול להתעסק במשהו אחר. ברגע שהוא סיים, מעלה אינטארפט. יש המון פעולות כאלה של העתקות- קריאת פייג' מהדיסק למשל. עם סיום ה-DMA, ה-CPU יודע להעיר את מי שצריך. ה-bus מאפשר לעבוד גם עם ה-CPU וגם עם ה-DMA. הבאס הוא מאוד מהיר, אמנם זה לא באמת במקביל אבל זה מאוד מהיר, ולכן מבחינת הביצועים זה כאילו במקביל.




Figure 5-4. Operation of a DMA transfer.

אם כך, ה- DMA זה חומרה שמאפשרת להעביר דאטא ממקום למקום לא על ידי CPU. העבודה מולה גם על ידי אינטארפטים. זה חוסך המון זמן CPU.

קצב העברת נתונים בבאס נקרא רוחב פס. קצב העברת נתונים של PCI גבוה מאוד. PCI זה שם של הבאס שמחבר בין הCPU לשאר החלקים במחשב.

המשאב המשותף בזמן ש-CPU עובד על משימה אחת ו-DMA עובד על משימה אחרת זה ה-bus ויש מנגנון של ארביטרציה והם יכולים לחלוק את המשאב.

:איך עובדים

proc/interrupts

. אפשר לראות את האינטארפטים שהמערכת שלנו יודעת לטפל בזה.

אפשר להסתכל ולראות סטטיסטיקה על אינטארפטים ועל איך הם עובדים.

# **Device Driver Interface**

מי שיודע לתפעל את הקונטרולרים זה הדרייבר.

דיבייס דריבר ואינטארפט הנדלר זה למעשה אותה יחידה. ההנדלרים זה פונקציות של הדרייבר מעל יש את ה- device-ondependent operating מעל יש את ה- system software מה שחשובזה שזה בלתי תלוי בדיבייס. ההבדל הוא השכבה למטה- בדיבייס דרייבר. גם ללוח אם יש דיבייס דרייבר- כי בכל מחשב זה שונה וכולם צריכים לדעת עם אותה מערכת ההפעלה.

מעל חסר עוד שכבה של ספריות, אבל זה חלק מהיוזר ספייס.




Figure 5-11. Layers of the I/O software system.

לא לגמרי ברור באיזה הקשר האיור הבא, צריך לקרוא בספר:




Figure 5-12. Logical positioning of device drivers. In reality all communication between drivers and device controllers goes over the bus.




Figure 5-14. (a) Without a standard driver interface. (b) With a standard driver interface.

הדרייברים זה סוג של מערכת הפעלה. לשים לב שדרייבר ומערכת ההפעלה- קרנדל מוד אז איך מערכת ההפעלה יודעת לדבר עם הדרייברים השונים? אנאלוגי לשאלה של למה אני יכולה לעבוד עם כל סטאק שהוא- כי ה-API הוא גנרי. כנ"ל פה. מצד שמאל באיור API לא גנרי,

כשהדיבייס מתחיל לעבוד, ה-interupt handler נכנס לפעולה.

כל הדרייברים עובדים ב-kernel mode. יש הרבה יותר אפשרויות.

בקרנל אפשר לחסום אינטארפט. לשים לב שזה מאוד מסוכן. למשל בתקשורת, המחיר של זה יכול להיות איבוד נתונים (אם לא הגבתי לאינטארפט של נתונים שנכנסו, זה לא נשמר בשום מקום).

דרייברים- יכול לקרות inverse priority וֹאי אפשר למנוע את זה. כי המשמעות של למנוע את זה זה לא לאפשר לדרייברים לחסום אינטארפטים, אבל הדרייבר חייב את האפשרות הזו.





Figure 5-17. Layers of the I/O system and the main functions of each layer.

שעונים

איך המערכת יודעת לטפל בזמן?

. יש התקן פיזיקלי שתחת מתח חשמלי יוצר תנודות

אפשר לׄמדוד את כמות הפיקים ואם אני יודעת מה הזמן בין פיק לפיק, אפשר לעשות מונה שיספור את כמות הפיקים וברגע שהוא יגיע לכמות הפיקים שהגדרתי יהיה אינטאפט






Figure 5-28. A programmable clock.

לשעון יש סוללת גיבוי קטנה- הוא ממשיך לספור גם כשאין חשמל זמן נשמר במערכת - נשמר ככמות הפיקים מאז ה- 1 לינואר 1970

> מתי משתמשים ב-click למשל כשבודקים ביצועים זמן ותאריך קוונטום

אפשר למדוד את זמן ה-CPU. זמן אבסולוטי לא בהכרח קשור ל-CPU- כמה באמת ה-CPU עבד שעון מעורר לכל מינ סיגנלים

watchdog- במערכות קריטיות, למשל שני פרוססים מדברים אחד עם השני, נפוץ במערכות צבאיות ורפואיות. אם יש שני חלקים ואני צריכה לוודא ששני החלקים עובדים. מדי פעם משדרים תשדורת דמי שכל מטרתה לוודא שהצד השני חי. אם שלחתי ווטשדוג ולא קיבלתי תשובה, זה אומר שהצד השני מת. ואז אפשר לעשות הזעקה. מנגנון תכנותי שמדי פעם מעורר את הצד השני לבדוק שהכל תקין. סטטיסטיקות, מונטורינג