VCF/400 元画面構造の台帳 (Legacy Screen Ledger)

項目	内容
対象	VCF/400 の元 IBM i 5250 画面構造、項目順、入力順、見出し、ファンクションキー、メニュー番号
根拠 DDS メンバー	`QSDASRC/*`、`QMNUSRC/VCFMAIN.mnudds`
解析日	2026-10-14 (PUB400 実機で再検証)
ID 体系	**L-nn** 元画面構造の台帳項目

フェーズ3 の Java / iPad 実装が **1 対 1 で対応させる正 (source of truth)**。「項目順」は DDS の行・桁位置に基づく画面上の並び、「入力順」はカーソル移動順 (TAB 順 = 行・桁の昇順)。モダン UI では色・配置・フォントは変更してよいが、**項目の順序・グルーピング・見出し文言・ファンクションキーの役割と番号・メニュー番号**は変更しない。

1. L-01 VCFMAIN — AS/400 DEMO MENU (メニュー)

#	項目	元画面	移行時の扱い
L-01-01	見出し	1 行目 `AS/400 DEMO MENU`; 2 行目 `WELCOME TO...`; 3 行目 `V I N T A G E C O M P U T E R F E S T I V A L 2 0 2 4`	文言保持
L-01-02	グループ 1 `Start Here`	`1. Learn AS/400 Navigation`, `2. IBM Midrange History`, `3. About This System`, `4. About Gertie the System/34`	番号ラベル併記、1 のみ機能 (2–4 は無効表示)
L-01-03	グループ 2 `Office Tasks`	`5. Start OfficeVision/400`, `6. Start a Calendar`, `7. Start the Clock`	番号併記、無効表示
L-01-04	グループ 3 `Entertainment`	`8. Play Snake`, `9. Play Yahtzee`, `10. Play PacMan`	番号併記、無効表示
L-01-05	グループ 4 `Exhibit Tasks` (右列)	`11. Nominate Exhibit for Award`, `12. Sign Exhibit Guestbook`, `13. Read a Guestbook Comment`	番号併記、クリック/タップで起動
L-01-06	グループ 5 `System Tasks`	`80. Sign Off the System`	番号併記
L-01-07	グループ 6 `Administration`	`90. Start Admin Menu`	番号併記 (無効表示可)
L-01-08	説明文	`Type the menu number you want and then press the ENTER key ... Or type the menu option you are curious about and press the HELP key.`	要旨保持 (番号入力の案内)
L-01-09	入力	19 行目 `Type Number, then press ENTER` + コマンド行 `===>`	**番号入力欄 + ENTER** を残す (1, 11, 12, 13, 80 が有効)
L-01-10	遷移	1→LRN400, 11→VOTESTUB(NTRSTIT→ADDVOTE), 12→ADDGBSTUB(NTRSTIT→ADDGBCMT), 13→READGBSTUB(NTRSTIT→READGBCMT), 80→SIGNOFF	同一

2. L-02 INTERSCR/INTERTEST — VCF/400 - How to Navigate

#	項目	元画面
L-02-01	見出し	`VCF/400 - How to Navigate` / `Before you start, here is how to navigate:`
L-02-02	本文(順)	`Use ARROW KEYS or TAB KEY to move between fields.` → `Use F5 or ENTER to perform your action.` → `Use F12 to quit at any time.` → `Keyboard not responding? If you see X II in the left corner, press RIGHT CTRL to continue.`
L-02-03	操作	`Got all that? Press ENTER to continue.` → ENTER のみ (**続行 (ENTER)**)
L-02-04	遷移	VCFMAIN 11/12/13 とキオスク 1/3/4 の直後に必ず表示 → 次画面へ

3. L-03 VOTESCR/VOTE1 — NOMINATE EXHIBIT FOR AWARD

#	項目	元画面 (行/桁)	属性
L-03-01	見出し	1 行 `VINTAGE COMPUTER FESTIVAL` / `NOMINATE EXHIBIT FOR AWARD`	文言保持
L-03-02	**入力 1** バッジ番号	3 行 `First, type your SFGE Badge Number.............:` → INPUTBADGE	4 桁数値, 必須, RZ, エラー時反転 (40)
L-03-03	**入力 2** 展示 ID	4 行 `Second, type the Exhibit ID you are nominating...:` → INEXHB	9 文字, 通常は事前入力・**保護** (70), MM2024 のみ入力可, エラー時反転 (41)
L-03-04	**入力 3** アワード ID	5 行 `Third, type the Award ID you are selecting.......:` → INPUTAWARD	3 桁数値, 必須, RZ, エラー時反転 (42)
L-03-05	エラー行	6 行 14 桁開始 ERRLINE (45 桁, 赤)	M-02〜M-09
L-03-06	情報: アワード一覧	8 行 `Available Awards for This Year:` → 9 行 `001. Best in Show Award - This award is given to the exhibit who you believe to be the best in show for 2024.` → 12 行 `002. The Ed Fair Award - This award is given to the exhibit that is deemed the most informative of the show.`	移行版では AWARDDB から動的表示 (番号 3 桁 + タイトル + 説明)
L-03-07	注意文	15 行 `You may only vote for ONE award.` `Choose your nomination carefully!` (赤)	文言保持
L-03-08	補助	23 行 `TAB = Switch Fields`, 23 行 67 桁 `V1R0M4` (版数)	任意

#	項目	元画面 (行/桁)	属性
L-03-09	**ファンクションキー**	24 行 `Cmd5/F5 = Submit Vote` / `Cmd12/F12 = Cancel`	ボタン **「送信 (F5)」** **「キャンセル (F12)」**。ENTER も送信
L-03-10	入力順	バッジ → 展示 ID → アワード ID	同一
L-03-11	遷移	成功 → VOTEEND (L-04); 失敗 → 同画面 + エラー行 (入力保持); F12 → 呼び出し元	同一

4. L-04 VOTESCR/VOTEEND, ENDOFCON — 投票結果画面

#	画面	元画面	ボタン
L-04-01	VOTEEND	アスキーアート `THANK YOU FOR VOTING!` + M-16 本文 + `Press ENTER to return to the main menu.`	**「メニューへ戻る (ENTER)」**
L-04-02	ENDOFCON	アスキーアート `SORRY!` + M-17 本文 + `Press ENTER to exit.`	**「終了 (ENTER)」**

5. L-05 EXHBMENUSC/MENU — WELCOME TO... (キオスク)

#	項目	元画面
L-05-01	見出し	1 行 `WELCOME TO...` → 2 行 OUTTITLE (展示タイトル 75)
L-05-02	展示者情報 (順)	3 行 `HOSTED BY` OUTNAME(25) `OF` OUTCITY(15) OUTSTATE(2)
L-05-03	説明	5〜18 行 OUTDESC (1000)
L-05-04	メニュー (順)	20 `1. Nominate This Exhibit for Award` (ELIGIBLE=0 で非表示), 21 `2. Learn More About This Exhibit` (ENLRN400=0 で非表示), 22 `3. Sign Exhibit Guestbook`, 23 `4. Read Exhibit Guestbook`
L-05-05	入力	23 行 78 桁 INOPT (1 桁数値, 必須); 同じ 23 行に `Select Menu Option, Press ENTER:` (44 桁開始)
L-05-06	隠しオプション	7 → ADMPSWRD (L-06)
L-05-07	ファンクションキー	なし (F3/F12 は `Function key not allowed.`) — モダン UI では番号ボタン + 番号入力欄 + **「選択 (ENTER)」**
L-05-08	遷移	1→NTRSTIT→ADDVOTE, 2→LRN400, 3→NTRSTIT→ADDGBCMT, 4→NTRSTIT→READGBCMT; サブ機能終了後はこの画面に戻る

6. L-06 EXHBMENUSC/ADMPSWRD — キオスク終了

#	項目	元画面
L-06-01	本文	`Are you sure you want to exit the kiosk?` `Type the Administrator password, press ENTER to sign off`
L-06-02	入力	7 行 5 桁開始 INPWD (9 文字, 非表示推奨)
L-06-03	操作	ENTER のみ → 一致でキオスク終了、不一致でキオスクメニューへ (**「サインオフ (ENTER)」**)

7. L-07 GUESTBKSCR/ADDCMT — GUESTBOOK/400 - ADD COMMENT

#	項目	元画面	属性
L-07-01	見出し	1 行 `VINTAGE COMPUTER FESTIVAL` / `GUESTBOOK/400 - ADD COMMENT`	文言保持
L-07-02	**入力 1** 名前	3 行 `Your Name.....:` INNAME (3 行 32 桁)	16 文字, 必須, 小文字可
L-07-03	**入力 2** 展示 ID	4 行 `Exhibit ID.....:` → INID (4 行 32 桁)	9 文字, 事前入力・**保護** (70), MM2024 のみ入力可
L-07-04	**入力 3** コメント	5 行 `Comment.....:` → 6 行 INCMT (6 行 3 桁)	200 文字, 必須, 小文字可
L-07-05	エラー行	10 行 5 桁開始 ERRLINE (21 桁, 赤)	M-10〜M-12
L-07-06	**ファンクションキー**	24 行 `Cmd5 / F5 = Submit Comment` / `Cmd12 / F12 = Cancel`	**「送信 (F5)」「キャンセル (F12)」**
L-07-07	入力順	名前 → 展示 ID → コメント	同一
L-07-08	遷移	成功 → ENDCMT (L-08); 失敗 → 同画面 + エラー行; F12 → 呼び出し元	同一

8. L-08 GUESTBKSCR/ENDCMT — THANKS FOR COMMENTING!

#	項目	元画面
L-08-01	本文	アスキーアート `THANKS FOR COMMENTING! + Thank you for commenting on this exhibit! Your Comment ID Is:` (ID 出力項目なし) + `Press ENTER to exit.`
L-08-02	操作	**「終了 (ENTER)」** → 呼び出し元

9. L-09 GUESTBKSCR/READCMT — GUESTBOOK/400 - Read a Comment

#	項目	元画面
L-09-01	見出し	1 行 `VINTAGE COMPUTER FESTIVAL` / `GUESTBOOK/400 - Read a Comment`
L-09-02	**入力 1** コメント ID	3 行 25 桁 INCMTID (`Enter a Comment ID:` は 3 行 4 桁開始) (4 桁数値, 必須, RZ)

#	項目	元画面
L-09-03	総数表示	`Currently hosting` は 3 行 49 桁開始、WTFCMTNUM は 3 行 67 桁、`comments and counting.` は 4 行 49 桁開始
L-09-04	エラー行	4 行 4 桁開始 ERRLINE (20 桁, 赤) M-13
L-09-05	出力 (順)	6 行 OUTNAME(11) (4 桁開始) `says to:` → 6 行 29 桁開始 OUTTITLE(50) → 8 行 4 桁開始 OUTCMT(200)
L-09-06	注意文	21〜22 行 `Is this comment inappropriate? Please report the Comment ID to the folks at the Midrange Madness table and we will address the comment.`
L-09-07	**ファンクションキー**	24 行 `Cmd5 / F5 = Submit Cmd12 / F12 = Cancel` → **「送信 (F5)」「キャンセル (F12)」**
L-09-08	遷移	F5 → 同画面に結果表示 (繰返し可); F12 → 呼び出し元

10. L-10 LRN400SCR/MAIN — LEARN/400

#	項目	元画面
L-10-01	見出し	1 行 `LEARN/400` / 1 行 70 桁 `Page` / OUTPAGENBR (1 行 76 桁)
L-10-02	本文	3〜21 行 OUTCONTENT (1500)
L-10-03	**ファンクションキー**	23 行 `Cmd3/F3 = Exit Cmd5/F5 = Forwards Cmd8 / F8 = Backwards` → **「戻る (F3)」(終了) 「進む (F5)」「前へ (F8)」**
L-10-04	遷移	F5 次ページ (END ページで終了), F8 前ページ, F3 終了 → 呼び出し元

11. 台帳サマリ (ファンクションキー・メニュー番号)

キー	役割	使用画面	モダン UI ラベル
ENTER	送信 / 続行 / メニュー選択	全画面	「続行 (ENTER)」「選択 (ENTER)」など
F3	終了 (Exit)	LRN400SCR	「戻る (F3)」
F5	送信 (Submit) / 進む (Forwards)	VOTE1, ADDCMT, READCMT / LRN400SCR	「送信 (F5)」 / 「進む (F5)」
F8	前へ (Backwards)	LRN400SCR	「前へ (F8)」
F12	取消 (Cancel)	VOTE1, ADDCMT, READCMT	「キャンセル (F12)」

メニュー	番号 → 機能
VCFMAIN	1 LEARN/400, 11 投票, 12 ゲストブック記入, 13 ゲストブック閲覧, 80 サインオフ, 90 管理 (2–10 は対象外)
EXHBMENU	1 投票, 2 LEARN/400, 3 ゲストブック記入, 4 ゲストブック閲覧, 7 (隠し) キオスク終了

付録: DDS レコード様式と行/桁の対応

ID	DSPF メンバー + RCDFMT	DDS ソース
L-01	`VCFMAIN` + `VCFMAIN`	`QMNUSRC/VCFMAIN.mnudds`

ID	DSPF メンバー + RCDFMT	DDS ソース
L-02	`INTERSCR` + `INTERTEST`	`QSDASRC/INTERSCR.dspf`
L-03	`VOTESCR` + `VOTE1`	`QSDASRC/VOTESCR.dspf`
L-04	`VOTESCR` + `VOTEEND`, `ENDOFCON`	`QSDASRC/VOTESCR.dspf`
L-05	`EXHBMENUSC` + `MENU`	`QSDASRC/EXHBMENUSC.dspf`
L-06	`EXHBMENUSC` + `ADMPSWRD`	`QSDASRC/EXHBMENUSC.dspf`
L-07	`GUESTBKSCR` + `ADDCMT`	`QSDASRC/GUESTBKSCR.dspf`
L-08	`GUESTBKSCR` + `ENDCMT`	`QSDASRC/GUESTBKSCR.dspf`
L-09	`GUESTBKSCR` + `READCMT`	`QSDASRC/GUESTBKSCR.dspf`
L-10	`LRN400SCR` + `MAIN`	`QSDASRC/LRN400SCR.dspf`