

Exp4. 아스피린 합성과 순도 측정

### 아스피린의 합성



### 을 실험 목적

● 아스피린이 합성되는 유기반응(에스터화 반응)을 이해 한다.

● 합성한 아스피린을 통해 산·염기 적정법을 익히고, 순도를 결정한다.

## 을 실험 원리


### 에스터화 반응 (Esterification)

카르복시산 (Carboxylic acid)과 알코올 (Alcohol)로부터 에스터 (Ester)가 생성되는 반응

### 틸실험 원리 Mechanism of esterification


### 틸실험원리 Mechanism of esterification

## I 실험 원리 Mechanism of esterification



in erlenmeyer flask:

- 1.5 g salicyclic acid
- + 3 mL acetic anhydride
- + 3-4 drops of H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub>




- 1. Heating 70~80°C, 10min.
- 2. Addition of 2 mL distilled water
- 3. Addition of 20 mL distilled water



#### **Caution!**

- ① 에서 혼합물을 충분히 섞어준다.
- 아세트산 무수물과 인산은 피부에 닿지 않도록 주의!
- 과정은 모두 후드 안에서 이루어져야 한다.
- 증류수는 미리 차갑게 준비 (ice bath에 증류수 bottle 담궈두기)
- 물 첨가 시 뜨거운 증기 주의!
- 20 mL 물 첨가 시 물 중탕에서 꺼낸 후 실행한다.

※ 결정이 잘 생기지 않을 때. ※ 결정 사진






### <u>:</u> 일험 방법

#### 3. Filteration






Filter paper 뷰흐너 깔때기의 hole만 다 덮을 수 있으면 ok

▶ 아스피린 세척 시 뷰흐너 깔때기의 가 장자리를 세척해주면 가운데로 아스피 린이 모인다. (손실을 줄이기 위해서)

#### 4. Drying



#### # 주의 !

- Filter paper 와 petri dish의 합친 무게를 미리 잴 것
- Filter paper는 뷰흐너 깔대기보다 크지 않도록 할 것
- 증류수는 미리 차갑게 준비
  (Ice bath에 증류수 bottle 담가두기)
- Filteration 장치 설치 시, 주의할 것
- 오븐에 넣기 전 petri dish에 자신의 분반과 이름을 쓸 것

### 아스피린의 순도 측정



### 실험 목적

● 아스피린이 합성되는 유기반응(에스터화 반응)을 이해 한다.


● 합성한 아스피린을 통해 산·염기 적정법을 익히고, 순도를 결정한다.

## 실험 원리

- 산-염기 적정 (Titration) : 중화반응을 이용하여 미지시료의 농도를 결정하는 분석법
- 당량점 (Equivalent point)과 종말점 (Esterification):
  - ✓ 당량점: 이론적으로 적정실험에서 화학양론적 반응의 완결 지점
  - ✓ 종말점 : 용액의 물리적 성질이 급격히 변하는 지점(적정실험에서는 pH 변화로 인해 지시약의 색이 변하는 지점)
- 일차표준물질 (Primary standard) : 신뢰할 수 있고, 쉽게 정량화가 가능한 물질 (고순도, 안정성, 용매에 대한 높은 용해도)
- 표준화 (Standardization) : 적정용액 (titrant)이 일차표준물질이 아닌 경우, 대강의 농도를 만든 후, 일차표준물질로 적정하여 정확한 농도를 결정한다.
  - 0.1 M Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>로 표준화한 0.1 M HCl solution (조교가 준비)
  - 표준화된 0.1 M HCI로 0.1 M NaOH solution 표준화 (학생이 실험)



1) 0.1 M NaOH 용액의 제조




1.0 g의 NaOH를 비커에 칭량한다.



비커에 증류수를 가하여 녹인 후 volumetric flask로 옮겨 담는다. 그리고 표선까지 증류수를 채운다.

(부피 플라스크의 마개를 닫은 후, 뒤집어 섞어주고 뚜껑을 잠시 열어 기체를 빼낸다.)

#### 0.1 M NaOH 용액의 표준화




페놀프탈레인 색 변화 산 → 무색 염기 → 붉은색

붉게 변한 후 20~30초간 유지되면 적정 Stop!!

3회 반복하여 NaOH 농도 결정!!

#### \*뷰렛 사용법\*







2. Check the valve remove an air bubble



3. Take an initial volume

#### # 주의 !


-뷰렛을 채울 시 꼭 0 mL에서 시작할 필요 없음

ex) 시작 - 12.3 mL, 종말점 - 26.2 mL 소모된 부피: 26.2 - 12.3 = 13.9 mL

- 뷰렛 입구의 공기 빼 줄 것
- 눈금을 읽을 때는 종이를 댈 것
- 눈금과 눈을 같은 위치



#### 아스피린 직접 적정



▶ 무게 측정한 아스피린을 삼각 플라스크에 넣고 10 mL의 ethanol에 완전히 녹인 후40 mL 증류수 첨가할 것



● NaOH 용액의 제조 시, 부피 플라스크를 흔들어 섞어준 후, 마 개를 열어 가스를 빼주고, 다시 닫아준다.

● 아스피린은 EtOH에 완전히 용해시켜 사용한다.

● 적정 시, 당량점 근처에서는 시간을 두면서 한 방울씩 용액을 넣어주도록 한다.