2.1.1.10. ex_dato_custodia

Esta estructura corresponde al maestro de garantías, es decir almacena las características principales que definen una garantía.

A continuación, se enumeran los campos de esta estructura:

Nombre Columna	Tipo	Requerido	Descripción	País
dc_fecha	DATETIME	Х	Fecha de corte de la información. AAAA-MM-DD	Todos
dc_aplicativo	INT(11)	Х	Código del aplicativo origen de la operación asignado.	Todos
dc_garantia	VARCHAR(64)		Código de garantía asignado.	Todos
dc_oficina	INT(11)		Código de la oficina donde se radicó la garantía de acuerdo a la codificación del banco.	Todos
dc_cliente	INT(11)		Código único asignado al propietario de la garantía en el banco. Si el aplicativo no tiene esta codificación este campo debe ir en cero.	Todos
dc_documento_tipo	VARCHAR(10)		Tipo de documento del propietario de la garantía. Ver Catálogo TIPOS DE DOCUMENTO	Todos
dc_documento_numero	VARCHAR(24)		Número de documento del propietario de la garantía.	Todos
dc_categoria	VARCHAR(1)		Corresponde al tipo de garantía con mayor porcentaje de cubrimiento. H: Hipotecaria P: Prendaria E: Especiales O: Otras.	Todos
dc_tipo	VARCHAR(14)		Código asignado al tipo de garantía. Nemónico o codificación que identifica el tipo de garantía.	Todos
dc_idonea	VARCHAR(1)		Se reporta la idoneidad que tiene la garantía según su categoría. S: Idónea N: No es idónea.	Todos
dc_moneda	INT(11)		Código de moneda de la garantía de la operación. 0: PESO 1: DÓLAR	Todos

Nombre Columna	Tipo	Requerido	Descripción	País
dc_fecha_avaluo	DATETIME		Reportar dependiendo de la calidad de la garantía: Si es 01 (Garantía Hipotecaria Mueble): Fecha del último avalúo	Todos
			Si es 02 (Garantía Hipotecaria Inmueble): Fecha del último avalúo	
			Si es 03 (Depósitos Pignorados en el Banco): Última fecha de apertura o renovación de la operación pignorada.	
			Si es 04 (Depósitos Pignorados en Otros Bancos): Última fecha de apertura o renovación de la operación pignorada.	
			Si es 05 (Garantía Prendaria): Fecha del último avalúo de mercado del bien dejado en prenda.	
			Si es 06 (Otras Garantías): Última fecha de emisión o renovación del bien dejado en garantía.	
dc_valor_avaluo	DECIMAL(15,4)		Corresponde al valor del último avalúo realizado por el Banco.	Todos
dc_valor_actual	DECIMAL(15,4)		Valor comercial que tiene la garantía a la fecha de corte.	Todos
dc_estado	VARCHAR(1)		Estado de la garantía: V: Vigente. Son todas la garantías aceptadas por el Banco;	Todos
			C: Cancelada. Aquellas garantías asociadas a operaciones canceladas cuya fecha de cancelación esté comprendida en el mes de reporte. También se reportan en estado "C" las garantías que fueron devueltas al cliente en el período.	
dc_abierta	VARCHAR(1)		S: Garantías Abiertas (puede amparar más de un crédito. N: Garantías Cerradas.	Todos
dc_num_reserva	VARCHAR(13)		Código que indica la reserva de garantía asignada al trámite. NO APLICA.	Todos
dc_calidad_gar	VARCHAR(10)		Calidad de garantía.	Panamá
dc_valor_uti_opera	DECIMAL(15,4)		Valor correspondiente a la última operación.	Todos
dc_fecha_proc	VARCHAR(10)		Fecha de procesamiento.	Todos
dc_empresa	INT(11)	Х	Código de empresa.	Todos

Nombre Columna	Tipo	Requerido	Descripción	País
dc_fideicomiso_id	VARCHAR(30)		En caso de garantías de tipo fideicomiso se reporta la identificación del Fideicomiso. Caso contrario dejar en blanco.	panamá
dc_fiduciaria_nombre	VARCHAR(200)		Se debe seleccionar el código que identifica la Fiduciaria, según la tabla (SB56) suministrada por SBP, en la cual se tiene el fideicomiso. Sugerencia: si el campo (5) es NA, este campo debería reportarse NA.	Panamá
dc_ubicacion_pais	INT(11)		Debe reportar el código del país en donde está ubicada la garantía.	Panamá
dc_registro_id	VARCHAR(30)		Dependiendo de la calidad de la garantía reportar:	Panamá
			Si es Mueble> Número que identifica al bien Ejemplo La placa del auto	
			Si es Inmueble> Código de Inscripción en el registro de la propiedad	
			Si es depósito en el banco> Número de cuenta de ahorros o número del depósito a plazo fijo	
			Si es depósito en otros bancos> Número de contrato de la garantía para depósitos en otros bancos.	
			Si es Prenda> Código del instrumento de prenda	
			Si es Otras Garantías> Número de la carta de crédito o el número de pagaré.	
dc_registro_emisor	VARCHAR(100)		Dependiendo de la calidad de la garantía reportar:	Panamá
			Si es depósito en el banco> El nombre de la empresa reportante de acuerdo al catálogo SB01	
			Si es depósito en otros bancos - -> El nombre del banco al que pertenece el depósito de acuerdo al catálogo SB39.	
			Si es prendario> Es el nombre del emisor de la prenda	
			Si es otras garantías> Es el nombre del emisor de la carta de crédito o el nombre del cedente	
			Para el resto de calidades dejar en blanco.	

Nombre Columna	Tipo	Requerido	Descripción	País
dc_registro_custodio	VARCHAR(60)		Dependiendo de la calidad de la garantía reportar: Si es prendario> Es el nombre del custodio de la prenda.	Panamá
			Para el resto de calidades dejar en blanco.	
dc_hipoteca_id	VARCHAR(60)		Dependiendo de la calidad de la garantía reportar: Si es Hipotecaria mueble o inmueble> Colocar el número de inscripción de la Finca en el Registro Público hipotecado al Banco. Caso contrario dejar en blanco.	Panamá
dc_poliza_id	VARCHAR(60)		Es el número de la póliza de seguro que ampara el bien. Si este bien no tiene seguros reportar en blanco. En caso de haber más de una póliza, reportar aquella de mejor cobertura.	Panamá
dc_poliza_aseguradora	VARCHAR(100)		Nombre de la aseguradora que emite la póliza.	Panamá
dc_poliza_fecha	DATETIME		Fecha de la última renovación de esta póliza.	Panamá
dc_avaluador_id	VARCHAR(10)		Id de la empresa que realiza la evaluación del bien.	Panamá
dc_valor_inicial	DECIMAL(15,4)		Valor de la primera valoración de la garantía.	Panamá
dc_instr_financiero	VARCHAR(10)		Id del instrumento financiero de acuerdo al catálogo SB13. Solo aplica para garantías de calidad "Prenda". El resto reportar vacío.	Panamá
dc_emisor_calif	VARCHAR(10)		Calificación de riesgo del emisor de acuerdo al catálogo SB25 adjunto. Solo cuando la garantía es tipo "Prenda" caso contrario dejar vacío	Panamá
dc_emision_calif	VARCHAR(10)		Calificación de riesgo de la emisión de acuerdo al catálogo SB25 adjunto.	Panamá
dc_fecha_vencimiento	DATETIME		Fecha de vencimiento de la garantía.	Panamá
dc_fuente_valor	VARCHAR(10)		Corresponde a la fuente del valor.	Panamá

Nombre Columna	Tipo	Requerido	Descripción	País
dc_compartida_otras_entidades	CHAR(1)		Si comparte la garantía con otras entidades.	Panamá
dc_porcentaje_max_cobertura	FLOAT		Porcentaje máximo que cubre la garantía.	Panamá
dc_ubicacion_provincia	INT(11)		Código de la provincia de ubicación de la garantía.	Panamá
dc_ubicacion_canton	INT(11)		Código del cantón de ubicación de la garantía.	Panamá
dc_ubicacion_direccion	VARCHAR(64)		Dirección de ubicación de la garantía.	Panamá
dc_ubicacion_telefono	VARCHAR(20)		Teléfono.	Panamá
dc_descripcion	VARCHAR(64)		Descripción de la garantía.	Panamá
dc_garantia_aplicativo	INT(11)		Código del aplicativo que reporta la garantía.	Panamá
dc_garantia_banco	VARCHAR(24)		Código del banco que reporta la garantía.	Panamá
dc_fecha_ingreso	DATETIME		Fecha de ingreso de la garantía.	Panamá
dc_garante	INT(11)		Si la garantía es personal Se reporta código cliente garante caso contrario vacío.	Panamá
dc_oficial	INT(11)		Código del Oficial.	Perú
dc_fecha_cambio_estado	DATETIME		Fecha en la cual se efectúa el cambio de estado.	Perú
dc_usuario_cambio	VARCHAR(64)		Usuario que realiza el cambio.	Perú
dc_ubicacion_distrito	VARCHAR(64)		Código de la ubicación del distrito.	Perú
dc_origen	VARCHAR(2)	X	Corresponde al origen de los datos: E: para los datos provenientes del extractor de los módulos COBIS. I: para los datos provenientes de interfaces externas.	Todos
do_id_interface	INT(11)	X	Corresponde al id de cada interfaz externa. Se debe enviar 0 para los módulos COBIS.	Todos