#### RT0702 TP2 LXC

## Réalisez l'installation des packages nécessaires à l'exécution d'une machine virtuelle LXC.

• sudo apt install lxc -y && apt install lxctl -y && apt install lxc-templates -y

Créer un invité de type Ubuntu

Via le template download:

• sudo lxc-create -t download -n container\_bionic -- -d ubuntu -r bionic -a amd64

Via le template lxc-ubuntu (nécessite l'installation de lxc-templates):

- sudo lxc-create -t ubuntu -n container\_ubuntu
- 1) Récupérez la liste des conteneurs utilisables sur la machine
  - lxc-ls-f

Remarque: Cette commande n'affiche rien si le paquet lxc-templates n'est pas installé

- 2) Démarrez le conteneur
  - lxc-start -n container\_bionic

### 3) Sur l'hôte récupérez les informations suivantes:

- a) informations d'exécution du conteneur :
  - lxc-info -n container bionic
- b) état du filesystem de l'hôte :
  - df-h
- c) Position du filesystem de l'invité sur l'hôte:
  - lxc-attach -n container bionic -- df -h
- d) processus de l'hôte:
  - ps -aux
- 4) Connectez-vous à la console du conteneur
- a) vérifier l'accès et les droits dans l'invité:

Il n'est pas possible de se connecter directement via la console du conteneur.

On doit accéder au shell du conteneur:

\*lxc-attach -n container\_bionic

puis dans le conteneur passwd ubuntu (pour définir un mot de passe)

On peut maintenant se connecter à la console:

b) État du filesystem de l'invité, que remarquez-vous (cf item 3.b)

Filesystem	Size	Used	Avail	Used%	Mounted on
/dev/mapper/ubuntuvg-ubuntulv	6.9G	4.1G	2.4G	64%	/
none	492K	0	492K	0%	/dev
tmpfs	493M	0	493M	0%	/dev/shm
tmpfs	493M	104K	493M	1%	/run
tmpfs	5.0M	0	5.0M	0%	/run/lock
tmpfs	493M	0	493M	0%	/sys/fs/cgroup
tmpfs	99M	0	99M	0%	/run/user/1000

• root@usermrt:~# df -h

Filesystem	Size	Used	Avail	Used%	Mounted on
udev	462M	0	462M	0%	/dev
tmpfs	99M	696K	98M	1%	/run
/dev/mapper/ubuntuvg-ubuntulv	6.9G	4.1G	2.4G	64%	/
tmpfs	493M	0	493M	0%	/dev/shm
tmpfs	5.0M	0	5.0M	0%	/run/lock
tmpfs	493M	0	493M	0%	/sys/fs/cgroup
/dev/sda2	976M	145M	765M	16%	/boot
tmpfs	99M	0	99M	0%	/run/user/1000

On remarque que certains fichiers sont identiques au niveau de la taille:

- /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv mounted on /
- tmpfs mounted on /dev/shm
- tmpfs mounted on /sys/fs/cgroup
- tmpfs mounted on /run/user/1000

Montage qui ne sont pas présent:

- /dev/sda2 mounted on /boot
- tmpfs mounted on /run/user/1000

<sup>\*</sup>lxc-console -n container\_bionic

c) Processus en exécution sur l'invité que remarquez-vous (cf question 3.d)?

hôte:

PID	TTY	TIME	CMD
5862	pts/0	00:00:00	agetty
6152	pts/0	00:00:00	sudo
6153	pts/0	00:00:00	bash
6194	pts/0	00:00:00	ps

invité:

	PID	TTY	TIME	CMD
	284	pts/0	00:00:00	bash
•	300	pts/0	00:00:00	ps

Par conséquent, il manque sudo et agetty sur l'invité

# 5) Déconnectez-vous du conteneur et lancer dans l'invité les commandes précédentes depuis l'hôte

a)

- lxc-ls -f commande introuvable
- b) État du filesystem de l'invité, que remarquez-vous (cf item 3.b)
  - root@usermrt:~# lxc-attach -n container\_bionic -- df -h

Filesystem	Size	Used	Avail	Used%	Mounted on
/dev/mapper/ubuntuvg-ubuntulv	6.9G	4.1G	2.4G	64%	/
none	492K	0	492K	0%	/dev
tmpfs	493M	0	493M	0%	/dev/shm
tmpfs	493M	84K	493M	1%	/run
tmpfs	5.0M	0	5.0M	0%	/run/lock
tmpfs	493M	0	493M	0%	/sys/fs/cgroup

• root@usermrt:~# df -h

Filesystem	Size	Used	Avail	Used%	Mounted on
udev	462M	0	462M	0%	/dev
tmpfs	99M	696K	98M	1%	/run
/dev/mapper/ubuntuvg-ubuntulv	6.9G	4.1G	2.4G	64%	/

Filesystem	Size	Used	Avail	Used%	Mounted on
tmpfs	493M	0	493M	0%	/dev/shm
tmpfs	5.0M	0	5.0M	0%	/run/lock
tmpfs	493M	0	493M	0%	/sys/fs/cgroup
/dev/sda2	976M	145M	765M	16%	/boot
tmpfs	99M	0	99M	0%	/run/user/1000

On remarque que certains fichiers sont identiques au niveau de la taille:

- /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv mounted on /
- tmpfs mounted on /dev/shm
- tmpfs mounted on /sys/fs/cgroup

Montage qui ne sont pas présent:

- /dev/sda2 mounted on /boot
- tmpfs mounted on /run/user/1000

c)

hôte:

PID	TTY	TIME	CMD
5862	pts/0	00:00:00	agetty
6152	pts/0	00:00:00	sudo
6153	pts/0	00:00:00	bash
6194	pts/0	00:00:00	ps

invité:

PID	TTY	TIME	CMD	
75	pts/3	00:00:00	agetty	
265	pts/3	00:00:00	ps	

Par conséquent, il manque sudo et bash sur l'invité

## Limitation de ressources en ligne de commande

modifier les ressources du conteneur comme suit:

- mémoire limitée à 256 Mo
- Utilisation de 50% maximum du processeur

modification de GRUB

dans /etc/default/grub GRUB CMDLINE LINUX="cgroup enable=memory,cpu"

#### maj de grub

· sudo update-grub

#### mémoire limitée à 256 Mo

- lxc-cgroup -n container\_bionic memory.limit\_in\_bytes 268435456
- lxc-attach -n container\_bionic -- cat /sys/fs/cgroup/memory/memory.limit\_in\_bytes

#### processeur limité à max 50 %

- lxc-cgroup -n container\_bionic cpu.cfs\_quota\_us 500000 (500ms)
- lxc-cgroup -n container\_bionic cpu.cfs\_period\_us 1000000 (1000ms)

Remarque: %cpu = quota / period = 500 / 1000 = 0,5 qui en % donne 50%

• vmstat -w 1 (permet de voir l'utilisation du cpu)

## Gestion du réseau en mode physique

mettre le réseau en mode physique

ajout d'une carte réseau sur la VM Ubuntu proxmox

ajout d'une adresse ip à l'interface physique

#### fichier de config:

- nano /var/lib/lxc/container bionic/config
- lxc.net.0.type = phys
- lxc.net.0.link = ens19
- lxc.net.0.hwaddr = ce:6a:d9:34:af:bb
- lxc.net.0.flags = up

#### ajout d'une adresse ip à la nouvemme interface

- nano /etc/netplan/10-lxc.yaml
- ens19:
- addresses: [172.18.10.20/24]
- gateway4: 172.18.10.254

\*sudo netplan apply

### installation d'un package apache dans le conteneur

• apt install apache2 -y

on accède au site internet depuis 172.18.10.20:80

## Limitation de ressources dans le fichier de configuration

• nano /var/lib/lxc/container\_bionic/config

#Memory limit to 256 Mo

lxc.cgroup.memory.limit\_in\_bytes=268435456

#Utilisation de 50 pourcent du processeur

- lxc.cgroup.cpu.cfs\_quota\_us=500000
- lxc.cgroup.cpu.cfs\_period\_us=1000000

## Scripting

https://github.com/magnorod/RT0702-public/blob/main/script-lxc.sh

• sudo /bin/bash script-lxc.sh ubuntu-test ubuntu bionic ens19 172.18.10.20 172.18.10.254

## Modification du template

• nano /usr/share/lxc/templates/lxc-ubuntu

Dans la section download\_ubuntu():

• packages\_template=\${packages\_template:-"apt-transport-https,ssh,vim,iputils-\*"}

Dans la section copy\_configuration():

- lxc.cgroup.memory.limit\_in\_bytes=268435456
- lxc.cgroup.cpu.cfs\_quota\_us=500000
- lxc.cgroup.cpu.cfs\_period\_us=1000000

Il faut penser à vider le cache pour que les modifications prennent effet avant de créer un conteneur qui utilisera ce template:

rm -rf /var/cache/lxc/nomdistrib/