91 桌面皮肤主题插件平台参考手册

更新日期: 2013-3-12

Version 1.01 last saved by: 陈福斌

91	桌面员	支肤主	上题插件平台参考手册	1
	— ,		91 桌面皮肤主题插件 SDK 构成	
	_,		支持 Android 版本	
	三、		91 桌面皮肤插件 SDK 环境搭建	
			导入 91 桌面 Lib 工程	
		2.	为您的工程引入 91 桌面 Lib 工程	
		3.	配置 AndroidManifest.xml	
	四、		集成 91 桌面皮肤插件 SDK 功能	
		1.	设置 AppId、AppKey 和 AppSkinPath	
		2.	创建 View 并添加到需要展示的地方	
		3.	自定义对话框风格	
		٠.	下载统计接口	
			接收并处理换肤广播	
		٥.	X K I C E K M	¬

一、 91 桌面皮肤主题插件 SDK 构成



其中:

demo 91 桌面皮肤主题插件 SDK 的 Demo 工程。

doc 91 桌面皮肤主题插件参考文档。

sdk_lib 包含 91 桌面皮肤主题插件的 lib 工程和相关资源文件。

readme.txt 91 桌面皮肤主题插件包的描述文件。

二、支持 Android 版本

支持 Android SDK2.1 及以上版本。

三、91 桌面皮肤插件 SDK 环境搭建

1. 导入 91 桌面 Lib 工程

(略)

2. 为您的工程引入 91 桌面 Lib 工程

(略)

3. 配置 AndroidManifest.xml

您需要将 NdHiExAndroidManifest.xml 里面的权限,如图:

Activity, service, receiver 如图:

拷贝到您的工程的 AndroidManifest.xml 文件里面。

四、 集成 91 桌面皮肤插件 SDK 功能

1. 设置 AppId、AppKey 和 AppSkinPath

首先您需要在程序开始的地方,优先设置 AppId、AppKey 和 AppSkinPath(皮肤下载后的解压路径,如果没有设置,默认解压到 /sdcard/PandaHome2ThemeLib/Packages/)

。所以在接入 91 桌面皮肤插件之前,您需要向 91 桌面团队申请可接入的 AppId 和 AppKey。所有的 SDK操作都需要设置这两个参数才能正常工作。 AppId 和 AppKey 通过 NdLauncherExThemeApi 里的 init 方法设置。

举例如下:

```
//1. 设置工作 略

NdLauncherExAppSkinSetting appSkinSetting = new NdLauncherExAppSkinSetting();
appSkinSetting.setAppId("2000");
appSkinSetting.setAppKey("0");
//appSkinSetting.setAppSkinPath("/sdcard/appSkinTest/");
//appSkinSetting.setThemeExDialog(themeExDialog) //自定义对话框时设置
//appSkinSetting.setThemeExDownAction(themeExDownAction) //下载动作回调设置
//2. 执行初始化
NdLauncherExThemeApi.init(this, appSkinSetting);
```

2. 创建 View 并添加到需要展示的地方

Sdk 提供两个一个是浏览下载的 View, 一个是下载任务管理的 View。

```
//动态创建浏览皮肤的View
HiLauncherExThemeShinView themeShinView = new HiLauncherExThemeShinView(this);
themeShinView.initView();

//在不使用的时候销毁View,一般在Activity的onDestroy执行以下操作
if (themeShinView!=null) {
    themeShinView.destroyView();
}
```

```
//动态创建下载任务管理View
DownTaskManageView downTaskManageView = new DownTaskManageView(this);
downTaskManageView.initView();

//在不使用的时候销毁View,一般在Activity的onDestroy执行以下操作
if (downTaskManageView!=null) {
    downTaskManageView.destroyView();
}
```

3. 自定义对话框风格

如果要实现自定义的对话框风格,请实现接口 NdLauncherExDialogCallback 并在初始化时,将实例设置到 NdLauncherExAppSkinSetting 对象中。

4. 下载统计接口

如果要统计下载动作,请实现接口 NdLauncherExDownActionCallback 并在初始化时,将实例设置 到 NdLauncherExAppSkinSetting 对象中。

```
public interface NdLauncherExDownActionCallback(

/**

* 资源首次下载回调(断点续传不调用)

* ----实现此方法时,为防止ANR请在内部开启Thread处理统计。

* @param ctx

* @param itemType

* ThemeItem.ITEM_TYPE_SKIN 表示皮肤

* ThemeItem.ITEM_TYPE_HEME 表示主题

* ThemeItem.ITEM_TYPE_LAUNCHER 表示的桌面

* @param resID 服务端资源1或统一为主题id+itemType

*/
public void firstDown(Context ctx, int itemType, String resID);
}

appSkinSetting.setThemeExDownAction(themeExDownAction); //下载动作回调设置
```

5. 接收并处理换肤广播

以下是接入应用接收自己能处理的换肤广播,并做相应响应的例子: