Секретарь: (495) 663-30-34 Отдел продаж: (495) 663-30-73

Отдел техподдержки: (495) 663-30-93

(926) 779-68-16

Инструкция

по подготовке рабочего места для работы с электронной подписью

Версия: 280515

ОГЛАВЛЕНИЕ 3 1. Состав CD диска 3 2. Важная информация 3 3. Установка драйвера для ключевого носителя 4 3.1. Установка драйвера для Рутокен ЭЦП 4 3.2. Установка модуля поддержки Signal-COM CSP для Рутокен 4 3.3. Установка драйвера для eToken ГОСТ/JаCarta 4 4. Установка криптопровайдера Signal-COM CSP 5

Экспорт личного сертификата в локальное хранилище......11

5.

6.

6.1.

1. СОСТАВ СО ДИСКА

№ П.П.	Содержимое		Описание
1.	Рутокен или eToken (JaCarta)		Каталог с драйверами для ключевого носителя
2.	Signal-COM CSP		Дистрибутив криптопровайдера Signal-COM CSP
3.	Аккредитованный УЦ e-Notary	Корневые сертификаты	Корневой и промежуточные сертификаты УЦ
		Inst_cert_vX.exe	Программа автоматической установки корневого и промежуточных сертификатов УЦ
4.	КриптоАРМ 5.х		Дистрибутив КриптоАРМ 5.х (опционально). Программа для электронной подписи (ЭП) и шифрования файлов любого формата и размера.
5.	Лицензионные соглашения		Каталог с лицензией (-ями) на использование программного продукта компании «Сигнал-КОМ»
6.	Сертификат		Каталог с сертификатом ключа проверки ЭП пользователя (сертификат получателя)
7.	СКЗИ Крипто-КОМ 3.3		Каталог с дополнительными утилитами, документацией по СКЗИ «Крипто-КОМ 3.3» и сертификатами соответствия
8.	Инструкция		Инструкция по настройке рабочего места

2. ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



В операционной системе криптопровайдер может работать только от одного разработчика. Если у Вас установлен криптопроайдер другого производителя (Пример: КриптоПро CSP, LISSI-CSP, ViPNet CSP, др.), то Вам необходимо, либо установить криптопровайдер Signal-COM CSP на другое рабочее место (ОС), либо удалить криптопровайдер стороннего разработчика.



Для корректной установки криптопровайдера Signal-COM CSP требуются права администратора.



Во время установки или во время работы для правильной работы криптопровайдера Signal-COM CSP, в системный реестр необходимо проинициализировать датчик случайных чисел (ДСЧ). Более детальная информация приведена в главе 4.8 и 4.12 данной инструкции

3. УСТАНОВКА ДРАЙВЕРА ДЛЯ КЛЮЧЕВОГО НОСИТЕЛЯ

Перед началом работы необходимо установить драйвер для Вашего носителя **Рутокен** или **eToken/JaCarta**. Драйвер для вашего устройства записан на диске, также его более актуальную версию можно скачать на сайте производителя по одному из адресов:

- http://www.rutoken.ru/support/download/ драйвера для семейства Рутокен
- http://www.aladdin-rd.ru/support/downloads/ драйвера для семейства eToken/JaCarta

В зависимости от типа Вашего носителя выполните установку драйвера:

- Для носителя **Рутокен ЭЦП** выполните действия, описанные в подразделе 3.1.
- Для носителя **Рутокен** выполните действия, описанные в подразделе *3.1* и *3.2*.
- Для носителя <u>eToken ГОСТ/JaCarta</u> выполните действия, описанные в подразделе 3.3.



Обратите внимание, что нет необходимости устанавливать драйвер для носителя от другого производеля

3.1. УСТАНОВКА ДРАЙВЕРА ДЛЯ РУТОКЕН ЭЦП

- 1. На диске войдите в папку «Рутокен».
- 2. В появившемся окне откройте папку «Driver Rutoken».
- 3. В зависимости от разрядности операционной системы запустите соответствующий установочный файл.
- 4. В появившемся окне нажмите кнопку «Далее».
- 5. В появившемся окне нажмите кнопку «Установить».
- 6. В появившемся окне нажмите кнопку «Готово».



После процесса установки драйвера может потребоваться перезагрузку операционной системы

3.2. УСТАНОВКА МОДУЛЯ ПОДДЕРЖКИ SIGNAL-COM CSP ДЛЯ РУТОКЕН

- 1. На диске войдите в папку «Рутокен».
- 2. В появившемся окне откройте папку «Rutoken for Signal-COM CSP».
- 3. В появившемся окне нажмите кнопку «Далее».
- 4. В появившемся окне нажмите кнопку «Установить».
- 5. В появившемся окне нажмите кнопку «Готово».

3.3. УСТАНОВКА ДРАЙВЕРА ДЛЯ ETOKEN ГОСТ/JACARTA

- 1. На диске войдите в папку «eToken (JaCarta)».
- 2. В появившемся окне откройте папку «JC-GOSTClient».
- 3. В зависимости от разрядности операционной системы и желаемого языка установки запустите соответствующий установочный файл.
- 4. В появившемся окне нажмите кнопку «Далее».
- 5. В появившемся окне нажмите кнопку «Далее».
- 6. В появившемся окне нажмите кнопку «Установить».
- 7. В появившемся окне нажмите кнопку «Готово».




После процесса установки драйвера может потребоваться перезагрузку операционной системы

4. УСТАНОВКА КРИПТОПРОВАЙДЕРА SIGNAL-COM CSP


1. Запустите установочный файл Signal-COM CSP, в зависимости от разрядности операционной системы выберете нужный файл:




2. В окне установщика нажмите кнопку «Далее»:



3. Ознакомьтесь с условиями Лицензионного соглашения, для принятия условий выберите «Я принимаю условия лицензионного соглашения» и нажмите кнопку «Далее»:




4. В окне сведений о пользователе введите имя пользователя, название организации, ключ продукта и нажмите кнопку «Далее»:






Код лицензии: указан в лицензии на бумажном носителе, также его можно посмотреть в каталоге «Лицензионные соглашения» на диске компании «Сигнал-КОМ»


5. В окне выбора компонентов выберете необходимые компоненты (по умолчанию устанавливаются компоненты CSP и TLS) и нажмите кнопку «Далее»:




6. Нажмите кнопку «Установить»:




7. Дождитесь, пока завершится процесс установки:




8. В окне выбора ключевого носителя для создания контейнера RNG Initialization Container выберете «Локальный компьютер» и нажмите кнопку «ОК»:




9. Для инициализации генератора слуайных чисел нажимайте клавиши на клавиатуре или перемещайте мышь до окончания процесса инициализации ДСЧ:



10. Нажмите кнопку «Готово»:




11. Для завершения процесса установки Signal-COM CSP и перезагрузки операционной системы нажмите кнопку «Да»:






Если после перезагрузки системы появится окно с просьбой выбора ключевого контейнера для инициализации генератора случайных чисел, то выполните действия описанные ниже. Если данное окно не появится, то перейдите к следующей главе


12. При запросе выбора ключевого контейнера с датчиком случайных чисел в появившемся окне нажмите кнопку «Отмена»:




13. Для инициализации генератора случайных чисел нажимайте кнопки клавиатуры и (или) перемещайте мышь до окончания процесса:



14. Создайте ключевой контейнер для инициализации генератора случайных чисел, нажав кнопку «Да»:



15. Выберете «Системный реестр» -> «Текущий пользователь» и нажмите кнопку «ОК»:



5. УСТАНОВКА КОРНЕВЫХ И ПРОМЕЖУТОЧНЫХ СЕРТИФИКАТОВ УЦ

Для работы сертификата пользователя на рабочем месте необходимо установить корневой и промежуточные сертификаты УЦ. Установить данные сертификаты можно двумя способами:

1) Запустить программу автоматической установки сертификатов, которую можно найти на диске по адресу:

DISC SIGNAL-COM\Аккредитованный УЦ e-Notary\inst cert vX.exe



Если во время установки корневого и промежуточных сертификатов появится окно с запросом на удаление сертификата из хранилища сертификатов, то необходимо выбрать кнопку "HET"


2) Вручную установить данные сертификаты по инструкции находящейся в каталоге с корневыми сертификатами:

DISC SIGNAL-COM\Аккредитованный УЦ e-Notary\Корневые сертификаты


6. РАБОТА В АДМИНИСТРАТОРЕ SIGNAL-COM CSP

6.1. ЭКСПОРТ ЛИЧНОГО СЕРТИФИКАТА В ЛОКАЛЬНОЕ ХРАНИЛИЩЕ


1. Теперь необходимо подключить носитель с сертификатом (token) к ПК и войти в программу «Администратор» через меню «Пуск-> Все программы->Signal-COM CSP-> Администратор»:



2. В «Администратор Signal-COM CSP» необходимо найти Ваш носитель (Rutoken, Rutoken ECP, eToken, eToken GOST/JaCarta, Flash-диск) и выбрать нужный ключевой контейнер правой кнопкой мыши, далее нажмите «Сертификат -> Экспорт -> В хранилище», как показано на рисунке:



3. Нажмите кнопку «ОК»:



4. Если Вы выполнили весь порядок действий данной инструкции, то ваше рабочее место подготовлено к работе с электронной подписью (ЭП).



Обращаем Ваше внимание, что для работы с помощью электронной подписи на сайтах государственных услуг и электронных площадках, также бывает необходимо выполнить ряд условий, которые обычно описаны в инструкциях на целевом сайте