CORSO di ECONOMIA ED ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

Raffaello Balocco - Materiale didattico A.A. 2013/2014



Il Bilancio: l'analisi ad indici



Indici di redditività

 Gli indici di redditività hanno l'obiettivo di verificare l'equilibrio economico dell'impresa

In particolare essi analizzano:

- la **profittabilità dell'impresa** nei confronti della proprietà (azionisti)
- le determinanti del risultato economico complessivo dell'impresa



Profittabilità dell'impresa per gli azionisti

 L'indice di profittabilità dell'impresa per gli azionisti è denominato ROE (Return on Equity)


ROE = <u>Utile netto d'esercizio</u> Patrimonio Netto

Solitamente viene espresso in termini percentuali

- Il ROE rappresenta quindi il rapporto fra:
 - il risultato economico di pertinenza della proprietà dell'impresa - Utile netto d'esercizio
 - il valore monetario dei diritti vantati dalla proprietà dell'impresa - Patrimonio Netto



Profittabilità dell'impresa per gli azionisti: un esempio





 Riprendendo lo schema del Conto Economico secondo natura è possibile identificare come componenti chiave:

- l'utile operativo

Rappresenta il **risultato economico** conseguente alla normale attività (**continuing operations**) dell'impresa, **prescindendo dalle voci finanziarie e fiscali**

-



• • •

- l'utile lordo da attività in funzionamento

 Aggiunge al precedente l'effetto delle voci di

 natura finanziaria, sempre relative alle continuing
 operations
- l'utile netto di esercizio
 Aggiunge al precedente l'effetto delle voci di natura fiscale e il contributo delle discontinued operations



 Il "contributo" dell'utile operativo è misurato dal ROI (Return on Investment)

ROI = <u>Utile operativo</u> Capitale investito Solitamente viene espresso in termini percentuali

- Il ROI rappresenta quindi il rapporto fra:
 - il **risultato economico** generato dalla normale attività dell'impresa Utile operativo
 - il valore monetario delle risorse a disposizione dell'impresa
 - Capitale investito (coincide con il valore totale dell'Attivo di Stato Patrimoniale)



 Il "contributo" dell'utile lordo da attività in funzionamento è misurato da r (Costo medio netto del capitale di terzi)

r = <u>Oneri finanziari* - Proventi finanziari*</u>

Mezzi di Terzi

Solitamente viene espresso in termini percentuali

 L'indice r rappresenta quindi il costo medio al quale l'impresa remunera il capitale che ottiene da tutti gli stakeholder dell'impresa (Mezzi di Terzi), "nettato" dei proventi che da quel medesimo capitale vengono generati



L'indice r: alcune precisazioni

+/- Utili (perdite) da società controllate e collegate + Proventi finanziari - Oneri finanziari UTILE LORDO DA ATTIVITA' IN FUNZIONAMENTO

- In realtà per il calcolo di r non vanno considerati:
 - gli **Utili (perdite) da società controllate e collegate**, giacché voce "*ibrida*" rispetto alla proprietà dell'impresa
 - le componenti dei proventi e degli oneri finanziari legate all'applicazione del modello del fair value e dell'impairment test, giacché non direttamente correlate all'impiego del capitale



 Il "contributo" dell'utile netto di esercizio è misurato da s (Saldo della gestione fiscale e delle discontinued operations)

s = <u>Utile netto d'esercizio</u> Utile lordo da attività in funzionamento

Solitamente viene espresso in termini assoluti

- L'indice s misura quindi in modo aggre,
 - l'effetto delle imposte
 - l'effetto dell'Utile (perdita) netto da attività cessate/destinate a cessare (discontinued operations)



L'indice s: alcune precisazioni

- In merito a valori possibili di s si può rilevare che:
 - s = 1 implica l'assenza di imposte e di effetti dalle discontinued operations
 - s < 1 implica una **diminuzione di valore** nel passaggio dall'utile lordo all'utile netto
 - s > 1 implica un incremento di valore dovuto alle discontinued operations - nel passaggio dall'utile lordo all'utile netto



 Solitamente viene calcolato un ulteriore indice, denominato rapporto di leva (o rapporto di indebitamento)

MT = Mezzi di terzi
E Patrimonio Netto

Solitamente viene espresso in termini assoluti

 Il rapporto di leva misura il grado di indebitamento complessivo dell'impresa nei confronti degli stakeholder, rapportandolo al capitale di pertinenza degli azionisti



- La profittabilità dell'impresa per gli azionisti
 (misurata dal ROE) si determina a partire dall'Utile
 netto di esercizio e dal Patrimonio Netto
- Utile netto d'esercizio e Patrimonio Netto (o meglio rapporto di indebitamento) rappresentano d'altra parte il punto di arrivo delle analisi delle determinati del risultato economico



 Appare possibile legare concettualmente tutti gli indicatori di redditività visti

• Il legame esistente fra i vari indicatori viene denominato leva finanziaria

$$ROE = [ROI + MT/E \times (ROI - r)] \times s$$

 La leva finanziaria mette in evidenza come il rapporto fra il risultato operativo dell'impresa (misurato dal ROI) e la sua profittabilità per gli azionisti (misurata dal ROE) dipenda - a meno del termine s dall'andamento della gestione finanziaria

$$ROE = [ROI + MT/E \times (ROI - r)] \times s$$

ROI - r è la differenza fra:

- la capacità dell'impresa di **generare un risultato economico a partire dal capitale** di cui dispone
- il costo che deve sostenere per avere disponibilità di capitale dagli stakeholder
- ... maggiore è tale differenza, maggiore è la quota di risultato economico di cui possono appropriarsi gli azionisti



Il rapporto di indebitamento (MT/E) amplifica gli effetti della differenza ROI - r

... maggiore è tale rapporto, maggiore è la quota di capitale messo a disposizione dagli stakeholder e sul quale gli azionisti si appropriano della differenza ROI - r

$$ROE = [ROI + MT/E \times (ROI - r)] \times s$$



s isola il contributo - di **amplificazione** o di **attenuazione** - dovuto alle **imposte** e alle **discontinued operations**



La leva finanziaria: un esempio

$$ROE = [ROI + MT/E \times (ROI - r)] \times s$$

L'impresa A ha ROI pari a 10%, r pari a 8% e s pari a 1

II ROE è 10% se MT/E = 0 12% se MT/E = 1 14% se MT/E = 2

Conviene sempre aumentare MT/E?

Warning



La leva finanziaria: un esempio

$$ROE = [ROI + MT/E \times (ROI - r)] \times s$$

L'impresa A decide nell'esercizio successivo di indebitarsi portando MT/E a 3, il ROI rimane pari a 10%, s è pari a 1 ... ma r aumenta a 11%

*Il ROE è*7% con MT/E = 3

... mentre sarebbe rimasto 10% con MT/E = 0 e diventato 9% con MT/E = 1



- Il livello di indebitamento ottimale deve essere scelto dall'impresa in base alla propensione al rischio del management
- Si deve tuttavia tener conto che aumentare
 l'indebitamento, salvo casi particolari, aumenta il costo
 medio del capitale di terzi ed espone l'impresa ad una
 maggiore volatilità dei risultati



Gli indici di redditività di secondo livello

- L'analisi ad indici dell'equilibrio economico dell'impresa può essere ulteriormente dettagliata, al limite indentificando i contributi delle singole voci
- Ci limitiamo ad affrontare la scomposizione al secondo livello del ROI (Return on Investment)





ROS - Return on sales

• Il ROS misura il "guadagno" dell'impresa, derivante dalla sua attività operativa, per ogni euro di ricavo

ROS = <u>Utile operativo</u> Ricavi

Solitamente viene espresso in termini

- Variazioni, in positivo o in negativo, delle percentuali possono essere determinate da cambiamenti:
 - □ delle condizioni di vendita
 - □ del grado di efficienza operativa
 - □ ... o da una loro combinazione



ROT - Rotazione Attivo

 Il ROT misura quante volte le risorse a disposizione dell'impresa devono "girare" per ottenere il livello di ricavi dell'esercizio

 Variazioni, in positivo o in negativo, d correlate a modifiche del grado di razionam nell'impiego delle risorse nel breve periodo

Solitamente viene espresso in termini assoluti



Indici di solidità patrimoniale

- Gli indici di solidità patrimoniale hanno l'obiettivo di verificare l'equilibrio patrimoniale dell'impresa
- In particolare essi analizzano la struttura di investimenti e finanziamenti dell'impresa guardando alla:
 - autonomia finanziaria
 - elasticità ai finanziamenti



Autonomia finanziaria

L'autonomia finanziaria è misurata dall'omonimo indice

A_f = <u>Patrimonio Netto</u> Capitale investito Solitamente viene espresso in termini assoluti

 L'A_f rappresenta la quota parte del capitale investito che è posseduta dagli azionisti e, in quanto tale, della quale l'impresa può disporre liberamente

> Per l' "utilizzo" dei mezzi di terzi, invece, ad esempio a fini di investimento, l'impresa deve tener conto delle caratteristiche dei diritti vantati dagli stakeholder (esigibilità entro un certo periodo, remunerazione minima, ...)



Elasticità ai finanziamenti

L'elasticità ai finanziamenti è misurata dall'omonimo indice

E_f = <u>Passività correnti</u> Capitale investito

Solitamente viene espresso in termini assoluti

- L'E_f rappresenta la quota parte del capitale investito che, in quanto costituita da passività correnti, può essere rinegoziata (in termini di ammontare e/o condizioni di remunerazione) dall'impresa nel breve periodo
- Tale capacità di rinegoziazione assume il nome di elasticità



Indici di liquidità

- Gli indici di liquidità hanno l'obiettivo di verificare l'equilibrio finanziario dell'impresa
- In particolare essi analizzano:
 - la solvibilità dell'impresa (capacità dell'impresa di onorare le obbligazioni di natura finanziaria che si è assunta) nel breve periodo
 - l'equilibrio finanziario di medio-lungo periodo



Solvibilità dell'impresa nel breve periodo

 L'indice di solvibilità dell'impresa nel breve periodo è il Rapporto Corrente (RC)

RC = <u>Attività correnti</u>
 Passività correnti

viene
espresso in
termini
assoluti

- Il Rapporto Corrente rappresenta il rapporto fra:
 - le risorse che per loro natura possono trasformarsi in disponibilità liquide nel breve periodo - Attività correnti
 - i **diritti** che per loro natura **possono essere esercitati** nel breve periodo Passività correnti



Solvibilità dell'impresa nel breve periodo

ATTIVITA' CORRENTI

Crediti commerciali e altri Rimamenze Lavori in corso su ordinazione Attività finanziarie correnti Disponibilità liquide =

>

<

PASSIVITA' CORRENTI

Passività finanziarie correnti
Obbligazioni in circolazione
Debiti verso banche
Altre passività finanziarie
Debiti verso fornitori
Debiti tributari
Debiti vari e altre passività correnti

- Il valore soglia per RC è pari a 1
 - se RC > 1, l'impresa ha un *eccesso di liquidità*
 - se RC < 1, l'impresa ha un difetto di liquidità



Equilibrio finanziario di medio-lungo periodo

 L'indice di equilibrio finanziario dell'impresa nel medio lungo periodo è il rapporto fra

Flusso di cassa netto della attività operativa Passività non correnti

Viene espresso in termini assoluti

• Il rapporto è l'inverso di quanti "anni-cassa" sono necessari all'impresa per coprire con il flusso di cassa derivante dalle continuing operations - e che quindi si può supporre ripetibile nel tempo - le obbligazioni di natura finanziaria di medio-lungo periodo che si è assunta nei confronti degli stakeholder

CORSO di ECONOMIA ED ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

Raffaello Balocco - Materiale didattico A.A. 2013/2014



Il Bilancio: l'analisi ad indici