Funkcje wirtualne, dziedziczenie wielokrotne

Wykład 7

Konwersje standardowe przy dziedziczeniu

- Wskaźnik lub referencja do obiektu klasy pochodnej może być niejawnie przekształcony na wskaźnik (referencję) dostępnej jednoznacznie klasy podstawowej (tylko przy dziedziczeniu publicznym)
- Konwersje zachodzą
 - Przy przesyłaniu argumentów do funkcji funkcja która powinna otrzymać wskaźnik (referencję) do obiektu klasy podstawowej może otrzymać wskaźnik (referencję) do obiektu klasy pochodnej
 - Przy zwracaniu przez funkcję rezultatu funkcja, która powinna zwrócić wskaźnik (referencję) do obiektu klasy podstawowej może zwrócić wskaźnik (referencję) do klasy pochodnej

Konwersje standardowe przy dziedziczeniu...

- Konwersje zachodzą...
 - Przy przeładowanych operatorach analogicznie jak w przypadku funkcji
 - W wyrażeniach inicjalizujących do konstruktora kopiującego spodziewającego się referencji do obiektu klasy podstawowej można wysłać referencję do obiektu klasy pochodnej
- Obiekty klas pochodnych mogą być traktowane jak obiekty swych klas podstawowych tylko wtedy, gdy pracujemy na ich adresach (referencjach)
- UWAGA: Do funkcji spodziewającej się adresu tablicy obiektów klasy podstawowej nie można wysłać adresu tablicy obiektów klasy pochodnej
- Przykład cpp_7.1

Funkcje wirtualne

- Dopiero przy funkcjach wirtualnych pojawia się możliwość faktycznego programowania (z)orientowanego obiektowo
- Realizacja klas podstawowych i pochodnych w zasadzie jest taka sama ale
 - Pojawia się słowo virtual przy nazwach funkcji składowych (niekoniecznie wszystkich), które umożliwia wykonywanie różnych funkcji w zależności od typu obiektu na rzecz, którego chcemy taką funkcję wywołać
 - Wykorzystanie funkcji wirtualnych może w znakomity sposób ułatwić i uprościć nam pracę na projektem

Posługiwanie się funkcjami wirtualnymi

- Możliwe jest ustawienie wskaźnika (referencji) typu klasy podstawowej tak, żeby pokazywał na obiekt klasy pochodnej
 - Wynika to z uogólnienia tzn. klasa pochodna jest szczególnym (bardziej wyspecjalizowanym) typem klasy podstawowej
 - Np. mając wskaźnik do pojazdów możemy nim pokazywać na samochód lub nawet na "malucha" i nie jest to niezgodne z naszym wyobrażeniem o rzeczywistości (samochód jest rodzajem pojazdu)
- Sytuacja odwrotna nie jest już prawdziwa
 - Np. mając wskaźnik do samochodu nie możemy nim (w ogólności) pokazywać na pojazd, gdyż pojazdem może np. być rower

Różnica między funkcją wirtualną, a zwykłą

- Mając wskaźnik klasy podstawowej pokazujący na obiekt klasy pochodnej wywołanie metody
 - Niewirtualnej (zwykłej) spowoduje wywołanie odpowiedniej funkcji składowej w klasie podstawowej - zupełnie normalna sytuacja
 - Przykład cpp_7.2
 - Wirtualnej spowoduje wywołanie odpowiedniej funkcji składowej uzależnionej od typu obiektu, na który w danym momencie pokazuje wskaźnik
 - Przykład cpp_7.3
- Dodanie przymiotnika virtual przy funkcji składowej w klasie podstawowej mówi, że od tego momentu wszystkie dalsze pokolenia będą tą funkcję mieć wirtualną
 - Tylko wtedy kiedy taka funkcja jest identyczna tzn. posiada taką samą nazwę, przyjmuje takie same parametry oraz zwraca taki sam typ

Polimorfizm

- Polimorfizm wielość form
 - Jest to wykazywanie przez metodę różnych form działania w zależności od tego jaki typ obiektu aktualnie jest wskazywany przez wskaźnik lub referencję
 - Shape->Rys(); oznacza w zależności od kontekstu
 - Shape->Shape::Rys();
 - Shape->Circ::Rys();
 - Shape->Rec::Rys();
 - Sama funkcja wirtualna polimorfizmu nie wykazuje
 - Funkcja nie jest polimorficzna, ale tylko jej wywołanie jest

Jaki jest pożytek z polimorfizmu

- Program jest rozszerzalny o nowe obiekty (typy), a ich dodanie nie wymaga zmian w już istniejącym kodzie
 - W szczególności w miejscach, gdzie decyduje się jakiej klasy jest obiekt pokazywany przez wskaźnik lub nazywany referencją
 - Nie wymaga instrukcji wyboru
- Jednak są również wady
 - "Inteligentne" zachowanie kompilatora w stosunku do funkcji wirtualnych okupione jest dłuższym czasem ich wywoływania
 - Oraz tym, iż obiekty danej klasy są większe od odpowiadających im obiektów klasy, która nie zawiera funkcji wirtualnych
 - □ Dlatego funkcje nie są z założenia wirtualne (w C++)
- Przykład cpp_7.4

Wczesne i późne wiązanie

- Wczesne wiązanie następuje w sytuacji kiedy wywoływane są zwykłe funkcje i na etapie kompilacji wywołania funkcji powiązane zostają z adresami, pod którymi te funkcje się znajdują
 - Inaczej wiązanie w czasie kompilacji
- Późne wiązanie występuje w sytuacji kiedy posługujemy się funkcjami wirtualnymi. Kiedy kompilator widzi funkcję wirtualną to nie podstawia określonego adresu, ale generuje odpowiedni kod pozwalający na wybór określonej wersji funkcji na etapie wykonania programu
- W wywołaniu funkcji wirtualnych może wystąpić wczesne wiązanie jeżeli już na etapie kompilacji wiadomo dokładnie, która wersja funkcji ma zostać wywołana
 - Wywołanie na rzecz obiektu (obiekt.funkcja())
 - □ Jawne użycie kwalifikatora zakresu (wskaźnik->klasa::funkcja())
 - Należy stosować jeżeli sięgamy do składników klasy podstawowej z funkcji składowych klasy pochodnej
 - Wywołanie funkcji z konstruktora lub destruktora klasy podstawowej

Klasy abstrakcyjne

- Klasa abstrakcyjna to taka klasa, która nie reprezentuje żadnego konkretnego obiektu
 - Np. pojazd, figura geometryczna itp...
- Takie klasy tworzy się, aby po nich dziedziczyć
- W pewnym sensie są to niedokończone klasy
- Tworzymy funkcje wirtualne, których będziemy używać, ale implementacje tych funkcji pozostawiamy klasom pochodnym
 - Np. w klasie figura, powinna znaleźć się funkcja rysuj, mimo iż jeszcze nie wiadomo jak taką figurę narysować

Funkcje czysto wirtualne

- Funkcje czysto wirtualne mają ścisły związek z klasami abstrakcyjnymi
- Skoro nie ma sensu tworzyć obiektów klasy abstrakcyjnej to dla przykładowej funkcji rysuj nie jest potrzebna implementacja w klasie podstawowej
- Deklaracja funkcji czysto wirtualnej
 - virtual void rysuj() = 0;
- Dopóki klasa ma chociaż jedną funkcje czysto wirtualną to NIE MOŻNA stworzyć żadnego obiektu takiej klasy
- Przykład cpp_7.5

Funkcje czysto wirtualne...

- Brak możliwości stworzenie obiektu klasy abstrakcyjnej z funkcją czysto wirtualną odnosi się do wszystkich sytuacji
 - Oczywiste: stworzenie obiektu np. figura a;
 - Wywołanie funkcji przez wartość void fun (figura
 a);
 - Bo tworzony jest obiekt automatyczny
 - Zwracanie przez funkcję obiektu klasy figura
 - Nie można wywołać konwersji do typu figura
- Natomiast możemy posługiwać się wskaźnikami i referencjami
 - Tutaj uwidaczniają się wielkie możliwości programowania zorientowanego obiektowo

Aspekty tworzenie funkcji wirtualnych

- Jeżeli funkcja ma być wirtualna to
 - Możemy zadeklarować ją jako zwykłą funkcję wirtualną (nie czysto wirtualna)
 - Musimy dostarczyć implementację
 - Jeżeli w klasie pochodnej nie będzie implementacji to zostanie wywołana funkcja z klasy podstawowej
 - Możemy zadeklarować ją jako funkcję czysto wirtualną bez implementacji
 - Jeżeli klasa pochodna nie dostarczy implementacji to staje się automatycznie klasą abstrakcyjną
 - Możemy zadeklarować ją jako funkcję czysto wirtualną, ale pomimo to dostarczyć jej implementację
 - Ale tylko poza ciałem klasy, standard nie dopuszcza definicji funkcji czysto wirtualnej bez osobnej deklaracji
 - Po co skoro i tak się nigdy nie wykona???
- Przykład cpp_7.6

Wirtualny destruktor

- Wirtualny destruktor może istnieć mimo, iż jego nazwa w klasie pochodnej jest inna niż w klasie podstawowej
 - Jest to jedyny wyjątek kiedy funkcje wirtualne mogą mieć różne nazwy
- Używając wskaźnika lub referencji klasy podstawowej pokazującego na obiekt klasy pochodnej możemy chcieć zniszczyć właśnie obiekt klasy pochodnej
 - Wtedy oczywiście powinien ruszczyć do pracy destruktor również klasy pochodnej, a nie tylko podstawowej
- Jeżeli klasa ma być klasą bazową to zawsze powinna deklarować destruktor jako wirtualny
- Przykład cpp_7.7

C++11 override i final

- W C++11 dodano nowe możliwości kontroli dziedziczenia i przesłaniania metod
- Ważne jest to w aspekcie dobrego designu i możliwości kontroli czy nie popełniamy logicznego błędu
- Mając funkcję wirtualną w klasie pochodnej można dodać (powtórzyć) do jej deklaracji słowo virtual
 - Nie jest to zalecane
- Chcąc wymusić sprawdzenie czy funkcja, którą deklarujemy przesłania metodę wirtualną z klasy bazowej należy użyć słowa override
 - Przykład cpp_7.7a
- Z drugiej strony czasami istnieje potrzeba aby zagwarantować aby wirtualna metoda nie była przesłaniana w klasach pochodnych
 - Wtedy używa się słowa final
- Podobnie można sobie wyobrazić że klasa ma sam nie pozawalać aby po niej dziedziczyć
 - Wtedy do definicji klasy dodajemy słowo final
 - Przykład cpp_7.7b

Konwersje jawne

- Podczas wykorzystywania polimorfizmu możemy natrafić na pewien problem
 - Posługując się obiektem za pomocą uogólnienia nie znamy jego rzeczywistego typu
 - W niektórych sytuacjach potrzebna nam jest dokładana informacja o faktycznym typie obiektu
 - Kiedy?
- W C++ możemy jednak odzyskać informację o typie obiektu za pomocą mechanizmu RTTI (run-time type information)
 - Spróbować przekształcić obiekt na jego rzeczywisty typ korzystając z rzutowania
 - Ustalić klasę obiektu

Rzutowanie dynamic cast

- Posługując się operatorem rzutowania dynamic_cast możemy przywrócić obiektowi jego rzeczywisty typ
 - dynamic cast<Klasa&>(obiekt);
 - Typ do którego przekształcamy obiekt musi być referencją lub wskaźnikiem
- Przy rzutowaniu możemy bezpośrednio odwołać się do składnika klasy do której rzutujemy
 - dynamic cast<Klasa&>(obiekt).fun();
 - Jeżeli rzutowanie nie będzie możliwe to zostanie wyrzucony wyjątek (std::bad_cast)
- Z rzutowaniem dynamic_cast zwiazany jest dodatkowy narzut czasowy w stosunku do static_cast
- Przykład cpp_7.8

Zapytanie o typ

- Za pomocą operatora typeid możemy ustalić typ obiektu podczas wykonania programu
 - Musimy dołączyć nagłówek typeinfo

```
cout << typeid(obj).name();</pre>
```

- if(typeid(obj) == typeid(Klasa))
- Operator typeid zwraca obiekt std::type_info, dla którego zdefiniowane są między innymi
 - Funkcja name () zwraca nazwę klasy (dokładna postać zależy od implementacji)
 - Operatory == i != pozwalające na porównanie dwóch typów
- Przykład cpp_7.9

Mechanizm RTTI i projektowanie klas

- Mechanizm RTTI należy używać z rozwagą (w szczególności typeid)
 - Na pewno nie należy używać instrukcji warunkowych, w których typeid służy do określania jaką funkcję wywołać
- Używanie tego mechanizmu sprzyja tworzeniu nieprawidłowo zaprojektowanego kodu, dlatego należy go unikać
- Jeżeli tylko jest możliwe to należy używać funkcji wirtualnych i projektować klasy tak, żeby możliwe było wywołanie odpowiedniej funkcji składowej
- W szczególnym przypadku możemy posłużyć się rzutowaniem dynamic_cast
- Przykład cpp_7.10 (podobnie jak cpp_7.8)

05.04.2024

19

Dziedziczenie wielokrotne

- Klasa może dziedziczyć po więcej niż jednej klasie bazowej, wtedy mówimy o dziedziczeniu wielokrotnym
 - Nie jest to cecha dostępna we wszystkich językach programowania zorientowanego obiektowo
- Tego typu dziedziczenie jest rzadziej stosowane
 - Zaletą jego jest możliwość połączenia ze sobą zupełnie niezależnych od siebie klas
 - □ class C : public A, public B {...}
- Przykład cpp_7.11

Aspekty dziedziczenia wielokrotnego

- Dana klasa podstawowa może znaleźć się na liście dziedziczenia tylko raz
- Definicja klasy umieszczona na liście pochodzenia musi być wcześniej znana, nie wystarcza deklaracja zapowiadająca typu class A;
- Na liście pochodzenia przed nazwami klas pojawiają się określenia sposobu dziedziczenia
 - Domniemanie jest identyczne jak w dziedziczeniu jednokrotnym, czyli private

Konstruktory przy dziedziczeniu wielokrotnym

 Konstruktor klasy pochodnej na liście inicjalizacyjnej może zawierać wywołania konstruktorów swoich bezpośrednich klas podstawowych

```
class C : public A, public B {
    C() : B(), A() {...}
}
```


- Kolejność wywoływania konstruktorów uzależniona jest od kolejności umieszczenia nazw klas podstawowych na liście pochodzenia
- Przykład cpp_7.12

Wieloznaczność przy dziedziczeniu wielokrotnym

- Z wieloznacznością mamy do czynienia w sytuacji gdy wyrażenie odnoszące się do składnika klasy podstawowej równie dobrze może odnosić się do innego składnika drugiej klasy podstawowej
- A{x,...}, B{x,...} class C : public A, public B
- Aby odniesienie do składnika było możliwe musimy użyć operatora zakresu ::
 - a A::x; lub B::x;
- Należy pamiętać, że najpierw sprawdzana jest jednoznaczność, a dopiero później dostęp!!!
 - Czyli jeśli nawet składnik jednej klasy jest prywatny to mimo to kompilator zaprotestuje
- Przykład cpp_7.13

Wieloznaczność, a pokrewieństwo

- Bliższe pokrewieństwo usuwa wieloznaczność
- Wieloznaczności nie ma bo droga do nazwy x w klasie podstawowej Matka jest znacząco krótsza niż do identycznego składnika w klasie Dziadek




Wieloznaczność, a pokrewieństwo...

- Jeżeli mimo wszystko musimy posłużyć się kwalifikatorem zakresu to nie musimy podawać dokładnego określenia, w której klasie interesujący nas obiekt się znajduje
- Wystarczy podać zakres od którego zaczną się poszukiwania

```
\square A::x == C::x
```


 \square D::x == E::x


 \Box F::x == G::x



Wirtualne klasy bazowe

- Na liście bezpośrednich przodków dana klasa może pojawić się tylko i wyłącznie jeden raz
- Ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby klasa znalazła się wielokrotnie na wyższym poziomie dziedziczenia
 - W przypadku dziedziczenia zwykłego w klasie pochodnej dostaniemy zwielokrotnioną tą samą informację
- W przypadku drugiego grafu dostęp do składników nie jest jednoznaczny






26

Wirtualne klasy bazowe...

- Istnieje jednak stosunkowo proste rozwiązanie na duplikowanie informacji w klasie pochodnej
 - Podstawowa klasa wirtualna
- Słowo virtual pojawia się na liście dziedziczenia przed nazwą klasy
- Przy takim dziedziczeniu graf wygląda następująco



Wirtualne klasy bazowe...


Deklarowanie dziedziczenia wirtualnego

```
class samochod: virtual public srodek_trans
{...};
class lodz: virtual public srodek_trans
{...};
class amfibia: public samochod, public lodz
{...};
```

- Otrzymujemy zmniejszoną klasę amfibia bez duplikatów
- Nie ma ryzyka niejednoznaczności, mimo iż do składników możemy dostać się na dwa sposoby
- Przykład cpp_7.14

Dziedziczenie wirtualne i niewirtualne jednocześnie

- Ta sama klasa może być odziedziczona wirtualnie i niewirtualnie
- W pokazanym przykładzie amfibia_lepsza posiada
 - Wspólny zestaw składników dla wszystkich wirtualnych dziedziczeń
 - Oraz osobny zestaw odziedziczony w zwykły sposób



Klasa finalna

- Standard C++ nie zawiera słowa kluczowego final, które w łatwy sposób pozwala na stworzenie klasy po której nie będzie możliwe dalsze dziedziczenie
- Z pomocą wirtualnego dziedziczenia możliwe jest stworzenie klasy finalnej
- Należy wykorzystać to iż konstruktor klasy podstawowej wirtualnej wywoływany jest z klasy najbardziej pochodnej
- Co jeszcze jest niezbędne?

Konstrukcja i inicjalizacja w klasach wirtualnych

- Za konstrukcję wirtualnego dziedzictwa odpowiada klasa najbardziej pochodna
 - Klasa najbardziej pochodna to taka, która tworzy obiekt nie będący już pod-obiektem innego obiektu, czyli jest najniżej w hierarchii dziedziczenia
 - Stoi to poniekąd w sprzeczności z tym, że na liście inicjalizacyjnej stoi wywołanie konstruktora klasy bezpośrednio nadrzędnej
 - W takim przypadku kompilator i tak uruchomi konstrukcję obiektu odziedziczonego wirtualnie z klasy najbardziej pochodnej
- Przykład cpp_7.15

Kiedy dziedziczyć, a kiedy osadzać składniki (klasy)

- Dziedziczenie wybieramy w sytuacji kiedy dany obiekt jest rodzajem innego
 - Np. kwadrat jest rodzajem figury geometrycznej, samochód jest rodzajem pojazdu
- Zawieranie obiektów składowych używamy w sytuacji, gdy jeden obiekt składa się z innych obiektów
 - Np. samochód składa się (miedzy innymi) z czterech kół, radio składa się z tranzystorów
- Nie zawsze jest oczywiste, czy lepsze jest dziedziczenie, czy też może zawieranie

Aspekty dziedziczenia

- Klasa pochodna powinna przesłaniać tylko te funkcje, które zostały zadeklarowane jako wirtualne w klasie podstawowej
- Jeżeli klasa pochodna ma zostać klasą bazową to powinna także wszystkie funkcje, które mogą być przysłonięte deklarować jako wirtualne
- Przesłaniane funkcje powinny mieć te same domyślne wartości parametrów w klasie pochodnej, co w klasie podstawowej
- Klasa bazowa oczywiście powinna posiadać wirtualny destruktor
- Jedynie publiczne dziedziczenie określa relacje generalizacji. Pozostałe przypadki dziedziczenia umożliwiają tylko wykorzystanie już istniejącego kodu

Pułapki projektowania z użyciem dziedziczenia

- Struktura hierarchii klas stanowi jedną z fundamentalnych decyzji podejmowanych na etapie projektowania. Dlatego bardzo ważne jest popełnienie możliwe jak najmniejszej liczby błędów (a najlepiej w ogóle)
- Ograniczanie dziedziczenia
 - Jaki jest związek między klasą kwadrat i prostokąt?
 - W dziedziczeniu kwadrat nie jest prostokątem, ponieważ nie wszystkie operacje dostępne dla prostokąta można wykonać dla kwadratu (dodatkowy warunek na długość boków)
 - Rozwiązanie
 - Zignorowanie konsekwencji odpowiedzialność za poprawność kodu spada na programistę
 - Eliminacja konsekwencji np. wyświetlenie błędu, wyrzucenie wyjątku itp.
 - Eliminacja przyczyn błędu inny projekt klas np. klasa bazowa opisująca czworokąty

Błędy projektowania

- Dziedziczenie zmieniające wartość
 - Np. ułamek zwykły (6/5) oraz ułamek zwykły z liczbą całkowitą (1 i 1/5)
 - Nowy ułamek wprowadza nową składową, ale zmienia senes odziedziczonej składowej
 - Stan składowych klasy reprezentujących pewną wartość nie może zmieniać się w klasie pochodnej
 - W tym przypadku powinnyśmy mówić o zawieraniu, a nie o dziedziczeniu
 - Ewentualnie odziedziczyć tak, żeby wartości nie uległy zmianie

Błędy projektowania...

- Dziedziczenie zmieniające interpretację wartości
 - Np. mamy klasę ułamek reprezentująca tylko ułamki dodatnie
 - Dziedziczymy tą klasę, aby stworzyć ułamki ze znakiem
 - W takiej sytuacji dodana nowa składowa zmienia interpretację wartości odziedziczonych składowych
 - Semantyka składowych klasy podstawowej nie może zmieniać się w klasie pochodnej

Dziedziczenie uwagi

- Nie każde określenie "bycia czymś" wyrażone zdaniem określa relacje dziedziczenia
- Dziedziczenia należy unikać gdy
 - Nie wszystkie dziedziczone operacje są przydatne
 - Zmienia się znaczenie dziedziczonych operacji
 - Zmienia się znaczenie dziedzicznych składowych
 - Właściwości składowych klasy bazowej zostają zawężone w klasie pochodnej
- Przypisanie dowolnego obiektu klasy pochodnej obiektowi klasy podstawowej zawsze musi mieć sens (opuszczenie dodatkowych składowych zawartych w klasie pochodnej)