Analysis III

Dr. Tobias Lamm

28. November 2015

Kapitel 1

I. Maße und messbare Funktionen

1.1 σ -Algebren und Maße

Notation: X Menge,

 $P(X) = \{\text{Teilmengen von } X\}$ Potenzmenge

 $A \subset P(X)$ Mengensystem

Definition 1 Ein Mengensystem $\mathscr{A} \subset P(X)$ heißt σ -Algebra, falls

- 1. $X \in \mathcal{A}$
- 2. $A \in \mathcal{A} \Rightarrow X \backslash A \in \mathcal{A}$
- 3. $A_i \in \mathcal{A}, i \in \mathbb{N} \Rightarrow \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i$

Das System (X, \mathscr{A}) heißt <u>messbarer Raum</u>.

Bemerkung

- 1. $A_i \in \mathcal{A}, i \in \mathbb{N} \Rightarrow \bigcap_{i=1}^{\infty} A_i, \text{ denn: } \bigcap_{i=1}^{\infty} A_i = X \setminus (\bigcup_{i=1}^{\infty} (X \setminus A_i))$
- $2. \emptyset \in \mathscr{A}$
- 3. $A, B \in \mathcal{A} \Rightarrow A \backslash B \in \mathcal{A}$, denn $A \backslash B = A \cap (X \backslash B)$

Beispiel

- 1. P(X) trivial
- 2. $\{\emptyset, X\}$ trivial