#### Entrada/Salida - Drivers

#### Sistemas Operativos

Departamento de Computación, FCEyN, UBA

14 de Mayo de 2024

Primer Cuatrimestre de 2024


Para nosotros, un dispositivo de E/S va a tener, conceptualmente, dos partes:


- El dispositivo fisico.
- Un controlador del dispositivo: interactúa con el SO mediante algún tipo de bus o registro.

Hay dos alternativas para que el SO se comunique con los dispositivos de E/S mediante registros.

- Cada registro de control se le asigna un puerto de E/S. Estos están protegidos, donde solo el kernel puede acceder a ellos
- A cada registro de control se le asigna una única dirección de memoria que no es usada.

Tambien se utilizan una mezcla de ambas estrategias.





Una pequeña empresa de logística acaba de adquirir un **ROBOT** que permite localizar y obtener cajas en su depósito.





Una pequeña empresa de logística acaba de adquirir un **ROBOT** que permite localizar y obtener cajas en su depósito.

Cuando se le ingresa un código en el registro de 32 bits LOC\_TARGET y la constante START en el registro LOC\_CTRL, el robot comienza la operación de búsqueda, escribiendo el valor BUSY en el registro LOC\_STATUS.





Una pequeña empresa de logística acaba de adquirir un ROBOT que permite localizar y obtener cajas en su depósito.

Cuando se le ingresa un código en el registro de 32 bits LOC\_TARGET y la constante START en el registro LOC\_CTRL, el robot comienza la operación de búsqueda, escribiendo el valor BUSY en el registro LOC\_STATUS.



Al encontrar la caja, la deposita en la bandeja de salida, escribe el valor FOUNDED en el registro LOC\_CTRL y el valor READY en el registro LOC STATUS.



Una pequeña empresa de logística acaba de adquirir un **ROBOT** que permite localizar y obtener cajas en su depósito.

Cuando se le ingresa un código en el registro de 32 bits LOC\_TARGET y la constante START en el registro LOC\_CTRL, el robot comienza la operación de búsqueda, escribiendo el valor BUSY en el registro LOC\_STATUS.



Al encontrar la caja, la deposita en la bandeja de salida, escribe el valor FOUNDED en el registro LOC\_CTRL y el valor READY en el registro LOC\_STATUS.



Si no puede encontrar la caja, escribe el valor NOT\_FOUND en el registro LOC\_CTRL y el valor READY en el registro LOC\_STATUS.

Una pequeña empresa de logística acaba de adquirir un **ROBOT** que permite localizar y obtener cajas en su depósito.

Cuando se le ingresa un código en el registro de 32 bits LOC\_TARGET y la constante START en el registro LOC\_CTRL, el robot comienza la operación de búsqueda, escribiendo el valor BUSY en el registro LOC\_STATUS.



Al encontrar la caja, la deposita en la bandeja de salida, escribe el valor FOUNDED en el registro LOC\_CTRL y el valor READY en el registro LOC\_STATUS.



Si no puede encontrar la caja, escribe el valor NOT\_FOUND en el registro LOC\_CTRL y el valor READY en el registro LOC\_STATUS.

En todos los casos el contenido de LOC\_TARGET se mantiene hasta tanto se vuelva a escribir otro valor.

#### El robot vino con el siguiente **SOFTWARE**:


```
int main (int argc, char *argv[]) {
        int robot = open("/dev/chinbot", "w");
        int codigo;
        int resultado;
5
        while (1) {
            printf("Ingrese el código de la caja\n");
6
7
            scanf ("%d", &codigo);
8
            resultado = write(robot, codigo);
9
            if (resultado == 1) {
10
                printf("Su orden ha llegado\n");
            } else {
11
                printf("No podemos encontrar su caja %d\n", codigo);
12
13
14
15
```

Desafortunadamente, el **DRIVER** que vino con el robot parece no ser compatible con el **SISTEMA OPERATIVO** que utiliza la empresa. Al intentar comunicarse con los fabricantes para obtener soporte, la respuesta no fue la esperada. Por lo tanto, han decidido recurrir a nuestra ayuda.

Desafortunadamente, el **DRIVER** que vino con el robot parece no ser compatible con el **SISTEMA OPERATIVO** que utiliza la empresa. Al intentar comunicarse con los fabricantes para obtener soporte, la respuesta no fue la esperada. Por lo tanto, han decidido recurrir a nuestra ayuda.

 Identificar en el siguiente diagrama los elementos resaltados del enunciado.

## El SO y los dispositivos de E/S



• ¿Cuándo el código de usuario que vino con el robot necesita hacer uso del *driver* del dispositivo?

```
int main (int argc, char *argv[]) {
        int robot = open("/dev/chinbot", "w");
        int codigo;
        int resultado;
        while (1) {
5
6
            printf("Ingrese el código de la caja\n");
            scanf ("%d", &codigo);
8
            resultado = write(robot, codigo);
9
            if (resultado == 1) {
                printf("Su orden ha llegado\n");
10
            } else {
11
12
                printf("No podemos encontrar su caja %d\n", codigo);
13
14
15
```

```
int main (int argc, char *argv[]) {
        int robot = open("/dev/chinbot", "w"); // open device
2
        int codigo;
        int resultado;
4
        while (1) {
5
6
            printf("Ingrese el código de la caja\n");
            scanf ("%d", &codigo);
8
            resultado = write(robot, codigo); // write on device
9
            if (resultado == 1) {
                printf("Su orden ha llegado\n");
10
           } else {
11
12
                printf("No podemos encontrar su caja %d\n", codigo);
1.3
14
15
```

• ¿Cuándo el código de usuario que vino con el robot necesita hacer uso del *driver* del dispositivo?

 $<sup>1 \\ \</sup>text{``Character vs. block devices'': https://tldp.org/LDP/khg/HyperNews/get/devices/basics.html}$ 

- ¿Cuándo el código de usuario que vino con el robot necesita hacer uso del driver del dispositivo?
- ¿Con qué tipo de dispositivo estamos trabajando? ¿Es un char device, o un block device? 1

 $<sup>^{1} \</sup>hbox{``Character vs. block devices'': https://tldp.org/LDP/khg/HyperNews/get/devices/basics.html}$ 

- ¿Cuándo el código de usuario que vino con el robot necesita hacer uso del driver del dispositivo?
- ¿Con qué tipo de dispositivo estamos trabajando? ¿Es un char device, o un block device? 1
- ¿Qué funciones debería proveer el driver que programemos?

devices": https://tldp.org/LDP/khg/HyperNews/get/devices/basics.html

#### La API de un Driver

Un *driver* debe implementar los siguientes procedimientos para ser cargado por el sistema operativo.

- int driver\_init()
  Invocada durante la carga del SO.
- int driver\_open()
  Invocada al solicitarse un open.
- int driver\_close()
  Invocada al solicitarse un close.
- int driver\_read(int \*data)
  Invocada al solicitarse un read.
- int driver\_write(int \*data) Invocada al solicitarse un write.
- int driver\_remove()
  Invocada durante la descarga del SO.

### Funciones del kernel para drivers

Además para la programación de un *driver*, se dispone de las siguientes *syscalls* (listado NO exhaustivo...):

- void OUT(int IO\_address, int data)
  Escribe data en el registro de E/S.
- int IN(int IO\_address)
  Devuelve el valor almacenado en el registro de E/S.
- int request\_irq(int irq, void \*handler)
  Permite asociar el procedimiento handler a la interrupción IRQ.
  Devuelve IRQ\_ERROR si ya está asociada a otro handler.
- int free\_irq(int irq)
  Libera la interrupción IRQ del procedimiento asociado.

- ¿Cuándo el código de usuario que vino con el robot necesita hacer uso del driver del dispositivo?
- ¿Con qué tipo de dispositivo estamos trabajando? ¿Es un char device, o un block device?
- Qué funciones debería proveer el driver que programemos?
- Pensar, a grandes rasgos, cómo podríamos implementar la función int driver\_write(void\* data) del driver.

```
int driver_write(void* data) {
3
4
5
        OUT(LOC_TARGET, *data);
6
        OUT(LOC CTRL, START);
8
        while (IN(LOC_STATUS) != BUSY) {}
9
        while (IN(LOC STATUS) != READY) {}
10
11
        resultado = IN(LOC_CTRL);
        if (resultado == FOUND)
12
1.3
            return 1;
        else if (resultado == NOT_FOUND)
14
            return 0:
15
16
        return -1:
17
```

```
int driver_write(void* data) {
3
5
        OUT(LOC_TARGET, *data);
6
        OUT(LOC CTRL, START);
8
        while (IN(LOC_STATUS) != BUSY) {}
9
        while (IN(LOC STATUS) != READY) {}
10
11
        resultado = IN(LOC_CTRL);
        if (resultado == FOUND)
12
            return 1;
1.3
       else if (resultado == NOT_FOUND)
14
            return 0:
15
        return -1:
16
17
```

■ ¿Este código funciona bien?

## Ojo con los punteros que nos pasa el usuario

```
int driver_write(void* data) {
        // Copio los datos que me pasa usuario
3
        int codigo;
        copy_from_user(&codigo, data, sizeof(int));
5
6
        OUT(LOC TARGET, codigo);
        OUT(LOC CTRL, START);
8
9
        while (IN(LOC STATUS) != BUSY) {}
        while (IN(LOC_STATUS) != READY) {}
10
11
       resultado = IN(LOC CTRL);
12
1.3
        if (resultado == FOUND)
14
            return 1:
15     else if (resultado == NOT FOUND)
16
            return 0;
17
      return -1;
18 }
```

# Ojo con los punteros que nos pasa el usuario

```
int driver_write(void* data) {
        // Copio los datos que me pasa usuario
3
        int codigo;
        copy_from_user(&codigo, data, sizeof(int));
5
6
        OUT(LOC TARGET, codigo);
        OUT(LOC CTRL, START);
8
9
        while (IN(LOC STATUS) != BUSY) {}
        while (IN(LOC_STATUS) != READY) {}
10
11
       resultado = IN(LOC CTRL);
12
1.3
        if (resultado == FOUND)
14
            return 1:
15     else if (resultado == NOT FOUND)
            return 0;
16
17
      return -1;
18
   }
      ¿Ahora sí?
```

### Ay, la concurrencia...

```
int driver write(void* data) {
1
        int codigo;
        copy_from_user(&codigo, data, sizeof(int));
3
4
5
        mutex.lock(); // Inicia sección crítica
6
        OUT(LOC_TARGET, codigo);
7
        OUT(LOC CTRL, START);
8
9
        while (IN(LOC STATUS) != BUSY) {}
        while (IN(LOC STATUS) != READY) {}
10
11
12
        resultado = IN(LOC CTRL);
1.3
        mutex.unlock(); // Fin sección crítica
14
        if (resultado == FOUND)
15
16
            return 1:
   else if (resultado == NOT_FOUND)
17
            return 0;
18
19
        return -1;
   }
20
```

■ Un *driver* corre dentro del contexto de un proceso.

- Un *driver* corre dentro del contexto de un proceso.
- Esto significa que puede acceder a sus datos.

- Un *driver* corre dentro del contexto de un proceso.
- Esto significa que puede acceder a sus datos.
- ¡Cuidado con los punteros que nos pasa el usuario! (copy\_from\_user(), copy\_to\_user()).

- Un *driver* corre dentro del contexto de un proceso.
- Esto significa que puede acceder a sus datos.
- ¡Cuidado con los punteros que nos pasa el usuario! (copy\_from\_user(), copy\_to\_user()).
- Muchos procesos pueden querer ejecutar el driver a la vez. El resultado: horribles race conditions.

- Un *driver* corre dentro del contexto de un proceso.
- Esto significa que puede acceder a sus datos.
- ¡Cuidado con los punteros que nos pasa el usuario! (copy\_from\_user(), copy\_to\_user()).
- Muchos procesos pueden querer ejecutar el driver a la vez. El resultado: horribles race conditions.
- ¿Cuándo inicializamos las primitivas de sincronización? ¿Y las estructuras de datos que pueda necesitar el driver?

- Un *driver* corre dentro del contexto de un proceso.
- Esto significa que puede acceder a sus datos.
- ¡Cuidado con los punteros que nos pasa el usuario! (copy\_from\_user(), copy\_to\_user()).
- Muchos procesos pueden querer ejecutar el driver a la vez. El resultado: horribles race conditions.
- ¿Cuándo inicializamos las primitivas de sincronización? ¿Y las estructuras de datos que pueda necesitar el driver? Respuesta: al cargar el driver en el kernel (driver\_init()).

- Un *driver* corre dentro del contexto de un proceso.
- Esto significa que puede acceder a sus datos.
- ¡Cuidado con los punteros que nos pasa el usuario! (copy\_from\_user(), copy\_to\_user()).
- Muchos procesos pueden querer ejecutar el driver a la vez. El resultado: horribles race conditions.
- ¿Cuándo inicializamos las primitivas de sincronización? ¿Y las estructuras de datos que pueda necesitar el driver? Respuesta: al cargar el driver en el kernel (driver\_init()).
- Un driver no se linkea contra bibliotecas, así que solo se pueden usar funciones que sean parte del kernel.

■ ¿Que **método de acceso** emplea nuestro *driver*?

```
int driver write(void* data) {
1
        int codigo;
3
        copy_from_user(&codigo, data, sizeof(int));
4
5
        mutex.lock():
6
        OUT(LOC_TARGET, codigo);
7
        OUT(LOC CTRL, START);
8
9
        while (IN(LOC STATUS) != BUSY) {}
        while (IN(LOC STATUS) != READY) {}
10
11
12
        resultado = IN(LOC CTRL);
1.3
        mutex.unlock();
14
        if (resultado == FOUND)
15
16
            return 1:
        else if (resultado == NOT_FOUND)
17
            return 0:
18
19
        return -1;
   }
20
```

```
int driver write(void* data) {
1
        int codigo;
        copy_from_user(&codigo, data, sizeof(int));
3
4
5
        mutex.lock():
6
        OUT(LOC_TARGET, codigo);
7
        OUT(LOC CTRL, START);
8
9
        while (IN(LOC_STATUS) != BUSY) {} // Polling
        while (IN(LOC_STATUS) != READY) {} // Polling
10
11
12
        resultado = IN(LOC CTRL);
1.3
        mutex.unlock();
14
        if (resultado == FOUND)
15
16
            return 1:
       else if (resultado == NOT_FOUND)
17
            return 0:
18
19
        return -1;
   }
20
```

■ ¿Que **método de acceso** emplea nuestro *driver*?

- ¿Que **método de acceso** emplea nuestro *driver*?
- Así que *polling*... ¿Y eso es bueno o malo?

- ¿Que **método de acceso** emplea nuestro *driver*?
- Así que *polling*... ¿Y eso *es bueno o malo*?
- ¿Qué alternativa tenemos? ¿Qué ventajas y desventajas tiene?

- ¿Que **método de acceso** emplea nuestro *driver*?
- Así que *polling*... ¿Y eso *es bueno o malo*?
- ¿Qué alternativa tenemos? ¿Qué ventajas y desventajas tiene?
- Para poder implementar el driver usando interrupciones, ¿debería cambiar algo en el hardware de nuestro robot?

- ¿Que **método de acceso** emplea nuestro *driver*?
- Así que *polling*... ¿Y eso *es bueno o malo*?
- ¿Qué alternativa tenemos? ¿Qué ventajas y desventajas tiene?
- Para poder implementar el driver usando interrupciones, ¿debería cambiar algo en el hardware de nuestro robot?
- Parece que el manual del robot, escrito en un dudoso castellano, contiene la siguiente información:

"Robot es compatible con el acceso de interrupción. Se selecciona este modo, una operación terminada CHINBOT\_INT interrupción lanzará."

Aprovechando esta información, modificar el código anterior para que utilice interrupciones.

### Interrupciones

```
mutex acceso;
    semaforo listo;
    bool esperando;
 4
 5
    int driver_init() {
 6
        acceso = mutex_create();
        listo = semaforo_create(0);
        esperando = false;
8
9
        irq_register(CHINBOT_INT, handler);
10
    }
11
    void handler() {
12
        if (esperando && IN(LOC_STATUS) == READY) {
1.3
            esperando = false;
14
            listo.signal();
15
16
17
```

#### Interrupciones

```
int driver write(void* data) {
1
        int codigo;
3
        copy_from_user(&codigo, data, sizeof(int));
4
5
        acceso.lock();
        OUT(LOC_TARGET, codigo);
6
        OUT(LOC_CTRL, START);
8
9
        esperando = true;
10
        listo.wait();
11
12
        resultado = IN(LOC CTRL);
1.3
        acceso.unlock();
14
        if (resultado == FOUND)
15
16
            return 1;
        else if (resultado == NOT_FOUND)
17
            return 0:
18
19
        return -1;
   }
20
```