

1 модуль 2 задание

BR-R

Команды для настройки

```
nano /etc/frr/daemons
ospfd=yes
ospf6d=yes
systemctl start frr.service
vtysh
conf t
ip forwarding
ipv6 forwarding
int eth0
ip address 10.10.11.6/30
no shutdown
int eth1
ip address 192.168.2.1/27
no shutdown
router ospf
network 10.10.11.4/30 a 0
network 192.168.2.0/27 a 0
end
do wri
systemctl restart frr.service
```

1) После входа в устройства пишем su - и переходив для редакции файла командой nano /etc/frr/daemons и меняем 2 параметра ospfd и ospf6d , c no на yes (рисунок 1). После изменения нажимаем Ctrl + o > Enter > Ctrl + x

HQ-R

Аналогично BR-R настраиваем и HQ-R


```
nano /etc/frr/daemons
ospfd=yes
ospf6d=yes
systemctl start frr.service
vtysh
ip forwarding
ipv6 forwarding
int eth0
ip address 10.10.11.2/30
no shutdown
int eth1
ip address 192.168.1.1/25
no shutdown
router ospf
network 10.10.11.0/30 a 0
network 192.168.1.0/25 a 0
do wri
end
systemctl restart frr.service
```

ISP

Включаем форвардинг и поднимаем порты

```
vtysh
conf t
ip forwarding
ipv6 forwarding
int eth0
no shutdown
int eth1
no shutdown
int eth1
no shutdown
int eth1
eth1
no shutdown
do wri
end
ex
```

BR-SRV (192.168.2.2) и CLI (192.168.0.2)



После настройки нужно выключить и выключить поддержку сети

CLI

HQ-SRV не трогаем

После успешной настройки с br-srv должен пинговаться до hq-r 192.168.1.1

1 модуль 3 задание

Переходим на HQ-R и копируем файл настройки DCHP

ср /etc/dhcp/dhcpd.conf.sample /etc/dhcp/dhcpd.conf . И редактируем его командой nano /etc/dhcp/dhcpd.conf. Так же перед редакцией посмотри мак адрес интерфейса на **hq-srv** , для этого открываем терминал и вписываем ір а

```
[adminer@hq-srv Рабочий стол]$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group defaul
t qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group defa
ult qlen 1000
    link/ether 00:15:5d:00:67:3c brd ff:ff:ff:ff
inet6 fe80::88c4:26c9:/449:38db/64 scope link noprefixroute
    valid_lft forever preferred_lft forever
```

hardware ethernet 00:15:5d:00:67:3c; тут вы пишете свой адрес. И внимательно пишите конфиг

```
GNU nano 7.2
                                                        /etc//dhcp/dhcp
# See dhcpd.conf(5) for further configuration
ddns-update-style none;
subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.128 {
        option routers
                                        192.168.1.1;
        option subnet-mask
                                        255.255.255.128;
                                        "domain.org";
        option nis-domain
                                        "domain.org";
        option domain-name
        option domain-name-servers
                                       192.168.1.1;
        range dynamic-bootp 192.168.1.2 192.168.1.5;
        default-lease-time 21600;
        max-lease-time 43200;
host hasrv {
fixed-address 192.168.1.2;
hardware ethernet 00:15:5d:00:67:3c;
```

Так же нужно указать порт для раздачи адресов. Переходим в файл командой nano /etc/sysconfig/dhcpd , указываем в параметре DHCPDARGS=eth1. После изменения нажимаем Ctrl + o > Enter > Ctrl + x

```
GNU nano 7.2 /etc/sysconfig/dhcpd

# The following variables are recognized:

DHCPDARGS=eth1

(# Default value if chroot mode disabled.

#CHROOT="-j / -lf /var/lib/dhcp/dhcpd/state/dhcpd.leases"
```

Вводим chkconfig dhcpd on для автоматического запуска. Запускаем сервис systemetl start dhcpd. Командой systemetl status dhcpd если сервис был настроен удачно то выглядит так, если красное то это смерть.

Проверяем конфиг dhcp командой dhcpd -t. Если ошибка в конфиге то он укажет строчку где была ошибка. если дела не в конфиге будет так

```
Croot@hq-r ~ 1# dhcpd -t
Internet Systems Consortium DHCP Server 4.4.3-P1
Copyright 2004-2022 Internet Systems Consortium.
All rights reserved.
For info, please visit https://www.isc.org/software/dhcp/
Config file: /etc/dhcp/dhcpd.conf
Database file: /state/dhcpd.leases
PID file: /var/run/dhcpd.pid

[post@hg-r ~ 1#]

УДАЧНАЯ ПРОВЕРКА
```

Перезапускаем службы . systemctl restart frru systemctl restart NetworkManager. И снова перезапускаем dhcpd .

Если не помогла попробуйте понгануться до isp если не получилось то смотрим интерфейс ip -а если нету апи то пробуйте откатиться до снимка и настроить снова устройства

1 модуль 4 задание

Добавляем пользователей

```
adduser логин
usermod -aG wheel логин
passwd логин
CLI логин - пароль
    admin -P@ssw0rd
HQ-SRV
    admin - P@ssw0rd
HQ-R
    admin - P@ssw0rd
    network_admin - P@ssw0rd
BR-SRV
    branch admin - P@ssw0rd
    network_admin - P@ssw0rd
BR-R
    network_admin - P@ssw0rd
    branch_admin - P@ssw0rd
```

1 модуль 5 задание

ISP как сервер:

```
если надо открыть порт iptables -A INPUT -p tcp --dport 5201 -j ACCEPT

iperf3 -s

HQ-R:

iperf3 -c 10.10.11.1 -f M

rectilisp *Is (perf3 -c

Error listening on 5201 (test #1)

Connecting to host 10.10.11.1 perf 5201

(*** | ** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *
```

Модуль 1 задание 6

Создадим директорию для хранения скрипта резервного копирования backupscript и директорию для хранения архивов резервных копий backup

```
# mkdir /var/{backup,backup-script}
```

Создадим файл скрипта

```
# nano /var/backup-script/backup.sh
```

Скрипт резервного копирования:

```
GNU nano 7.2

#!/bin/bash

data=$(date +xd.xm.xY-xH:xM:xS)

mkdir /var/backup-script/$data

cp -r /etc/frr /var/backup-script/$data

cp -r /etc/NetworkManager/system-connections /var/backup-script/$data

cp -r /etc/dhcp /var/backup-script/$data

cd /var/backup-script

tar czfv "./$data.tar.gz" ./$data

rm -r /var/backup-script/$data
```

```
Задаем права скрипту на выполнение:

# chmod +x /var/backup-script/backup.sh

Запускаем скрипт

# /var/backup-script/backup.sh
```

```
[root@br-r backup-script]# cd "
[root@br-r "]# /var/backup-script/backup.sh

ср: не удалось выполнить stat для '/etc/dhcp': Her такого файла или каталога
./26.05.2024-23:58:41/
./26.05.2024-23:58:41/system-connections/
./26.05.2024-23:58:41/frr/
./26.05.2024-23:58:41/frr/vtysh.conf
./26.05.2024-23:58:41/frr/conf
./26.05.2024-23:58:41/frr/daemons
./26.05.2024-23:58:41/frr/frr.conf.sau
[root@br-r "]# cd /var/backup-script
[root@br-r backup-script]# ls -a
... 26.05.2024-23:58:41.tar.gz backup.sh
[root@br-r backup-script]#
```

Модуль 1 задание 7

HQ-SRV

nano /etc/openssh/sshd_config

```
root@hq-srv: /root
                                                                        (v) (A) (X
Файл Правка Вид Поиск Терминал Помощь
 GNU nano 7.2
                             /etc/openssh/sshd config
                                                                       Изменён
       $OpenBSD: sshd config,v 1.103 2018/04/09 20:41:22 tj Exp $
* This is the sshd server system-wide configuration file. See
sshd config(5) for more information.
* This sshd was compiled with PATH=/bin:/usr/bin:/usr/local/bin
# The strategy used for options in the default sshd config shipped with
f OpenSSH is to specify options with their default value where
# possible, but leave them commented. Uncommented options override the
# default value.
ort 2222
*AddressFamily any
*ListenAddress 0.0.0.0
#ListenAddress ::
#HostKey /etc/openssh/ssh host rsa key
```

systemctl restart sshd

Тестируем подключение. С HQ-R подключаемся к HQ-SRV нв порту 2222

```
[root@hq-r ~]# ssh admin@192.168.1.2 -p 2222
The authenticity of host '[192.168.1.2]:2222 ([192.168.1.2]:2222)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:zba/tpBkEaLiHuwBl8tfaCOC6mobYVGxCkØSZ9zmKBw.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? y
Please type 'yes' or 'no': yes
Warning: Permanently added '[192.168.1.2]:2222' (ED25519) to the list of known hosts.
admin@192.168.1.2's password:
ssh: Permission denied, please try again.
admin@192.168.1.2's password:
[admin@192.168.1.2's password:
```

перенаправление трафика. написать на hq-r

iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -s 10.10.11.0/30 -p tcp --dport 2222 -j DNAT --to-destination 192.168.1.2:2222

Модуль 1 задание 8

HQ-SRV

nano /etc/openssh/sshd_config

В конфигурации прописываем следующее

