NSD NETWORK DAY04

- 1. 案例1:标准访问控制列表
- 2. 案例2:标准访问控制列表
- 3. 案例3:扩展访问控制列表
- 4. 案例4: 静态转换
- 5. 来例5. 端口夕吹气
- 1 案例1:标准访问控制列表

1.1 问题

按照图-1所示拓扑结构,禁止主机pc2访问主机pc1,而允许所有其他流量




图-1

1.2 步骤

- 1,为路由器q0/0接口配置ip 192.168.1.254,为路由器q0/1接口配置ip 192.168.2.254
 - 01. Router (config) #interface gigabitEthernet 0/0
 - 02. Router (config-if) #ip address 192.168.1.254 255.255.255.0
 - 03. Router (config-if) #no shut
 - 04.
 - 05. Router (config) #interface gigabitEthernet 0/1
 - 06. Router (config-if) #ip address 192.168.2.254 255.255.255.0
 - 07. Router (config-if) #no shut
- 2,为每台pc配置ip与网关
- 3,使用标准acl限制pc2

01. Router (config) #access-list 1 deny host 192.168.2.1

以上两条配置其中一条即可,效果相同。

4,放行其他数据

01. Router (config) #access-list 1 permit any

5,在接口中应用acl

- 01. Router (config) #interface gigabitEthernet 0/1
- 02. Router (config-if) #ip access-group 1 in

2 案例2:标准访问控制列表

2.1 问题

按照图-2所示拓扑结构,只允许主机pc2访问主机pc1,而禁止所有其他的流量




图-2

2.2 步骤

注:此配置需要在练习1的基础上完成

- 01. Router (config) #no access-list 1
- 02. Router (config) #access-list 1 permit 192.168.2.1 0.0.0.0

Fop

以上两条配置其中一条即可,效果相同。

3.案例3:扩展访问控制列表

3.1 问题

按照图-3所示拓扑结构禁止pc2访问pc1的ftp服务,禁止pc3访问pc1的web服务,所有主机的 其他服务不受限制




图-3

3.2 步骤

注:此配置需要在练习2的基础上完成

```
O1. Router(config) #no access-list 1

O2. Router(config) #access-list 100 deny tcp host 192.168.2.1 host 192.168.1.1

O3. Router(config) #access-list 100 deny tcp host 192.168.2.2 host 192.168.1.1

O4. Router(config) #access-list 100 permit ip any any
```

在接口中应用acl

- 01. Router (config) #interface gigabitEthernet 0/1
- 02. Router (config-if) #ip access-group 100 in

4 案例4:静态转换

4.1 问题

按照图-4拓扑图所示,在R1上配置静态NAT使192.168.1.1转换为100.0.0.2,192.16432 转换为100.0.0.3,实现外部网络访问




图-4

4.2 步骤

1,首先配置路由器的接口地址

- 01. Router (config) #interface g0/1
- 02. Router(config-if)#ip address 100.0.0.1 255.0.0.0
- 03. Router (config-if) #no shut
- 04. Router (config) #interface g0/0
- 05. Router (config-if) #ip address 192.168.1.254 255.255.255.0
- 06. Router (config-if) #no shut

2,配置静态nat转换

- 01. Router (config) #ip nat inside source static 192.168.1.1 100.0.0.2
- 02. Router (config) #ip nat inside source static 192.168.1.2 100.0.0.3

3,在内部和外部端口上启用NAT

- 01. Router (config) #interface g0/1
- 02. Router (config-if) #ip nat outside
- 03. Router (config) #interface g0/0
- 04. Router (config-if) #ip nat inside

4,为pc配置ip地址与网关,pc3无需配置网关

5 案例5:端口映射

5.1 问题

按照图-5所示拓扑结构,在R1上配置端口映射,将192.168.1.1的80端口映射为100.0.0.2的80端口,将其web服务发布到Internet。




图-5

5.2 步骤

注:此配置需要在练习4的基础上完成

```
O1. Router(config)#no ip nat inside source static 192.168.1.1 100.0.0.2

O2. Router(config)#no ip nat inside source static 192.168.1.2 100.0.0.3

O3.

O4. Router(config)#ip nat inside source static tcp 192.168.1.1 80 100.0.0.2 80
```

6 案例6:端口多路复用

6.1 问题

按照图-6所示的拓扑结构,在R1上配置PAT端口多路复用使企业内网192.168.1.0/24复用g0/1端口的ip,实现外部网络的访问

<u>Top</u>




图-6

6.2 步骤

注:此配置需要在练习5的基础上完成

01. Router(config)#no ip nat inside source static tcp 192.168.1.1 80 100.0.0.2

使用acl定义内部ip地址

01. Router (config) #access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255

使用pat复用外网接口地址

01. Router(config)#ip nat inside source list 1 interface g0/1 overload