第1章 画面定義	システム名	レジ	プログラム名	設定マスタ	作成日	2019/10/	作成者	柴田	
第1早 四山上我	サブシステム名		プログラムID		更新日		更新者		



第1章 画面定義	システム名	レジ	プログラム名	設定マスタ	作成日	2019/10/	作成者	柴田
新·早·四個化我	サブシステム名		プログラムID		更新日		更新者	








第1章 画面定義	システム名	レジ	プログラム名	設定マスタ	作成日	2019/10/	作成者	柴田
新·早·四個化我	サブシステム名		プログラムID		更新日		更新者	





















第1章 画面定義	システム名	レジ	プログラム名	カテゴリ設定マスタ	作成日	2019/10/	作成者	柴田
为14 四四亿我	サブシステム名		プログラムID		更新日		更新者	

No	項目名	桁数	必須 項目	編集内容	テーブル・カラム	チェック内容
				レジ設定項目		
1	<レジホーム			タップするとホーム画面に戻ります。		
2	レジ基本設定			タップするとレジ基本設定画面を表示します。		

3 消費税 タップすると消費税設定画面を表示します。

4 割引・割増 タップすると割引・割増設定画面を表示します。

5 支払い方法 タップすると支払い方法設定画面を表示します。

第1音 兩面完善	システム名	レジ	プログラム名	カテゴリ設定マスタ	作成日	2019/10/	作成者	柴田
第1章 画面定義	サブシステム名		プログラムID		更新日		更新者	

No	項目名	桁数	必須項目	編集内容	テーブル・カラム	チェック内容
				レジ基本設定		
1	<設定			タップすると設定項目画面を表示します。		
2	内税/外税			商品の消費税の初期設定を内税/外税から選択できます。 ブルダウンをタップすると選択項目で内税と外税を表示します。 選択するとブルダウンに表示し、消費税を設定します。 初期設定では外税が設定されています。設定変更後も、すでに会計された商品の消費税は変更されません。 個別に消費税を設定している商品には適応されません。		
3	端数値引			タップすると有効状態となります。初期状態は無効状態になっています。 「端数値引」を「有効」に設定すると、お会計時に、会計総額の端数を値引きできます。 会計時に、1~9円を切り捨てます。会計総額は、割引・割増後、消費税込みの金額です。		
4	トレーニングモード			有効化するとレジ画面でトレーニングモードにするためのアイコンボタンを表示します。 初期状態は無効化されています。		
5	深夜料金			タップすると有効状態となります。初期状態は無効状態になっています。 有効状態になると深夜時間帯と深夜の割増率を入力または選択できる項目を表示します。 時間を選択して深夜の割増率を入力すると選択した時間帯の会計に割増率を適用します。 時間の指定が不正な入力だった場合はエラーメッセージが表示され、保存するボタンを無効化します。		
6	深夜時間帯設定項目			時間選択のブルダウンをタップすると時間帯を選択できます。選択した時間をブルダウンに表示します。 深夜料金の割増率はタップすると電卓を表示します。 値を入力して決定ボタンをタップすると割増率を設定します。		
7	在庫管理			タップすると有効状態となります。 初期状態は有効状態になっています。 「在庫管理」を「有効」に設定すると、「商品設定」画面に「在庫管理」項目が表示されます。 登録されている商品およびパリエーション (サイズ・カラー) 単位で、 在庫数の設定・管理ができるようになります。		
8	メッセージ通知					
9	営業日の変更時刻			売上データにおいて、営業日が切り替わる時刻を設定できます。 05:00と設定した場合は、翌日の05:00までの売上が当日分の売上として計算されます。 設定した時刻に自動でした締めがおこなわれ、売上が集計されます。 定時刻以降に立ち上げた伝票は、レジ上では翌日の営業日付となります。 ブルダウンをタップすると時間を三十分ごとに表示します。タップすると選択した時間を表示します。		
10	精算レシートの総売上			チェックボックスをタップして有効化すると精算レシートの総売上割引・割増金額を反映しない設定にします 初期状態は無効化します。 設定内容に関わらず、総売上には消費税が含まれます。 すでに発行済みの精算レシートには、設定の変更は反映されません。	٠	
11	上記の内容で登録する			タップすると編集した設定内容を保存します。 編集内容で不正な入力があった場合はボタンを透明化して保存できなくなります。 保存が考えられるすると変更しましたとメッセージを画面に表示します。		

第1章 画面定義	システム名	レジ	プログラム名	カテゴリ設定マスタ	作成日	2019/10/	作成者	柴田
为「早 画田足我	サブシステム名		プログラムID		更新日		更新者	

No	項目名	桁数	必須項目	編集内容	テーブル・カラム	チェック内容
1	標準税率			標準消費税率を表示します。2019年現在10% バージョンアップなどで税率が変更された際に自動で変更されます。		
2	軽減税率			軽減消費税率を表示します。2019年現在8% バージョンアップなどで税率が変更された際に自動で変更されます。		
3	商品登録時の初期税率			「標準税率」「軽減税率」「注文時に選択」から商品登録時の初期状態として適用させる税率を選択できます 初期状態は標準税率が選択された状態です。選択された税率を青色で表示します。 適用税率を「注文時に選択」にすると、商品を注文時に、適用する税率選択ができるようになります。	•	
4	注文時の設定を開く			タップすると税率を選択するタイミングなどを設定することができる項目を表示します。 消費税、注文時の設定を開いた場合を参照してください。		
5	カスタム商品の品目名			カスタム商品で軽減税率適用商品を注文する場合は、レシート上に記載する品目名(総称)を設定します。 レシートの下側に*印のカスタム商品はOOと表示します。 入力したものをレシートに表示します。(例:食品と設定した場合は*印のカスタム商品は食品と表示します。		
6	税率を選択するタイミング			商品を注文時に税率を選択するタイミングを選択することができます。 初期状態は「対象商品注文時」が選択された状態です。 ブルダウンをタップすると「対象商品注文時」、「注文開始時に選択」、「選択しない」と表示します。 対象商品注文時は商品の適用税率が「注文時に選択」に設定されている商品を注文する際に、 初回の注文時のみ商品の提供方法(イートイン、テイクアウトなど)を選択します。 注文時の開始時に選択は注文人力の初めに必ず商品の提供方法を選択します。 選択しないは注文時の初期税率が選択されます。 適用税率が「注文時に選択」に設定されている商品を注文すると、 消費税設定の「注文時の初期、に設定されている商品を注文すると、 消費税設定の「注文時の初期、に設定されている商品を注文すると、 ※レジ・会計の補足説明を参照してください		
7	標準税率のボタン名称	9桁 以内		注文時に税率うい選択するボタンの名称を指定できます。 選択した税率を選択するタイミングで入力した名称のボタンを表示します。 初期状態は標準税率は店内飲食、軽減税率はお持ち帰りと表示し、設定します。		