# datalab 报告

姓名: 李纪仪

学号: 2022201543

总分	bitXor	samesign	logtwo	byteSwap	reverse	logicalShift	leftBitCount	float_i2f	floatScale2	float64_f2i	floatPower2
34	1	2	4	2	3	3	4	4	4	3	4

#### test 截图:

```
ʹ
    datalab test
    ▶ Run panjd123/autograding-command-grader@v1
    rm -f *.o btest fshow ishow *~
8
    gcc -O -Wall -m32 -lm -o btest bits.c btest.c decl.c tests.c
    gcc -0 -Wall -m32 -o fshow fshow.c
10
    gcc -O -Wall -m32 -o ishow ishow.c
11
    Pass, great!!! name: bitXor, point: 1
12
    Pass, great!!! name: samesign, point: 2
13
    Pass, great!!! name: logtwo, point: 4
14
    Pass, great!!! name: byteSwap, point: 2
15
    Pass, great!!! name: reverse, point: 3
16
    Pass, great!!! name: logicalShift, point: 3
17
18
    Pass, great!!! name: leftBitCount, point: 4
    Pass, great!!! name: float_i2f, point: 4
19
    Pass, great!!! name: floatScale2, point: 4
20
    Pass, great!!! name: float64 f2i, point: 3
21
    Pass, great!!! name: floatPower2, point: 4
22
23 Total Points:34
```

# 解题报告

# 亮点

### samesign

- 注意到0既不是正数、也不是负数
- 调整条件判断顺序,减少条件判断和运算符使用

```
// 当x、y都为0时,输出1
if (!x && !y)
    return 1;
// 当x、y仅有一个为0时,输出0
if (!(x && y))
    return 0;
```

### logtwo

本质是在寻找最高位的1(不是符号位)的位置

使用二分的思想实现:

先判断是否大于16位,

大于,就检查更高8位

否则,检查更低8位

下一轮同样判断是否大于8位

大于,就检查更高4位

否则,检查更低4位

### 以此类推

如此,就不用进行31次的判断来寻找最高位的1,每次只判断是否大于这一轮的中间值,用递归的思想处理前一半或者后一半

#### reverse

对于32位数,先分成16位一组交换,这样只用递归的交换这两组16位 对于16位数,同样可以分成8位一组交换,再递归处理每组的二进制码 以此类推

# CSAPP-实验1 Datalab 学习记录

#### 15.bitReverse

```
int mask0 = (0xFF) | (0xFF << 8);
int mask1 = (0xFF) | (0xFF << 16);
int n = (x >> 16 \& mask0) | (x << 16);
n = (n >> 8 & mask1) | (n << 8 & ~mask1);
n = (n >> 4 & mask2) | (n << 4 & ~mask2);
n = (n >> 2 & mask3) | (n << 2 & ~mask3);
n = (n >> 1 \& mask4) | (n << 1 \& ~mask4);
 return n;
```

做出的优化,直接使用mask的16进制形式,减少运算符使用

### logicalShift

注意到1 << 31 >> n << 1与0x80000000>>n<<1运算结果不同

#### **leftBitCount**

与 reverse 思路类似,不是遍历所有的二进制码得到左边连续的1,而是先判度高16位是否全是1,

- 是,则判断更低8位 (9~16位) 是否全是1
- 否,则判断更高8位 (25~32位) 是否全是1

对于这8位,再判断左侧4位是否全是1

以此类推

因为最后一步 cnt += (!!( $\sim$ (x >> (cnt + 1)))); , 至少会右移一次,所以0xfffffff和0xfffffffe需要分开判断 (两者的cnt返回的都是1) 故需要 int off = 1 & (!( $\sim$ x)); 来判断0xfffffff

<u>思路来源于《深入理解计算机系统/CSAPP》Data Lab - 知乎 (zhihu.com)</u>, (**实在是无法再优化 ⑩**) 如下图:



### floatScale2

对于非规格化数处理

- frac = f & 7FFFFF;
- if (frac >> 22 == 0), f\*2还是非规格化数, frac直接左移一位
- if (frac >> 22 == 1), f\*2是规格化数, frac左移一位后, frac最高位的1变为exp的一位, exp由0变1 (结果乘2), 规格化数frac最高位隐藏

所以处理非规格化数只需返回(uf << 1) | sign

# 反馈/收获/感悟/总结

# 参考的重要资料

CSAPP-实验1 Datalab 学习记录 - 简书 (jianshu.com)

《深入理解计算机系统/CSAPP》Data Lab - 知乎 (zhihu.com)

ICS Datalab - 知乎 (zhihu.com)

# 附录 (完整代码)

## 1. bitXor

```
int bitXor(int x, int y) {
    return ~(x & y) & ~(~x & ~y);
}
```

### 思路:

• 观察真值表:

х	у	Xor
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

• 异或可以表达为:

$$x \wedge y = \sim ((x \& y) | (\sim x \& \sim y))$$
  
=  $\sim (x \& y) \& \sim (\sim x \& \sim y)$ 

# 2. samesign

### 思路:

- c语言整数大小为4byte,符号位为最高位
- 使用异或,通过最高位判断符号是否相同: !((x^y)>>31)
- 考虑异常情况:
  - 。 0既不是正数也不是负数
  - 当x, y都为0时, 输出1
  - 当x, y仅有一个为0时, 输出0

## 3. logtwo

```
int logtwo(int v) {
  int result = 0;
                        // 检查高位并累加到结果中
   result = (v > 0xFFFF) << 4; // 如果 v 大于 16 位
   v >>= result;
                        // 相应右移
  int tmp = (v > 0xFF) \ll 3;
   tmp = (v > 0xF) << 2;
   result |= tmp; // 如果 v 大于 4 位
  v >>= tmp; // 相应右移
  tmp = (v > 0x3) << 1;
   result |= tmp; // 如果 v 大于 2 位
   v >>= tmp; // 相应右移
  return result | (v >> 1); // 最后检查最高位,加入到结果中
}
```

### 思路:

本质是在寻找最高位的1 (不是符号位) 的位置

使用二分的思想实现:

先判断是否大于16位,

大于,就检查更高8位

否则,检查更低8位

下一轮同样判断是否大于8位

大于,就检查更高4位

否则,检查更低4位

### 以此类推

如此,就不用进行31次的判断来寻找最高位的1,每次只判断是否大于这一轮的中间值,用递归的思想处理前一半或者后一半

思路来源于博客(找不到了 ●),做出的优化:使用tmp减少运算次数

## 4. byteSwap

### 思路:

- 提取第n、m字节
- 将原始数字x的n、m位置字节置为0
- 用或运算将字节插入交换后的位置

### 5. reverse

#### 思路:

对于32位数,先分成16位一组交换,这样只用递归的交换这两组16位对于16位数,同样可以分成8位一组交换,再递归处理每组的二进制码以此类推

# 6. logicalShift

```
int logicalShift(int x, int n) {
   return (x >> n) & ~(1 << 31 >> n << 1);
}</pre>
```

### 思路:

x 右移 n 位后, 用 1 00...00 1111 (注:有 n 个 0 ) 去把算术右移的的符号位扩展置为 0

#### 注:

- return (x >> n) & ~(0x800000000 >> n << 1); 中 0x800000000 >> n << 1 是算术右移,掩码变为1 00...00 1111错误
- return (x >> n) & ~(1 << 31 >> n << 1); 中 1 << 31 >> n << 1 是逻辑右移

### 7. leftBitCount

```
int leftBitCount(int x) {
   int cnt = 0; // 初始化计数器 cnt, 用于记录左边连续 1 的数量。
   // off 用于处理全 1 的特殊情况。如果 x 全是 1 (~x 全是 0), off = 1, 否则 off = 0。
   //(x) 是 x 按位取反, !(x) 是取反后的值再进行逻辑非运算, 结果为 1 表示 x 全是 1, 否则
为 0。
   int off = 1 \& (!(\sim x));
   // 检查 x 最高 16 位是否存在 0, 如果存在 0, 说明前 16 位不是全 1, 则向右移 16 位并更新计
数器。
   // (!!(~(x >> 16))) 用于判断 x 右移 16 位后的补码是否存在 0。若存在 0,结果为 1; 否则
为 0。
   // 结果乘以 16 (即左移 4 位) 以更新计数器 cnt。
   cnt += (!!(\sim(x >> 16))) << 4;
   // 接下来根据 cnt + 8 检查接下来的 8 位是否存在 0。
   // (!!(~(x >> (cnt + 8)))) 判断在 cnt 位置右移 8 位后的 x 是否存在 0。
   cnt += (!!(\sim(x >> (cnt + 8)))) << 3;
   // 再根据 cnt + 4 检查接下来的 4 位是否存在 0。
   cnt += (!!(\sim(x >> (cnt + 4)))) << 2;
   // 根据 cnt + 2 检查接下来的 2 位是否存在 0。
   cnt += (!!(\sim(x >> (cnt + 2)))) << 1;
   // 最后根据 cnt + 1 检查接下来的一位是否存在 0。
   cnt += (!!(\sim(x >> (cnt + 1))));
   // 返回结果是 32 减去 cnt 加上 off。off 的作用是处理全 1 的情况,如果 x 全是 1,结果会
多加 1。
   return 32 + ~cnt + off;
}
```

#### 思路:

与 reverse 思路类似,不是遍历所有的二进制码得到左边连续的1,而是先判度高16位是否全是1,

- 是,则判断更低8位 (9~16位) 是否全是1
- 否,则判断更高8位 (25~32位) 是否全是1

对于这8位,再判断左侧4位是否全是1

### 以此类推

因为最后一步 cnt += (!!( $\sim$ (x >> (cnt + 1)))); , 至少会右移一次,所以0xfffffff和0xfffffffe需要分开判断 (两者的cnt返回的都是1) 故需要 int off = 1 & (!( $\sim$ x)); 来判断0xfffffff

思路来源于《深入理解计算机系统/CSAPP》Data Lab - 知乎 (zhihu.com), (实在是无法再优化 <sup>™</sup>),只能疯狂写注释)

### 8. float i2f

```
unsigned float_i2f(int x) {
   if (x == 0)
      return 0;
   unsigned sign = x & (1 << 31); // 获取符号位, x 的最高位用于表示正负
   unsigned exp = 0;
                                   // 指数部分,后续通过移位确定
   unsigned frac = 0;
                                   // 尾数部分,将绝对值表示为尾数
   unsigned round = 0;
                                   // 处理舍入用的中间变量
   unsigned absx = sign ? (\simx + 1) : x; // 取 x 的绝对值, 如果 x 是负数则取反加 1
   unsigned tmp = absX;
                                   // 临时变量用于计算指数
   // 计算指数:每次右移 absx,直到 tmp 变为 0
   // 统计移位次数,即求出 absx 是几位数,存储到 exp
   while ((tmp = tmp >> 1))
      ++exp;
   // 用cnt实现exp计算,会超运算符使用
   // int cnt = ((tmp >> 16)) << 4;
   // exp += cnt;
   // cnt = ((tmp >> (8 + cnt)) != 0) << 3;
   // exp += cnt;
   // cnt = ((tmp >> (4 + cnt)) != 0) << 2;
   // exp += cnt;
   // cnt = ((tmp >> (2 + cnt)) != 0) << 1;
   // exp += cnt;
   // cnt = ((tmp >> (1 + cnt)) != 0);
   // exp += cnt;
   // 计算尾数部分:将 absx 左移以得到尾数
   // 31 - exp 是为了移到最高位,并且再左移 1 位用于精度保留
   frac = absX << (31 - exp) << 1;
   // 提取需要用来舍入的部分: 尾数的低位部分, 用于决定是否舍入
   round = frac & 0x1FF;
   // 将尾数右移 9 位,保留高 23 位的有效部分
   frac = frac >> 9;
   // 舍入规则: 如果舍入部分大于 0xFF + 1 = 0x100,则进 1,否则根据舍入部分大小决定是否进位
   // 当舍入部分恰好等于 0xff + 1 时,采用尾数的最低位决定是否进位
   round = (round > 0x100) + ((round == 0x100) & (frac & 1));
   // 返回浮点数格式: 符号位 | 指数部分 | 尾数部分, 最后加上舍入值
   return (sign | ((exp + 0x7F) \ll 23) | frac) + round;
}
```

### 思路:

按int转float的规则实现

思路参考于ICS Datalab - 知乎 (zhihu.com)

### 知乎 SAPP Lab

float\_i2f(x)

```
* float_i2f - Return bit-level equivalent of expression (float) x
   Result is returned as unsigned int, but
* it is to be interpreted as the bit-level representation of a
* single-precision floating point values.
* Legal ops: Any integer/unsigned operations incl. ||, &&. also if, while
* Max ops: 30
* Rating: 4
unsigned float i2f(int x) {
 unsigned sign = x & (1 << 31);
 unsigned exp = 0;
 unsigned frac = 0;
 unsigned round = 0;
 unsigned absX = sign ? (\sim x + 1) : x;
 unsigned tmp = absX;
 while ((tmp = tmp >> 1))
    ++exp;
 frac = absX << (31 - exp) << 1;
 round = frac << 23 >> 23;
 frac = frac >> 9;
 if (round > 0xFF + 1) round = 1;
 else if (round < 0xFF + 1) round = 0;</pre>
 else round = frac & 1;
 return x ? (sign | ((exp + 0x7F) << 23) | frac) + round : 0;
```

### 做出的优化

- 优化了round的计算 round = (round > 0x100) + ((round == 0x100) & (frac & 1));
- 尝试优化取消while循环,但是会超运算符使用次数

```
// 用cnt实现exp计算,会超运算符使用
// int cnt = ((tmp >> 16)) << 4;
// exp += cnt;
// cnt = ((tmp >> (8 + cnt)) != 0) << 3;
// exp += cnt;
// cnt = ((tmp >> (4 + cnt)) != 0) << 2;
// exp += cnt;
// cnt = ((tmp >> (2 + cnt)) != 0) << 1;
// exp += cnt;
// cnt = ((tmp >> (1 + cnt)) != 0);
// exp += cnt;
```

### 9. floatScale2

### 思路:

### 处理非规格化数

- frac = f & 7FFFFF;
- if (frac >> 22 == 0), f\*2还是非规格化数, frac直接左移一位
- if (frac >> 22 == 1), f\*2是规格化数, frac左移一位后, frac最高位的1变为exp的一位, exp由0变1 (结果乘2), 规格化数frac最高位隐藏

所以处理非规格化数只需返回(uf << 1) | sign

## 10. float64\_f2i

### 思路:

对于c语言中的double:

sign	ехр	frac
1位	11位	52位

提取符号: int s = uf2 & 0x80000000;

提取exp: int exp = (uf2 >> 20) & 0x7FF;

0x7FF 为11位1,可以保留11位的exp并将剩余位置为0

提取合并尾数: 尾数部分由 uf2 的低20位和 uf1 的高12位拼接而成。将 uf2 的低20位左移12位后与 uf1 的高12位合并,构成完整的尾数

### 11. floatPower2

思路(ics课上有讲过这题, 思路与课堂讲解的代码一致):

对于c语言中的float:

sign	ехр	frac
1位	8位	23位

bias = 127 (规格化数) 或 126 (非规格化数)

- 当 x < (23 + 126) = -149时,结果太小,float的精度无法表示,返回0
- 当 -149 <= x < -126时,结果为非规格化数,exp = 0
- 当 x < 128 时, exp<255, 结果为规格化数, exp = x + 127
- 当 x > 127 时, exp > 254, 结果为无穷