

FLOWLOG

SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN Y PRODUCCIÓN

COMUNICACIÓN 6 · ESTUDIO CREATIVO

MANUAL OFICIAL DE OPERACIÓN Y USUARIO

Guía completa con especificaciones técnicas, flujos de trabajo, reglas de negocio y matriz de responsabilidades para 11 módulos.

INFORMACIÓN DE EDICIÓN Y CONTROL

- Versión del Sistema: Flowlog v2.4 Enterprise
- Empresa: Comunicación 6 · Estudio Creativo
- Cobertura: 11 Módulos Operativos y Administrativos
- Fecha de Generación: Agosto 2026
- Clasificación: Uso Interno y Capacitación

ÍNDICE GENERAL DE MÓDULOS

MÓDULO 1	Inicio de Sesión	Autenticación
MÓDULO 2	Navegación General	Estructura UI
MÓDULO 3	Dashboard	Métricas & KPIs
MÓDULO 4	Cotizaciones	Comercial
MÓDULO 5	Órdenes de Trabajo	Operaciones
MÓDULO 6	Herramientas	Analítica & Ticker
MÓDULO 7	Ajustes	Solo Administrador
MÓDULO 8	Mi Perfil	Cuenta de Usuario
MÓDULO 9	Monitor Kanban	Pantalla TV
MÓDULO 10	Roles y Permisos	Seguridad RBAC
MÓDULO 11	Preguntas Frecuentes	Soporte & FAQ

MÓDULO 1 · AUTENTICACIÓN**1. Inicio de Sesión**

Punto de entrada al sistema con autocompletado de dominio @seis.com y medidas de seguridad.

Punto de Entrada al Sistema

La pantalla de inicio de sesión es el punto de entrada al sistema. Solo los usuarios registrados pueden acceder a la plataforma corporativa de Comunicación 6.

• Cómo iniciar sesión:

1. Abra la aplicación en su navegador o dispositivo móvil.
2. En el campo "Usuario o Correo Electrónico", ingrese su nombre de usuario (ej. jperez) o su correo completo (ej. jperez@seis.com).
3. En el campo "Contraseña", ingrese su contraseña. Puede usar el ícono (ojo) para mostrar u ocultar la contraseña.
4. Presione el botón "Iniciar Sesión".

NOTA

Si ingresa solo el nombre de usuario (sin @), el sistema le añade automáticamente el dominio @seis.com. Ambas formas son completamente válidas.

ADVERTENCIA

Si olvida su contraseña, contacte al administrador del sistema. No existe recuperación de contraseña automática por correo en esta versión.

MÓDULO 2 · ESTRUCTURA UI

2. Navegación General

Barra de navegación adaptativa según el rol asignado (Admin, Ventas, Producción).

Barra de Navegación por Rol

Una vez autenticado, verá la barra de navegación inferior y superior disponible en todas las pantallas. Esta barra cambia dinámicamente según su rol asignado.

Ícono	Sección	Visible para
Inicio	Dashboard (Panel de Control)	Todos los roles
Cotizaciones	Módulo de Cotizaciones	Admin, Ventas
Órdenes de Trabajo	Órdenes de Trabajo (OT)	Todos los roles
Herramientas	Herramientas y Analíticas	Todos los roles
Ajustes	Configuración del sistema	Solo Admin

NOTA

Los usuarios con rol "Producción" NO ven el módulo de Cotizaciones en su menú. Los usuarios que no son Admin no pueden acceder a Ajustes aunque intenten navegar directamente por la URL o interfaz.

MÓDULO 3 · MÉTRICAS & KPIS

3. Módulo: Dashboard (Panel de Control)

Vista de alto nivel del estado general del negocio en tiempo real con KPIS y análisis comparativo.

Panel de Control en Tiempo Real

El Dashboard es la pantalla principal al iniciar sesión. Proporciona una vista de alto nivel del estado general del negocio en tiempo real.

• Componentes del Dashboard

TARJETAS KPI

Al tope de la pantalla se muestran 4 tarjetas con métricas clave:

- Total Cotizaciones: Número total de cotizaciones activas en el sistema.
- Aprobadas: Cotizaciones con estatus "Aprobada".
- En Proceso: Cotizaciones en etapas intermedias (Enviada, En Negociación).
- OTs Activas: Órdenes de trabajo no finalizadas.

PESTAÑAS DE ANÁLISIS

Debajo de los KPIS, dos pestañas alternan las métricas mostradas:

Pestaña "Cotizaciones":

- Gráfico de barras horizontales con la distribución de cotizaciones por estatus.
- Gráfico de pastel con porcentajes por estatus.
- Top 5 Clientes: Ranking de clientes por volumen de ventas aprobadas (solo cotizaciones con OT asociada).
- Motivos de Rechazo: Distribución de razones de rechazo.

Pestaña "Órdenes de Trabajo":

- Distribución de OTs por etapa (Programación, Producción, Revisión, Finalizado, Entregado).
- Gráfico de entrega a tiempo vs. con retraso.
- Tiempo de ciclo promedio por etapa.

NOTA

Los gráficos de ranking de clientes solo contabilizan cotizaciones en estado "Aprobada" con una Orden de Trabajo (OT) generada. Las cotizaciones rechazadas o anuladas no se suman al volumen del cliente.

ACCESOS RÁPIDOS

Botones de acceso directo para crear nuevas cotizaciones o ver OTs pendientes.

BOTÓN "VOLVER ARRIBA"

Cuando desplaza la pantalla hacia abajo, aparece un botón flotante azul para regresar rápidamente al inicio.

MÓDULO 4 · COMERCIAL

4. Módulo: Cotizaciones

Gestión del ciclo completo de propuestas comerciales, cálculo de ítems, IVA 16%, exportación PDF y CSV.

Ciclo de Propuestas Comerciales

Este módulo gestiona el ciclo completo de las propuestas comerciales enviadas a los clientes.

• 4.1 Listado de Cotizaciones

Al ingresar al módulo verá la lista de cotizaciones activas (aquellas sin Orden de Trabajo asociada). Cada tarjeta muestra:

- Número de cotización (ej. COT-2025-001)
- Nombre del cliente
- Estatus con código de color
- Monto total
- Días restantes hasta la fecha de entrega (verde, amarillo, rojo o "Vencido")
- Ejecutivo de cuenta asignado
- Íconos de acción: Editar, PDF, Eliminar

Estatus	Color	Significado
Borrador	Gris	Cotización en preparación, no enviada
Pendiente	Amarillo	Preparada, pendiente de acción
Enviada	Azul	Enviada al cliente
En Negociación	Naranja	En proceso de negociación activa
Aprobada	Verde	Aceptada por el cliente
Rechazada	Rojo	Rechazada por el cliente o internamente
Anulada	Gris oscuro	Cancelada internamente

• 4.2 Buscar y Filtrar

- Barra de búsqueda: Busca por nombre de cliente o número de cotización.
- Botón "Filtros" (Engranaje): Abre un panel lateral con filtros avanzados: Cliente, Fechas de inicio/fin y Estatus.

• 4.3 Crear Nueva Cotización

Presione el botón "+ Nueva Cotización" (azul, esquina superior derecha).

El formulario incluye información general (Cliente, Contacto, Ejecutivo, Fechas, Condiciones de pago) e Ítems de Cotización:

- Línea de Negocio (Audiovisual, Señalización, Streaming, etc.)
- Descripción detallada
- Cantidad y Precio Unitario (\$)

El sistema calcula automáticamente:

- Subtotal = Suma de (Cantidad × Precio Unitario)
- IVA (16%) = 16% del subtotal
- Total = Subtotal + IVA

• 4.4 Editar y Cambiar Estatus

Flujo de estados:

Borrador -> Pendiente -> Enviada -> En Negociación -> Aprobada / Rechazada / Anulada

Al cambiar a "Aprobada", se registra automáticamente la fecha. Al cambiar a "Rechazada", se debe seleccionar el motivo (Rechazo Interno, Rechazo por Parte del Cliente, Rechazo Automático) y detalle opcional.

• 4.5 Generar PDF y Eliminar

- PDF: Genera membrete corporativo, datos del cliente, tabla de ítems y condiciones de pago.
- Eliminación: Solo se pueden eliminar cotizaciones en estado "BORRADOR" o "ANULADA". Si tiene otro estatus, debe anularse primero.

MÓDULO 5 · OPERACIONES

5. Módulo: Órdenes de Trabajo (OT)

Ejecución operativa de proyectos, asignación de operarios, registro de incidencias y pausado.

Ejecución Operativa de Servicios

Las Órdenes de Trabajo representan la ejecución operativa de los servicios aprobados. Se crean a partir de cotizaciones aprobadas o de forma manual.

• 5.1 Listado de OTs

Cada tarjeta de OT muestra:

- Número de OT (ej. OT-2025-001)
- Cliente asociado
- Descripción / Tipo de trabajo
- Estatus actual de etapa
- Barra de progreso (0% a 100%)
- Técnico/operario asignado (o "Sin asignar")
- Fecha estimada de cierre
- Indicador de incidencias activas (Alerta / Triángulo)
- Indicador de OT pausada [Pausada / Candado]

• 5.2 Etapas de una Orden de Trabajo

Etapa	Color	Descripción
Programación	Amarillo	Planificada, pendiente de iniciar producción
Producción	Naranja	En ejecución activa en taller o set
Revisión	Morado	Trabajo terminado, en control de calidad
Finalizado	Verde	Aprobado internamente, listo para entrega
Entregado	Verde oscuro	Entregado formalmente al cliente

• 5.3 Detalle de OT, Incidencias y Pausa

- Seguimiento cronológico: Log de cambios con fecha, hora y usuario responsable.
- Gestión técnica: Asignación de operario/técnico y control de tiempos.
- Incidencias: Registro con severidad (Baja, Media, Alta), seguimiento y resolución.
- Pausa de la OT: Pausa operativa con justificación obligatoria (ícono de candado [Pausada / Candado]).
- Creación manual o vinculada: Desde cotización aprobada o creación directa.

MÓDULO 6 · ANALÍTICA & TICKER

6. Módulo: Herramientas y Analíticas

Reportes avanzados, exportación de datos en CSV, panel de alertas operativas y gestión del ticker de TV.

Central de Reportes y Control Operativo

Este módulo centraliza reportes avanzados, exportaciones de datos, alertas operativas y el control del Monitor de Producción (ticker).

El módulo se organiza en 4 pestañas principales:

• 6.1 Pestaña: Reportes

- Cotizaciones: Tasa de conversión, motivos de rechazo, ranking de clientes, tiempo promedio de cierre.
- Órdenes de Trabajo: Distribución de OTs por etapa, porcentaje de entregas a tiempo vs. retrasadas, tiempos de ciclo promedio.

NOTA

Todos los reportes usan datos reales de la base de datos. Si no hay datos suficientes, se muestra un estado vacío informativo.

• 6.2 Pestaña: Exportar Datos

Permite descargar información en formato CSV para análisis en Excel u otras herramientas de BI:

- Tipo de datos (Cotizaciones u OTs)
- Filtro por Estatus y Cliente específico
- Botón "Descargar CSV"

• 6.3 Pestaña: Panel de Alertas

Notificaciones automáticas sobre situaciones críticas:

- Cotizaciones próximas a vencer según umbral de días.
- OTs sin asignar técnico por más de X horas.
- OTs con progreso estancado.
- OTs próximas a fecha de cierre con enlace directo.

• 6.4 Pestaña: Monitor Ticker

Herramienta para enviar mensajes al Monitor de Producción (pantalla de TV en taller):

- Envío de mensajes con prioridad Normal o Urgente (resaltado en rojo parpadeante).
- Tiempo de expiración: 1h, 4h, 8h, 24h o "Sin vencimiento".
- Control de estado (activo/inactivo).

MÓDULO 7 · SOLO ADMINISTRADOR

7. Módulo: Ajustes del Sistema

Administración de usuarios, matriz de roles y permisos, umbrales de KPI, datos fiscales y log de auditoría.

Configuración y Auditoría del Sistema

NOTA

Este módulo es exclusivo para usuarios con rol Administrador. Los demás roles tienen el acceso restringido.

El módulo de Ajustes cuenta con 6 secciones configurables:

• 7.1 Gestión de Usuarios

- Lista de usuarios con avatar, nombre, usuario, rol y cargo.
- Agregar usuario: Genera cuenta con contraseña temporal que requiere cambio obligatorio al primer ingreso.
- Editar y Eliminar: Modificación de datos y borrado permanente con confirmación.

• 7.2 Roles y Permisos

Matriz interactiva con toggles (interruptores) para habilitar/deshabilitar permisos específicos por módulo para Admin, Ventas y Producción.

• 7.3 Configurar KPIs y Alertas

- Días para alerta de vencimiento de cotizaciones.
- Horas máximas sin asignar técnico.
- Umbral de progreso estancado (%) y horas en logística.

• 7.4 Datos de la Empresa

Configuración fiscal e institucional (Razón Social, RIF, Dirección, Teléfonos, Web) para los membretes de cotizaciones y OTs en PDF.

• 7.5 Log de Auditoría

Registro histórico de todas las operaciones realizadas: fecha, hora, usuario, tipo de acción y descripción detallada, con filtros avanzados.

• 7.6 Apariencia

Alternador de tema entre Modo Oscuro (predeterminado) y Modo Claro.

MÓDULO 8 · CUENTA DE USUARIO**8. Módulo: Mi Perfil**

Gestión de datos personales, avatar, cambio voluntario y obligatorio de contraseña.

Gestión de Cuenta Personal

Accesible desde el Dashboard haciendo clic en el avatar del usuario en el encabezado.

• 8.1 Editar Datos Personales

- Nombre Completo
- Cargo / Posición
- Área / Rol del Sistema
- Correo Electrónico y Teléfono de Contacto
- Botón "Guardar Cambios" con confirmación visual (toast)

• 8.2 Cambiar Foto de Perfil

Seleccione una imagen o foto para actualizar el avatar en toda la aplicación en tiempo real.

• 8.3 Cambio de Contraseña

- Modal con campos: Nueva Contraseña y Confirmar Contraseña.
- Validación de coincidencia y requisito mínimo de 8 caracteres.

NOTA

Use contraseñas seguras combinando letras, números y caracteres especiales.

• 8.4 Cambio Obligatorio de Contraseña

Si un administrador creó la cuenta con contraseña provisional, el sistema exigirá de forma obligatoria el cambio de clave antes de permitir navegar por los módulos.

MÓDULO 9 · PANTALLA TV

9. Monitor Kanban (Pantalla de Producción)

Vista pública para TV en taller con 4 columnas en tiempo real, reloj digital y ticker de alertas urgentes.

Tablero de Producción para Pantallas TV

El Monitor Kanban es una vista especial diseñada para ser proyectada en una pantalla de TV en el taller de producción. Muestra el flujo en tiempo real de todas las Órdenes de Trabajo activas.

• Características Principales:

- Acceso público: No requiere inicio de sesión. Ruta: /monitor-kanban
- Actualización automática: Sincronización en tiempo real con Supabase Realtime.
- Reloj en tiempo real: Muestra hora, segundos y fecha actualizadas.
- 4 columnas Kanban:

Programación -> Producción -> Revisión -> Finalizado

NOTA

Las OTs en estado "Entregado" no se muestran en el monitor para optimizar el espacio visual en pantalla.

• Tarjetas y Ticker de Alertas:

- Cada tarjeta muestra ID, cliente, descripción, barra de progreso, técnico asignado y fecha de entrega.
- Indicador [Alerta] para incidencias activas sin resolver.
- Indicador [Pausada / Candado] si la orden se encuentra pausada.
- Ticker Marquee: Cinta de noticias inferior con avisos y alertas urgentes en rojo parpadeante.

• Instrucciones para TV:

1. Abra el navegador del equipo conectado a la TV.
2. Ingrese a la URL del monitor.
3. Presione F11 para activar el modo de pantalla completa.

MÓDULO 10 · SEGURIDAD RBAC

10. Roles y Permisos

Matriz comparativa de facultades y accesos por rol: Administrador, Ventas y Producción.

Matriz de Acceso por Rol

Resumen oficial de facultades y restricciones por cada nivel de usuario en el sistema:

Módulo / Acción	Admin	Ventas	Producción
Dashboard (General)	SÍ	SÍ	SÍ
Dashboard (KPIs Financieros)	SÍ	SÍ	NO
Cotizaciones - Ver	SÍ	SÍ	NO
Cotizaciones - Crear	SÍ	SÍ	NO
Cotizaciones - Editar	SÍ	SÍ	NO
Cotizaciones - Cambiar Estatus	SÍ	SÍ	NO
Cotizaciones - Eliminar	SÍ	NO	NO
Cotizaciones - Exportar PDF	SÍ	SÍ	NO
Órdenes de Trabajo - Ver	SÍ	SÍ	SÍ
Órdenes de Trabajo - Crear	SÍ	SÍ	NO
Órdenes de Trabajo - Editar	SÍ	SÍ	SÍ
OT - Asignar Técnicos	SÍ	SÍ	SÍ
OT - Cambiar Estatus	SÍ	SÍ	SÍ
OT - Eliminar	SÍ	NO	NO
Herramientas - Reportes	SÍ	SÍ	SÍ
Herramientas - Exportar CSV	SÍ	SÍ	NO
Herramientas - Monitor Ticker	SÍ	SÍ	NO
Ajustes - Acceso	SÍ	NO	NO
Ajustes - Gestionar Usuarios	SÍ	NO	NO
Ajustes - Roles y Permisos	SÍ	NO	NO
Ajustes - Configurar KPIs	SÍ	NO	NO
Ajustes - Log de Auditoría	SÍ	NO	NO

NOTA

Los permisos listados son los valores por defecto del sistema. El Administrador puede personalizarlos desde Ajustes -> Roles y Permisos.

MÓDULO 11 · SOPORTE & FAQ

11. Preguntas Frecuentes

Respuestas a dudas operativas comunes sobre permisos, cotizaciones, OTs y modo PWA móvil.

Preguntas Frecuentes (FAQ)

- **¿Por qué no puedo acceder al módulo de Cotizaciones?**

Su usuario puede tener el rol "Producción", el cual por defecto no tiene acceso a ese módulo comercial. Consulte con el administrador para cambiar su rol si sus funciones lo ameritan.

- **¿Por qué no puedo eliminar una cotización?**

Solo se pueden eliminar cotizaciones en estado "Borrador" o "Anulada". Si tiene otro estatus (ej. Pendiente, Enviada, En Negociación), debe cambiar primero el estatus a "Anulada" y luego proceder con la eliminación.

- **¿Por qué mi cotización no aparece en el listado?**

El listado de Cotizaciones solo muestra aquellas sin una Orden de Trabajo asociada. Si la cotización ya fue aprobada y tiene una OT generada, búsquela en el módulo de Órdenes de Trabajo.

- **¿Cómo sé si mis cambios se guardaron?**

El sistema siempre muestra una notificación tipo toast flotante en pantalla confirmando que los cambios se guardaron exitosamente. Si no ve esta notificación, verifique su conexión.

- **¿Dónde puedo ver quién hizo cada acción?**

El usuario Administrador puede revisar el historial completo de operaciones con fecha, hora y usuario en Ajustes -> Log de Auditoría.

- **¿El Monitor Kanban se actualiza automáticamente?**

Sí. Está conectado en tiempo real a la base de datos mediante WebSockets / Supabase Realtime. Cualquier cambio de etapa, pausa o incidencia se refleja de inmediato sin recargar la página.

- **¿Puedo usar la aplicación en mi celular?**

Sí. La aplicación cuenta con diseño 100% responsivo y soporte PWA (Progressive Web App), permitiendo instalarse en la pantalla de inicio de Android o iOS como si fuese una app nativa.