# معماری کامپیوتر دکتر عطارزاده تمرین سری چهارم – سوال اول

با استفاده از جدول زیر و جدول داده شده در انتهای کتاب، دستور ها را اسمبل میکنیم.

31:	25	24:20	19:15	14:12	11:7	6:0	_
fund	ct7	rs2	rs1	funct3	rd	ор	R-Type
imm <sub>11</sub>	:0		rs1	funct3	rd	ор	I-Type
imm <sub>11</sub>	:5	rs2	rs1	funct3	imm <sub>4:0</sub>	ор	S-Type
imm <sub>12</sub>	,10:5	rs2	rs1	funct3	imm <sub>4:1,11</sub>	ор	B-Type
imm <sub>31:12</sub>				rd	ор	U-Type	
imm <sub>20,10:1,11,19:12</sub>				rd	ор	J-Type	
fs3	funct2	fs2	fs1	funct3	fd	ор	R4-Type
5 bits	2 bits	5 bits	5 bits	3 bits	5 bits	7 bits	_

Table 6.1 RISC-V register set

Name	Register Number	Use
zero	x0	Constant value 0
ra	×1	Return address
sp	x2	Stack pointer
gp	х3	Global pointer
tp	×4	Thread pointer
t0-2	x5-7	Temporary registers
s0/fp	x8	Saved register/Frame pointer
s1	x9	Saved register
a 0-1	x10-11	Function arguments/Return values
a2-7	x12-17	Function arguments
s2-11	x18-27	Saved registers
t3-6	x28-31	Temporary registers

Imm = 0000 0000 0000

Rs1 = 01011

Funct3 = 000

Rd = x29 = 11101

Op = 0010011

 $0000\ 0000\ 0000\ 0101\ 1000\ 1110\ 1001\ 0011 = 0x00058E93$ 

ب) این دستور از نوع I-Type است و از 2 رجیستر و یک I-Type استفاده میکند.

Type = I-Type

Addressing mode: Immediate Addressing

ori a0, a0, 32 \_\_

Imm = 0000 0010 0000

Rs1 = x10 = 01010

Funct3 = 110

Rd = 01010

Op = 0010011

 $00 \quad 0 \quad 0000 \quad 0101 \quad 0110 \quad 0101 \quad 0001 \quad 0011 = 0 \times 2056513$ 

Type = I-Type

Addressing mode = Immediate adddressing

sub a1, a1, a0

Funct7= 0100 000

Rs2 = 01010

Rs1 = 01011

Funct3=000

Rd = 01011

Op=0110011

0100 0000 1010 0101 1000 0101 1011 0011 = 0x40A585B3

Type = R-Type

Addressing mode = Register – Only addressing

jal Func2

- 4

0xA0058 - 0xA0034 = 0x00024 = 0000 0000 0000 0010 0100

Imm = 0 000001001000000000

Rd = 00001

Op = 1101111

Type = J-Type

Addressing mode = PC-relative mode

lw t2, 4(a0)

Imm =0000 0000 0000 0100

Rs1= 01010

Funct3 =010

Rd =00111

Op=0000011

 $0000\ 0000\ 0000\ 0100\ 0101\ 0010\ 0011\ 1000\ 0011 = 0x00452383$ 

Type = I-Type

Addressing mode = Base addressing

sw t2, 16(a1) -6

Imm = 0000 0001 0000

Rs1=01011

Rs2=00111

Funct3=010

Op= 0100011

 $0000\ 0000\ 0111\ 0101\ 1010\ 1000\ 0010\ 0011 = 0x0075A823$ 

Type = S-Type

Addressing mode = Base addressing

srli t3, t2, 8 <sub>-7</sub>

Imm = 0000 0000 1000

Rs1=00111

Rd=11100

Funct3=101

Op=0010011

 $0000\ 0000\ 1000\ 0011\ 1101\ 1110\ 0001\ 0011 = 0x0083DE13$ 

Type = I-Type

Addressing mode = Immediate addressing

beq t2, t3, Else \_g

Imm = 0xA006C - 0xA0064 = 0x00008 = 0000000001000

Rs1 =00111

Rs2=11100

Funct=000

Op=110 0011

00000001110000111000010001100011 = 0x01C38463

Type = B-Type

Addressing mode = PC-Relative Addressing

jr ra

-9

Jr ra == jalr x0, x1, 0

Imm = 0000 0000 0000

Rd = 00000

Rs1= 00001

Funct3=000

Op=1100111

### 000000000000000100000001100111 = 0x00008067

Type =I -Type

Addressing mode = immediate Addressing

addi a0, a0, 4 -10

Imm = 0000 0000 0100

Rs1=01010

Rs2=01010

Opt=0010011

Funct3=000

0000000010001010000010100010011 = 0x00450513

Type = I-Type

Addressing mode = Immediate Addressing

j Func2 -11

J Func2 = jal x0, -24

Imm = 111111101000

Rd = 00000

Op = 1101111

111111101001111111111000001101111 = 0x FE99F06F

Type = J-Type

Addressing mode = PC-Relative Addressing

## معماری کامپیوتر - دکتر عطارزاده

تمرین سری ۴ - سوال ۲

برای تبدیل هر کدام از دستورات ماشین به دستورات Assembly، ابتدا آن را با نوشتار باینری مینویسیم. سپس به ۷ بیت اول یا همان opcode نگاه میکنیم. از روی opcode، میتوان نوع دستور را شناسایی کرد. بعد از شناسایی نوع دستور، در صورت نیاز به مقادیر func3 و func7 نیز نگاه میکنیم. از ترکیب opcode و func3 و func7 و func3 (در صورت وجود)، دستور اسمبلی مورد نظر پیدا میشود. همچنین با توجه به مشخص بودن نوع دستور، مقادیر rs1 و rs1 و rs2 و همچنین مقدار immediate موجود در دستور را نیز میتوان پیدا کرد.

31	: 25	24:20	19:15	14:12	11:7	6:0	_
fun	ct7	rs2	rs1	funct3	rd	op	R-Type
imm₁	1:0		rs1	funct3	rd	ор	I-Type
imm₁	1:5	rs2	rs1	funct3	imm <sub>4:0</sub>	ор	S-Type
imm <sub>1</sub>	2,10:5	rs2	rs1	funct3	imm <sub>4:1,11</sub>	ор	B-Type
imm <sub>3</sub>	1:12				rd	ор	U-Type
imm <sub>20,10:1,11,19:12</sub>					rd	ор	J-Type
fs3	funct2	fs2	fs1	funct3	fd	ор	R4-Type
5 bits	2 bits	5 bits	5 bits	3 bits	5 bits	7 bits	_

به طور مثال، برای دستور اول به شکل زیر عمل میکنیم:

0xff810113

آن را به صورت باینری مینویسیم:

#### 111111111000 00010 000 00010 0010011

در بالا، opcode که با رنگ آبی مشخص شده، برابر 0010011 است، که نشان میدهد دستور از نوع I-Type است. سپس با بررسی مقدار func3 که با رنگ قرمز مشخص شده و برابر 000 است، مشخص میشود که کد بالا مربوط به دستور addi است:

addi ...

حال میتوانیم مقادیر rd و rs1 و imm را پیدا کنیم:

111111111000 00010 000 00010 0010011

در نتیجه:

```
rd = x2 (sp)

rs1 = x2 (sp)

imm = -8
```

و در نهایت، دستور به صورت زیر به دست میآید:

addi sp, sp, -8

با بررسی کردن دستورات دیگر به صورت بالا، برنامه کامل به دست میآید (برای پیدا کردن دستورات از روی opcode از روی H&H استفاده شده است):

1 0xff810113 111111111000 00010 000 00010 0010011 addi sp, sp, -8

2 0x00a12223

0000000 01010 00010 010 00100 0100011

```
sw a0, 4(sp)
0x00112023
0000000 00001 00010 010 00000 0100011
sw ra, \theta(sp)
4
0x00100293
00000000001 00000 000 00101 0010011
addi t0, zero, 1
5
0x00a2c863
0000000 01010 00101 100 10000 1100011
imm = 0x10 = 16
blt t0, a0, 0x10
6
0x00100513
00000000001 00000 000 01010 0010011
addi a0, zero, 1
7
0x00810113
00000001000 00010 000 00010 0010011
addi sp, sp, 8
8
0x00008067
00000000000 00001 000 00000 1100111
jalr zero, ra, 0
ret
0xfff50513
11111111111 01010 000 01010 0010011
addi a0, a0, -1
10
0xfddff0ef
```

```
11111101110111111111 00001 1101111
imm = 1111111111111111111011100 = -36
jal ra, -36
11
0x00412303
00000000100 00010 010 00110 0000011
lw t1, 4(sp)
12
0x00012083
00000000000 00010 010 00001 0000011
lw ra, \theta(sp)
13
0x00810113
00000001000 00010 000 00010 0010011
addi sp, sp, 8
14
0x02a30533
0000001 01010 00110 000 01010 0110011 (R-type)
mul a0, t1, a0
15
0x00008067
00000000000 00001 000 00000 1100111
jalr zero, ra, 0
ret
      کد بالا، تابعی بازگشتی است که فاکتوریل تنها آرگمان خود را حساب میکند. این کد به شکل زیر عمل
                                                                           ميكند:
factorial:
addi sp, sp, -8
sw a0, 4(sp)
sw ra, \theta(sp)
  این قسمت از کد، به اندازه ۲ رجیستر (۸ بایت) جا در stack رزو میکند و رجیسترهای a0 و ra را در stack
   ذخیره میکند تا مقدار آن از دست نرود. (در بالا، لیبل factorial برای توضیح بهتر در ادامه کد اضافه شده
                                                                            است).
```

addi t0, zero, 1

```
blt t0, a0, 0x10
این قسمت، شرط 1 < a0 را بررسی میکند. در صورتی که شرط برقرار باشد، به اندازه ۱۶ بایت (یعنی ۴ دستور)
                                                                              به پایین میپرد.
addi a0, zero, 1
addi sp, sp, 8
ret
در صورتی که شرط قبلی برقرار نباشد، این قسمت اجرا میشود. این قسمت از کد، مقدار 1 را به عنوان مقدار
                           بازگشتی تابع برمیگرداند و همچنین فضای اشغال شده stack را آزاد میکند.
addi a0, a0, -1
jal ra, -36
این قسمت از کد، factorial(n-1) را صدا میزند (با فرض این که n همان آرگومان تابع فعلی است). برای صدا
            زدن factorial، کافیست به اندازه ۳۶ بایت (یا ۹ دستور) به عقب بپریم تا به ابتدای تابع برسیم.
lw t1, 4(sp)
lw ra, \theta(sp)
addi sp, sp, 8
mul a0, t1, a0
ret
در نهایت، چون مقدار n (ورودی تابع) را در مرحله قبل عوض کردیم، مقدار اولیه آن را از stack لود میکنیم و
              در t1 ذخیره میکنیم. همچنین مقدار اولیه ra را نیز از stack لود میکنیم و در نهایت، مقدار
                                n * factorial(n - 1)
محاسبه میشود (مقدار factorial(n-1) را قبلا حساب کرده بودیم و در رجیستر a0 ذخیره شده است). در خط
                                                                آخر نیز این مقدار را برمیگردانیم.
                                                    میتوان کد C زیر را معادل کد بالا درنظر گرفت:
int factorial(int n) {
       if (n <= 1) return 1;
       else return n * factorial(n - 1);
}
```

# معماری کامپیوتر دکتر عطارزاده تمرین سری چهارم - سوال سوم

ابتدا با دیرکتیو array base address .data را مشخص میکنیم. سپس تابع های داده شده در صورت سوال را به زبان اسمبلی برمیگردانیم.

```
data arr: .space 160 # array has 160(40*4) bytes
مقادیر اولیه را در رجیستر های دلخواه میریزیم.

4 .text
```

```
4 .text
5 li s0, 40 # s0 keeps max_size
6 la s1, arr # s1 keeps arr
7 li s2, 14 # s2 keeps inp
8 li s3, -1 # s3 keeps ans
```

و مطابق صورت سوال بقیه کد را اسمبل میکنیم.

```
11 j main
12
13 func:
14
      bgt a0, zero, else1 # if (a0 == 0)
15
      li a0, 0
      ret # return 0
16
17
18
      else1:
19
      li t0, 1
20
      bne a0, t0, else2 # if (a0 == 1)
21
      li a0, 1
22
      ret # return 1
23
24
      else2:
      slli t0, a0, 2
25
26
      add t0, s1, t0 # t0 = s1 + 4*a0 (the address of arr[i])
27
28
      lw t1, 0(t0)
29
      beq t1, zero, else3 # if (arr[i] != 0)
30
      add a0, t1, zero
31
      ret # return arr[i]
32
      else3:
33
34
      addi sp, sp, -16 # reserve stack space for 4 registers
35
      sw t0, 0(sp)
36
      sw ra, 4(sp)
37
      sw a0, 8(sp)
38
39
       addi a0, a0, -1
40
       jal func # call func(a0 - 1)
41
42
      lw ra, 4(sp)
       slli t1, a0, 1 # t1 = 2 * func(a0 - 1)
43
45
      lw a0, 8(sp)
46
      sw t1, 12(sp)
47
48
      addi a0, a0, -2
       jal func # call func(a0 - 2)
49
```

```
50
51
       lw t0, 0(sp)
52
       lw ra, 4(sp)
       lw t1, 12(sp)
53
54
55
       sub t2, a0, t1 # t2 = a0 - t1 = (func(a0 - 2)) - (2 * func(a0 - 1))
56
       sw t2, 0(t0) # arr[i] = t2 (= func(a0 - 2) - 2 * func(a0 - 1))
57
       add a0, t2, zero
58
       addi sp, sp, 16 # release stack space
59
       ret # return arr[i]
60
61 main:
62
       li t0, 0
63
       for1: # setting array 0
64
           bge t0, s0, endfor1
65
           slli t1, t0, 2
           add t1, t1, s1
66
           sw zero, 0(t1)
67
68
           addi t0, t0, 1
69
           j for1
70
       endfor1:
71
72
       addi s5, s0, -1
73
74
       for2:
75
           blt s5, zero, endfor2
           add a0, s5, zero
76
           jal func
77
78
79
           bgt a0, s2, else
           add s3, s5, zero
80
           j endfor2
81
82
83
           else:
84
           addi s5, s5, -1
85
86
           j for2
       endfor2:
87
88 end:
```

## اعضای آرایه:

## (این اعضا توسط نرم افزار Rars مشخص شده اند.)

Address	Value (+0)	Value (+4)	Value (+8)	Value (+c)	Value (+10)	Value (+14)	Value (+18)	Value (+1c)
0x10010000	0	0	-2	5	-12	29	-70	16
0x10010020	-408	985	-2378	5741	-13860	33461	-80782	19502
0x10010040	-470832	1136689	-2744210	6625109	-15994428	38613965	-93222358	22505868
0x10010060	-543339720	1311738121	1128151334	-944564547	-1277686868	1610809189	-204337950	20194850
0x10010080	51659168	1916166753	514292958	887580837	-1260868716	-885649027	510429338	-19065077
0x100100a0	0	0	0	0	0	0	0	
0x100100c0	0	0	0	0	0	0	0	
0x100100e0	0	0	0	0	0	0	0	
0x10010100	0	0	0	0	0	0	0	
0x10010120	0	0	0	0	0	0	0	

## رجیستر ها پس از احرای برنامه:

	Integer (R) Floating (F)	
zero	0x00000000	
ra (x1)	0x000000C8	
sp (x2)	0x7FFFFFF0	
gp (x3)	0x10000000	
tp (x4)	0x00000000	
t0 (x5)	0x1000009C	
t1 (x6)	0x3CD91134	
t2 (x7)	0x8E5D0049	
s0 (x8)	0x00000028	
s1 (x9)	0x10000000	


a0	(x10)	0x8E5D0049	
a1	(x11)	0x0000000	
a2	(x12)	0x0000000	
a3	(x13)	0x0000000	
a4	(x14)	0x0000000	
<b>a</b> 5	(x15)	0x0000000	
a6	(x16)	0x0000000	
<b>a</b> 7	(x17)	0x0000000	
s2	(x18)	0x0000000E	
s3	(x19)	0x00000027	
s4	(x20)	0x0000000	

inp

<b>s</b> 5	(x21)	0x00000027	•
<b>s</b> 6	(x22)	0x00000000	
<b>s</b> 7	(x23)	0x00000000	
s8	(x24)	0x00000000	
s9	(x25)	0x00000000	
	s10 (x26)	0x0000000	
	s11 (x27)	0x0000000	
t3	(x28)	0x00000000	
t4	(x29)	0x00000000	
t5	( <b>x</b> 30)	0x00000000	
t6	(x31)	0x00000000	•

لازم به ذکر است که با inp=14، جواب 39 شد که در رجیستر s3 قرار دارد.

### ممورى:



Display Hex Settings