



نام و نامخانوادگی:
شماره دانشجويي:

توضيحات:

- مهلت تحویل تمرین XXXXXX در نظر گرفته شده است و تمدیدپذیر نمیباشد.
- پاسخ به تمرینها به صورت انفرادی باشد و اگر تقلب یافت شود نمره تمرین صفر خواهد شد.
 - نظم و خوانایی تمرین از اهمیت بالایی برخوردار میباشد.
- خواهش می شود تمرین خود را در قالب یک فایل PDF با نام "**HW1_FirstnameLastName_StdudentNumber**" مانند ; "HW1_ParsaAliEsfahani_9631052.pdf"
 - پرسشهای خود درباره این تمرین را میتوانید از راه ایمیل های XXXXXXXX@XXXXX بیان کنید.


درس تنکر ای کامپیوتری، نیمیال دوم بال تحسیل **00-99**





1. الف) فرض کنید برای ارسال صدا روی یک کانال پهنای باند 4 KHz نیاز است. پهنای باند کانالی که در اختیار ما است 12 KHz میباشد که محدوده ی فرکانسی 20 تا 32 کیلوهرتز را ساپورت می کند. چگونه میتوان سه سیگنال صدا را روی این بستر مشترک ارسال و در مقصد دریافت کرد؟ (با رسم شکل توضیح دهید)

از آنجا که پهنای باند مورد نیاز برای ارسال سیگنال مورد نظر کمتر از پهنای باند کانال در دسترس است، برای جلوگیری از هدر رفتن پهنای باند می توان با کمک روشهای multiplexing هر سه سیگنال را در بازههای فرکانسی متفاوت در بستر این کانال ارسال کرد (FDM). همانطور که در شکل هم مشاهده می کنید، پهنای باند کانال به سه بازه ی فرکانسی 20 تا 24 ، 24 تا 28 تقسیم می شود و هر بازه برای ارسال یک سیگنال اختصاص داده می شود. پس از عبور سیگنالها از فیلتر و ارسال در بازه ی مورد نظر، در سمت گیرنده مجدد از فیلتر عبور کرده و سیگنالها بازیابی می شوند.



ب) روش (TDM (Time Division Multiplexing را توضيح دهيد.

در روش TDM، زمان به تعدادی فرِیم با طول ثابت تقسیم می شود که خود هر فریم از تعدادی اسلات تشکیل می شود. به این صورت وقتی یک ارتباط جدید تشکیل می شود، در هر فریم، یک اسلات مشخص (مثلا همیشه اسلات دوم از فریم) به این ارتباط اختصاص می یابد.

۳. الف) تعریفی از توپولوژی منطقی ارائه دهید و توضیح دهید چه تفاوتی با توپولوژی فیزیکی دارد؟ اَیا یک توپولوژِی فیزیکی میتواند چند توپولوژی منطقی را پشتیبانی کند؟

برای پیاده سازی هر شبکهای از یک توپولوژِی خاص استفاده می شود بدین معنا که گرهها چگونه به هم متصل شده باشند، مکان هر گره و فاصله ی آن تا سایر گرهها چقدر باشد به این ساختار فیزیکی شبکه توپولوژی فیزیکی می گویند، در مقابل نحوه ی ارتباطات این گرهها با یکدیگر و چگونگی رفتار سیگنال در بستر این ساختار فیزیکی، توپولوژِی منطقی شبکه را می سازد. – بله، یک توپولوژِی فیزیکی می تواند چند توپولوژی منطقی را ساپورت کند.

ب) یک شبکهی همه پخشی (Broadcast) شبکهای است که پیامها، به همهی اعضای شبکه ارسال می شود مانند شبکه با توپولوژی Bus، با این تفسیر آیا این شبکهها به لایهی سوم مدل OSI نیاز دارند؟ چرا؟

درس تنکبه بای کامپیوتری، نیمیال دوم بال تحصیل **00-99**





خیر. از آنجا که در شبکههای همه پخشی بستههای ارسال شده توسط لایه دوم (Data link layer) توسط تمام گرههای شبکه دریافت می شود. اگر بسته به گرهای تعلق داشته باشد از آن استفاده می کند در غیر صورت آن را نادیده می گیرد بنابراین نیازی به مسیریابی در این شبکهها وجود ندارد در حالی که وظیفه ی لایه سوم (لایه ی شبکه) مسیریابی و جلورانی بستهها می باشد که کاربردی در این نوع از شبکهها ندارد.

۳. برای انتقال داده در شبکه، دو روش پایهای Packet Switching و Circuit Switching وجود دارد. هر یک را به اختصار توضیح داده، و تفاوت آنها را شرح دهید.

در زیرساخت شبکه ی اینترنت، از کدام روش استفاده می شود؟ چرا؟

- در روش Circuit Switch، هر گاه یک مبدا قصد ارتباط با یک مقصد را داشته باشد، ابتدا یک تماس (Call Setup) بینشان برقرار می شود. در این تماس، اختصاص بخشی از هر لینک به این ارتباط، تضمین می شود. در این روش، راه ارتباطی مبدا و مقصد، در طول فرستادن بیتهای داده ثابت است.
 - در این روش، داده در گرههای میانی (روترها)، مورد پردازش قرار نمی گیرد، و صرفا از مبدا به مقصد انتقال داده می شود. این روش در سیمهای تلفنهای ثابت، و تلویزیون مورد استفاده قرار گرفته است.
 - از جهت این که در Circuit Switch بخشی از منابع به ارتباط مورد نظر اختصاص یافته، سرعت، تاخیر، jitter و ... همه ایدهال خواهند بود، اما این باعث کم تر شدن منابع دیگر ارتباطها نیز می شود.
- پس این روش مناسب زمانی خواهد بود که پارامترهای کیفیت ارتباط اهمیت بالایی داشته باشند، و منابع کافی نیز در اختیار داشته باشیم.
 - در روش Packet Switch منابع به طور اختصاصی در اختیار مبدا قرار نمی گیرد. بلکه مبدا بدون تماس اولیه، داده ی خود را ارسال می کند و روترها بنا به ترافیک شبکه، هر پکت را از بهترین مسیر به مقصد می رسانند. در این روش، راه ارتباطی مبدا و مقصد، در طول فرستادن پکتهای مختلف متغیر است.
 - در این روش، داده ممکن است در گرههای میانی، برای عیبیابی، پردازش شود. (مثلا در حالت store and) (forward
 - این روش در شبکهی اینترنت استفاده میشود.
- در Packet Switch، احتمال آن که منابع بیاستفاده باقی بمانند کمتر است، اما از طرفی در زمانهای شلوغی یک شبکه، کیفیت ارتباط پایین میآید. برای مثال packet loss یا delay بیشتر خواهیم داشت. این روش به این دلایل که کاربران مختلف در زمان های مختلف نیاز به برقراری ارتباط دارند، و محدود بودن منابع، مناسب زیرساخت شبکه ی اینترنت می باشد.
 - $m{3}$. در این سؤال، در قالب یک مسئله، روشهای Packet Switching و Circuit Switching را مقایسه می کنیم. فرض می کنیم تعدادی کاربر، یک لینک با ظرفیت 3_{Mbps} را به طور اشتراکی استفاده می کنند. هر کاربر به 150_{Kbps} نیاز دارد، امّا تنها 10% مواقع نیاز به استفاده از لینک دارد.

صفحه. 4 از 10

درس تمکیه ای کامپیوتری، نیمیال دوم بال تحصیل **00-99**



الف) اگر از Circuit Switching استفاده کنیم، حداکثر از چند کاربر می توان پشتیبانی کرد؟

$$\#Users = \frac{3_{Mbps}}{150_{Kbps}} = 20$$

برای باقی مسئله فرض کنید از Packet Switching استفاده کنیم.

ب) احتمال این که یک کاربر در حال استفاده از لینک باشد چقدر است؟

 $P_{sending} = 10\%$

ج) فرض کنید ۱۲۰ کاربر داریم، احتمال آن که دقیقاً X کاربر در حال استفاده از لینک باشند چقدر است؟ (نیازی به محاسبهی جواب آخر نیست.)

این مسئله، از توزیع برنولی پیروی می کند.

$$f(x) = \binom{n}{x} p^x q^{n-x}$$

پس:

$$f(x) = {120 \choose x} (0.1)^x (0.9)^{120-x}$$

د) احتمال این که ۲۱ کاربر یا بیش تر هم زمان در حال استفاده از لینک باشند چقدر است؟ (نیازی به محاسبه ی جواب آخر نیست.)

کافیست احتمالهای فعال بودن ۲۱، ۲۲، ۲۳، ...، ۱۲۰ کاربر را جمع بزنیم.

$$p(x|x \ge 21) = \sum_{x=21}^{120} {120 \choose x} (0.1)^x (0.9)^{120-x}$$

روش دوم: احتمال آن که ۲۱ کاربر یا بیش تر در حال ارسال باشند، متمم حالتی است که کم تر از ۲۱ کاربر در حال ارسال باشند. پس:

$$p(x|x \ge 21) = 1 - p(x|x < 21) = 1 - \sum_{x=-\infty}^{20} {120 \choose x} (0.1)^x (0.9)^{120-x}$$

صفحه 5 از 10

درس تنكبه بلى كامپيوترى، نيميال دوم بال تحصيل **00-99**



•. با توجه به شبکهی circuit switch شکل زیر به سوالات زیر پاسخ دهید.

الف) این شبکه حداکثر چند ارتباط همزمان در یک لحظه را ساپورت می کند؟


بین هر دو سوئیچ، چهار لینک برای برقراری ارتباط همزمان وجود دارد بنابراین حداکثر می توان 16 ارتباط همزمان را در این شبکه ساپورت کرد.

Cبا فرض اینکه همه C ارتباطات بین دو سوئیچ C و C است، حداکثر چند ارتباط همزمان در یک لحظه امکان پذیر است؟

۴ ارتباط از طریق مسیر A---B---، و ۴ ارتباط از طریق مسیر A---D--- داریم. در مجموع ۸ ارتباط همزمان امکان پذیر است.

ج) فرض کنید می خواهیم 4 ارتباط بین A و C و چهار ارتباط بین B و D برقرار سازیم. آیا با حداکثر A ارتباط همزمان امکان مسیریابی برای برقراری این B ارتباط وجود دارد؟

بله برای برقراری ارتباط بین A و C دو مسیر عبوری از B و دو مسیر عبوری از D در نظر می گیریم به این ترتیب برای ارتباط بین B و دو مسیر عبوری از C خواهیم داشت و به این ترتیب این D ارتباط برقرار D خواهیم داشت و به این ترتیب این D ارتباط برقرار می شود.




7. میدانیم برای ساختار شبکهی اینترنت، از اصطلاح شبکهای از شبکهها (Network of networks) استفاده می شود. الف) چرا در اینترنت امروز، از توپولوژی مش استفاده نشده است؟

درس تمکی بای کامپیوتری، نیمیال دوم سال تحصیل **00-99**






این معماری، به دلیل آن که هر ISP باید به تمام چندصدهزار ISP دیگر متصل شود، هزینهبر خواهد بود.



ب) چرا از توپولوژی star استفاده نشده است؟

در این معماری، یک Global ISP وظیفه ی ارتباط دادن تمام ISPها به هم دیگر را برعهده دارد. واضح است که پیاده سازی و توسعه ی چنین ISPای بسیار پیچیده خواهد بود. در صورتی که چنین ISPی قابل پیاده سازی و سودده ی باشد (که هست)، شرکتهای زیادی وارد رقابت پیاده سازی چنین شبکهای خواهند شد. به همین دلیل است که در اینترنت امروز، به جای یک Tier-1 ISP داریم.



ج) شبکهی امروز را، با چشمپوشی از مفاهیمی مانند IXPها و Content Provider Networkها توضیح دهید.

شبکهی امروز به چندین سطح از ISPها تقسیم شده است.

- ISP ردیف اول (Tier 1): همانطور که در شکل هم مشاهده می شود، ISPهای ردیف اول در بالای سلسله مراتب اینترنت قرار دارند و به عنوان Global ISPها به ISPها ردیف پایین تر سرویس ارائه می دهند و به این ترتیب ترافیک شبکه تقسیم می شود.
- ISP ردیف دوم (Tier 2): این ISPها در واقع واسطی بین ISPهای ردیف اول و سوم هستند. این ISPها محدود به کشورها یا مناطق هستند و برای ISPهای ردیف سوم همانند ISPهای ردیف اول عمل می کنند. (Regioal ISP)
 - ISP ردیف سوم (Tier 3): این ISPها به کاربران نهایی نزدیکتر هستند.

درس تنکوبای کابپیوتری، نیمال دوم بال تحصیل **00-99**





۷. فرض کنید میخواهید یک فایل از طریق شبکه ی اینترنت به دوست خود ارسال کنید. میدانیم بستههای این فایل بلافاصله به مقصد نمی رسند و به دلایل مختلف با تأخیر مواجه می شوند؛ ۴ نوع تأخیر در ارسال و دریافت بسته ها را نام برده و به طور کوتاه توضیح دهید.

- تأخیر پردازش (processing delay): مدّت زمان مورد نیاز، برای پردازش بسته توسط مسیریاب با هدف خطایابی، تصحیح خطا و مسیریابی و این تأخیر تابع توان پردازشی مسیریاب می باشد.
- تأخیر صف (queueing delay): میزان زمانی که هر بسته در بافر مسیریاب منتظر میماند. این تاخیر بسته به ازدحام شبکه و صف ایجاد شده در سوییچ تغییر می کند.
- تأخير انتقال (transmission delay): ميزان زمان مورد نياز براى انتقال داده مىباشد. اين تاخير تابع نرخ ارسال داده از طرف مبدا است.
- تأخیر انتشار (propagation delay): برابر میزان زمان مورد نیاز، برای انتشار داده به طور فیزیکی روی لینک است. این تاخیر به سرعت ارسال سیگنال روی لینک ارتباطی و فاصله بستگی دارد.

را و Host B به Host A ارسال کنید. بین این دو Host B دو روتر قرار A فرض کنید میخواهید فایلی به اندازه A فرض کنید میخواهید فایلی به اندازه A فرض کنید و هر بسته سرباری به اندازه A فایل آن را به بستههایی به اندازه A قطعهبندی می کند و هر بسته سرباری به اندازه A دارد. هر لینک نرخ ارسالی برابر با A دارد. اگر از تاخیر صف در بافر روترها، تاخیر انتشار و پردازش صرف نظر شود، در هر کدام از حالتهای زیر تاخیر ارسال فایل از مبدا A به مقصد A را محاسبه نمایید.

S = 1000 bytes (الف

* پاسخها با فرض آن که بستهها از 1000 بایت داده، و 20 بایت تشکیل شده باشند، در تصحیح درست در نظر گرفته شده است.

(سربار بسته – اندازهی هر قطعه) ÷ اندازهی هر فایل = تعداد قطعهها (بستههای ارسالی)

Num packets: $\frac{50,000}{1000-20} \approx 51$

Transmission delay = $\frac{L_{bits}}{R_{bps}} = \frac{8 \times 1000}{50 \times 10^6} = 0.16_{msec}$

Message Transfer Time

 $= 3 \times Transmission \ delay + (51 - 1) \times Transmission \ Delay = 8.48_{msec}$

رب) S = 500 bytes

درس نمبکه بای کامپیوتری، نیمیال دوم بال تحصیل **00-99**





(سربار بسته – اندازهی هر قطعه) ÷ اندازهی هر فایل = تعداد قطعهها (بستههای ارسالی)


Num packets:
$$\frac{50,000}{500-20} \approx 104$$

Transmission delay =
$$\frac{L_{bits}}{R_{bps}} = \frac{8 \times 500}{50 \times 10^6} = 0.08_{msec}$$

Message Transfer Time

= $3 \times Transmission delay + (104 - 1) \times Transmission Delay$ = 8.48_{msec}

 $oldsymbol{Q}$ می دانیم تأخیر صف در بافر یک مسیریاب، میزان زمانی است که یک بسته در بافر منتظر می ماند، تا نوبت به ارسالش شود. این تأخیر وابسته به تعداد بسته های از پیش وارد شده (طول صف) است. با فرض آن که نرخ انتقال مسیریاب $oldsymbol{R}$ ، طول بسته ها ثابت و برابر $oldsymbol{L}$ ، و نرخ رسیدن بسته ها به مسیریاب $oldsymbol{a}$ باشد، نمودار میزان تأخیر به صورت زیر خواهد بود.



الف) این نمودار را تحلیل کرده، و توضیح دهید چرا با نزدیک شدن $La/_R$ به $La/_R$ به بینهایت میل می کند؟

چون $1 = \frac{La}{R}$ و به عبارت دیگر R > R، به این معنی است که نرخ ترافیک ورودی مسیریاب بیش از ترافیک خروجی است، در نتیجه با گذشت زمان، طول صف مسیریاب یافته، و در نتیجه تأخیر صف بسته ها افزایش می یابد. از آن جایی که اندازه ی بافر مسیریاب محدود است، پس از مدّتی بافر سرریز خواهد کرد، و بسته های جدید از دست می روند.

ب) شدّت ترافیک (Traffic Intensity) را به صورت $I=L^a/_R$ تعریف می کنیم. با فرض آن که رابطه ی میزان تأخیر و شدّت ترافیک به صورت

$$delay = I(L/R)(1-I) ; I < 1$$

باشد، به سؤالات زیر یاسخ دهید.

درس تنكيه بای کاپیوتری، نیمال دوم بال تحصیل **00-99**





مطلوب است میزان تأخیر صف (برحسب میلیثانیه) برای مقادیر
$$L=4400_b$$
 ، $R=700,000_{bps}$ و مطلوب است میزان تأخیر صف $a=25$

$$I = \frac{La}{R} = \frac{4400 \times 25}{700000} = 0.1571$$

Queuing Delay =
$$I(L/R)(1-I) = 0.1571 \times \left(\frac{4400}{700000}\right)(1-0.1571) \times 1000 = 0.8324_{ms}$$

– اگر بافر نامحدود باشد، تأخیر ثابت و برابر $delay = 1.5488_{ms}$ باشد، و 1248 بسته از راه برسند، چه تعداد بسته پس از 1 ثانیه در بافر خواهد بود؟

(برای محاسبه ی بسته های عبور کرده پس از ۱ ثانیه، ۱ ثانیه را به تأخیر هر بسته تقسیم می کنیم.)

$$a - \left[\frac{1000}{delay}\right] = 1248 - \left[\frac{1000}{1.5488}\right] = 603_{packets}$$

• 1. دو مدل مشهور پیشنهادی برای ایجاد یک شبکه ی بین المللی بین دستگاهها، مدل ۷ لایهای ISO/OSI و مدل ۵ لایهای TCP/IP را نام برده و به اختصار توضیح دهید.

به طور کلی با ظهور هر تکنولوژی جدید، دو گام طی میشود؛ در ابتدا، توجه محققان به آن تکنولوژی جلب شده، و میزان تحقیقات در آن زمینه افزایش می یابد تا جنبههای مختلف آن بررسی و پوشش داده شود. پس از فروکش کردن تحقیقات، در صنعت رفته فته شروع به سرمایه گذاری از تکنولوژی مذکور استاندارد شده و قابل بهرهبرداری باشد. استانداردسازی اگر خیلی زود و با تحقیقات ناقص، صورت بگیرد، نتیجهاش استانداردهای ناقص خواهد بود. و اگر خیلی دیر انجام شود، ممکن است شرکتهای زیادی شروع به استفاده از آن تکنولوژی به صورت غیراستاندارد کرده باشند. مدل ISO/OSI برخلاف مدل TCP/IP این زمان بندی را رعایت نکرد.

لايههاى TCP/IP:

- · Application: این لایه وظیفه ی ارتباط با برنامههای کاربردی را داشته، و دادههای این برنامهها را گرفته، و طبق یک پروتکل مشخص منتقل می کند. برای مثال، دادههای دنیای وب از طریق پروتکلهای این لایه (HTTP, HTTPS و...) منتقل می شوند.
- Transport: این لایه وظیفه ی انتقال داده ها را، از پردازه ی میزبان مبدأ به پردازه ی میزبان مقصد را دارد. این لایه برای لایه یا لایه یا لایه عند سرویس هایی مانند تضمین انتقال درست داده ها (قابلیت اطمینان) و کنترل ازد حام شبکه را فراهم می کند.
 - Network: وظیفه ی انتقال داده ی لایه ی بالایی خود را، به صورت انتها به انتها، یعنی از host مبدأ به host مقصد برعهده دارد. این لایه در اینترنت امروز، از پروتکل IP استفاده می کند. برای انتقال از مبدأ به مقصد، نیاز است که در هر گره میانی، هدر این لایه بررسی شده، و طبق آن عمل مسیریابی و جلورانی (Routing & Forwarding) انجام گردد.



درس نمبکه بای کامپیوتری، نیمیال دوم بال تحصیل **00**-99



- Link: وظیفه ی انتقال داده ی لایه ی بالایی خود را، به صورت گره به گره را برعهده دارد. این لایه از انتقال درست دادههای بین دو گره اطمینان حاصل می کند.
- Physical: وظیفه ی انتقال بیت به بیت داده های لایه ی بالایی خود روی بستر فیزیکی شبکه دارد. این بستر فیزیکی می تواند کابل مسی، کابل Twisted-Pair، فیبر نوری و ... باشد.