

000 «Базальт СПО»

Общество с ограниченной ответственностью «Базальт свободное программное обеспечение» 127015, г. Москва, ул. Бутырская, д. 75, офис 307 Тел./факс: +7 495 123-4799

ОГРН 1157746734837 ИНН 7714350892 КПП 77140100

Техническая документация к открытой библиотеке libdomain

СОДЕРЖАНИЕ

1 Назначение и цель документа	4
2 Глоссарий	4
3 Назначение Решения	6
4 Функционал библиотеки libdomain	6
5 Объекты библиотеки	7
5.1 Модули библиотеки	7
5.2 Классы библиотеки	8
5.3 Структуры	16
5.3.1 Структура attribute_value_pair_s	16
5.3.2 Структура csm_state_value_t	16
5.3.3 Структура ld_config_s	16
5.3.4 Структура ld_entry_s	17
5.3.5 Структура ldap_connection_config_t	17
5.3.6 Структура ldap_connection_ctx_t	19
5.3.7 Структура ldap_global_context_t	20
5.3.8 Структура ldap_request_t	20
5.3.9 Структура ldap_sasl_default_t	21
5.3.10 Структура ldap_sasl_options_t	21
5.3.11 Структура ldap_sasl_params_t	22
5.3.12 Структура ldap_schema_t	22
5.3.13 Структура ldap_search_request_t	23
5.3.14 Структура LDAPAttribute_s	23
5.3.15 Структура ldhandle	23
5.3.16 Структура option_value_t	24
5.3.17 Структура Queue_Node_s	24
5.3.18 Структура request_queue	24
5.3.19 Структура state_machine_ctx_t	24

5.4 Файлы	28
5.4.1 Файл attribute.h.	28
5.4.2 Файл common.h	29
5.4.3 Файл computer.h.	31
5.4.4 Файл connection.h	33
5.4.5 Файл connection_state_machine.h	39
5.4.6 Файл directory.h	43
5.4.7 Файл domain.h.	44
5.4.8 Файл entry.h	50
5.4.9 Файл group.h	61
5.4.10 Файл ldap_syntaxes.h	66
5.4.11 Файл organization_unit.h.	78
5.4.12 Файл request_queue.h	80
5.4.13 Файл schema.h.	84
5.4.14 Файл user.h	87
6 Возвращаемые значения	90
7 Синтаксис фильтра поиска	90
8 Примеры использования библиотеки libdomain	91
8.1 Пример использования библиотеки libdomain в программе на языке С	C93
8.2 Пример использования библиотеки libdomain совместно с фреймворн	юм Qt99
8.3 Пример использования библиотеки libdomain совместно с PowerShell	103
9 Инструкция по разворачиванию стенда для тестирования	108
9.1 Пример настройки контроллера домена (Samba AD DC)	108
9.1.1 Установка ОС «Альт Сервер» 10.х	109
9.1.2 Разворачивание сервера Samba AD DC	109
9.2 Пример настройки сервера LDAP	114
9.3 Настройка узла c libdomain	124
9.4 Запуск тестов	127

1 Назначение и цель документа

Документ содержит описание объектов и их свойств открытой библиотеки для управления доменной инфраструктурой на основе службы каталогов для линейки ОС «Альт».

2 Глоссарий

Перечень терминов и сокращений представлен в таблице 1.

Таблица 1. Термины и сокращения

Термин	Описание	
LDAP	(от англ. Lightweight Directory Access Protocol) – «легковесный протокол доступа к каталогам» – открытый протокол, используемый для хранения и получения данных из каталога с иерархической структурой	
LDIF	(от англ. LDAP Data Interchange Format) – формат представления записей службы каталогов или их изменений в текстовой форме	
API	(от англ. Application programming interface) – интерфейс программирования приложений, интерфейс прикладного программирования	
Qt	Кроссплатформенная библиотека разработки элементов интерфейса	
GTK	Кроссплатформенная библиотека разработки элементов интерфейса	
OC	Операционная система	
Active Directory (AD)	(от англ. Active Directory) – служба каталогов корпорации Microsoft для операционных систем семейства Windows Server	
FreeIPA	(от англ. Free Identity, Policy and Audit) – открытый проект для создания централизованной системы для идентификации пользователей, задания политик доступа и аудита, система обеспечения безопасности в виртуализированных средах	
OpenLDAP	Открытая реализация LDAP	
OU	(от англ. Organizational Unit) – организационная единица, контейнерный объект внутри домена (может содержать в себе другие объекты, объединенные в древовидную структуру)	
Домен Active Directory	Группа компьютеров, совместно использующих общую базу данных каталога	
OC Microsoft Windows ^R	Группа семейств коммерческих операционных систем корпорации Microsoft, ориентированных на управление с помощью графического интерфейса	
ASN.1	Abstract Syntax Notation One, абстрактная нотация синтаксиса, разработанная ITU-Т (стандарты серии X.208/X.680), представляет собой язык описания и кодирования правил для представления	

Термин	Описание	
	данных. ASN.1 используется для кодирования блоков данных	
	протокола (protocol data unit (PDU), известных также как сообщения	
	(message), блоки (block) или фреймы (frame)) с помощью разных	
	систем кодирования, включая BER (Basic Encoding Rules X.690), CER	
	(Canonical Encoding Rules), DER (Distinguished Encoding Rules), XER	
	(XML Encoding Rules) и PER (Packed Encoding Rules X.691). В случае	
	LDAP используется только простейший BER	
DIT	Directory Information Tree, информационное дерево каталога. DIT –	
	это иерархия объектов, составляющих структуру локального каталога.	
	Одним LDAP-сервером может поддерживаться более одного DIT	
DN (Distinguished Name,	DN состоит из серии RDN, уникально описывающих атрибуты	
уникальное имя)	именования по пути ВВЕРХ по DIT от требуемой записи до корневой	
	записи каталога	
entry (запись)	Объект, содержащийся в каталоге LDAP. У каждой записи (за	
	исключением базовой, корневой или суффикса DIT) есть одна	
	родительская запись и ноль или более дочерних записей (объектов)	
OID (Object Identifier,	Представляет собой разделённое точками значение, например 2.5.6.2	
идентификатор объекта)	(OID объектного класса country), которое уникально определяет	
	объект и того, кто несет ответственность за определение этого объекта	
unauthorized	Сессия описывается как неавторизованная, если при её	
(неавторизованное	инициализации (посылке bind) передаётся DN без пароля (данных для	
соединение)	проверки подлинности). В OpenLDAP реальный эффект такого	
	подсоединения — создание анонимной сессии	
IA5	Международный алфавит 5 – эквивалентно ASCII	
bind	При установке соединения с сервером LDAP первая операция в	
	последовательности операций называется подсоединением (bind).	
	Операция подсоединения посылает dn записи, которая будет	
	использоваться для аутентификации, и пароль, который будет	
	использоваться (обычно хранящийся в атрибуте userPassword). В	
	случае анонимного соединения оба этих значения будут NULL. При	
	операции bind не разрешён поиск, поэтому используемый для	
	аутентификации DN должен совпадать с DN, с которым запись	
	создавалась изначально.	
атрибут	В записи данные содержатся в парах атрибут-значение. Каждый	
	атрибут имеет имя и принадлежит одному или нескольким	
	объектным классам (входит в их состав). Характеристики атрибутов	
	полностью описываются в определениях ASN.1. Один или несколько	
	атрибутов могут быть включены в набор схемы.	

3 Назначение Решения

Решение, представляющее собой открытую библиотеку libdomain, которая абстрагирует доступ к доменной инфраструктуре и предоставляет высокоуровневое API для управления объектами службы каталогов.

Разрабатываемая библиотека имеет перспективы в области импортозамещения в части миграции с импортных доменов Microsoft Active Directory на отечественные разработки доменных инфраструктур.

4 Функционал библиотеки libdomain

Функциональные требования реализуются для следующих серверов каталогов:

- Microsoft AD DS version >= Windows Server 2008 R2;
- Samba >= 4.14.0;
- OpenLDAP \geq 2.4.59-alt0.p9.1.

Библиотека libdomain выполняет следующие функциональные требования:

- 1. Возможность подключения к серверу каталогов:
 - 1.1. Возможность подключения к серверу каталогов, используя различные настройки подключения:
 - 1.1.1. Анонимное подключение.
 - 1.1.2. Подключение, использующее SASL аутентификацию.
 - 1.1.3. Подключение, использующее TLS аутентификацию.
 - 1.2. Возможность загружать настройки подключения из файла.
- 2. Осуществление контроля установленного соединения:
 - 2.1. Установка параметров соединения:
 - 2.1.1. Установка времени ожидания (timeout).
 - 2.2. Возможность переподключения к серверу при потере соединения.
- 3. Получение и редактирование записей в LDAP каталоге:
 - 3.1. Добавление записи в LDAP каталог.
 - 3.2. Редактирование записи в LDAP каталоге.
 - 3.3. Переименовывание записи в LDAP каталоге.

- 3.4. Перемещение записи в LDAP каталоге.
- 3.5. Удаление записи в LDAP каталоге.
- 4. Получение и редактирование списка атрибутов:
 - 4.1. Добавление атрибута.
 - 4.2. Удаление атрибута.
- 5. Возможность осуществлять поиск данных в LDAP каталоге:
 - 5.1. Установка базового DN для поиска.
 - 5.2. Установка фильтра по типу объекта для поиска.
 - 5.3. Установка списка атрибутов возвращаемых при поиске.
- 6. Осуществление следующих действий с пользователями и группами:
 - 6.1. Изменение пароля пользователя.
 - 6.2. Создание нового пользователя.
 - 6.3. Создание новой группы.
 - 6.4. Удаление и добавление пользователя в группу.
 - 6.5. Блокирование и разблокирование учётной записи пользователя.
- 7. Осуществление следующих действий с компьютерами:
 - 7.1. Добавление компьютера.
 - 7.2. Удаление компьютера.

5 Объекты библиотеки

5.1 Модули библиотеки


Библиотека libdomain состоит из следующих модулей:


- directory. {h,c} обеспечивает определение текущей реализации сервера каталогов;
- domain. {h,c} основной набор служебных функций библиотеки;
- connection.{h,c} представляет набор методов для установки соединения с сервером каталогов;
- connection_state_machine.{h,c}
 предоставляет методы для управления состоянием подключения;

- entry. {h,c} предоставляет операции для работы с записями в LDAP каталоге;
- соттоп. {h,c} предоставляют методы общего назначения такие как сообщение об ошибках и набор общих флагов;
- user. {h,c} представляет методы для работы с пользователями;
- group. {h,c} представляет методы для работы с группами;
- computer. {h,c} представляет методы для работы с компьютерами;
- organizational_unit.{h,c}
 представляет методы для работы с
 организационными подразделениями.
- attribute. {h,c} представляет методы для работы с атрибутами записи LDAP;
- Idap_syntaxes. {h,c}
 представляет набор методов для проверки пользовательских данных на соответствие синтаксису LDAP;
- request_queue. {h,c} представляет методы очереди сообщений;
- schema. {h,c} представляет методы для работы с LDAP схемой.

5.2 Классы библиотеки

На рис. 1-7 представлена диаграмма классов библиотеки libdomain.









Рисунок 1. Диаграмма классов библиотеки libdomain







Рисунок 2. Диаграмма классов библиотеки libdomain



Рисунок 3. Диаграмма классов библиотеки libdomain



Рисунок 4. Диаграмма классов библиотеки libdomain







Рисунок 5. Диаграмма классов библиотеки libdomain






Рисунок 6. Диаграмма классов библиотеки libdomain






Рисунок 7. Диаграмма классов библиотеки libdomain

5.3 Структуры

5.3.1 CTpykTypa attribute_value_pair_s

Структура attribute value pair s содержит пару: атрибут и его значение.

Публичные переменные attribute value pair s представлены в Таблице 2.

Таблица 2. Публичные переменные attribute value pair s

Имя	Тип	Описание
name	char*	Имя атрибута
value	char*	Значение атрибута

5.3.2 Структура csm_state_value_t

Структура csm_state_value_t содержит значения состояний подключений.

Публичные переменные csm state value t представлены в Таблице 3.

Таблица 3. Публичные переменные csm state value t

Имя	Тип	Описание
state	int	Состояние
value	char*	Значение

5.3.3 Структура ld_config_s

Структура ld_config_s содержит данные, необходимые для подключения (конфигурацию, которая будет использоваться во время соединения).

Публичные переменные ld config s представлены в Таблице 4.

Таблица 4. Публичные переменные ld config s

Имя	Тип	Описание
host	char*	LDAP-сервер для подключения
protocol_version	int	Версия протокола LDAP
base_dn	char*	Базовый DN для привязки
username	char*	Имя пользователя, с которым происходит подключение. Может быть NULL

password	char*	Пароль для указанного пользователя. Может быть NULL
simple_bind	bool	Возможно использовать два типа привязки: простую и интерактивную. Для подключения, использующего простую привязку, указывается true. Для подключения, использующего интерактивную привязку, указывается FALSE
use_tls	bool	TRUE, если необходимо установить TLS или SSL соединение
use_sasl	bool	TRUE, если используется протокол SASL
use_anon	bool	TRUE, если выполняется анонимное подключение («анонимная привязка»)
timeout	int	Время ожидания (тайм-аут) операции. Как только достигается указанное предельное значение, операция завершается неудачно
cacertfile	char*	Определяет полный путь к сертификату СА, который используется для проверки представленного сертификата сервера
certfile	char*	Путь к файлу сертификата клиента
keyfile	char*	Файл закрытого ключа, связанный с сертификатом клиента

5.3.4 Структура ld_entry_s

Структура ld_entry_s содержит информацию о записях LDAP.

Публичные переменные ld_entry_s представлены в Таблице 5.

Таблица 5. Публичные переменные ld_entry_s

Имя	Тип	Описание
dn	char*	Отличительное имя записи LDAP
attributes	GHashTable*	Хэш-таблица с атрибутами записи

5.3.5 Структура ldap_connection_config_t

Структура ldap_connection_config_t содержит параметры для SASL, TLS и т.д Публичные переменные ldap_connection_config_t представлены в Таблице 6.

Таблица 6. Публичные переменные ldap_connection_config_t

Имя	Тип	Описание
server	const char*	Сервер
port	int	Порт
protocol_version	int	Версия протокола LDAP
chase_referrals	bool	Указывает, должен ли клиент автоматически следовать по отсылкам, возвращаемым LDAP-серверами
use_start_tls	bool	Подключение, использующее TLS аутентификацию
use_sasl	bool	Подключение, использующее SASL аутентификацию
bind_type	int	Тип подключения BIND (1 — интерактивное, 2 — простое)
sasl_options	struct ldap_sasl_options_t*	Параметры SASL аутентификации
ssl_mode	int	Устанавливает уровень защиты (режимы подключения по SSL)
tls_ca_cert_file	const char*	Файл, содержащий сертификаты всех удостоверяющих центров
tls_ca_cert_path	const char*	Каталог, содержащий файлы сертификатов удостоверяющих центров (путь к доверенному хранилищу ключей)
tls_cert_file	const char*	Файл, содержащий сертификат клиента
tls_key_file	const char*	Файл, содержащий закрытый ключ клиента (путь к файлу, в котором содержится закрытый ключ, ассоциированный с сертификатом, указанным в tls_cert_file)
tls_require_cert	bool*	Принудительно требовать от сервера и клиента наличие сертификатов
tls_min_protocol_ version	int	Определяет минимальную версию протокола TLS
search_timelimit	int	Определяет время ожидания результатов поиска (в миллисекундах)
network_timeout	int	Определяет время сетевого ожидания (в миллисекундах)

5.3.6 CTpyкTypa ldap_connection_ctx_t

Структура ldap_connection_ctx_t содержит данные сконфигурированного соединения.

Публичные переменные ldap_connection_ctx_t представлены в Таблице 7.

Таблица 7. Публичные переменные ldap_connection_ctx_t

Имя	Тип	Описание
handle	LDHandle*	Указатель на дескриптор ceanca libdomain
ldap	LDAP*	Контекст LDAP
next	ldap_connection_ctx_t*	Следующее соединение в очереди соединений
prev	ldap_connection_ctx_t*	Предыдущее соединение в очереди соединений
fd	int	Файловый дескриптор
handlers_installed	bool	Были ли установлены обработчики сообщений
base	verto_ctx*	Контекст события
read_event	verto_ev*	Событие чтения
write_event	verto_ev*	Событие записи
on_error_operation	operation_callback_fn	Обратный вызов, выполняющийся во время операции привязки.
bind_type	int	Тип подключения BIND (1 — интерактивное, 2 — простое)
directory_type	int	Тип каталога LDAP (1 — AD, 2 — OpenLDAP, 3 — FreeIPA)
msgid	int	Идентификатор сообщения
rmech	char*	Механизм используемый gssapi
callqueue	request_queue*	Очередь сообщений, служит для обработки LDAP сообщений
read_request	ldap_request_t	Запросы на чтение, например, результат операции поиска
write_request	ldap_request_t	Запросы на запись (в текущий момент не

		используется)
search_request	ldap_search_request_t	Поисковые запросы, содержит список обработчиков для операции поиска
n_read_requests	int	Количество активных запросов на чтение
n_write_requests	int	Количество активных запросов на запись
n_search_requests	int	Количество текущих поисковых операций
n_reconnect_attempts	int	Количество попыток переподключения (максимум 10)
state_machine	state_machine_ctx_t*	Состояние подключения
ldap_defaults	ldap_sasl_defaults_t*	Параметры по умолчанию SASL
ldap_params	ldap_sasl_params_t*	Данные для проверки подлинности клиента на сервере LDAP с помощью SASL
config	ldap_connection_config_t*	Параметры для SASL/TLS подключения

5.3.7 CTpykTypa ldap_global_context_t

Структура ldap_global_context_t содержит глобальный контекст, связанный с LDHandle.

Публичные переменные ldap_global_context_t представлены в Таблице 8.

Таблица 8. Публичные nepeмeнныe ldap_global_context_t

Имя	Тип	Описание
global_ldap	LDAP*	Глобальный контекст ldap для совместного использования между соединениями
talloc_ctx	TALLOC_CTX*	Указатель на действительный TALLOC_CTX. Используется при работе с записями ldap

5.3.8 CTpykTypa ldap_request_t

Структура ldap_request_t содержит запрос.

Публичные переменные ldap_request_t представлены в Таблице 9.

Таблица 9. Публичные переменные ldap global context t

Имя	Тип	Описание
msgid	int	Номер сообщения
on_read_operation	operation_callback_fn	Обратный вызов, который выполняется при операции чтения
on_write_operation	operation_callback_fn	Обратный вызов, который выполняется при операции записи
node	Queue_Node_s	Указатель на узел в очереди сообщений

5.3.9 CTpyktypa ldap_sasl_default_t

Cтруктура ldap_sasl_default_t содержит параметры по умолчанию SASL.

Публичные переменные ldap_sasl_default_t представлены в Таблице 10.

Таблица 10. Публичные переменные ldap sasl default t

Имя	Тип	Описание
flags	short	Флаги SASL для подключения
mechanism	char*	Указывает, какой механизм SASL следует использовать
realm	char*	Указывает SASL-realm
authcid	char*	Указывает аутентификационную идентификационную сущность
authzid	char*	Указывает прокси-авторизационную идентификационную сущность
passwd	char*	Пароль

5.3.10 Структура ldap_sasl_options_t

Структура ldap_sasl_options_t содержит параметры SASL.

Публичные переменные ldap sasl options t представлены в Таблице 11.

Таблица 11. Публичные переменные ldap sasl options t

Имя	Тип	Описание	
mechanism	char*	Mexaнизм SASL	
passwd	char*	Пароль пользователя	
sasl_nocanon	bool	Не выполнять обратные DNS-запросы для поиска	

		канонической формы имён хостов SAS
sasl_flags	short	Флаги SASL для подключения
sasl_secprops	char*	Параметры безопасности Cyrus SASL

5.3.11 Ctpyktypa ldap_sasl_params_t

Cтруктура ldap_sasl_params_t содержит данные для проверки подлинности клиента на сервере LDAP с помощью SASL.

Публичные переменные ldap sasl params t представлены в Таблице 12.

Таблица 12. Публичные nepeмeнныe ldap_sasl_params_t

Имя	Тип	Описание	
dn	char*	Различающееся имя записи, используемой для привязки	
passwd	struct berval*	Учетные данные, используемые для проверки подлинности	
serverctrls	LDAPControl**	Список серверных элементов управления LDAP	
clientctrls	LDAPControl**	Список клиентских элементов управления LDAP	

5.3.12 Структура ldap_schema_t

Структура ldap schema t предоставляет схему LDAP.

Публичные переменные ldap_schema_t представлены в Таблице 13.

Таблица 13. Публичные переменные ldap schema t

Имя	Тип	Описание
object_classes	LDAPObjectClass**	Указатель на список классов объектов. Список должен заканчиваться NULL
attribute_types	LDAPAttributeType**	Указатель на список типов атрибутов. Список должен заканчиваться NULL
object_classes_size	int	Текущее количество классов объектов в очереди
object_classes_capacity	int	Максимально допустимое количество классов объектов в очереди
attribute_types_size	int	Текущее количество типов атрибутов в очереди

attribute_types_capacity	int	Максимально допустимое количество типов
		атрибутов в очереди

5.3.13 CTpykTypa ldap_search_request_t

Структура ldap_search_request_t содержит поисковый запрос.

Публичные переменные ldap_search_request_t представлены в Таблице 14.

Таблица 14. Публичные переменные ldap search request t

Имя	Тип	Описание
msgid	int	Номер сообщения
on_search_operation	search_callback_fn	Операция которая будет вызвана для обработки результатов поиска

5.3.14 Структура LDAPAttribute_s

Структура LDAPAttribute s представляет атрибут LDAP.

Публичные переменные LDAPAttribute_s представлены в Таблице 15.

Таблица 15. Публичные переменные LDAPAttribute s

Имя	Тип	Описание
name	char*	Имя атрибута
values	char**	Список значений атрибутов, завершающийся NULL

5.3.15 Структура ldhandle

Структура ldhandle содержит указатель на дескриптор сеанса libdomain.

Публичные переменные ldhandle представлены в Таблице 16.

Таблица 16. Публичные переменные ldhandle

Имя	Тип	Описание
talloc_ctx	TALLOC_CTX*	Глобальный контекст библиотеки Talloc
global_ctx	struct ldap_global_context_t*	Глобальный контекст библиотеки
connection_ctx	struct ldap_connection_ctx_t*	Контекст соединения
config_ctx	struct ldap_connection_config_t*	Конфигурация подключения
global_config	ld_config_t*	Глобальная конфигурация библиотеки

5.3.16 Структура option_value_t

Структура option_value_t содержит пару параметр-значение.

Публичные переменные option value t представлены в Таблице 17.

Таблица 17. Публичные переменные option value t

Имя	Тип	Описание
option	int	Параметр
value	char*	Значение

5.3.17 Структура Queue_Node_s

Структура Queue Node s содержит указатель на узел очереди.

Публичные переменные Queue Node s представлены в Таблице 18.

Таблица 18. Публичные переменные Queue_Node_s

Имя	Тип	Описание
prev	struct Queue_Node_s*	Указатель на предыдущий узел в очереди

5.3.18 Структура request queue

Структура request_queue содержит указатель на очередь.

Публичные переменные request_queue представлены в Таблице 19.

Таблица 19. Публичные переменные request_queue

Имя	Тип	Описание
head	struct Queue_Node_s*	Указатель на первый узел в очереди
tail	struct Queue_Node_s*	Указатель на последний узел в очереди
size	int	Размер очереди
capacity	int	Максимальный размер очереди

5.3.19 Структура state_machine_ctx_t

Структура state_machine_ctx_t представляет собой конечный автомат соединения.

Публичные переменные state_machine_ctx_t представлены в Таблице 20.

Таблица 20. Публичные переменные state machine ctx t

Имя Тип		Описание
state	enum LdapConnectionState	Состояние соединения
ctx	struct ldap_connection_ctx_t	Контекст соединения

Процесс подключения библиотеки libdomain к LDAP сервису имеет несколько отдельных фаз:

- LDAP_CONNECTION_STATE_INIT начальное состояние;
- LDAP_CONNECTION_STATE_TLS_NEGOTIATION соединение находится в процессе согласования шифрования TLS;
- LDAP_CONNECTION_STATE_TRANSPORT_READY
 используемое для инициации операции bind;
- LDAP_CONNECTION_STATE_BIND_IN_PROGRESS
 специальное состояние для выполнения интерактивного подсоединения;
- LDAP_CONNECTION_STATE_BOUND состояние в которое переключается соединение при завершении операции интерактивного подсоединения;
- LDAP_CONNECTION_STATE_DETECT_DIRECTORY состояние в которое переключается соединение в процессе определения типа службы каталогов LDAP;
- LDAP_CONNECTION_STATE_RUN рабочее состояние соединения из этого состояния нет прямых переходов;
- LDAP_CONNECTION_STATE_ERROR состояние ошибки если не исчерпан лимит переподключений запускает процесс повторного соединения.

Переходы между фазами зависят от результатов выполнения функций которые располагаются в connection.c. Управление состоянием соединения выполняется при помощи connection_state_machine.c.

Переходы между фазами могут в любой момент перейти к состоянию LDAP CONNECTION ERROR, но будут продвигаться только вперед, кроме

состояния LDAP_CONNECTION_ERROR, которое запускает повторную установку соединения.

Схема процедуры установки соединения изображена на Рис. 8.




Рисунок 8. Диаграмма машины состояний управлением соединением

5.4 Файлы

5.4.1 Файл attribute.h

Функции attribute.h приведены в Таблице 21.

Таблица 21. Функции attribute.h

Имя	Описание	
ld_add_attributes	Добавляет атрибуты	
ld_del_attributes	Удаляет атрибуты	

5.4.1.1 Функция ld_add_attributes

Функция ld add attributes

Синтаксис функции ld add attributes:

enum OperationReturnCode ld_add_attributes(LDHandle* handle, const
char* cn, struct LDAPAttribute s** attrs)

Параметры функции ld_add_attributes приведены в Таблице 22.

Таблица 22. Параметры функции ld add attributes

Имя	Тип	Описание
handle [in]	LDHandle	Указатель на дескриптор ceaнca libdomain
cn [in]	char	Имя записи
attrs [in]	LDAPAttribute_s	Список добавляемых атрибутов

Возвращаемое значение:

- RETURN_CODE_SUCCESS, если функция завершается успешно;
- RETURN_CODE_FAILURE, если функция выполняется неудачно.

5.4.1.2 Функция ld del attributes

Функция ld_del_attributes

Синтаксис функции ld_del_attributes:

enum OperationReturnCode ld_del_attributes(LDHandle* handle, const
char* cn, struct LDAPAttribute s** attrs)

Параметры функции ld del attributes приведены в Таблице 23.

Таблица 23. Параметры функции ld_del_attributes

Имя	Тип	Описание
handle [in]	LDHandle	Указатель на дескриптор ceaнca libdomain
cn [in]	char	Имя записи
attrs [in]	LDAPAttribute_s	Список удаляемых атрибутов

Возвращаемое значение:

- RETURN_CODE_SUCCESS, если функция завершается успешно;
- RETURN CODE FAILURE, если функция выполняется неудачно.

5.4.2 Файл соттоп.h

Классы

```
struct ldap_global_context_t
Перечисления
enum OperationReturnCode
{
    RETURN_CODE_SUCCESS = 1,
    RETURN_CODE_FAILURE = 2,
    RETURN_CODE_MISSING_ATTRIBUTE = 3,
    RETURN_CODE_OPERATION_IN_PROGRESS = 4,
    RETURN_CODE_REPEAT_LAST_OPERATION = 5,
```

Значения LdapConnectionState приведены в Таблице 24.

Таблица 24. Значения LdapConnectionState

Значение	Описание
RETURN_CODE_SUCCESS	Успешное завершение операции
RETURN_CODE_FAILURE	Операция завершилась с ошибкой
RETURN_CODE_MISSING_ATTRIBUTE	Не указан обязательный атрибут для записи LDAP
RETURN_CODE_OPERATION_IN_PROGRESS	Текущая операция продолжается
RETURN_CODE_REPEAT_LAST_OPERATION	Необходимо повторить вызов функции

Типы

using ldap global context t = struct ldap global context t

ldap global context t – один из контекстов, связанных с LDHandle.

Функции common.h приведены в Таблице 25.

Таблица 25. Функции соттоп.h

Имя	Описание
error	Записывает ошибку в stderr
warning	Записывает предупреждение в stderr
info	Записывает информацию в stderr

5.4.2.1 Функция error

Функция error записывает ошибку в stderr.

Синтаксис функции error:

void error(const char* format, ...)

Параметры функции error приведены в Таблице 26.

Таблица 26. Параметры функции error

Имя	Тип	Описание
format	char	Формат, используемый в функции printf

5.4.2.2 Функция warning

Функция warning записывает предупреждение в stderr.

Синтаксис функции warning:

void warning(const char* format, ...)

Параметры функции warning приведены в Таблице 27.

Таблица 27. Параметры функции warning

Имя	Тип	Описание
format	char	Формат, используемый в функции printf

5.4.2.3 Функция info

Функция info записывает информацию в stderr.

Синтаксис функции info:

void info(const char* format, ...)

Параметры функции info приведены в Таблице 28.

Таблица 28. Параметры функции info

Имя	Тип	Описание
format	char	Формат, используемый в функции printf.

5.4.3 Файл computer.h

Функции computer.h приведены в Таблице 29.

Таблица 29. Функции computer.h

Имя	Описание	
ld_add_computer	Добавляет учётную запись компьютера	
ld_del_computer	Удаляет учётную запись компьютера	
ld_mod_computer	Изменяет учётную запись компьютера	
ld_rename_computer	Переименовывает учётную запись компьютера	

5.4.3.1 Функция ld_add_computer

Функция ld_add_computer добавляет учётную запись компьютера.

Синтаксис функции ld add computer:

enum OperationReturnCode ld_add_computer(LDHandle* handle, const char*
name, LDAPAttribute_t** computer_attrs, const char* parent)

Параметры функции ld_add_computer приведены в Таблице 30.

Таблица 30. Параметры функции ld add computer

Имя	Тип	Описание
handle [in]	LDHandle	Указатель на дескриптор ceaнca libdomain
name [in]	char	Название компьютера
computer_attrs [in]	LDAPAttribute_t	Список атрибутов компьютера
parent [in]	char	Родительский контейнер для компьютера

Возвращаемое значение:

- RETURN_CODE_SUCCESS, если функция завершается успешно;

- RETURN CODE FAILURE, если функция выполняется неудачно.

5.4.3.2 Функция ld del computer

Функция ld_del_computer удаляет учётную запись компьютера.

Синтаксис функции ld_del_computer:

enum OperationReturnCode ld_del_computer(LDHandle* handle, const char*
name, const char* parent)

Параметры функции ld del computer приведены в Таблице 31.

Таблица 31. Параметры функции ld del computer

Имя	Тип	Описание
handle [in]	LDHandle	Указатель на дескриптор ceaнca libdomain
name [in]	char	Название компьютера
parent [in]	char	Родительский контейнер компьютера

Возвращаемое значение:

- RETURN CODE SUCCESS, если функция завершается успешно;
- RETURN_CODE_FAILURE, если функция выполняется неудачно.

5.4.3.3 Функция ld_mod_computer

Функция ld mod computer изменяет учётную запись компьютера.

Синтаксис функции ld_mod_computer:

enum OperationReturnCode ld_mod_computer(LDHandle* handle, const char*
name, const char* parent, LDAPAttribute t** computer attrs)

Параметры функции ld_mod_computer приведены в Таблице 32.

Таблица 32. Параметры функции ld mod computer

Имя	Тип	Описание
handle [in]	LDHandle	Указатель на дескриптор ceanca libdomain
name [in]	char	Название компьютера
parent [in]	char	Родительский контейнер для компьютера
computer_attrs [in]	LDAPAttribute_t	Список атрибутов для изменения

Возвращаемое значение:

- RETURN_CODE_SUCCESS, если функция завершается успешно;

- RETURN_CODE_FAILURE, если функция выполняется неудачно.

5.4.3.4 Функция ld rename computer

Функция ld_rename_computer переименовывает учётную запись компьютера.

Синтаксис функции ld rename computer:

```
enum OperationReturnCode ld_rename_computer(LDHandle* handle, const
char* old_name, const char* new_name, const char* parent)
```

Параметры функции ld_rename_computer приведены в Таблице 33.

Таблица 33. Параметры функции ld_rename_computer

Имя	Тип	Описание
handle [in]	LDHandle	Указатель на дескриптор ceanca libdomain
old_name [in]	char	Текущее название компьютера
new_name [in]	char	Новое название компьютера
parent [in]	char	Родительский контейнер для компьютера

Возвращаемое значение:

- RETURN CODE SUCCESS, если функция завершается успешно;
- RETURN CODE FAILURE, если функция выполняется неудачно.

5.4.4 Файл connection.h

Классы

```
struct ldap_sasl_options_t
struct ldap_sasl_defaults_t
struct ldap_sasl_params_t
struct ldap_connection_config_t
struct ldap_search_request_t
struct ldap_request_t
struct ldap_request_t
struct ldap_connection_ctx_t

Перечисления
enum BindType
{
    BIND_TYPE_INTERACTIVE = 1,
    BIND_TYPE_SIMPLE = 2,
```

Значения привязки (BindType) приведены в Таблице 34.

Таблица 34. Значения BindType

Значение	Описание
BIND_TYPE_INTERACTIVE	Интерактивная привязка
BIND_TYPE_SIMPLE	Простая привязка

Типы

```
using ldap_sasl_options_t = struct ldap_sasl_options_t
using ldap_sasl_defaults_t = struct ldap_defaults_t
using ldap_sasl_params_t = struct ldap_params_t
using ldap_connection_config_t = struct ldap_connection_config_t
using ld_entry_t = struct ld_ entry_s
using operation_callback_fn = enum OperationReturnCode(*)(int,
LDAPMessage*, struct ldap_connection_ctx_t*)
using search_callback_fn = enum OperationReturnCode(*)(struct
ldap_connection_ctx_t*connection, ld_entry_t**entries)
using LDHandle = struct ldhandle
using ldap_search_request_t = struct ldap_search_request_t
using ldap_request_t = struct ldap_request_t
using ldap_connection_ctx_t = struct ldap_connection_ctx_t
Oпределения
```

_

#define MAX REQUESTS

Функции connection.h приведены в Таблице 35.

Таблица 35. Функции connection.h

Имя	Описание	
connection_configure	Настраивает соединение (подключение)	
connection_start_tls	Настраивает TLS транспорт	
connection_sasl_bind	Пытается выполнить неинтерактивное подключение с использованием привязки SASL. Устанавливает обработчик операции connection_bind_on_read.	
connection_ldap_bind	Выполняет интерактивную привязку и устанавливает обработчик операции connection_bind_on_read.	

connection_close	Закрывает соединение и освобождает ресурсы, связанные с указанным соединением.
connection_on_read	Обратный вызов, который выполняется при операции чтения.
connection_on_write	Обратный вызов, который выполняется при операции записи.
connection_bind_on_r ead	Обратный вызов, выполняющийся во время операции привязки.
connection_start_tls_o n_read	Обратный вызов, выполняющийся во время инициации соединения TLS.

5.4.4.1 Функция connection configure

Функция connection_configure настраивает соединение при выполнении следующих действий:

- создает дескриптор LDAP и устанавливает версию протокола, включает флаг асинхронного подключения;
- если используется SASL, настраивает флаги SASL для подключения. Выделяет структуру для хранения параметров SASL;
- если используется TLS, настраивает флаги TLS для подключения.
- создает базу событий для соединения.

Синтаксис функции connection configure:

enum OperationReturnCode connection_configure(struct
ldap_global_context_t* global_ctx, struct ldap_connection_ctx_t*
connection,struct ldap connection config t* config)

Параметры функции connection_configure приведены в Таблице 36.

Таблица 36. Параметры функции connection configure

Имя	Тип	Описание
global_ctx [in]	ldap_global_context_t	Глобальный контекст
connection [out]	ldap_connection_ctx_t	Сконфигурированное соединение готово к передаче в конечный автомат соединения
config [in]	ldap_connection_config_t	Конфигурация подключения (содержит параметры для SASL, TLS и т.д.)

Возвращаемое значение:

- RETURN_CODE_SUCCESS, если функция завершается успешно;

- RETURN_CODE_FAILURE, если функция выполняется неудачно.

5.4.4.2 Функция connection start tls

Функция connection_start_tls настраивает TLS соединение.

Синтаксис функции connection start tls:

enum OperationReturnCode connection_start_tls(struct
ldap connection ctx t* connection)

Параметры функции connection start tls приведены в Таблице 37.

Таблица 37. Параметры функции connection start tls

Имя	Тип	Описание
connection [in]	ldap_connection_ctx_t	Сконфигурированное соединение

5.4.4.3 Функция connection sasl bind

Функция connection_sasl_bind пытается выполнить неинтерактивное подключение с использованием привязки SASL. Устанавливает обработчик операции connection_bind_on_read.

Синтаксис функции connection sasl bind:

enum OperationReturnCode connection_sasl_bind(struct
ldap_connection_ctx_t* connection)

Параметры функции connection_ sasl_bind приведены в Таблице 38.

Таблица 38. Параметры функции connection start tls

Имя	Тип	Описание
connection [in]	ldap_connection_ctx_t	Сконфигурированное соединение

Возвращаемое значение:

- RETURN_CODE_SUCCESS, если функция завершается успешно;
- RETURN_CODE_FAILURE, если функция выполняется неудачно.

5.4.4.4 Функция connection_ldap_bind

Функция connection_ldap_bind выполняет интерактивную привязку и устанавливает обработчик операции connection_bind_on_read.

Синтаксис функции connection ldap bind:

enum OperationReturnCode connection_ldap_bind(struct
ldap connection ctx t* connection)

Параметры функции connection_ldap_bind приведены в Таблице 39.

Таблица 39. Параметры функции connection ldap bind

Имя	Тип	Описание
connection [in]	ldap_connection_ctx_t	Сконфигурированное соединение

Возвращаемое значение:

- RETURN_CODE_SUCCESS, если функция завершается успешно;
- RETURN_CODE_OPERATION_IN_PROGRESS, если функция все еще выполняется;
- RETURN CODE FAILURE, если функция выполняется неудачно.

5.4.4.5 Функция connection_close

Функция connection_close закрывает соединение и освобождает ресурсы, связанные с указанным соединением.

Синтаксис функции connection close:

enum OperationReturnCode connection_close(struct
ldap_connection_ctx_t* connection)

Параметры функции connection_close приведены в Таблице 40.

Таблица 40. Параметры функции connection close

Имя	Тип	Описание
connection [in]	ldap_connection_ctx_t	Сконфигурированное соединение

Возвращаемое значение:

- RETURN_CODE_SUCCESS, если функция завершается успешно.

5.4.4.6 Функция connection_on_read

Функция connection_on_read это обратный вызов, выполняемый при операции чтения.

Синтаксис функции connection on read:

void connection on read(verto ctx* ctx, verto ev* ev)

Параметры функции connection_on_read приведены в Таблице 41.

Таблица 41. Параметры функции connection on read

Имя	Тип	Описание
ctx [in]	verto_ctx	Контекст события
ev [in]	verto_ev	Событие

5.4.4.7 Функция connection on write

Функция connection_on_write это обратный вызов, выполняемый при операции записи.

Синтаксис функции connection_on_write:

void connection on write(verto ctx* ctx, verto ev* ev)

Параметры функции connection_on_write приведены в Таблице 42.

Таблица 42. Параметры функции connection on write

Имя	Тип	Описание
ctx [in]	verto_ctx	Контекст события
ev [in]	verto_ev	Событие

5.4.4.8 **Функция** connection_bind_on_read

Этот обратный вызов выполняется во время операции привязки.

Синтаксис функции connection_bind_on_read:

enum OperationReturnCode connection_bind_on_read (int rc, LDAPMessage*
message, ldap_connection_ctx_t* connection)

Параметры функции connection_bind_on_read приведены в Таблице 43.

Таблица 43. Параметры функции connection bind on read

Имя	Тип	Описание
rc [in]	int	Код возврата операции привязки
message [in]	LDAPMessage	Сообщение полученное во время работы
connection [in]	ldap_connection_ctx_t	Соединение, используемое во время операции привязки

Возвращаемое значение:

- RETURN_CODE_SUCCESS, если функция завершается успешно;

- RETURN_CODE_FAILURE, если функция выполняется неудачно.

5.4.4.9 Функция connection start tls on read

Этот обратный вызов выполняется во время инициации соединения tls.

Синтаксис функции connection start tls on read:

```
enum OperationReturnCode connection_start_tls_on_read (int rc,
LDAPMessage* message, ldap_connection_ctx_t* connection)
```

Параметры функции connection start tls on read приведены в Таблице 44.

Таблица 44. Параметры функции connection start tls on read

Имя	Тип	Описание
rc [in]	int	Код возврата операции привязки
message [in]	LDAPMessage	Сообщение полученное во время работы
connection [in]	ldap_connection_ctx_t	Соединение, используемое во время операции привязки

Возвращаемое значение:

- RETURN_CODE_SUCCESS, если функция завершается успешно;
- RETURN CODE FAILURE, если функция выполняется неудачно.

5.4.5 Файл connection state machine.h

Классы

```
struct state machine ctx t
Перечисления
enum LdapConnectionState
    LDAP CONNECTION STATE INIT
                                           = 1
    LDAP CONNECTION STATE TLS NEGOTIATION
                                            = 2,
    LDAP CONNECTION STATE TRANSPORT READY = 3,
    LDAP_CONNECTION_STATE BIND IN PROGRESS = 4,
    LDAP CONNECTION STATE BOUND
                                            = 5,
    LDAP CONNECTION STATE DETECT DIRECTORY = 6,
    LDAP CONNECTION STATE RUN
                                            = 7,
    LDAP CONNECTION STATE ERROR
                                            = 8,
}
```

Значения состояния соединения(LdapConnectionState) приведены в Таблице 45.

Таблица 45. Значения LdapConnectionState

Значение	Описание
LDAP_CONNECTION_STATE_INIT	Исходное состояние соединения LDAP
LDAP_CONNECTION_STATE_TLS_NEGOTIATION	Соединение находится в процессе согласования шифрования TLS
LDAP_CONNECTION_STATE_TRANSPORT_READY	Базовый транспортный уровень готов к обмену данными
LDAP_CONNECTION_STATE_BIND_IN_PROGRESS	Соединение находится в процессе привязки
LDAP_CONNECTION_STATE_BOUND	Соединение успешно выполнило привязку к LDAP
LDAP_CONNECTION_STATE_DETECT_DIRECTORY	Соединение находится в процессе определения типа службы каталогов LDAP
LDAP_CONNECTION_STATE_RUN	Соединение LDAP активно и готово к работе
LDAP_CONNECTION_STATE_ERROR	Соединение LDAР находится в состоянии ошибки

Типы

using state machine ctx t = struct state machine <math>ctx t

Функции connection_state_machine.h приведены в Таблице 46.

Таблица 46. Функции connection_state_machine.h

Имя	Описание
csm_init	Инициализирует состояние подключения, устанавливает состояние подключения в LDAP_CONNECTION_STATE_INIT.
csm_next_state	Изменяет состояние подключения на основе текущего состояния подключения.
csm_set_state	Устанавливает новое состояние подключения, выводит переход между состояниями.
csm_is_in_state	Проверяет, находится ли конечный автомат в желаемом состоянии.

5.4.5.1 Функция csm_init

Функция csm_init инициализирует состояние подключения, устанавливает состояние подключения в LDAP CONNECTION STATE INIT.

Синтаксис функции csm init:

enum OperationReturnCode csm_init(struct state_machine_ctx_t* ctx,
struct ldap connection ctx t* connection)

Параметры функции csm init приведены в Таблице 47.

Таблица 47. Параметры функции csm init

Имя	Тип	Описание
ctx [in]	state_machine_ctx_t	Состояние подключения для инициализации
connection [in]	ldap_connection_ctx_t	Используемое соединение

Возвращаемое значение:

- RETURN CODE SUCCESS, если функция завершается успешно.

5.4.5.2 Функция csm_next_state

Функция csm_next_state изменяет состояние подключения на основе текущего состояния подключения.

Синтаксис функции csm next state:

enum OperationReturnCode csm_next_state(struct state_machine_ctx_t*
ctx)

Параметры функции csm_next_state приведены в Таблице 48.

Таблица 48. Параметры функции csm next state

Имя	Тип	Описание
ctx [in]	state_machine_ctx_t	Текущее состояние подключения

- RETURN_CODE_SUCCESS, если функция завершается успешно;
- RETURN_CODE_OPERATION_IN_PROGRESS, если функция все еще выполняется;
- RETURN_CODE_FAILURE, если функция выполняется неудачно.

5.4.5.3 Функция csm set state

Функция csm_set_state устанавливает новое состояние подключения, выводит переход между состояниями.

Синтаксис функции csm set state:

enum OperationReturnCode csm_set_state(struct state_machine_ctx_t*
ctx, enum LdapConnectionState state)

Параметры функции csm set state приведены в Таблице 49.

Таблица 49. Параметры функции csm set state

Имя	Тип	Описание
ctx [in]	state_machine_ctx_t	Текущее состояние подключения
state [in]	LdapConnectionState	Новое состояние подключения

Возвращаемое значение:

- RETURN CODE SUCCESS, если функция завершается успешно.

5.4.5.4 Функция csm_is_in_state

Функция csm_is_in_state проверяет, находится ли конечный автомат в желаемом состоянии.

Синтаксис функции csm is in state:

bool csm_is_in_state(struct state_machine_ctx_t* ctx, enum
LdapConnectionState state)

Параметры функции csm_is_in_state приведены в Таблице 50.

Таблица 50. Параметры функции csm is in state

Имя	Тип	Описание
ctx [in]	state_machine_ctx_t	Текущее состояние машины
state [in]	LdapConnectionState	Запрашиваемое состояние машины

- TRUE, если текущее состояние машины соответствует запрашиваемому состоянию (state);
- FALSE, если текущее состояние машины не соответствует запрашиваемому состоянию (state).

5.4.6 Файл directory.h

Перечисления

```
enum LdapDirectoryType
{
    LDAP_TYPE_UNINITIALIZED = -1,
    LDAP_TYPE_UNKNOWN = 0,
    LDAP_TYPE_ACTIVE_DIRECTORY = 1,
    LDAP_TYPE_OPENLDAP = 2,
    LDAP_TYPE_FREE_IPA = 3
};
```

Значения LdapDirectoryТуре приведены в Таблице 51.

Таблица 51. Значения LdapDirectoryType

Значение	Описание
LDAP_TYPE_UNINITIALIZED	Тип каталога не был инициализирован с допустимым значением. Соединение изначально инициализируется с использованием этого типа каталога
LDAP_TYPE_UNKNOWN	Не удалось определить тип службы каталогов
LDAP_TYPE_ACTIVE_DIRECTORY	Каталог Samba/Microsoft Active Directory
LDAP_TYPE_OPENLDAP	Каталог OpenLDAP
LDAP_TYPE_FREE_IPA	Каталог FreeIPA

Функции directory.h приведены в Таблице 52.

Таблица 52. Функции directory.h

Имя	Описание
directory_get_type	Запрашивает тип каталога LDAP у сервиса.
directory_parse_result	Анализирует результаты запроса типа каталога и инициализирует подключение к данному типу каталога.

5.4.6.1 Функция directory_get_type

Функция directory get type запрашивает тип каталога LDAP у сервиса.

Синтаксис функции directory_get_type:

```
enum OperationReturnCode directory_get_type(struct
ldap connection ctx t* connection)
```

Параметры функции directory get type приведены в Таблице 53.

Таблица 53. Параметры функции directory get type

Имя		Тип	Описание
connection	[in]	ldap_connection_ctx_t	Используемое соединение

Возвращаемое значение:

- RETURN CODE SUCCESS, если функция завершается успешно;
- RETURN_CODE_FAILURE, если функция выполняется неудачно.

5.4.6.2 Функция directory_parse_result

Функция directory_parse_result анализирует результаты запроса типа каталога и инициализирует подключение к данному типу каталога.

Синтаксис функции directory parse result:

enum OperationReturnCode directory_parse_result(int rc, LDAPmessage*
message, struct ldap_connection_ctx_t* connection)

Параметры функции directory parse result приведены в Таблице 54.

Таблица 54. Параметры функции directory parse result

Имя	Тип	Описание
rc [in]	int	Код возврата ldap_result
message [in]	LDAPMessage	Сообщение полученное от LDAP
connection [in]	ldap_connection_ctx_t	Используемое соединение

Возвращаемое значение:

- RETURN_CODE_SUCCESS, если функция завершается успешно;
- RETURN_CODE_FAILURE, если функция выполняется неудачно.

5.4.7 Файл domain.h

Классы

struct LDAPAttribute s

Типы

using LDHandle = struct ldhandle

LDHandle — структура, представляющая дескриптор ceanca libdomain.

using ld config t = struct ld config s

ld_config_t — структура, содержащая конфигурацию, которая будет использоваться во время соединения.

using LDAPAttribute t = struct LDAPAttribute s

Структура LDAPattribute_t представляет атрибут LDAP.

using error_callback_fn = enum OperationReturnCode(*)(int, void*,
void*)

typedef enum OperationReturnCode(*error_callback_fn)(int, void*,
void*)

Тип определяет обратный вызов ошибки. Этот обратный вызов будет запущен, когда соединение перейдет в состояние LDAP CONNECTION STATE ERROR.

Функции domain.h приведены в Таблице 55.

Таблица 55. Функции domain.h

Имя	Описание	
ld_load_config	Заполняет поля структуры конфигурации из файла (загружает настройки подключения из файла)	
ld_create_config	Заполняет поля структуры конфигурации	
ld_init	Инициализирует библиотеку, позволяя выполнять различные операции	
ld_install_default_handlers	Устанавливает обработчики по умолчанию для управления соединением. Этот метод необходимо вызывать перед выполнением каких-либо операций	
ld_install_handler	Позволяет установить собственный обратный вызов ошибки	
ld_install_error_handler	Позволяет установить собственный дескриптор ошибок для приложения	
ld_exec	Начать основной цикл событий. Не нужно вызывать эту функцию, если уже существует цикл событий, например. внутри приложения Qt.	
ld_exec_once	Один раз циклически перебирает список событий. Может заблокировать цикл событий (event loop)	
ld_free	Освобождает дескриптор библиотеки и связанные с ней ресурсы. После освобождения дескриптора будет невозможно выполнять какие-либо операции.	

5.4.7.1 Функция ld load config

Функция ld load config заполняет поля структуры конфигурации из файла.

Синтаксис функции ld_load_config:

```
ld_config_t* ld_load_config(TALLOC_CTX* talloc_ctx, const char*
filename)
```

Параметры функции ld load config приведены в Таблице 56.

Таблица 56. Параметры функции ld load config

Имя	Тип	Описание
talloc_ctx	TALLOC_CTX*	Контекст библиотеки talloc
filename [in]	char*	Путь к файлу конфигурации

Возвращаемое значение:

- config_t*, если функция завершается успешно;
- NULL, если функция выполняется неудачно.

Пример содержимого файла конфигурации (config.ini):

```
host = "ldap://dc0.domain.alt"
base_dn = "dc=domain,dc=alt"
username = "admin"
password = "password"
timeout = 1000
protocol_version = 3
ca_cert_file = "CA.cert"
cert_file = "dc0.domain.alt.cert"
key_file = "dc0.domain.alt.key"
simple_bind = false
use_tls = true
use_sasl = true
use anon = false
```

Примечание. У пользователя должны быть права на чтение и доступ к каталогу в котором лежит файл конфигурации.

5.4.7.2 Функция ld create config

Функция ld_create_config заполняет поля структуры конфигурации.

Синтаксис функции ld create config:

Параметры функции ld_create_config приведены в Таблице 57.

Таблица 57. Параметры функции ld create config

Имя	Тип	Описание
talloc_ctx	TALLOC_CTX	Контекст библиотеки talloc
host [in]	char*	Имя узла LDAP
port [in]	int	Порт
protocol_version [in]	int	Версия протокола LDAP
base_dn [in]	char*	Базовый DN
username [in]	char*	Имя пользователя
password [in]	char*	Пароль пользователя
simple_bind [in]	bool	Подключение, использующее простую привязку
use_tls [in]	bool	Подключение, использующее TLS аутентификацию
use_sasl [in]	bool	Подключение, использующее SASL аутентификацию
use_anon [in]	bool	Анонимное подключение

timeout [in]	int	Время ожидания (тайм-аут)
cacertfile [in]	char*	Файл, содержащий сертификаты всех удостоверяющих центров
certfile [in]	char*	Файл, содержащий сертификат клиента
keyfile [in]	char*	Файл, содержащий закрытый ключ

- config t*, если функция завершается успешно;
- NULL, если функция выполняется неудачно.

5.4.7.3 Функция ld init

Функция ld_init инициализирует библиотеку, позволяя выполнять различные операции.

Синтаксис функции ld init:

void ld create config(LDHandle** handle, const config t* config)

Параметры функции ld init приведены в Таблице 58.

Таблица 58. Параметры функции ld init

Имя	Тип	Описание
handle [out]	LDHandle	Указатель на дескриптор ceaнca libdomain
config [in]	config_t	Используемое соединение

5.4.7.4 Функция ld_install_default_handlers

Функция ld_install_default_handlers устанавливает обработчики по умолчанию для управления соединением. Этот метод необходимо вызывать перед выполнением каких-либо операций.

Синтаксис функции ld_install_default_handlers:

void ld create config(LDHandle** handle)

Параметры функции ld_install_default_handlers приведены в Таблице 59.

Таблица 59. Параметры функции ld install default handlers

Имя	Тип	Описание
handle [in]	LDHandle	Указатель на дескриптор ceaнca libdomain

5.4.7.5 Функция ld install handler

Функция ld_install_handler позволяет установить собственный обратный вызов ошибки.

Синтаксис функции ld install handler:

```
void ld_install_handler(LDHandle** handle, verto_callback* callback,
time t interval)
```

Параметры функции ld_install_handler приведены в Таблице 60.

Таблица 60. Параметры функции ld install handler

Имя	Тип	Описание
handle [in]	LDHandle	Указатель на дескриптор сеанса libdomain
callback [in]	verto_callback	Обратный вызов
interval [in]	time_t	Время ожидания

5.4.7.6 Функция ld_install_error_handler

Функция ld_install_error_handler позволяет установить собственный дескриптор ошибки.

Синтаксис функции ld install error handler:

void ld_install_error_handler(LDHandle** handle, error_callback_fn
callback)

Параметры функции ld_install_ error_handler приведены в Таблице 61.

Таблица 61. Параметры функции ld install handler

И	мя	Тип	Описание
ha	andle [in]	LDHandle	Указатель на дескриптор ceaнca libdomain
ca	allback [in]	verto_callback	Обратный вызов

5.4.7.7 Функция ld_exec

Функция ld_exec позволяет начать основной цикл событий. Если цикл событий уже существует, например. внутри приложения Qt, эту функцию вызывать не нужно.

Синтаксис функции ld_exec:

void ld exec(LDHandle** handle)

Параметры функции ld exec приведены в Таблице 62.

Таблица 62. Параметры функции ld exec

Имя	Тип	Описание
handle [in]	LDHandle	Указатель на дескриптор ceanca libdomain

5.4.7.8 Функция ld exec once

Функция ld_exec_once один раз перебирает список событий. Может заблокировать цикл событий (event loop).

Синтаксис функции ld exec once:

void ld exec once(LDHandle** handle)

Параметры функции ld exec once приведены в Таблице 63.

Таблица 63. Параметры функции ld exec once

Имя	Тип	Описание
handle [in]	LDHandle	Указатель на дескриптор ceaнca libdomain

5.4.7.9 Функция ld free

Функция ld_free освобождает дескриптор библиотеки и связанные с ней ресурсы.

Синтаксис функции ld_free:

void ld free(LDHandle** handle)

Параметры функции ld free приведены в Таблице 64.

Таблица 64. Параметры функции ld_free

Имя	Тип	Описание
handle [in]	LDHandle	Указатель на дескриптор ceaнca libdomain

5.4.8 Файл entry.h

Типы

using LDAPAttribute_t = struct LDAPAttribute_s
using ld_entry_t = struct ld_entry_s

Функции entry.h приведены в Таблице 65.

Таблица 65. Функции entry.h

Имя	Описание
add	Оборачивает функцию ldap_add_ext, связывая ее с подключением
add_on_read	Обратный вызов, вызываемый при завершении операции добавления ldap
search	Оборачивает операцию ldap_search, связывая ее с подключением
search_on_read	Обратный вызов, вызываемый после завершения операции поиска ldap.
modify	Оборачивает операцию ldap_modify_ext, связывая ее с подключением
modify_on_read	Обратный вызов, вызываемый после завершения операции изменения ldap.
delete	Функция удаления оборачивает ldap_delete_ext, связывая ее с подключением
delete_on_read	Обратный вызов, определяющий результат операции удаления.
id_rename	Оборачивает функцию ldap_rename, связывая ее с подключением
rename_on_read	Обратный вызов, определяющий результат операции переименования.
whoami	Определяет, текущего пользователя. Эта операция поддерживается только в OpenLDAP
whoami_on_read	Обратный вызов, определяющий результат операции whoami.
ld_entry_new	Создает новую запись (ld_entry_t)
ld_entry_get_dn	Возвращает DN записи
ld_entry_add_attri bute	Добавляет атрибут к записи
ld_entry_get_attri bute	Возвращает значение атрибута из записи
ld_entry_get_attri butes	Возвращает значения всех атрибутов записи
connection_remov e_seach_request	Удаляет поисковый запрос из соединения по индексу

5.4.8.1 Функция add

Функция add оборачивает (декорирует) функцию ldap_add_ext, связывая ее с подключением. Функция ldap_add_ext инициирует асинхронную операцию добавления в дерево LDAP.

Синтаксис функции add:

enum OperationReturnCode add(struct ldap_connection_ctx_t* connection,
const char* dn, LDAPMod** attrs)

Параметры функции add приведены в Таблице 66.

Таблица 66. Параметры функции add

Имя	Тиπ	Описание
connection [in]	ldap_connection_ctx_t	Используемое соединение
dn [in]	char	Имя добавляемой записи. Если NULL, на сервер отправляется DN нулевой длины.
attrs [in]	LDAPMod	Атрибуты записи, указанные с использованием структуры LDAPMod, определенной для ldap_modify(). Поля mod_type и mod_vals ДОЛЖНЫ быть заполнены. Поле mod_op игнорируется до тех пор, пока не будет выполнено ИЛИ с константой LDAP_MOD_BVALUES, используемой для выбора случая mod_bvalues объединения mod_vals.

Возвращаемое значение:

- RETURN CODE SUCCESS, если функция завершается успешно;
- RETURN CODE FAILURE, если функция выполняется неудачно.

5.4.8.2 Функция add_on_read

Этот обратный вызов выполняется после завершения операции добавления ldap.

Синтаксис функции add on read:

enum OperationReturnCode add_on_read(int rc, LDAPMessage* message, struct ldap connection ctx t* connection)

Параметры функции add_on_read приведены в Таблице 67.

Таблица 67. Параметры функции add on read

Имя	Тип	Описание
rc [in]	int	Код возврата ldap_result
message [in]	LDAPMessage	Сообщение полученное от LDAP
connection [in]	ldap_connection_ctx_t	Используемое соединение

- RETURN_CODE_SUCCESS, если функция завершается успешно;
- RETURN CODE FAILURE, если функция выполняется неудачно.

5.4.8.3 Функция search

Функция search оборачивает (декорирует) функцию ldap_search, связывая ее с подключением. Функция ldap_search выполняет поиск в каталоге LDAP и возвращает запрошенный набор атрибутов для каждой соответствующей записи.

Синтаксис функции search:

enum OperationReturnCode search(struct ldap_connection_ctx_t*
connection, const char* base_dn, int scope, const char* filter, char**
attrs, bool attrsonly, search callback fn search callback)

Параметры функции search приведены в Таблице 68.

Таблица 68. Параметры функции search

Имя	Тип	Описание
connection [in]	ldap_connection_ctx_t	Используемое соединение
base_dn [in]	char	DN записи, с которой следует начать поиск. Если NULL, на сервер отправляется DN нулевой длины.
scope [in]	int	Одно из следующих значений для указания области поиска: — LDAP_SCOPE_BASE (0x00) — поиск только базовой записи; — LDAP_SCOPE_ONELEVEL (0x01) — поиск всех записей на первом уровне ниже базовой записи, за исключением базовой записи; — LDAP_SCOPE_SUBTREE (0x02) — поиск по базовой записи и всем записям в дереве.
filter [in]	char	Строка символов, представляющая фильтр поиска. Значение NULL может быть передано, чтобы указать, что должен использоваться фильтр "(objectclass=*)", который соответствует всем записям. Если вызывающая сторона API использует LDAPv2, можно успешно использовать только подмножество функций фильтрации, описанных в разделе Возвращаемые значения.
attrs [in]	char	Массив строк, завершающихся значением NULL, указывающий, какие атрибуты следует возвращать для каждой соответствующей записи. Передача

		значения NULL для этого параметра приводит к извлечению всех доступных атрибутов. Строка LDAP_NO_ATTRS ("1.1") МОЖЕТ использоваться как единственная строка в массиве, указывающая, что сервер не должен возвращать никакие типы атрибутов. Строка LDAP_ALL_USER_ATTRS ("*") может использоваться в массиве attrs вместе с именами некоторых операционных атрибутов, чтобы указать, что должны быть возвращены все пользовательские атрибуты плюс перечисленные операционные атрибуты.
attrsonly [in]	bool	Логическое значение, которое должно быть равно нулю, если должны быть возвращены как типы атрибутов, так и значения, и не должно быть нулевым, если нужны только типы.
search_callback	search_callback_fn	Функция которая будет вызвана для обработки результатов поиска

- RETURN CODE SUCCESS, если функция завершается успешно;
- RETURN_CODE_FAILURE, если функция выполняется неудачно.

5.4.8.4 Функция search on read

Этот обратный вызов выполняется после завершения операции поиска ldap.

Синтаксис функции search_on_read:

enum OperationReturnCode search_on_read(int rc, LDAPMessage* message,
struct ldap connection ctx t* connection)

Параметры функции search_on_read приведены в Таблице 69.

Таблица 69. Параметры функции search_on_read

Имя	Тип	Описание
rc [in]	int	Код возврата ldap_result
message [in]	LDAPMessage	Сообщение полученное от LDAP
connection [in]	ldap_connection_ctx_t	Используемое соединение

- RETURN_CODE_SUCCESS, если функция завершается успешно;
- RETURN CODE FAILURE, если функция выполняется неудачно.

5.4.8.5 Функция modify

Функция modify оборачивает (декорирует) функцию ldap_modify_ext, связывая ее с подключением. Функция ldap_modify_ext редактирует существующую запись в дереве LDAP.

Синтаксис функции modify:

enum OperationReturnCode modify(struct ldap_connection_ctx_t*
connection, const char* dn, LDAPMod** attrs)

Параметры функции modify приведены в Таблице 70.

Таблица 70. Параметры функции modify

Имя	Тип	Описание
connection [in]	ldap_connection_ctx_t	Используемое соединение
dn [in]	char	DN записи, которую необходимо изменить. Если NULL, на сервер отправляется DN нулевой длины.
attrs [in]	LDAPMod	Массив изменений, завершающихся значением NULL, указывающий, какие изменения следует внести в запись.

Возвращаемое значение:

- RETURN CODE SUCCESS, если функция завершается успешно;
- RETURN_CODE_FAILURE, если функция выполняется неудачно.

5.4.8.6 Функция modify_on_read

Этот обратный вызов выполняется после завершения операции изменения ldap.

Синтаксис функции modify_on_read:

enum OperationReturnCode modify_on_read(int rc, LDAPMessage* message,
struct ldap_connection_ctx_t* connection)

Параметры функции modify_on_read приведены в Таблице 71.

Таблица 71. Параметры функции modify_on_read

Имя	Тип	Описание
rc [in]	int	Код возврата ldap_result
message [in]	LDAPMessage	Сообщение полученное от LDAP

connection [in] ldap_connection_ctx_t Ист	пользуемое соединение
---	-----------------------

- RETURN CODE SUCCESS, если функция завершается успешно;
- RETURN CODE FAILURE, если функция выполняется неудачно.

5.4.8.7 Функция delete

Функция delete оборачивает (декорирует) функцию ldap_delete_ext, связывая ее с подключением. Функция ldap_delete_ext удаляет конечную запись из дерева LDAP.

Синтаксис:

enum OperationReturnCode delete(struct ldap_connection_ctx_t*
connection, const char* dn)

Параметры функции delete приведены в Таблице 72.

Таблица 72. Параметры функции delete

Имя	Тип	Описание
connection [in]	ldap_connection_ctx_t	Используемое соединение
dn [in]	char	Имя записи (DN), которую необходимо удалить. Если NULL, на сервер отправляется DN нулевой длины.

Возвращаемое значение:

- RETURN CODE SUCCESS, если функция завершается успешно;
- RETURN_CODE_FAILURE, если функция выполняется неудачно.

5.4.8.8 Функция delete_on_read

Этот обратный вызов выполняется после завершения операции удаления ldap.

Синтаксис:

enum OperationReturnCode delete_on_read(int rc, LDAPMessage* message, struct ldap_connection_ctx_t* connection)

Параметры функции delete_on_read приведены в Таблице 73.

Таблица 73. Параметры функции delete on read

Имя	Тип	Описание
rc [in]	int	Код возврата ldap_result
message [in]	LDAPMessage	Сообщение полученное от LDAP

connection [in] ldap_connection_ctx_t	Используемое соединение
---------------------------------------	-------------------------

- RETURN CODE SUCCESS, если функция завершается успешно;
- RETURN CODE FAILURE, если функция выполняется неудачно.

5.4.8.9 Функция ld_rename

Функция ld_rename оборачивает (декорирует) функцию ldap_rename, связывая ее с подключением. Функция ldap_rename изменяет различающееся имя записи в каталоге LDAP.

Синтаксис функции ld rename:

enum OperationReturnCode ld_rename(struct ldap_connection_ctx_t*
connection, const char* olddn, const char* newdn, const char*
new parent, bool delete original)

Параметры функции ld rename приведены в Таблице 74.

Таблица 74. Параметры функции ld rename

Имя	Тип	Описание
connection [in]	ldap_connection_ctx_t	Используемое соединение
olddn [in]	char	DN записи, которую необходимо переименовать. Если NULL, на сервер отправляется DN нулевой длины.
newdn [in]	char	Новое относительное различающееся имя для записи. Если NULL, на сервер отправляется DN нулевой длины.
new_parent [in]	char	Имя нового родительского элемента для этой записи. Этот параметр позволяет переместить запись в новый родительский контейнер.
delete_original [in]	bool	TRUE, если необходимо удалить старое относительное различающееся имя; FALSE, если старое относительное различающееся имя должно сохраниться.

- RETURN CODE SUCCESS, если функция завершается успешно;
- RETURN_CODE_FAILURE, если функция выполняется неудачно.

5.4.8.10Функция rename_on_read

Этот обратный вызов выполняется после завершения операции переименования ldap.

Синтаксис функции rename on read:

enum OperationReturnCode rename_on_read(int rc, LDAPMessage* message,
ldap connection ctx t* connection)

Параметры функции rename on read приведены в Таблице 75.

Таблица 75. Параметры функции rename_on_read

Имя	Тип	Описание
rc [in]	int	Код возврата ldap_result
message [in]	LDAPMessage	Сообщение полученное от LDAP
connection [in]	ldap_connection_ctx_t	Используемое соединение

Возвращаемое значение:

- RETURN CODE SUCCESS, если функция завершается успешно;
- RETURN CODE FAILURE, если функция выполняется неудачно.

5.4.8.11 Функция whoami

Функция whoami определяет, кто является текущим пользователем. Эта операция поддерживается только в OpenLDAP.

Синтаксис функции whoami:

enum OperationReturnCode whoami(struct ldap_connection_ctx_t*
connection)

Параметры функции whoami приведены в Таблице 76.

Таблица 76. Параметры функции whoami

Имя	Тип	Описание
connection [in]	ldap_connection_ctx_t	Используемое соединение

5.4.8.12Функция whoami_on_read

Этот обратный вызов определяет результат операции whoami.

Синтаксис функции whoami_on_read:

enum OperationReturnCode whoami_on_read(int rc, LDAPMessage* message, struct ldap connection ctx t* connection)

Параметры функции whoami_on_read приведены в Таблице 77.

 Таблица 77. Параметры функции whoami on read

Имя	Тип	Описание
rc [in]	int	Код возврата ldap_result
message [in]	LDAPMessage	Сообщение полученное от LDAP
connection [in]	ldap_connection_ctx_t	Используемое соединение

Возвращаемое значение:

- RETURN CODE SUCCESS, если функция завершается успешно;
- RETURN CODE FAILURE, если функция выполняется неудачно.

5.4.8.13Функция ld_entry_new

Функция ld entry new создает новую запись (ld entry t).

Синтаксис функции ld entry new:

ld entry t* ld entry new(TALLOC CTX* ctx, const char* dn)

Параметры функции ld entry new приведены в Таблице 78.

Таблица 78. Параметры функции ld entry new

Имя	Тип	Описание
ctx [in]	TALLOC_CTX	Контекст библиотеки talloc
dn [in]	char	Относительное различающееся имя для записи

Возвращаемое значение:

- указатель на ld entry t, если функция завершается успешно;
- NULL, если функция выполняется неудачно.

5.4.8.14Функция ld_entry_get_dn

Функция ld_entry_ get_dn возвращает DN записи.

Синтаксис функции ld_entry_get_dn:

const char* ld_entry_get_dn(ld_entry_t* entry)

Параметры функции ld_entry_ get_dn приведены в Таблице 79.

Таблица 79. Параметры функции ld entry get dn

Имя	Тип	Описание
entry [in]	ld_entry_t	Запись

- DN, если функция завершается успешно;
- NULL, если функция выполняется неудачно.

5.4.8.15Функция ld entry add attribute

Функция ld entry add attribute добавляет новый атрибут к записи.

Синтаксис функции ld entry add attribute:

enum OperationReturnCode ld_entry_add_attribute(ld_entry_t* entry,
const LDAPAttribute t* attr)

Параметры функции ld entry add attribute приведены в Таблице 80.

Таблица 80. Параметры функции ld_entry_add_attribute

Имя	Тип	Описание
entry [in]	ld_entry_t	Запись
attr [in]	LDAPAttribute_t	Добавляемый атрибут

Возвращаемое значение:

- RETURN CODE SUCCESS, если функция завершается успешно;
- RETURN CODE FAILURE, если функция выполняется неудачно.

5.4.8.16Функция ld_entry_get_attribute

Функция ld entry get attribute возвращает атрибут записи.

Синтаксис функции ld_entry_get_attribute:

LDAPAttribute_t* ld_entry_get_attribute(ld_entry_t* entry, const char* name_or_oid)

Параметры функции ld_entry_get_attribute приведены в Таблице 81.

Таблица 81. Параметры функции ld entry get attribute

Имя	Тип	Описание
entry [in]	ld_entry_t	Запись
name_or_oid[in]	char	Имя атрибута

- Указатель на LDAPattribute_t, если атрибут найден;
- NULL, если атрибут не найден.

5.4.8.17Функция ld entry get attributes

Функция ld_entry_get_attributes возвращает все атрибуты записи.

Синтаксис функции ld entry get attributes:

```
LDAPAttribute t** ld entry get attributes(ld entry t* entry)
```

Параметры функции ld_entry_get_attributes приведены в Таблице 82.

Таблица 82. Параметры функции ld entry add attribute

Имя	Тип	Описание
entry [in]	ld_entry_t	Запись

Возвращаемое значение:

- список атрибутов, завершающийся NULL, если функция завершается успешно;
- NULL в случае ошибки.

Примечание. По завершении работы с атрибутами необходимо вызвать Talloc_free().

5.4.9 Файл group.h

Перечисления

```
enum GroupScope
{
     GROUP_SCOPE_DOMAIN_LOCAL = 0,
     GROUP_SCOPE_GLOBAL = 1,
     GROUP_SCOPE_UNIVERSAL = 2
};
```

```
enum GroupCategory
{
     GROUP_CATEGORY_DISTRIBUTION = 0,
     GROUP_CATEGORY_SECURITY = 1
};
```

Возможные области действия группы (GroupScope) приведены в Таблице 83.

Возможные категории группы (GroupCategory) приведены в Таблице 84.

Таблица 83. Значения GroupScope

Значение	Описание
GROUP_SCOPE_DOMAIN_LOCAL	Домен локальная группа
GROUP_SCOPE_GLOBAL	Глобальная группа
GROUP_SCOPE_UNIVERSAL	Универсальная

Таблица 84. Значения GroupCategory

Значение	Описание
GROUP_CATEGORY_DISTRIBUTION	Рассылка
GROUP_CATEGORY_SECURITY	Безопасность

Функции group.h приведены в Таблице 85.

Таблица 85. Функции group.h

Имя	Описание	
ld_add_group	Добавляет группу	
ld_del_group	Удаляет группу	
ld_mod_group	Изменяет группу	
ld_rename_group	Переименовывает группу	
ld_group_add_user	Добавляет пользователя в группу	
ld_group_remove_user	Удаляет пользователя из группы	

5.4.9.1 Функция ld_add_group

Функция ld add group добавляет группу.

Синтаксис функции ld add group:

enum OperationReturnCode ld_add_group(LDHandle* handle, const char*
name, LDAPAttribute_t** group_attrs, const char* parent)

Параметры функции ld_add_group приведены в Таблице 86.

Таблица 86. Параметры функции ld add group

Имя	Тип	Описание
handle [in]	LDHandle	Указатель на дескриптор ceaнca libdomain
name [in]	char	Название группы
group_attrs [in]	LDAPAttribute_t	Список атрибутов группы
parent [in]	char	Родительский контейнер для группы

Возвращаемое значение:

- RETURN CODE SUCCESS, если функция завершается успешно;
- RETURN CODE FAILURE, если функция выполняется неудачно.

5.4.9.2 Функция ld_del_group

Функция ld_del_group удаляет группу.

Синтаксис функции ld_del_group:

enum OperationReturnCode ld_del_group(LDHandle* handle, const char*
name, const char* parent)

Параметры функции ld_del_group приведены в Таблице 87.

Таблица 87. Параметры функции ld del group

Имя	Тип	Описание	
handle [in]	LDHandle	Указатель на дескриптор ceaнca libdomain	
name [in]	char	Название группы	
parent [in]	char	Родительский контейнер группы	

- RETURN_CODE_SUCCESS, если функция завершается успешно;
- RETURN CODE FAILURE, если функция выполняется неудачно.

5.4.9.3 Функция ld mod group

Функция ld mod group изменяет группу.

Синтаксис функции ld mod group:

enum OperationReturnCode ld_mod_group(LDHandle* handle, const char*
name, const char* parent, LDAPAttribute t** group attrs)

Параметры функции ld_mod_group приведены в Таблице 88.

Таблица 88. Параметры функции ld mod group

Имя	Тип	Описание
handle [in]	LDHandle	Указатель на дескриптор ceanca libdomain
name [in]	char	Название группы
parent [in]	char	Родительский контейнер для группы
group_attrs [in]	LDAPAttribute_t	Список атрибутов группы

Возвращаемое значение:

- RETURN_CODE_SUCCESS, если функция завершается успешно;
- RETURN CODE FAILURE, если функция выполняется неудачно.

5.4.9.4 Функция ld_rename_group

Функция ld_rename_group переименовывает группу.

Синтаксис функции ld_rename_group:

enum OperationReturnCode ld_rename_group(LDHandle* handle, const char*
old_name, const char* new_name, const char* parent)

Параметры функции ld_rename_group приведены в Таблице 89.

Таблица 89. Параметры функции ld rename group

Имя	Тип	Описание	
handle [in]	LDHandle	Указатель на дескриптор ceaнca libdomain	
old_name [in]	char	Текущее название группы	
new_name [in]	char	Новое название группы	
parent [in]	char	Родительский элемент для группы	

Возвращаемое значение:

- RETURN_CODE_SUCCESS, если функция завершается успешно;

- RETURN_CODE_FAILURE, если функция выполняется неудачно.

5.4.9.5 Функция ld_group add user

Функция ld_group_add_user добавляет пользователя в группу.

Синтаксис функции ld group add user:

enum OperationReturnCode ld_group_add_user(LDHandle* handle, const char* group name, const char* user name)

Параметры функции ld_group_add_user приведены в Таблице 90.

Таблица 90. Параметры функции ld_group_add_user

Имя	Тип	Описание	
handle [in]	LDHandle	Указатель на дескриптор ceanca libdomain	
group_name [in]	char	Название группы, в которую будет добавлен пользователь	
user_name [in]	char	Имя пользователя	

Возвращаемое значение:

- RETURN CODE SUCCESS, если функция завершается успешно;
- RETURN_CODE_FAILURE, если функция выполняется неудачно.

5.4.9.6 Функция ld_group_remove_user

Функция ld group remove user удаляет пользователя из группы.

Синтаксис функции ld_group_remove_user:

enum OperationReturnCode ld_group_add_user(LDHandle* handle, const
char* group_name, const char* user_name)

Параметры функции ld_group_remove_user приведены в Таблице 91.

Таблица 91. Параметры функции ld group remove user

Имя	Тип	Описание	
handle [in]	LDHandle	Указатель на дескриптор ceanca libdomain	
group_name [in]	char	Название группы	
user_name [in]	char	Имя пользователя	

- RETURN_CODE_SUCCESS, если функция завершается успешно;
- RETURN_CODE_FAILURE, если функция выполняется неудачно.

5.4.10 Файл ldap_syntaxes.h

Функции ldap_syntaxes.h приведены в Таблице 92.

Таблица 92. Функции ldap_syntaxes.h

Имя	Описание	
validate_boolean	Проверяет, является ли значение логическим типом	
validate_integer	Проверяет, является ли значение целым числом	
validate_octet_string	Проверяет, является ли значение строкой октетов	
validate_oid	Проверяет, является ли значение строкой OID	
validate_numeric_string	Проверяет, является ли значение числовой строкой (числом в строковом формате)	
validate_printable_string	Проверяет, является ли значение строкой,содержащая символы из набора символов для печати	
validate_case_ignore_stri ng	Проверяет, является ли значение строкой строкой Unicode (UTF-8) без учёта регистра символов	
validate_ia5_string	Проверяет, является ли значение строкой IA5	
validate_utc_time	Проверяет, является ли значение временем в UTC формате	
validate_generalized_tim e	Проверяет, является ли значение временем LDAP в формате GeneralizedTime	
validate_case_sensitive_s tring	Проверяет, является ли значение строкой строкой Unicode (UTF-8) с учётом регистра символов	
validate_directory_string	Проверяет, является ли значение строкой Unicode (UTF-8)	
validate_large_integer	Проверяет, является ли значение большим целым числом	
validate_object_security_ descriptor	Строка октета, содержащая идентификатор безопасности (SID)	
validate_dn	Проверяет, является ли значение уникальным именем (DN)	
validate_dn_with_octet_s tring	Проверяет, является ли значение строкой UTF-8 в формате: B:char_count:binary_value:object_DN	
validate_dn_with_string	Проверяет, является ли значение строкой UTF-8 в формате: S:byte_count:string_value:object_DN	
validate_or_name	Проверяет, является ли значение строкой UTF-8 в формате: object_DN	

validate_presentation_ad dress	Не реализовано в текущей редакции. Синтаксис определен в RFC 1278
validate_access_point	Не реализовано в текущей редакции. Синтаксическая проверка, которая проверяет, является ли значение точкой доступа

5.4.10.1 Функция validate_boolean

Функция validate_boolean принимает строку и проверяет, соответствует ли она формату логического значения, определенному в RFC 4517. Логический тип LDAP имеет OID=1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.7.

Синтаксис функций:

bool validate boolean(const char* value);

Параметры функции validate boolean приведены в Таблице 93.

Таблица 93. Параметры функции validate boolean

Имя	Тип	Описание
value [in]	char	Массив символов, завершающийся NULL

Возвращаемое значение:

- TRUE, если выражение является выражением логического типа;
- FALSE, если выражение не является выражением логического типа.

5.4.10.2Функция validate_integer

Функция validate_integer принимает строку и проверяет, соответствует ли она формату целочисленного значения, как определено в RFC 4517.

Целое число имеет OID=1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.27. Целое число — это число в диапазоне от 2^{31} -1 (2147483647) до -2^{31} (2147483648).

Синтаксис функции:

bool validate integer(const char* value);

Параметры функции validate_integer приведены в Таблице 94.

Таблица 94. Параметры функции validate integer

Имя	Тип	Описание
value [in]	char	Массив символов, завершающийся NULL

- TRUE, если строка является целым числом;
- FALSE, если строка не является целым числом.

5.4.10.3Функция validate_octet_string

Функция validate_octet_string принимает строку и проверяет, соответствует ли она формату значения строки октетов, определенному в RFC 4517. (OID=1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.40). Этот синтаксис используется для хранения двоичных данных. Из RFC 4517: OctetString = *OCTET OCTET = x00-FF; Любой октет (8-битная единица данных)

Синтаксис функции:

bool validate octet string(const char* value);

Параметры функции validate_octet_string приведены в Таблице 95.

Таблица 95. Параметры функции validate octet string

Имя	Тип	Описание
value [in]	char	Массив символов, завершающийся NULL

Возвращаемое значение:

- TRUE, если входная строка представляет собой строковое значение октета;
- FALSE, если входная строка не является строковым значением октета.

5.4.10.4Функция validate oid

Функция validate_oid принимает строку и проверяет, соответствует ли она формату значения ОІD, как определено в RFC 4517 (ОІD=1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.38). Строка ОІD представляет собой строку, содержащую цифры (0–9) и десятичные точки (.), например:

```
1.3.6.1.4.1.1466.109.114.2
```

2.5.13.5

Синтаксис функции:

bool validate oid(const char* value);

Параметры функции validate oid приведены в Таблице 96.

Таблица 96. Параметры функции validate oid

Имя	Тип	Описание
value [in]	char	Массив символов, завершающийся NULL

- TRUE, если входная строка является строкой OID;
- FALSE, если входная строка не является строкой OID.

5.4.10.5Функция validate numeric string

Функция validate_numeric_string проверяет, является ли значение значение числовой строкой (OID=1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.36). Это строковый тип с ограниченным набором символов (0-9) и пробел, например:

15 079 672 281 199412160532

Синтаксис функции:

bool validate_numeric_string(const char* value);

Параметры функции validate_numeric_string приведены в Таблице 97.

Таблица 97. Параметры функции validate_numeric_string

Имя	Тип	Описание
value [in]	char	Массив символов, завершающийся NULL

Возвращаемое значение:

- TRUE, если входная строка является числовой строкой;
- FALSE, если входная строка не является числовой строкой.

5.4.10.6 Функция validate_printable_string

Функция validate_printable_string проверяет, является ли значение строкой с учётом регистра, содержащей символы из набора символов для печати (OID=1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.44). Это строковый тип с ограниченным набором символов. a-z, A-Z, 0-9, '()+,-.=/:? и пробел.

Синтаксис функции:

bool validate printable string(const char* value);

Параметры функции validate_printable_string приведены в Таблице 98.

Таблица 98. Параметры функции validate printable string

Имя	Тип	Описание
value [in]	char	Массив символов, завершающийся NULL

- TRUE, если входная строка является строкой, содержащей символы из набора символов для печати;
- FALSE, если входная строка не является строкой, содержащей символы из набора символов для печати.

5.4.10.7Функция validate_case_ignore_string

Функция validate_case_ignore_string проверяет, является ли значение строкой строкой Unicode (UTF-8) без учёта регистра символов. Тоже что и validate_directory_string. Значение с таким синтаксисом является строкой UTF-8 без учёта регистра, но сервер не требует, чтобы значение этого синтаксиса было допустимой строкой UTF-8.

Синтаксис функции:

bool validate case ignore string(const char* value);

Параметры функции validate_case_ignore_string приведены в Таблице 99.

Таблица 99. Параметры функции validate case ignore string

Имя	Тип	Описание
value [in]	char	Массив символов, завершающийся NULL

Возвращаемое значение:

- TRUE, если входная строка является строкой Unicode (UTF-8) без учёта регистра символов;
- FALSE, если входная строка не является строкой Unicode (UTF-8) без учёта регистра символов.

5.4.10.8Функция validate_ia5_string

Функция validate_ia5_string проверяет, является ли значение строкой IA5 (OID=1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.26). Строка IA5 – это строковый тип с ограниченным набором символов: a-z, A-Z, 0-9, '()+,-.= /:? и пробел.

Синтаксис функции:

bool validate_ia5 string(const char* value);

Параметры функции validate ia5 string приведены в Таблице 100.

Таблица 100. Параметры функции validate ia5 string

Имя	Тип	Описание
value [in]	char	Массив символов, завершающийся NULL

Возвращаемое значение:

- TRUE, если входная строка является строкой, содержащей символы из набора символов IA5;
- FALSE, если входная строка не является строкой, содержащей символы из набора символов IA5.

5.4.10.9Функция validate_utc_time

Функция validate_utc_time проверяет, является ли значение временем в UTC формате. UTC-Time — это строковый формат времени, определенный в стандартах ASN.1. Формат синтаксиса мирового времени (Universal Time):

```
ГГММДДЧЧММ[cc][(+ | -)ЧЧММ)|Z]
```

Этот формат включает по 2 цифры для обозначения года, месяца, дня, часов и минут, а также необязательное обозначение долей секунды. Можно указать смещение относительно мирового времени, например:

120412123000Z

120412123000+1230

Синтаксис функции:

bool validate utc time(const char* value);

Параметры функции validate utc time приведены в Таблице 101.

Таблица 101. Параметры функции validate utc time

Имя	Тип	Описание
value [in]	char	Массив символов, завершающийся NULL

- TRUE, если входная строка является строкой, содержащей время в UTCформате;
- FALSE, если входная строка не является строкой, содержащей время в UTCформате .

5.4.10.10 Функция validate generalized time

Функция validate_generalized_time проверяет, является ли значение временем LDAP в формате GeneralizedTime (OID=1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.24). Формат синтаксиса Generalized-Time:

ГГГГММДДЧЧММSS.0Z

Значение «Z» указывает на отсутствие разностного времени. Если время указано в часовом поясе, отличном от GMT, разница между часовыми поясами и GMT добавляется к строке вместо «Z» в формате

ГГГГММДДННММSS.0[+/-]ННММ

Примеры допустимых значений:

19941216103200Z

199412160532-0500

Синтаксис функции:

bool validate generalized time (const char* value);

Параметры функции validate generalized time приведены в Таблице 102.

Таблица 102. Параметры функции validate generalized time

Имя	Тип	Описание
value [in]	char	Массив символов, завершающийся NULL

- TRUE, если входная строка является строкой, содержащей время в формате GeneralizedTime;
- FALSE, если входная строка не является строкой, содержащей время в формате GeneralizedTime.

5.4.10.11 Функция validate_case_sensitive_string

Функция validate_case_sensitive_string проверяет, является ли значение строкой строкой Unicode (UTF-8) с учёом регистра символов. Тоже что и validate_directory_string. Значение с таким синтаксисом является строкой UTF-8 с учётом регистра, но сервер не требует, чтобы значение этого синтаксиса было допустимой строкой UTF-8.

Синтаксис функции:

bool validate case sensitive string(const char* value);

Параметры функции validate_case_sensitive_string приведены в Таблице 103.

Таблица 103. Параметры функции validate case sensitive string

Имя	Тип	Описание
value [in]	char	Массив символов, завершающийся NULL

Возвращаемое значение:

- TRUE, если входная строка является строкой Unicode (UTF-8) с учётом регистра символов;
- FALSE, если входная строка не является строкой Unicode (UTF-8) с учётом регистра символов.

5.4.10.12 Функция validate_directory_string

Функция validate_directory_string проверяет, является ли значение строкой Unicode (OID=1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15). (Unicode) кодировка UTF-8 – кодировочная система с нефиксированным количеством бит на символ. Включает в себя IA5/ASCII в качестве подмножества, поддерживает расширенные символы.

Синтаксис функции:

bool validate directory string(const char* value);

Параметры функции validate directory string приведены в Таблице 104.

Таблица 104. Параметры функции validate_directory_string

Имя	Тип	Описание
value [in]	char	Массив символов, завершающийся NULL

Возвращаемое значение:

- TRUE, если выражение является строкой Unicode (UTF-8);
- FALSE, если выражение не является строкой Unicode (UTF-8).

5.4.10.13 Функция validate large integer

Функция validate_large_integer принимает строку и проверяет, соответствует ли она формату большого целочисленного значения, как определено в RFC 4517 (64-разрядным целым числом со знаком). Это число в диапазоне от 2^{63} -1 (9223372036854775807) до -2^{63} (-9223372036854775808).

Синтаксис функции:

bool validate large integer(const char* value);

Параметры функции validate large integer приведены в Таблице 105.

Таблица 105. Параметры функции validate large integer

Имя	Тип	Описание
value [in]	char	Массив символов, завершающийся NULL

Возвращаемое значение:

- TRUE, если выражение является большим целым числом;
- FALSE, если выражение не является большим целым числом.

5.4.10.14 Функция validate_object_security_descriptor

Функция validate_object_security_descriptor проверяет, является ли значение строкой октета, содержащей идентификатор безопасности (SID).

Синтаксис функции:

bool validate object security descriptor(const char* value);

Параметры функции validate_object_security_descriptor приведены в Таблице 106.

Таблица 106. Параметры функции validate object security descriptor

Имя	Тип	Описание
value [in]	char	Массив символов, завершающийся NULL

- TRUE, если выражение является строкой октета, содержащей идентификатор безопасности;
- FALSE, если выражение не является строкой октета, содержащей идентификатор безопасности.

5.4.10.15 Функция validate dn

Функция validate_dn проверяет, является ли значение уникальным именем (DN, Distinguished Name) (OID=1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.12). DN указывается как строка, состоящая из последовательности пар атрибут/значение атрибута, разделенных запятой:

```
<aтрибут>=<значение>[,<атрибут>=<значение>] *
```

Должен быть указан хотя бы один атрибут. Пары атрибутов могут повторяться. <атрибут> — это либо поддерживаемое короткое имя, либо десятичная кодировка идентификатора объекта ASN.1, например:

```
UID=jsmith, DC=example, DC=net
1.3.6.1.4.1.1466.0=#04024869, DC=example, DC=com
```

Синтаксис функции:

bool validate dn(const char* value);

Параметры функции validate dn приведены в Таблице 107.

Таблица 107. Параметры функции validate dn

Имя	Тип	Описание
value [in]	char	Массив символов, завершающийся NULL

Возвращаемое значение:

- TRUE, если выражение является строкой, содержащей уникальное имя (DN);
- FALSE, если выражение не является строкой, содержащей уникальное имя (DN).

5.4.10.16 Функция validate dn with octet string

Функция validate_dn_with_octet_string проверяет, является ли значение строкой UTF-8 в следующем формате:

```
B:char count:binary value:object DN
```

где:

- char_count это число (в десятичной системе счисления) шестнадцатеричных цифр в binary_value;
- binary value шестнадцатеричное представление двоичного значения;
- object DN − это DN в форме объекта (DS-DN)
- все остальные символы строковые литералы.

Каждый байт представлен парой шестнадцатеричных символов в binary_value, причем первый символ каждой пары соответствует наиболее значимому фрагменту байта. Первая пара в binary_value соответствует первому байту двоичного значения, с последующими парами, соответствующими оставшимся байтам в последовательном порядке. char_count всегда является четным в синтаксически допустимом объектном (DN-двоичном) значении.

Синтаксис функции:

bool validate dn with octet string(const char* value);

Параметры функции validate_dn_with_octet_string приведены в Таблице 108.

Таблица 108. Параметры функции validate dn with octet string

Имя	Тип	Описание
value [in]	char	Массив символов, завершающийся NULL

Возвращаемое значение:

- TRUE, если выражение является строкой UTF-8 в нужном формате;
- FALSE, если выражение не является строкой UTF-8 в нужном формате.

5.4.10.17 Функция validate_dn_with_string

Функция validate_dn_with_string проверяет, является ли значение строкой UTF-8 в следующем формате:

```
S:byte_count:string_value:object_DN где:
```

- byte_count это число (в десятичной системе счисления) байтов в строке string_value;
- string_value строка в формате UTF-8;
- − object_DN это DN в форме объекта (DS-DN);

— все остальные символы — строковые литералы.

Поскольку string_value это строка в формате UTF-8, для представления одного символа может потребоваться более одного байта.

Синтаксис функции:

bool validate dn with string(const char* value);

Параметры функции validate dn with octet string приведены в Таблице 109.

Таблица 109. Параметры функции validate dn with string

Имя	Тип	Описание
value [in]	char	Массив символов, завершающийся NULL

Возвращаемое значение:

- TRUE, если выражение является строкой UTF-8 в нужном формате;
- FALSE, если выражение не является строкой UTF-8 в нужном формате.

5.4.10.18 Функция validate_or_name

Функция validate_or_name проверяет, является ли значение строкой UTF-8 в следующем формате (OID (2.6.6.1.2.5.11.29)):

где object DN – это DN в форме объекта (DS-DN).

Синтаксис функции:

bool validate or name(const char* value);

Параметры функции validate_or_name приведены в Таблице 110.

Таблица 110. Параметры функции validate or name

Имя	Тип	Описание
value [in]	char	Массив символов, завершающийся NULL

- TRUE, если выражение является строкой UTF-8 в формате object_DN;
- FALSE, если выражение не является строкой UTF-8 в формате object_DN.

5.4.11 Файл organization unit.h

Функции organization unit.h приведены в Таблице 111.

Таблица 111. Функции organization unit.h

Имя	Описание
ld_add_ou	Создает подразделение
ld_del_ou	Удаляет подразделение
ld_mod_ou	Изменяет подразделение
ld_rename_ou	Переименовывает подразделение

5.4.11.1 Функция ld add ou

Функция ld add ou создает подразделение.

Синтаксис функции ld add ou:

enum OperationReturnCode ld_add_ou(LDHandle* handle, const char* name,
LDAPAttribute_t** ou_attrs, const char* parent)

Параметры функции ld add ou приведены в Таблице 112.

Таблица 112. Параметры функции ld add ou

Имя	Тип	Описание
handle [in]	LDHandle	Указатель на дескриптор ceaнca libdomain
name [in]	char	Название подразделения (OU)
ou_attrs [in]	LDAPAttribute_t	Список атрибутов подразделения
parent [in]	char	Родительский контейнер для подразделения

Возвращаемое значение:

- RETURN_CODE_SUCCESS, если функция завершается успешно;
- RETURN_CODE_FAILURE, если функция выполняется неудачно.

5.4.11.2 Функция ld_del_ou

Функция ld_del_ou удаляет подразделение.

Синтаксис функции ld del ou:

enum OperationReturnCode ld_del_ou(LDHandle* handle, const char* name,
const char* parent)

Параметры функции ld del ои приведены в Таблице 113.

Таблица 113. Параметры функции ld del ou

Имя	Тип	Описание
handle [in]	LDHandle	Указатель на дескриптор ceaнca libdomain
name [in]	char	Название подразделения (OU)
parent [in]	char	Родительский контейнер подразделения

Возвращаемое значение:

- RETURN CODE SUCCESS, если функция завершается успешно;
- RETURN CODE FAILURE, если функция выполняется неудачно.

5.4.11.3 Функция ld mod ou

Функция ld mod ou изменяет подразделение.

Синтаксис функции ld mod ou:

enum OperationReturnCode ld_mod_ou(LDHandle* handle, const char* name,
const char* parent, LDAPAttribute t** ou attrs)

Параметры функции ld_mod_ou приведены в Таблице 114.

Таблица 114. Параметры функции ld mod ou

Имя	Тип	Описание
handle [in]	LDHandle	Указатель на дескриптор ceanca libdomain
name [in]	char	Название подразделения (OU)
parent [in]	char	Родительский контейнер для подразделения
ou_attrs [in]	LDAPAttribute_t	Список изменяемых атрибутов подразделения

Возвращаемое значение:

- RETURN_CODE_SUCCESS, если функция завершается успешно;
- RETURN CODE FAILURE, если функция выполняется неудачно.

5.4.11.4 Функция ld_rename_ou

Функция ld rename ou переименовывает группу.

Синтаксис функции ld_rename_ou:

enum OperationReturnCode ld_rename_ou(LDHandle* handle, const char*
old name, const char* new name, const char* parent)

Параметры функции ld_rename_ou приведены в Таблице 115.

Таблица 115. Параметры функции ld rename ou

Имя	Тип	Описание	
handle [in]	LDHandle	Указатель на дескриптор ceanca libdomain	
old_name [in]	char	Текущее название подразделения	
new_name [in]	char	Новое название подразделения	
parent [in]	char	Родительский элемент для подразделения	

Возвращаемое значение:

- RETURN_CODE_SUCCESS, если функция завершается успешно;
- RETURN CODE FAILURE, если функция выполняется неудачно.

5.4.12 Файл request_queue.h

Примечание. Этот функционал нужен при модификации объектов LDAP, например, при добавлении и модификации записей и атрибутов и следит за тем чтобы для сообщений вызывались корректные обработчики сообщений.

Классы

```
struct Queue_Node_s
Перечисления
enum RequestQueueErrorCode
{
    OPERATION_SUCCESS = 0,
    OPERATION_ERROR_FULL = 1,
    OPERATION_ERROR_INVALID_PARAMETER = 2,
    OPERATION_ERROR_FAULT = 3,
}
```

Значения состояния соединения(LdapConnectionState) приведены в Таблице 116.

Таблица 116. Значения LdapConnectionState

Значение	Описание
OPERATION_SUCCESS	Операция с очередью прошла успешно
OPERATION_ERROR_FULL	Не удалось добавить узел в очередь, т. к. базовое хранилище заполнено
OPERATION_ERROR_INVALID_PARAMETER	В функцию передан недопустимый параметр
OPERATION_ERROR_FAULT	Внутренняя логическая ошибка очереди

Типы

using request queue = struct request queue

Функции request queue.h приведены в Таблице 117.

Таблица 117. Функции request queue.h

Имя Описание		
request_queue_new	Создает новый request_queue	
request_queue_push	Добавляет узел в начало очереди	
request_queue_pop	Получает узел из начала очереди и удаляет его	
request_queue_peek Получает указатель на начало очереди		
request_queue_empty Возвращает true, если очередь пуста.		
request_queue_move	Перемещает узел из одной очереди в другую	

5.4.12.1Функция request_queue_new

Функция request_queue_new создает новый request_queue.

Синтаксис функции request_queue_new:

request_queue* request_queue_new(TALLOC_CTX* ctx, unsigned int
capacity);

Параметры функции request_queue_new приведены в Таблице 118.

Таблица 118. Параметры функции request_queue_new

Имя	Тип	Описание
ctx [in]	TALLOC_CTX	Контекст памяти, с которым нужно работать.
capacity [in]	int	Максимальный размер очереди

Возвращаемое значение:

- указатель на очередь, если функция завершается успешно;
- NULL, если функция выполняется неудачно.

5.4.12.2Функция request queue push

Функция request queue push добавляет узел в начало очереди.

Синтаксис функции request queue push:

```
enum RequestQueueErrorCode request_queue_push(request_queue* queue,
struct Queue Node s *node);
```

Параметры функции request_queue_push приведены в Таблице 119.

Таблица 119. Параметры функции request queue push

Имя	Тип	Описание
queue [in]	request_queue	Текущая очередь, в которую требуется добавить узел.
node [in]	Queue_Node_s	Узел

Возвращаемое значение:

- OPERATION_SUCCESS, если функция завершается успешно;
- OPERATION ERROR FULL, если функция выполняется неудачно.

5.4.12.3 Функция request_queue_pop

Функция request_queue_pop получает узел из начала очереди и удаляет его.

Синтаксис функции request queue pop:

```
struct Queue_Node_s* request_queue_pop(request_queue* queue);
```

Параметры функции request_queue_pop приведены в Таблице 120.

Таблица 120. Параметры функции request queue pop

Имя	Тип	Описание
queue [in]	request_queue	Текущая очередь, из которой требуется получить элемент.

- указатель на элемент, если функция завершается успешно;
- NULL при переполнении.

5.4.12.4Функция request_queue_peek

Функция request queue peek получает указатель на начало очереди.

Синтаксис функции request queue peek:

```
struct Queue Node s* request queue peek(request queue* queue);
```

Параметры функции request queue peek приведены в Таблице 121.

Таблица 121. Параметры функции request_queue_peek

Имя	Тип	Описание
queue [in]	request_queue	Текущая очередь, из которой требуется получить элемент.

Возвращаемое значение:

- указатель на элемент, если функция завершается успешно;
- NULL при переполнении.

5.4.12.5Функция request_queue_empty

Функция request queue empty определяет пуста ли очередь.

Синтаксис функции request_queue_empty:

```
bool request_queue_empty(request_queue* queue);
```

Параметры функции request_queue_empty приведены в Таблице 122.

Таблица 122. Параметры функции request queue empty

Имя	Тип	Описание
queue [in]	request_queue	Текущая очередь

Возвращаемое значение:

- TRUE, если очередь пуста;
- FALSE, если в очереди есть элементы.

5.4.12.6Функция request_queue_move

Функция request_queue_move перемещает узел из одной очереди в другую.

Синтаксис функции request_queue_move:

```
enum RequestQueueErrorCode request_queue_move(request_queue* from,
request_queue* to);
```

Параметры функции request_queue_move приведены в Таблице 123.

Таблица 123. Параметры функции request queue move

Имя	Тип	Описание
from [in]	request_queue	Текущая очередь, из которой требуется переместить узел
to [in]	request_queue	Очередь, в которую требуется переместить узел

Возвращаемое значение:

- OPERATION SUCCESS, если функция завершается успешно;
- OPERATION_ERROR_FULL, если функция выполняется неудачно.

5.4.13 Файл schema.h

Типы

using ldap schema t = struct ldap schema t

Функции schema.h приведены в Таблице 124.

Таблица 124. Функции schema.h

Имя	Описание
ldap_schema_new	Выделяет ldap_schema_t и проверяет его достоверность
ldap_schema_object_classes	Возвращает список структур LDAPObjectClass
ldap_schema_append_attributetype	Добавляет в список типов атрибутов схемы новый тип атрибута
ldap_schema_attribute_types	Возвращает список структур LDAPAttributeType
ldap_schema_append_objectclass	Добавляет в список классов объектов схемы новый объектный класс

5.4.13.1Функция ldap_schema_new

Функция ldap_schema_new выделяет ldap_schema_t и проверяет его достоверность.

Синтаксис функции ldap_schema_new:

```
ldap_schema_t* ldap_schema_new(TALLOC_CTX* ctx);
```

Параметры функции ldap_schema_new приведены в Таблице 125.

- указатель на очередь, если функция завершается успешно;
- NULL, если функция выполняется неудачно.

Таблица 125. Параметры функции ldap schema new

Имя	Тип	Описание
ctx [in]	TALLOC_CTX	Контекст памяти, с которым нужно работать.

5.4.13.2Функция ldap schema object classes

Функция ldap_schema_object_classes возвращает список структур LDAPObjectClass.

Синтаксис функции ldap schema object classes:

LDAPObjectClass** ldap_schema_object_classes(const ldap_schema_t*
schema);

Параметры функции ldap_schema_object_classes приведены в Таблице 126.

Таблица 126. Параметры функции ldap schema object classes

Имя	Тип	Описание
schema [in]	ldap_schema_t	Схема, с которой нужно работать

Возвращаемое значение:

- список классов объектов из схемы;
- NULL, если схема имеет значение NULL.

5.4.13.3 Функция ldap_schema_append_attributetype

Функция ldap_schema_append_attributetype добавляет в список типов атрибутов схемы новый тип атрибута.

Синтаксис функции ldap_schema_append_attributetype:

```
bool ldap_schema_append_attributetype(ldap_schema_t* schema,
LDAPAttributeType* attributetype);
```

Параметры функции ldap_schema_append_attributetype приведены в Таблице 127.

Таблица 127. Параметры функции ldap schema append attributetype

Имя	Тип	Описание
schema [in]	ldap_schema_t	Схема, с которой нужно работать.
attributetype	LDAPAttributeType	Тип атрибута который нужно добавить в схему

Возвращаемое значение:

- TRUE, если функция завершается успешно;
- FALSE, если функция выполняется неудачно.

5.4.13.4Функция ldap schema attribute types

Функция ldap_schema_attribute_types возвращает список структур LDAPAttributeType.

Синтаксис функции ldap_schema_attribute_types:

LDAPAttributeType** ldap_schema_attribute_types(const ldap_schema_t
*schema);

Параметры функции ldap_schema_attribute_types приведены в Таблице 128.

Таблица 128. Параметры функции ldap_schema_attribute_types

Имя	Тип	Описание
schema [in]	ldap_schema_t	Схема, с которой нужно работать.

Возвращаемое значение:

- список типов атрибутов из схемы;
- NULL, если схема имеет значение NULL.

5.4.13.5Функция ldap_schema_append_objectclass

Функция ldap_schema_append_objectclass добавляет в список классов объектов схемы новый объектный класс.

Синтаксис функции ldap_schema_append_objectclass:

```
bool ldap_schema_append_objectclass(ldap_schema_t* schema,
LDAPObjectClass* objectclass);
```

Параметры функции ldap_schema_append_objectclass приведены в Таблице 129.

Таблица 129. Параметры функции ldap_schema_append objectclass

Имя Тип		Описание
schema [in]	ldap_schema_t	Схема, с которой нужно работать
objectclass	LDAPObjectClass	Класс объекта который нужно добавить в схему

Возвращаемое значение:

- TRUE, если функция завершается успешно;
- FALSE, если функция выполняется неудачно.

5.4.14 Файл user.h

Функции user.h приведены в Таблице 130.

Таблица 130. Функции user.h

Имя	Описание	
ld_add_user	Создает пользователя	
ld_del_user	Удаляет пользователя	
ld_mod_user	Изменяет пользователя	
ld_rename_user	Переименовывает пользователя	
ld_block_user	Блокирует пользователя	
ld_unblock_user	Разблокирует пользователя	

5.4.14.1Функция ld add user

Функция ld_add_user создает пользователя.

Синтаксис функции ld_add_user:

enum OperationReturnCode ld_add_user(LDHandle* handle, const char*
name, LDAPAttribute_t** user_attrs, const char* parent)

Параметры функции ld_add_user приведены в Таблице 131.

Таблица 131. Параметры функции ld_add_user

Имя	Тип	Описание
handle [in]	LDHandle	Указатель на дескриптор ceanca libdomain
name [in]	char	Имя пользователя
user_attrs [in]	LDAPAttribute_t	Список атрибутов пользователя
parent [in]	char	Контейнер, в котором необходимо создать пользователя

- RETURN_CODE_SUCCESS, если функция завершается успешно;
- RETURN_CODE_FAILURE, если функция выполняется неудачно.

5.4.14.2Функция ld_del_user

Функция ld del user удаляет пользователя.

Синтаксис функции ld del user:

enum OperationReturnCode ld_del_user(LDHandle* handle, const char*
name, const char* parent)

Параметры функции ld_del_user приведены в Таблице 132.

Таблица 132. Параметры функции ld_del_user

Имя	Тип	Описание
handle [in]	LDHandle	Указатель на дескриптор ceaнca libdomain
name [in]	char	Имя пользователя
parent [in]	char	Контейнер пользователя

Возвращаемое значение:

- RETURN_CODE_SUCCESS, если функция завершается успешно;
- RETURN_CODE_FAILURE, если функция выполняется неудачно.

5.4.14.3 Функция ld_mod_user

Функция ld mod user изменяет пользователя.

Синтаксис функции ld_mod_user:

enum OperationReturnCode ld_mod_user(LDHandle* handle, const char*
name, const char* parent, LDAPAttribute t** user attrs)

Параметры функции ld_mod_user приведены в Таблице 133.

Таблица 133. Параметры функции ld mod user

Имя	Тип	Описание
handle [in]	LDHandle	Указатель на дескриптор ceanca libdomain
name [in]	char	Имя пользователя
parent [in]	char	Контейнер пользователя
user_attrs [in]	LDAPAttribute_t	Список атрибутов пользователя

- RETURN_CODE_SUCCESS, если функция завершается успешно;
- RETURN CODE FAILURE, если функция выполняется неудачно.

5.4.14.4Функция ld rename user

Функция ld rename user переименовывает пользователя.

Синтаксис функции ld rename user:

enum OperationReturnCode ld_rename_user(LDHandle* handle, const char*
old_name, const char* new_name, const char* parent)

Параметры функции ld_rename_user приведены в Таблице 134.

Таблица 134. Параметры функции ld_rename_user

Имя	Тип	Описание
handle [in]	LDHandle	Указатель на дескриптор ceanca libdomain
old_name [in]	char	Старое имя пользователя
new_name [in]	char	Новое имя пользователя
parent [in]	char	Контейнер пользователя

Возвращаемое значение:

- RETURN CODE SUCCESS, если функция завершается успешно;
- RETURN CODE FAILURE, если функция выполняется неудачно.

5.4.14.5Функция ld_block_user

Функция ld_block_user блокирует пользователя.

Синтаксис функции ld_block_user:

enum OperationReturnCode ld_block_user(LDHandle* handle, const char*
name, const char* parent)

Параметры функции ld_block_user приведены в Таблице 135.

Таблица 135. Параметры функции ld block user

Имя	Тип	Описание
handle [in]	LDHandle	Указатель на дескриптор ceanca libdomain
name [in]	char	Имя пользователя
parent [in]	char	Контейнер пользователя

- RETURN_CODE_SUCCESS, если функция завершается успешно;
- RETURN CODE FAILURE, если функция выполняется неудачно.

5.4.14.6Функция ld unblock user

Функция ld unblock user разблокирует пользователя.

Синтаксис функции ld unblock user:

enum OperationReturnCode ld_unblock_user(LDHandle* handle, const char*
name, const char* parent)

Параметры функции ld_unblock_user приведены в Таблице 136.

Таблица 136. Параметры функции ld_unblock_user

Имя	Тип	Описание
handle [in]	LDHandle	Указатель на дескриптор сеанса libdomain
name [in]	char	Имя пользователя
parent [in]	char	Контейнер пользователя

Возвращаемое значение:

- RETURN_CODE_SUCCESS, если функция завершается успешно;
- RETURN_CODE_FAILURE, если функция выполняется неудачно.

6 Возвращаемые значения

В следующем списке перечислены коды возвращаемых значений:

- 1 (RETURN_CODE_SUCCESS) успешное завершение функции;
- 2 (RETURN_CODE_FAILURE) функция завершилась с ошибкой;
- − 3 (RETURN_CODE_MISSING_ATTRIBUTE) пропущен атрибут;
- 4 (RETURN_CODE_OPERATION_IN_PROGRESS) функция еще выполняется;
- 5 (RETURN_CODE_REPEAT_LAST_OPERATION) необходимо повторить вызов функции ещё раз.

7 Синтаксис фильтра поиска

Фильтры поиска позволяют определять критерии поиска и предоставлять более эффективные и эффективные поисковые запросы.

Синтаксис LDAP-фильтра имеет вид:

<Атрибут><оператор сравнения><значение>

В Таблице 137 приведены примеры фильтров поиска LDAP.

Таблица 137. Примеры фильтров поиска LDAP

Фильтр поиска	Описание
"(objectClass=*)"	Все объекты
"((&objectCategor y=person) (objectClass=user) (!(cn=ivanov))"	Все пользовательские объекты, кроме пользователя с cn=ivanov
"(sn=sm*)"	Все объекты с сп, начинающимся с sm
"(&(objectClass=u ser)(email=*))"	Все пользователи с атрибутом электронной почты

8 Примеры использования библиотеки libdomain

Ниже приведена примерная структура программы на языке С с использованием библиотеки libdomain.

Подключение библиотеки:

```
#include <ldap.h>
#include <talloc.h>

#include <libdomain/common.h>
#include <libdomain/domain.h>
#include <libdomain/domain_p.h>
#include <libdomain/directory.h>
#include <libdomain/entry.h>
#include <libdomain/connection_state_machine.h>

Инициализация соединения:

// Replace these values with your LDAP server details const char *ldap_server = "ldap://example.com"; const char *ldap_username = "your_username"; const char *ldap_password = "your_password"; const char *ldap_bind_dn = "dc=example,dc=com";

// Initialize the LDAP connection
```

```
const int update interval = 1000;
ld config t *config = NULL;
config = ld create config(talloc ctx, ldap server, 0, LDAP VERSION3,
                          ldap bind dn, ldap username, ldap password,
                          false, false, true, false,
                          update interval, "", "", "");
LDHandle *handle = NULL;
ld init(&handle, config);
ld install default handlers(handle);
ld install handler (handle, connection on update, update interval);
     Выполнение операций LDAP:
// Install search handler
ld install handler (handle, connection on update, update interval);
// Start event loop.
ld exec(handle);
// Example: Search for a user
static char* LDAP DIRECTORY ATTRS[] = { "objectClass", NULL };
static void connection on update(verto ctx *ctx, verto ev *ev)
    (void) (ctx);
    struct ldap_connection_ctx_t* connection = verto_get_private(ev);
    if (connection->state machine->state == LDAP CONNECTION STATE RUN)
        verto del(ev);
        search(connection, "ou=users,dc=example,dc=com",
                LDAP SCOPE SUBTREE,
               "(uid=johndoe)", LDAP DIRECTORY ATTRS, 0, NULL);
    }
```

```
if (connection->state_machine->state ==
LDAP_CONNECTION_STATE_ERROR)
{
    verto_break(ctx);
    error("Error encountered during bind!\n");
}

Закрытие соединения:
// Close the LDAP connection when done
ld_free(handle);
talloc_free(talloc_ctx);
```

8.1 Пример использования библиотеки libdomain в программе на языке С

На странице https://github.com/libdomain/libdomain-c-sample приведён пример программы на языке С, которая использует библиотеку libdomain для выполнения операции поиска LDAP. Программа устанавливает соединение с сервером LDAP, выполняет поиск в указанном сервере каталога.

Программа:

```
#include <argp.h>
#include <libdomain/domain.h>
#include <libdomain/directory.h>
#include <libdomain/entry.h>
#include <libdomain/connection_state_machine.h>
#include <stdio.h>
#include <stdbool.h>
#include <talloc.h>

static char* LDAP_DIRECTORY_ATTRS[] = { "objectClass", NULL };

static void exit_callback(verto_ctx *ctx, verto_ev *ev)
{
(void) ctx;
(void) ev;

verto_break(ctx);
}
```

```
static enum OperationReturnCode connection on error(int rc, void*
unused a, void* connection)
(void) (unused a);
verto break(((ldap connection ctx t*)connection)->base);
error("Unable to perform operation!\n");
exit(EXIT FAILURE);
return RETURN CODE SUCCESS;
static void connection on update(verto ctx *ctx, verto ev *ev)
(void) (ctx);
struct ldap connection ctx t* connection = verto get private(ev);
if (connection->state machine->state == LDAP CONNECTION STATE RUN)
verto del (ev);
search (connection, "dc=domain, dc=alt", LDAP SCOPE SUBTREE,
"(objectClass=*)", LDAP DIRECTORY ATTRS, 0, NULL);
}
if (connection->state machine->state == LDAP CONNECTION STATE ERROR)
verto break(ctx);
error("Error encountered during bind!\n");
}
}
const char *argp program version = "1.0.0";
const char *argp program bug address =
"https://bugzilla.altlinux.org";
static char doc[] = "Libdomain get RootDSE sample.";
static char args_doc[] = "[HOSTNAME] [BINDDN] <USERNAME> <PASSWORD>
<USE SASL>";
static struct argp option options[] =
{ "host", 'h', "HOST", 0, "Host. Use protocol://adress:port format
e.g. ldap://dc.example.org:389."},
{ "user", 'u', "USER", 0, "User name."},
```

```
{ "pass", 'w', "PASS", 0, "Password."},
{ "sasl", 's', 0, 0, "Whether or not use SASL bind."},
{ "bind", 'b', "BIND", 0, "Bind dn. For
example: \"dc=example, dc=org\"."},
{ 0 }
};
struct arguments
char* hostname;
char* password;
char* username;
char* bind dn;
bool useSasl;
};
static error t parse opt(int key, char *arg, struct argp state *state)
struct arguments *arguments = state->input;
switch (key)
{
case 'h':
arguments->hostname = arg;
break;
case 'u':
arguments->username = arg;
break;
case 'w':
arguments->password = arg;
break;
case 's':
arguments->useSasl = true;
break;
case 'b':
arguments->bind dn = arg;
break;
case ARGP KEY ARG:
return 0;
default:
return ARGP ERR UNKNOWN;
}
return 0;
static struct argp argp = { options, parse opt, args doc, doc, NULL,
NULL, NULL };
```

```
int main(int argc, char **argv)
TALLOC CTX* talloc ctx = talloc new(NULL);
struct arguments arguments;
arguments.hostname = NULL;
arguments.username = NULL;
arguments.password = NULL;
arguments.bind dn = NULL;
arguments.useSasl = false;
argp_parse(&argp, argc, argv, 0, 0, &arguments);
if (arguments.hostname == NULL)
printf("Error: Missing required argument --host\n");
exit(EXIT FAILURE);
}
if (arguments.bind dn == NULL)
printf("Error: Missing required argument --bind\n");
exit(EXIT FAILURE);
const int update interval = 1000;
ld config t *config = NULL;
config = ld create config(talloc ctx, arguments.hostname, 0,
LDAP VERSION3, "dc=domain, dc=alt",
arguments.username, arguments.password, !arguments.useSasl, false,
arguments.useSasl, false,
update interval, "", "", "");
const int exit time = 10000;
LDHandle *handle = NULL;
ld init(&handle, config);
ld install default handlers(handle);
ld install handler (handle, connection on update, update interval);
ld install handler(handle, exit callback, exit time);
ld install error handler (handle, connection on error);
ld exec(handle);
ld free(handle);
```

```
talloc_free(talloc_ctx);
return 0;
}
```

Структура программы:

- функции обработки событий:
 - exit_callback вызывает событие завершения программы;
 - ∘ connection_on_error обрабатывает ошибки во время операций LDAP;
 - connection_on_update обрабатывает обновления состояния соединения и обрабатывает ошибки во время установки соединения;
- обработка опций:
 - parse_opt разбирает опции командной строки с использованием библиотеки argp;
- основная функция:
 - о при помощи функции talloc new создаётся новый контекст talloc;
 - о инициализируется структура arguments, которая служит для хранения аргументов командной строки;
 - при помощи функции argp_parse производится обработка аргументов командной строки;
 - происходит проверка обязательных аргументов host и bind_dn, если эти аргументы не найдены программа завершается;
 - создаётся структура для конфигурации для подключения к серверу LDAP,
 при помощи функции ld config;
 - инициализируется основной указатель библиотеки handle при помощи функции ld init;
 - о устанавливаются стандартные обработчики событий ld_install_default_handlers(handle);
 - о устанавливается обработчик с основной логикой программы: ld install handler(handle, connection on update, update interval);

- устанавливается обработчик, который выключает программу через 10 секунд: ld install handler(handle, exit callback, exit time);
- устанавливаются обработчики ошибок;
- запуск основного цикла событий с помощью ld exec;
- выполняется поиск;
- о очищаются ресурсы при помощи функций: ld_free(handle) и talloc_free(talloc_ctx);
- обработка ошибок:
 - ошибки, такие как невозможность выполнения операций LDAP, приводят к завершению программы с соответствующим сообщением об ошибке.
 Обработка ошибок реализована в функции connection_on_error. Однако обработка ошибок соединения происходит в функции connection on update.

Примечание. Программа выполняет LDAP-поиск при изменении состояния соединения на LDAP_CONNECTION_STATE_RUN. Объекты для поиска задаются в переменной LDAP_DIRECTORY_ATTRS.

Для компиляции программы необходимо:

- 1. Установить библиотеку libdomain:
- # apt-get install libdomain-devel libconfig-devel
 - 2. Клонировать пример:
- \$ git clone https://github.com/libdomain/libdomain-c-sample
 - 3. Скомпилировать программу:
- \$ cd libdomain-c-sample && mkdir build && cd build && cmake .. && make
 -j `nproc`

Программа принимает аргументы командной строки для указания параметров соединения с сервером LDAP и параметров поиска:

```
$ ./libdomain-c-sample --host ldap://dc.example.org:389 --user administrator --pass password --bind "dc=example,dc=org" --sasl Опции командной строки:
```

--host (-h) - сервер LDAP в формате «протокол://адрес:порт», например,«ldap://example.org:389»;

- --user (-u) имя пользователя LDAP;
- --pass (-w) пароль LDAP;
- --bind (-b) DN (Distinguished Name) для привязки к LDAP, например,
 «dc=example,dc=org»;
- --sasl (-s) включить использование SASL-привязки.

8.2 Пример использования библиотеки libdomain совместно с фреймворком Qt

На странице https://github.com/libdomain/libdomain-qt-sample приведён пример программы на языке С, которая использует библиотеку libdomain для выполнения операции поиска LDAP. Программа устанавливает соединение с сервером LDAP и выполняет запрос на поиск для получения записи RootDSE в указанном каталоговом сервере.

Программа состоит из следующих модулей:

MainWindow – класс, который инициализирует библиотеку libdomain. Следует обратить внимание, что новый цикл событий не запускается, а используется цикл событий Qt. Для этого ничего не нужно делать дополнительно, достаточно проинициализировать библиотеку:

```
#include <ldap.h>
#include <talloc.h>

extern "C"
{
    #include <libdomain/common.h>
    #include <libdomain/domain.h>
#include <libdomain/domain_p.h>
#include <libdomain/directory.h>
#include <libdomain/entry.h>
#include <libdomain/connection_state_machine.h>
}

class CallbackHelper : public QObject
{
        Q_OBJECT
public:
        explicit CallbackHelper(QObject* parent)
```

```
: QObject(parent)
    { }
signals:
    void ready();
};
CallbackHelper* helper = NULL;
void connection on update(verto ctx *ctx, verto ev *ev)
    Q UNUSED (ctx);
                         ldap connection ctx t* connection
static cast<ldap connection ctx t*>(verto get private(ev));
    if (connection->state machine->state == LDAP CONNECTION STATE RUN)
    {
        verto del(ev);
        if (helper)
            helper->ready();
    }
}
MainWindow::MainWindow(ConnectionSettings *settings, QWidget *parent)
    : QMainWindow(parent)
    , ui(new Ui::MainWindow)
{
    helper = new CallbackHelper(this);
    TALLOC CTX* talloc ctx = talloc new(NULL);
    const int update interval = 10;
    ld config t *config = NULL;
       config = ld create config(talloc ctx, settings->hostname, 0,
LDAP VERSION3, settings->bind dn,
                                          settings->username, settings-
>password, !settings->useSasl, false, settings->useSasl, false,
                                                       update interval,
talloc strdup(talloc ctx, ""), talloc strdup(talloc ctx, ""),
talloc_strdup(talloc ctx, ""));
    LDHandle *handle = NULL;
    ld init(&handle, config);
    ld install default handlers(handle);
    ld install handler (handle, connection on update, update interval);
```

```
ui->setupUi(this);

connect(helper, &CallbackHelper::ready, [&, handle]()
{
    ui->tableView->setModel(new AttributesModel(handle, this));
});
```

}

— AttributesModel — класс унаследованный от QStandardItemModel. Данный класс осуществляет основную работу. Он отправляет запрос к LDAP-серверу, получая от него список атрибутов записи RootDSE. В конструкторе создаётся поисковый запрос для libdomain и запрашивается список атрибутов при помощи функции search_callback. Как только search_callback вызовет сигнал AttributesModelPrivate::ready, начинается заполнение модели данными. Предполагается, что к этому моменту уже есть проинициализированный указатель библиотеки ldhandle и соединение уже установлено.

```
d->handle = ldhandle;
    privateData = d.get();
    search (d->handle->connection ctx,
           LDAP SCOPE BASE,
           NULL.
           const cast<char**>(LDAP ATTRS),
           search callback);
    connect(d.get(), &AttributesModelPrivate::ready, [&]()
        for (size t i = 0; i < d->attributes.size(); ++i)
            QStandardItem* nameItem = new QStandardItem();
            nameItem->setText(d->attributes[i].name);
            QStandardItem* valueItem = new QStandardItem();
            valueItem->setText(d->attributes[i].values.join(";"));
            this->appendRow({nameItem, valueItem});
        }
    });
```

 ConnectionDialog – содержит диалог настроек подключения. При успешном заполнении он создаёт структуру ConnectionSettings; - ConnectionSettings - содержит настройки подключения такие как: сервер, имя пользователя, пароль, bind_dn, использование интерактивного подключения.

Для компиляции программы необходимо:

1. Установить библиотеку libdomain:

apt-get install libdomain-devel libconfig-devel cmake rpm-build qt5base-devel glib2-devel

2. Клонировать пример:

\$ git clone https://github.com/libdomain/libdomain-qt-sample

3. Скомпилировать программу:

```
$ cd libdomain-qt-sample && mkdir build && cd build && cmake .. &&
make -j `nproc`
```

Запуск программы из каталога libdomain-qt-sample:

```
$ cd build && ./libdomain-qt-sample
```

Будет открыто диалоговое окно (рис. 9.), где пользователь может указать параметры подключения к серверу LDAP. Например, чтобы подключиться к серверу LDAP на localhost с портом 389 необходимо указать:

```
Hostname: ldap://localhost
Port: 389
```

Примечание. В примере предполагается, что у пользователя есть сервер OpenLDAP, работающий на локальном хосте на порту 389 с simple authentication, для него не требуется билет Kerberos.

Примечание. Samba и Windows Active Directory, в зависимости от конфигурации, могут поддерживать аутентификацию Kerberos. Если сервер поддерживает GSSAPI и Kerberos, необходимо установить отметку в поле «Interactive bind/SASL/GSSAPI». В этом случае также может потребоваться сгенерировать билет Kerberos.

Основное окно программы показано на рис. 10.



Рисунок 9. Диалоговое окно с запросом параметров подключения




Рисунок 10. Основное окно программы

8.3 Пример использования библиотеки libdomain совместно с PowerShell

Ha странице https://github.com/libdomain/libdomain-powershell-sample приведён пример использования библиотеки libdomain совместно с PowerShell.

Программа состоит из следующих модулей:

1. LibDomain.dll. Обёртка для нативной библиотеки libdomain_wrapper.so, которая предоставляет возможность импорта функций из нативной библиотеки. Исходные коды для этого модуля находятся в каталоге src.

```
using System;
using System.Runtime.InteropServices;

namespace LibDomain
{
    public class Native
    {
        [DllImport("libdomain_wrapper.so")]
            public static extern int get_root_dse();
        }
}
```

2. libdomain_wapper.so. Этот модуль загружает libdomain и предоставляет функцию get_root_dse. Эта функция затем вызывается из LibDomain.dll.

```
Модуль находится в каталоге native:
```

```
#include <libdomain/common.h>
#include <libdomain/domain.h>
#include <libdomain/directory.h>
#include <libdomain/entry.h>
#include <libdomain/connection state machine.h>
#include <stdio.h>
#include <stdbool.h>
#include <talloc.h>
static char* LDAP DIRECTORY ATTRS[] = { "*", "+", NULL };
static void exit callback(verto ctx *ctx, verto ev *ev)
    (void) ctx;
    (void) ev;
    verto break(ctx);
}
static enum OperationReturnCode connection on error(int rc, void*
unused a, void* connection)
{
    (void) (unused a);
    verto break(((ldap connection ctx t*)connection)->base);
```

```
fprintf(stderr, "Unable to perform operation!\n");
    exit(EXIT FAILURE);
    return RETURN CODE SUCCESS;
}
static void connection on update(verto ctx *ctx, verto ev *ev)
{
    (void) (ctx);
    struct ldap connection ctx t* connection = verto get private(ev);
    if (connection->state machine->state == LDAP CONNECTION STATE RUN)
       verto del(ev);
        search (connection, "", LDAP SCOPE BASE,
               "(objectClass=*)", LDAP DIRECTORY ATTRS, 0, NULL);
    }
  if (connection->state machine->state == LDAP CONNECTION STATE ERROR)
       verto break(ctx);
        fprintf(stderr, "Error encountered during bind!\n");
    }
}
int get root dse()
    TALLOC CTX* talloc ctx = talloc new(NULL);
    char *ldap server = "ldap://127.0.0.1:3890";
    char *ldap_username = "admin";
    char *ldap password = "password";
    char *ldap bind dn = "dc=domain,dc=alt";
    const int update interval = 1000;
    ld config t *config = NULL;
           config = ld create config(talloc ctx, ldap server,
                                                                      0,
LDAP VERSION3, ldap bind dn,
                                    ldap username, ldap password, true,
false, false, true,
                              update interval, "", "", "");
```

```
const int exit_time = 10000;

LDHandle *handle = NULL;
ld_init(&handle, config);

ld_install_default_handlers(handle);
ld_install_handler(handle, connection_on_update, update_interval);
ld_install_handler(handle, exit_callback, exit_time);
ld_install_error_handler(handle, connection_on_error);

ld_exec(handle);

ld_free(handle);

talloc_free(talloc_ctx);

return 0;
}
```

3. Сценарий PowerShell. Сценарий импортирует LibDomain.dll и вызывает [LibDomain.Native]::get_root_dse() из него. Сценарий находится в каталоге module:

```
using namespace System. Management. Automation
$importModule
                 =
                      Get-Command
                                      -Name
                                               Import-Module
                                                                -Module
Microsoft.PowerShell.Core
                  ([IO.Path]::Combine($PSScriptRoot, '..',
&$importModule
                                                                  'bin',
'LibDomain.dll')) -ErrorAction Stop
Function Get-RootDSE {
    <#
    .SYNOPSIS
    Gets the RootDSE from LDAP server.
    $rootDSE = [LibDomain.Native]::get root dse()
}
```

Для построения библиотеки libdomain с модулями PowerShell необходимо выполнить следующие шаги:

1. Установить PowerShell.

На дистрибутивах «Альт» достаточно установить пакет powershell:

```
# apt-get install powershell
```

На других дистрибутивах можно скачать пакет для требуемого дистрибутива с официальной страницы выпусков PowerShell на GitHub (https://github.com/PowerShell/PowerShell/releases) и установить пакет, следуя инструкциям по установке, предоставленным для конкретного дистрибутива.

2. Настроить среду .NET и необходимые SDK.

На дистрибутивах «Альт» достаточно установить пакет dotnet-sdk-7.0:

```
# apt-get install dotnet-sdk-7.0
```

На других дистрибутивах можно скачать SDK .NET для Linux с официальной страницы загрузки .NET (https://dotnet.microsoft.com/en-us/download) и установить SDK .NET для Linux, следуя дополнительным инструкциям по установке, предоставленным для конкретного дистрибутива.

3. Выполнить построение нативного модуля.

Для построения нативного модуля для libdomain необходимо выполнить следующие команды:

```
# apt-get install git libdomain-devel libconfig-devel cmake rpm-build
glib2-devel
```

4. Построить модуль на С#.

Построение модуля на C# для PowerShell включает использование .NET SDK. Базовый план:

```
$ cd ../../src && dotnet build
```

5. Объединить модули.

После построения нативного и С# модулей, возможно, потребуется их объединить. Для этого необходимо скопировать бинарные модули в папку bin:

```
# cd .. && cp native/build/libdomain_wrapper.so ./bin/ && cp
src/bin/Debug/net7.0/LibDomain.dll ./bin/
```

Примечание. В примере предполагается, что у пользователя есть сервер OpenLDAP, работающий на локальном хосте на порту 389 с simple authentication. В целях упрощения примера данные для подключения содержатся в файле native/main.c, для работы со своим LDAP сервером их можно изменить.

Для запуска сценариев следует запустить PowerShell:

powershell

И выполнить команды (рис. 11):

```
Import-Module ./module/LibDomain.psm1
Get-RootDSE
```

^{\$} git clone https://github.com/libdomain/libdomain-powershell-sample
&& cd libdomain-powershell-sample

^{\$} cd native && mkdir build && cd build && cmake .. && make -j `nproc`

```
user@alt-linux-host: /home/user/Develop/libdomain-powershell-sample
 Файл Правка Вид Поиск Терминал Помощь
PS /home/user/Develop/libdomain-powershell-sample> Import-Module ./module/LibDomain.psm1
PS /home/user/Develop/libdomain-powershell-sample> Get-RootDSE
Info: Connection [%] - transition from state: LDAP_CONNECTION_STATE_INIT to state: LDAP_CONNECTION_STATE_TRANSPORT_READY
Info: Connection [%] - transition from state: LDAP_CONNECTION_STATE_TRANSPORT_READY to state: LDAP_CONNECTION_STATE_DETECT_DIRECTORY
 Info: Processing message #1
Info: Message - connection_bind_on_read - message success!
Error: Error - ldap_result failed - op code: 0 - code: 0
Info: Connection [%] - transition from state: LDAP_CONNECTION_STATE_DETECT_DIRECTORY to state: LDAP_CONNECTION_STATE_DETECT_DIRECTORY
Info: Processing message #2
Warning: Warning - Pending message with id 2!
Info: Processing message #2
Info: Directory type is OpenLDAP
Info: Directory type is OpenLDAP
Info: Connection [%] - transition from state: LDAP_CONNECTION_STATE_DETECT_DIRECTORY to state: LDAP_CONNECTION_STATE_RUN
Info: Processing message #3
Warning: Warning - Pending message with id 3!
Info: Processing message #3
Info: Processing message #3
Info: Handle -1945651104
Search result - entry dn:
supportedFeatures: 1.3.6.1.4.1
supportedFeatures: 1.3.6.1.4.1.4203.1.5.1
supportedFeatures: 1.3.6.1.4.1.4203.1.5.2
supportedFeatures: 1.3.6.1.4.1.4203.1.5.3
supportedFeatures: 1.3.6.1.4.1.4203.1.5.4
supportedFeatures: 1.3.6.1.4.1.4203.1.5.5
structuralObjectClass: OpenLDAProotDSE
supportedSASLMechanisms: SRP
supportedSASLMechanisms: SCRAM-SHA-1
supportedSASLMechanisms: GS2-KRB5
supportedSASLMechanisms: GS2-IAKERB
 supportedSASLMechanisms: DIGEST-MD5
supportedSASLMechanisms: OTP
supportedSASLMechanisms: CRAM-MD5
supportedSASLMechanisms: NTLM
 supportedLDAPVersion: 3
subschemaSubentry: cn=Subschema
namingContexts: dc=domain,dc=alt
objectClass: top
objectClass: OpenLDAProotDSE
```

Рисунок 11. Запуск сценария PowerShell

9 Инструкция по разворачиванию стенда для тестирования

Схема стенда представлена на рис. 12. В качестве сервера может выступать как OpenLDAP, так и Samba и MS AD. В случае Samba и MS AD клиент может быть не введён в домен, но обязан уметь получать билеты Kerberos от сервера.



Рисунок 12. Схема стенда

Примечание. На текущий момент библиотека поддерживает только протокол IPv4.

9.1 Пример настройки контроллера домена (Samba AD DC)

Параметры домена:

— домен AD – domain.alt;

- сервер AD (OC ALT) dc0.domain.alt (192.168.0.148);
- клиент (OC ALT) client.domain.alt;
- имя пользователя-администратора Administrator;
- пароль администратора password145Qw.

9.1.1 Установка ОС «Альт Сервер» 10.х

Ссылка для скачивания ОС: https://www.basealt.ru/alt-server/download. Инструкция по установке ОС:

https://docs.altlinux.org/ru-RU/alt-server/10.1/html/alt-server/install-distro.html

9.1.2 Разворачивание сервера Samba AD DC

В примере IP-адрес сервера Samba AD DC: 192.168.0.148.

Для установки Samba AD DC выполняются следующие шаги:

- 1. Установить пакеты task-samba-dc и libsasl2-plugin-gssapi (нужен для работы библиотеки libdomain):
- # apt-get install task-samba-dc libsas12-plugin-gssapi
 - 2. Остановить конфликтующие службы krb5kdc и slapd, а также bind:
- # for service in smb nmb krb5kdc slapd bind; do chkconfig \$service
 off; service \$service stop; done
 - 3. Очистить базы и конфигурацию Samba:

```
# rm -f /etc/samba/smb.conf
```

rm -rf /var/lib/samba

rm -rf /var/cache/samba

- # mkdir -p /var/lib/samba/sysvol
 - 4. Установить имя домена. Имя домена, для разворачиваемого DC, должно состоять минимум из двух компонентов, разделённых точкой. При этом должно быть установлено правильное имя узла и домена для сервера. Для этого в файл /etc/sysconfig/network необходимо добавить строку:

HOSTNAME=dc0.domain.alt

И выполнить команды:

hostnamectl set-hostname dc0.domain.alt

- # domainname domain.alt
 - 5. Для корректного функционирования домена в файле /etc/resolv.conf должна присутствовать строка:

nameserver 127.0.0.1

Ecли этой строки в файле /etc/resolv.conf нет, то в конец файла /etc/resolvconf.conf следует добавить строку:

name servers='127.0.0.1'

и перезапустить сервис resolvconf:

- # resolvconf -u
 - 6. Создать домен domain.alt с паролем администратора password145Qw:
- # samba-tool domain provision --realm=domain.alt --domain=domain -adminpass='password145Qw' --dns-backend=SAMBA_INTERNAL --option="dns
 forwarder=8.8.8.8" --server-role=dc

где

- --realm область Kerberos (LDAP), и DNS имя домена;
- --domain имя домена (имя рабочей группы);
- --adminpass пароль основного администратора домена;
- --server-role тип серверной роли.
- 7. Запустить службы:
- # systemctl enable --now samba
 - 8. Настроить Kerberos. В момент создания домена Samba конфигурирует шаблон файла krb5.conf для домена в каталоге /var/lib/samba/private/. Заменить этим файлом файл, находящийся в каталоге /etc/:
- # cp /var/lib/samba/private/krb5.conf /etc/krb5.conf
 - 9. Проверить работоспособность домена:
 - просмотр общей информации о домене:

samba-tool domain info 127.0.0.1

Forest : domain.alt

Domain : domain.alt

Netbios domain : DOMAIN

DC name : dc0.domain.alt

DC netbios name : DC0

Server site : Default-First-Site-Name
Client site : Default-First-Site-Name

- убедиться в наличии nameserver 127.0.0.1 в /etc/resolv.conf:

host domain.alt

domain.alt has address 192.168.0.148

- проверить имена хостов:

```
# host -t SRV _kerberos._udp.domain.alt.
```

_kerberos._udp.domain.alt has SRV record 0 0 88 dc0.domain.alt.

host -t SRV ldap. tcp.domain.alt.

_ldap._tcp.domain.alt has SRV record 0 100 389 dc0.domain.alt.

host -t A dc0.domain.alt.

dc0.domain.alt has address 192.168.0.148

— проверка Kerberos (имя домена должно быть в верхнем регистре):

kinit administrator@DOMAIN.ALT

Примечание. Если имена не находятся, необходимо проверить выключение службы named.

10.Создать скрипт заполнения Samba тестовыми данными start-samba.sh со следующим содержимым:

#!/bin/bash

```
echo 'password145Qw!' | kinit administrator@DOMAIN.ALT || :

samba-tool user create test_delete_user secretPWD123! --given-
name=test --surname=delete --mail-address=test.user.delete@domain.alt
--login-shell=/bin/bash -k yes
samba-tool user create test_mod_user secretPWD123! --given-name=test
--surname=mod --mail-address=test.user.mod@domain.alt
--login-shell=/bin/bash -k yes
samba-tool user create test_rename_user secretPWD123! --given-
name=test --surname=rename --mail-address=test.user.rename@domain.alt
--login-shell=/bin/bash -k yes
```

```
samba-tool user create test search user secretPWD123! -- given-
name=test --surname=search --mail-address=test.user.search@domain.alt
--login-shell=/bin/bash -k yes
samba-tool user create test block user secretPWD123! --given-name=test
--surname=block --mail-address=test.user.block@domain.alt --login-
shell=/bin/bash -k yes
samba-tool ou create "ou=test delete ou,dc=domain,dc=alt" --
description="Test OU delete" -k yes
samba-tool ou create "ou=test rename ou,dc=domain,dc=alt" --
description="Test OU rename" -k yes
samba-tool ou create "ou=test mod ou,dc=domain,dc=alt" --
description="Test OU mod" -k yes
samba-tool group add test delete group -k yes
samba-tool group add test rename group -k yes
samba-tool group add test mod group -k yes
samba-tool computer create test rename c --description="Test computer
rename" -k yes
samba-tool computer create test mod c --description="Test computer
modification" -k yes
samba-tool computer create test delete c --description="Test computer
delete" -k yes
  11. Запустить скрипт:
# chmod +x start-samba.sh
# ./start-samba .sh
  12. Создать скрипт генерации сертификатов generate cert.sh со следующим
     содержимым:
#!/bin/bash
set -euxo pipefail
```

Генерация ключа СА с использованием RSA, длина ключа 4096 бит

CERT PATH="\${1:-/var/lib/samba/private/tls}"

```
openssl genrsa -out "${CERT PATH}/ca.key" 4096
# Генерация root сертификата, со сроком действия 1 год. Необходимо
указать CN, это должно быть полное доменное имя домена в верхнем
регистре.
openssl req -new -x509 -nodes -days 365 -key "${CERT PATH}/ca.key" -
out "${CERT PATH}/ca.pem" -subj "/O=Test Inc/OU=Samba CA
Cert/CN=domain.alt"
# Генерация ключа
openssl genrsa -out "${CERT PATH}/dc0.domain.alt.key" 4096
# Запрос сертификата CSR
openssl req -new -sha256 -key "${CERT PATH}/dc0.domain.alt.key" -subj
"/O=Test Inc/OU=Samba CA Cert/CN=dc0.domain.alt" -out
"${CERT PATH}/dc0.domain.alt.csr"
# Подпись сертификата
openssl x509 -req -in "${CERT PATH}/dc0.domain.alt.csr" -CA "$
{CERT PATH}/ca.pem" -CAkey "${CERT PATH}/ca.key" -CAcreateserial -out
"${CERT PATH}/dc0.domain.alt.pem" -days 365
# Проверка сертификата
openssl verify -CAfile "${CERT PATH}/ca.pem"
"${CERT PATH}/dc0.domain.alt.pem"
# Генерация сертификата для клиента
openssl genrsa -out "${CERT PATH}/client.domain.alt.key" 4096
# Запрос сертификата CSR
openssl req -new -sha256 -key "${CERT PATH}/client.domain.alt.key" -
subj "/O=Test Inc/OU=Samba CA Cert/CN=client.domain.alt" -out "$
{CERT PATH}/client.domain.alt.csr"
# Подпись сертификата СА ключом
openssl x509 -req -in "${CERT PATH}/client.domain.alt.csr" -CA "$
{CERT PATH}/ca.pem" -CAkey "${CERT PATH}/ca.key" -CAcreateserial -out
"${CERT PATH}/client.domain.alt.pem" -days 365
# Проверка сертификата
openssl verify -CAfile "${CERT PATH}/ca.pem"
"${CERT PATH}/client.domain.alt.pem"
```

13. Запустить скрипт генерации сертификатов:

```
# chmod +x generate_cert.sh
# mkdir -p /certs && ./generate cert.sh /certs
```

14. Настроить Samba на использование сертификатов. Для этого в файле конфигурации (/etc/samba/smb.conf) в разделе [global] указать следующие параметры:

```
tls enabled = yes
tls keyfile = /certs/dc0.domain.alt.key
tls certfile = /certs/dc0.domain.alt.pem
tls cafile = /certs/ca.pem
```

9.2 Пример настройки сервера LDAP

Параметры домена:

- домен domain.alt;
- сервер LDAP (OC ALT) dc0.domain.alt;
- клиент (OC ALT) client.domain.alt.

Для установки и настройки сервера LDAP выполняются следующие шаги:

- 1. Установить пакеты openIdap-servers openIdap-clients:
- # apt-get install openIdap-servers openIdap-clients
 - 2. Создать скрипт генерации сертификатов generate_cert.sh со следующим содержимым:

```
#!/bin/bash
set -euxo pipefail

CERT_PATH="${1:-/var/lib/samba/private/tls}"

# Генерация ключа CA с использованием RSA, длина ключа 4096 бит openssl genrsa -out "${CERT_PATH}/ca.key" 4096

# Генерация root сертификата, со сроком действия 1 год. Необходимо указать CN, это должно быть полное доменное имя домена в верхнем perистре.

openssl req -new -x509 -nodes -days 365 -key "${CERT_PATH}/ca.key" - out "${CERT_PATH}/ca.pem" -subj "/O=Test Inc/OU=Samba CA
Cert/CN=domain.alt"
```

```
# Генерация ключа
openssl genrsa -out "${CERT PATH}/dc0.domain.alt.key" 4096
# Запрос сертификата CSR
openssl req -new -sha256 -key "${CERT PATH}/dc0.domain.alt.key" -subj
"/O=Test Inc/OU=Samba CA Cert/CN=dc0.domain.alt" -out
"${CERT PATH}/dc0.domain.alt.csr"
# Подпись сертификата
openssl x509 -req -in "${CERT PATH}/dc0.domain.alt.csr" -CA "$
{CERT PATH}/ca.pem" -CAkey "${CERT PATH}/ca.key" -CAcreateserial -out
"${CERT PATH}/dc0.domain.alt.pem" -days 365
# Проверка сертификата
openssl verify -CAfile "${CERT PATH}/ca.pem"
"${CERT PATH}/dc0.domain.alt.pem"
# Генерация сертификата для клиента
openssl genrsa -out "${CERT PATH}/client.domain.alt.key" 4096
# Запрос сертификата CSR
openssl req -new -sha256 -key "${CERT PATH}/client.domain.alt.key" -
subj "/O=Test Inc/OU=Samba CA Cert/CN=client.domain.alt" -out "$
{CERT PATH}/client.domain.alt.csr"
# Подпись сертификата СА ключом
openssl x509 -req -in "${CERT PATH}/client.domain.alt.csr" -CA "$
{CERT PATH}/ca.pem" -CAkey "${CERT PATH}/ca.key" -CAcreateserial -out
"${CERT PATH}/client.domain.alt.pem" -days 365
# Проверка сертификата
openssl verify -CAfile "${CERT PATH}/ca.pem"
"${CERT PATH}/client.domain.alt.pem"
  3. Запустить скрипт генерации сертификатов:
# chmod +x generate cert.sh
# mkdir -p /certs && ./generate cert.sh /certs
  4. Создать файл конфигурации OpenLDAP slapd.conf со следующим
     содержимым:
# See slapd.conf(5) for details on configuration options.
#
```

```
# [ GLOBAL SETTINGS ]
# Default schemas
include /etc/openldap/schema/core.schema
include /etc/openldap/schema/cosine.schema
include /etc/openldap/schema/inetorgperson.schema
include /etc/openldap/schema/openldap.schema
include /etc/openldap/schema/nis.schema
# Password policy
include /etc/openldap/schema/ppolicy.schema
# ALT Domain schemas
include /etc/openldap/schema/samba4.schema
# Set pid file
pidfile /tmp/slapd.pid
# Loading MDB database and Sync Provider
# See slapo-syncprov(5) and slapd.backends(5) for more details.
moduleload back mdb.la
moduleload syncprov.la
moduleload ppolicy.la
database mdb
suffix "dc=domain,dc=alt"
rootdn "cn=admin,dc=domain,dc=alt"
rootpw password
overlay ppolicy
ppolicy default "cn=default, ou=policies, dc=domain, dc=alt"
ppolicy_use_lockout
directory /tmp/ldap
```

```
# This option configures one or more hashes to be used in generation
of user passwords
# {CLEARTEXT} indicates that the new password should be added to
userPassword as clear text.
password-hash {CLEARTEXT}
# SASL Auth
# SASL Users authenticate against the following
# meta DNs in the LDAP tree:
# With a SASL Realm:
# uid=<username>, cn=<realm>, cn=<mechanism>, cn=auth
# Without a SASL Realm:
# uid=<username>, cn=<mechanism>, cn=auth
# Map the meta DN to a real dn using authz-regexp.
# See slapauth(8) for more details on SASL authentication.
#
authz-regexp
 uid=admin, cn=[^,]*, cn=auth
  cn=admin, dc=domain, dc=alt
authz-regexp
 uid=([^,]*),cn=[^,]*,cn=auth
  uid=$1,ou=people,dc=domain,dc=alt
TLSCACertificateFile /certs/ca.pem
TLSCertificateFile /certs/dc0.domain.alt.pem
TLSCertificateKeyFile /certs/dc0.domain.alt.key
```

5. Создать файл тестовых данных domain.alt.ldif со следующим содержимым:

dn: dc=domain,dc=alt

objectClass: organization

objectClass: dcObject

dc: domain

o: alt

dn: ou=users,dc=domain,dc=alt

objectClass: top

objectClass: organizationalUnit

ou: users

description: Central location for users

dn: ou=groups,dc=domain,dc=alt

objectClass: top

objectClass: organizationalUnit

ou: groups

description: Central location for groups

dn: ou=equipment, dc=domain, dc=alt

objectClass: top

objectClass: organizationalUnit

ou: equipment

description: Central location for computers

dn: ou=policies, dc=domain, dc=alt

objectClass: top

objectClass: organizationalUnit

ou: policies

description: Central location for policies

dn: cn=default,ou=policies,dc=domain,dc=alt

cn: default

objectClass: organizationalRole

objectClass: pwdPolicy

pwdAttribute: userPassword

pwdMinLength: 12
pwdCheckQuality: 2

pwdcheckquarity. ...
pwdMaxFailure: 10
pwdLockout: TRUE

pwdLockoutDuration: 600

pwdInHistory: 5

pwdMustChange: TRUE

dn: ou=test delete ou,dc=domain,dc=alt

objectClass: top

objectClass: organizationalUnit

ou: test delete ou

description: OU for deletion testing

dn: ou=test rename ou,dc=domain,dc=alt

objectClass: top

objectClass: organizationalUnit

ou: test rename ou

description: OU for rename testing

dn: ou=test mod ou,dc=domain,dc=alt

objectClass: top

objectClass: organizationalUnit

ou: test mod ou

description: OU for modififcation testing

dn: cn=test delete group,ou=groups,dc=domain,dc=alt

objectClass: top

objectClass: posixGroup

cn: test delete group

gidNumber: 0

dn: cn=test rename group, ou=groups, dc=domain, dc=alt

objectClass: top

objectClass: posixGroup

cn: test_rename_group

gidNumber: 1

dn: cn=test_mod_group,ou=groups,dc=domain,dc=alt

objectClass: top

objectClass: posixGroup

cn: test mod group

gidNumber: 1

dn: cn=test_delete_user,ou=users,dc=domain,dc=alt

uid: test_delete_user

gecos: test_delete_user

objectClass: top

objectClass: account

objectClass: posixAccount

objectClass: shadowAccount

userPassword: {SSHA}RsAMqOI3647qg1gAZF3x2BKBnp0sEVfa

shadowLastChange: 15140

shadowMin: 0

shadowMax: 99999
shadowWarning: 7

loginShell: /bin/false

uidNumber: 801
gidNumber: 801

homeDirectory: /home/test delete user

dn: cn=test mod user,ou=users,dc=domain,dc=alt

uid: test_mod_user

gecos: test mod user

objectClass: top

objectClass: account

objectClass: posixAccount
objectClass: shadowAccount

userPassword: {SSHA}RsAMqOI3647qq1qAZF3x2BKBnp0sEVfa

shadowLastChange: 15140

shadowMin: 0

shadowMax: 99999
shadowWarning: 7

loginShell: /bin/false

uidNumber: 801
gidNumber: 801

homeDirectory: /home/test mod user

dn: cn=test_rename_user,ou=users,dc=domain,dc=alt

uid: test_rename_user

gecos: test_rename_user

objectClass: top

objectClass: account

objectClass: posixAccount

objectClass: shadowAccount

userPassword: {SSHA}RsAMqOI3647qg1gAZF3x2BKBnp0sEVfa

shadowLastChange: 15140

shadowMin: 0

shadowMax: 99999
shadowWarning: 7

loginShell: /bin/false

uidNumber: 801
gidNumber: 801

homeDirectory: /home/test rename user

dn: cn=test search user, ou=users, dc=domain, dc=alt

uid: test search user

gecos: test search user

objectClass: top

objectClass: account

objectClass: posixAccount

objectClass: shadowAccount

userPassword: {SSHA}RsAMqOI3647qq1qAZF3x2BKBnp0sEVfa

shadowLastChange: 15140

shadowMin: 0

shadowMax: 99999
shadowWarning: 7

loginShell: /bin/false

uidNumber: 801
gidNumber: 801

homeDirectory: /home/test search user

dn: cn=test_block_user,ou=users,dc=domain,dc=alt

uid: test_block_user

gecos: test block user

objectClass: top

objectClass: account

objectClass: posixAccount
objectClass: shadowAccount

userPassword: {SSHA}gVK8WC9YyFT1gMsQHTGCgT3sSv5zYWx0

shadowLastChange: 15140

shadowMin: 0

shadowMax: 99999
shadowWarning: 7

loginShell: /bin/false

uidNumber: 801
gidNumber: 801

homeDirectory: /home/test_block_user

dn: cn=test_rename_computer,ou=equipment,dc=domain,dc=alt

objectClass: top

objectClass: device

cn: test rename computer

description: Some brand of computer

seeAlso: dc=domain,dc=alt
serialnumber: 1-77-23-13

1: Room 17

owner: cn=john smith,ou=people,dc=domain,dc=alt

```
ou: equipment
dn: cn=test mod computer, ou=equipment, dc=domain, dc=alt
objectClass: top
objectClass: device
cn: test mod computer
description: Some brand of computer
seeAlso: dc=domain,dc=alt
serialnumber: 1-77-23-17
1: Room 17
owner: cn=john smith,ou=people,dc=domain,dc=alt
ou: equipment
dn: cn=test delete computer,ou=equipment,dc=domain,dc=alt
objectClass: top
objectClass: device
cn: test delete computer
description: Some brand of computer
seeAlso: dc=domain,dc=alt
serialnumber: 1-77-23-18
1: Room 17
owner: cn=john smith,ou=people,dc=domain,dc=alt
ou: equipment
  6. Создать скрипт заполнения OpenLDAP тестовыми данными start-ldap.sh
     со следующим содержимым:
#!/bin/bash
mkdir /tmp/ldap
slapd -d any -h "ldap://0.0.0.0:3890/ ldaps://0.0.0.0:6360" -f
./slapd.conf 2>&1 > /tmp/slapd.log &
i=0
while [ $i -le 15 ]
```

```
do
if ldapadd -x -f ./domain.alt.ldif -H ldap://127.0.0.1:3890 -D
"cn=admin,dc=domain,dc=alt" -w password; then
break
else
sleep 2
i=$(($i+1))
fi
done
if [ $? -ne 0 ]; then
echo "Error while configuring slapd service!"
cat /tmp/slapd.log
exit 1
fi
  7. Запустить скрипт:
# chmod +x start-ldap.sh
# ./start-ldap.sh
```

9.3 Настройка узла с libdomain

Все действия выполняются на узле (192.168.0.152).

Для установки libdomain на машину с ОС «Альт» следует установить пакеты libdomain libdomain-tests:

```
# apt-get install libdomain libdomain-tests
```

Если libdomain устанавливается на машину с другим дистрибутивом, необходимо выполнить следующие команды:

```
$ git clone https://github.com/libdomain/libdomain.git
$ cd libdomain && mkdir build && cd build && cmake .. && make -j
`nproc`
```

Примечание. Для установки libdomain из исходных текстов на машине предварительно должны быть установлены git и инструменты компиляции. Например, на машине с ОС «Альт» должны быть установлены следующие пакеты:

apt-get install git cmake make gcc boost-devel pam_ldap nss_ldap
openldap-servers libldb-devel libldap-devel glib2-devel libxml2-devel
libpcre-devel libverto-devel libconfig-devel ragel libsasl2-devel

Установить имя домена для клиента:

hostnamectl set-hostname client.domain.alt

Добавить запись в /etc/hosts o сервере LDAP:

```
# echo '<IP> dc0.domain.alt' >>/etc/hosts где <IP> — адрес сервера.
```

Для теста конфигурации следует создать файл config.ini, со следующим содержимым:

```
host = "ldap://dc0.domain.alt"
base_dn = "dc=domain,dc=alt"

username = "admin"
password = "password"

timeout = 1000
protocol_version = 3

ca_cert_file = "CA.cert"
cert_file = "dc0.domain.alt.cert"
key_file = "dc0.domain.alt.key"

simple_bind = false

use_tls = true
use_sasl = true
use_anon = false
```

Для проверки TLS-подключения необходимо сертификаты, сгенерированные для клиента, скопировать с сервера и разместить их в каталоге /certs.

Примечание. Корневой сертификат (СА) должен быть одинаковым на сервере и клиенте.

У пользователя, от которого запускаются тесты, должен быть доступ на

чтение файлов из директории /certs:

```
# chmod o+r /certs/*
```

Если клиент не введён в домен Samba (или MS AD), то необходимо настроить возможность получения билета Kerberos от сервера:

1. Установить пакет krb5-kinit:

```
# apt-get install krb5-kinit
```

2. Создать файл настроек /etc/krb5.conf. В файле должно быть указано имя домена(domain realm):

```
[logging]
kdc = FILE:/var/log/kdc.log
admin server = FILE:/var/log/kadmin.log
default = FILE:/var/log/krb5.log
[libdefaults]
dns lookup kdc = true
dns lookup realm = false
ticket lifetime = 24h
renew lifetime = 7d
forwardable = true
rdns = false
default realm = DOMAIN.ALT
[realms]
DOMAIN.ALT = {
default domain = domain.alt
}
[domain realm]
domain.alt = DOMAIN.ALT
```

3. В файле resolv.conf первым DNS-сервером, к которому обращается клиент, должен быть указан DNS домена и настроен search. Пример файла с настройками (/etc/net/ifaces/<имя интерфейса>/resolv.conf):

```
search domain.alt
```

nameserver 192.168.0.148 nameserver 8.8.8.8

- 4. Запросить билет можно, выполнив команду:
 - \$ kinit administrator@DOMAIN.ALT

где:

- administrator имя пользователя, для которого запрашивается билет;
- DOMAIN.ALT domain realm заглавными буквами.
- 5. Проверить полученный билет можно, выполнив команду klist.

9.4 Запуск тестов

Для запуска тестов samba/AD нужно указать переменные:

- LDAP SERVER=ldap://dc0.domain.alt:389
- LDAPS SERVER=ldaps://dc0.domain.alt:636
- LDAP CA CERT=/certs/ca.pem
- DIRECTORY TYPE=AD
- VALID_CONFIG_FILE=/<путь к файлу>/config.ini
 Для запуска тестов OpenLDAP нужно указать переменные:
- LDAP_SERVER=ldap://<ipv4 хоста>:3890
- LDAPS_SERVER=ldaps://dc0.domain.alt:6360
- LDAP_CA_CERT=/certs/ca.pem
- DIRECTORY_TYPE=OpenLDAP
- VALID_CONFIG_FILE=/<путь к файлу>/config.ini
 Для запуска TLS-тестов нужно указать переменные:
- LDAP_CA_CERT=/certs/ca.pem
- LDAP_KEY=/certs/client.domain.alt.key
- LDAP_CERT=/certs/client.domain.alt.pem
 Примеры запуска тестов:
- подключение, использующее TLS аутентификацию:
- \$ test.tls
 - анонимное подключение:

- \$ test.anonymous
 - создание нового пользователя:
- \$ test.add_user
 - удаление компьютера:
- \$ test.delete_computer