

Elektronische Eigenschaften von Festkörpern I

Das freie Elektronengas
Elektronenanteil der spezifischen Wärme
Elektrische und thermische Leitfähigkeit von
Metallen

Bandstruktur Kupfer

7. Elektronische Bänder in Festkörpern





Freies Elektronengas


Näherungen:

- Einelektronen-Zustände
- keine Wechselwirkung mit Ionenrümpfen (Quasikontinuum)
- Kastenpotential


Ergebnisse:

- spezifische Wärme
- elektrische Leitfähigkeit
- Wärmeleitfähigkeit
- Verhalten im Magnetfeld


Periodisches Hintergrundpotential im Kristall



Fermi-Kugel




Fermi-Kugel



Alkali-Metalle (einfach!)


Diskretisierung der Elektronen-Zustände im k Raum

Feste Randbedingungen



Nur Zustände im 1. Oktanden Zustandsvolumen $(\pi/L)^3$


Periodische Randbedingungen




Zustände in der vollen Kugel Zustandsvolumen $(2\pi/L)^3$


Metall	n (10 ²² cm ⁻³)	E _F (eV)	<i>T_F</i> (K)	k_F (10 ⁸ cm ⁻¹)	v_F (10 ⁸ cm/s)
Li	4.70	4.72	54 800	1.11	1.27
Rb	1.15	1.85	21 500	0.69	0.79
Cu	8.45	7.00	81 200	1.35	1.55
Au	5.90	5.51	63 900	1.20	1.38
Be	24.2	14.14	164 100	1.92	2.21
Zn	13.10	9.39	109 000	1.56	1.79
Al	18.06	11.63	134 900	1.74	2.00
Pb	13.20	9.37	108 700	1.57	1.81

Elektronische Zustandsdichte in 3D, 2D, 1D







Temperaturabhängigkeit des chemischen Potentials




Elektronischen Zustandsdichte mal Besetzungswahrscheinlichkeit






Spezifische Wärme bei tiefen Temperaturen




Kittel, 14. Aufl., S. 170


Metall	$\gamma_{\rm exp}$ (10 ⁻³ J / mol K)	γ_{theor} (10 ⁻³ J / mol K)	$\gamma_{ m exp}/\gamma_{ m theor}$
Li	1.63	0.749	2.18
Na	1.38	1.094	1.26
K	2.08	1.668	1.25
Rb	2.41	1.911	1.26
Cs	3.20	2.238	1.43
Fe	4.98	0.498	10
Co	4.98	0.483	10.3
Ni	7.02	0.458	15.3
Cu	0.695	0.505	1.38
Ag	0.646	0.645	1.00
Au	0.729	0.642	1.14
Sn	1.78	1.41	1.26
Pb	2.98	1.509	1.97

Zustandsdichte für lokalisierte und delokalisierte Elektronen







Fermi-Kugel bei konstanter Spannung



Verschiebung der Fermi-Kugel bei angelegter Spannung




Fermi-Kugel nach Abschalten der Spannung



Relaxation nach Abschaltung des Feldes: inelastische Stöße

Streuprozesse sind nur an der Oberfläche der Fermikugel erlaubt



Zahlenwerte für Kupfer

bei Zimmertemperatur $\sigma \cong 6.10^5 \, (\Omega \text{cm})^{-1}$

mit 1 Leitungselektron pro Cu-Atom:
$$n = \frac{N_A}{V_{mol}} = \frac{N_A}{m_{mol} / \rho} = 7.1 \, \text{cm}^{-3}$$

dann
$$\tau = \frac{m\sigma}{ne^2} = 2.5 \cdot 10^{-14} \text{ s}$$

extrem reines Cu $\frac{\sigma(4 \text{ K})}{\sigma(300 \text{ K})} \cong 10^5$

nur τ ist T-abhängig $\tau(4 \text{ K}) \cong 2.5 \cdot 10^{-9} \text{ s}$


mittlere freie Weglänge

$$l = v_F \tau = 1.6 \cdot 10^8 \frac{\text{cm}}{\text{s}} \tau = 40 \text{ nm} (300 \text{ K}) \text{ bzw. 4 mm} (4 \text{ K})$$


Driftgeschwindigkeit $j = 3.10^{3} \, \text{Acm}^{-2}$, $E = j / \sigma = 5.10^{-3} \, \text{Vcm}^{-1}$

$$\delta v = \frac{e}{m} E \tau = 2 \text{ mm/s} \approx 10^{-9} v_F$$


Temperaturabhängigkeit des elektrischen Widerstandes in Metallen




Spezifischer Restwiderstand




Restwiderstand von Na (normiert auf RT) für drei verschiedene Störstellenkonzentrationen





Ibach/Lüth, 6. Aufl., S. 249

Beispiele für Temperaturabhängigkeit des spezifischen Widerstands in Metallen



Wärmeleitfähigkeit und Lorenzzahl

Metall	κ (W/cm K)	$\frac{L}{(10^{-8}\mathrm{W}/\Omega\mathrm{K}^2)}$	Metall	κ (W/cm K)	$\frac{L}{(10^{-8}\mathrm{W}/\Omega\mathrm{K}^2)}$
Al	2.38	2.14	Na	1.38	2.12
Ag	4.18	2.31	Pb	0.38	2.47
Au	3.10	2.35	Pt		2.51
Cd	1.00	2.42	Sn	0.64	2.52
Cu	3.85	2.23	Nb	0.52	2.90
Fe	0.80	2.61	Sb	0.64	2.57
In	0.88	2.58	W	_	3.04
Мо	_	2.61	Zn	1.13	2.31

Wärmeleitung in Metallen

